

HP OpenVMS

システム管理ユーティリティ・ リファレンス・マニュアル(下巻)

AA-QV0TG-TE

2005 年 4 月

本書は、OpenVMS Alpha オペレーティング・システムと I64 オペレーティング・システムで使用するシステム管理ユーティリティについて説明します。

改訂 / 更新情報:

本書は OpenVMS V7.3-2 『OpenVMS システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル(下巻)』の改訂版です。

ソフトウェア・バージョン:

OpenVMS I64 Version 8.2

OpenVMS Alpha Version 8.2

日本ヒューレット・パッカード株式会社

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Confidential computer software. Valid license from HP required for possession, use or copying. Consistent with FAR 12.211 and 12.212, Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items are licensed to the U.S. Government under vendor's standard commercial license.

本書の著作権は Hewlett-Packard Development Company, L.P. が保有しており、本書中の解説および図、表は Hewlett-Packard Development Company, L.P. の文書による許可なしに、その全体または一部を、いかなる場合にも再版あるいは複製することを禁じます。

また、本書に記載されている事項は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。万一、本書の記述に誤りがあった場合でも、弊社は一切その責任を負いかねます。

本書で解説するソフトウェア(対象ソフトウェア)は、所定のライセンス契約が締結された場合に限り、その使用あるいは複製が許可されます。

ヒューレット・パカードは、弊社または弊社の指定する会社から納入された機器以外の機器で対象ソフトウェアを使用した場合、その性能あるいは信頼性について一切責任を負いかねます。

Intel および Itanium は、米国およびその他の国における、Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

原典：HP OpenVMS System Management Utilities Reference Manual：M-Z
© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書は、日本語 VAX DOCUMENT V 2.1を用いて作成しています。

目次

| | |
|---------------------------------|------|
| まえがき | xiii |
| 1 Monitor ユーティリティ (MONITOR) | |
| 1.1 MONITOR について | 1-3 |
| 1.2 MONITOR 使用法の要約 | 1-4 |
| 1.3 MONITOR のコマンド | 1-5 |
| CONVERT | 1-6 |
| EXECUTE (@) | 1-7 |
| EXIT | 1-8 |
| HELP | 1-9 |
| INITIALIZE | 1-9 |
| MONITOR | 1-10 |
| MONITOR ALL_CLASSES | 1-17 |
| MONITOR CLUSTER | 1-18 |
| MONITOR DECNET | 1-24 |
| MONITOR DISK | 1-26 |
| MONITOR DLOCK | 1-29 |
| MONITOR FCP | 1-32 |
| MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE | 1-34 |
| MONITOR IO | 1-39 |
| MONITOR LOCK | 1-41 |
| MONITOR MODES | 1-44 |
| MONITOR MSCP_SERVER | 1-48 |
| MONITOR PAGE | 1-50 |
| MONITOR PROCESSES | 1-53 |
| MONITOR RLOCK | 1-58 |
| MONITOR RMS | 1-61 |
| MONITOR SCS | 1-65 |
| MONITOR STATES | 1-68 |
| MONITOR SYSTEM | 1-72 |
| MONITOR TIMER | 1-76 |
| MONITOR TRANSACTION | 1-78 |
| MONITOR VBS (VAX のみ) | 1-82 |
| MONITOR VECTOR | 1-83 |
| SET DEFAULT | 1-85 |
| SHOW DEFAULT | 1-86 |

| | | |
|---------|--|------|
| 2 | Point-to-Point ユーティリティ (PPPD) | |
| 2.1 | PPPD について | 2-3 |
| 2.2 | PPPD 使用法の要約 | 2-3 |
| 2.3 | PPPD のコマンド | 2-4 |
| | CONNECT | 2-5 |
| | DIAL_OUT | 2-6 |
| | DISCONNECT | 2-8 |
| | EXIT | 2-9 |
| | HELP | 2-9 |
| | SET | 2-10 |
| | SHOW | 2-15 |
| 3 | POLYCENTER Software Installation ユーティリティ (PRODUCT) | |
| 3.1 | 説明 | 3-3 |
| 3.2 | 使用法の要約 | 3-3 |
| 3.3 | PRODUCT コマンド | 3-4 |
| | CONFIGURE | 3-5 |
| | COPY | 3-9 |
| | DELETE RECOVERY_DATA | 3-13 |
| | EXTRACT FILE | 3-15 |
| | EXTRACT PDF | 3-19 |
| | EXTRACT PTF | 3-23 |
| | EXTRACT RELEASE_NOTES | 3-26 |
| | FIND | 3-30 |
| | INSTALL | 3-32 |
| | LIST | 3-39 |
| | PACKAGE | 3-42 |
| | RECONFIGURE | 3-46 |
| | REGISTER PRODUCT | 3-51 |
| | REGISTER VOLUME | 3-56 |
| | REMOVE | 3-57 |
| | SHOW HISTORY | 3-60 |
| | SHOW OBJECT | 3-63 |
| | SHOW PRODUCT | 3-65 |
| | SHOW RECOVERY_DATA | 3-68 |
| | SHOW UTILITY | 3-70 |
| | UNDO PATCH | 3-71 |
| 4 | SCA Control Program ユーティリティ (SCACP) | |
| 4.1 | SCACP について | 4-3 |
| 4.1.1 | SCACP に関連する用語 | 4-3 |
| 4.1.1.1 | SCS のポートとサーキット | 4-3 |
| 4.1.1.2 | 仮想サーキット | 4-4 |
| 4.1.1.3 | LAN チャネル | 4-4 |
| 4.1.1.4 | チャネルと仮想サーキット | 4-5 |

| | | |
|---------|-------------------------------------|------|
| 4.1.2 | 新しいクラスタ SCA サークットとポートの機能 | 4-5 |
| 4.1.2.1 | ポートとサーキットの優先順位を設定する機能 | 4-5 |
| 4.1.2.2 | PEDRIVER のチェックサムを有効/無効にする機能 | 4-6 |
| 4.1.2.3 | SCS 動的負荷クラスのサポート | 4-6 |
| 4.1.3 | クラスタ・ポートとサーキットの管理 | 4-6 |
| 4.1.4 | LAN クラスタ・ポートの管理 | 4-7 |
| 4.1.5 | クラスタ通信のトラブルシューティング | 4-7 |
| 4.1.6 | 関連資料 | 4-8 |
| 4.2 | SCACP コマンド | 4-8 |
| 4.3 | SCACP 使用法の要約 | 4-9 |
| | EXIT | 4-11 |
| | HELP | 4-11 |
| | SET CHANNEL | 4-12 |
| | SET CIRCUIT | 4-14 |
| | SET LAN_DEVICE | 4-15 |
| | SET PORT | 4-16 |
| | SET TRACE | 4-17 |
| | SET VC | 4-20 |
| | SHOW CHANNEL | 4-22 |
| | SHOW CIRCUIT | 4-24 |
| | SHOW LAN_DEVICE | 4-25 |
| | SHOW PORT | 4-27 |
| | SHOW TRACE | 4-28 |
| | SHOW VC | 4-31 |
| | SPAWN | 4-32 |
| | START LAN_DEVICE | 4-33 |
| | START TRACE | 4-34 |
| | STOP LAN_DEVICE | 4-36 |
| | STOP TRACE | 4-37 |
| 5 | Show Cluster ユーティリティ (SHOW CLUSTER) | |
| 5.1 | SHOW CLUSTER について | 5-3 |
| 5.2 | SHOW CLUSTER 使用法の要約 | 5-13 |
| 5.3 | SHOW CLUSTER の修飾子 | 5-14 |
| | /BEGINNING=時間 | 5-14 |
| | /CONTINUOUS | 5-15 |
| | /ENDING=時間 | 5-15 |
| | /INTERVAL=秒数 | 5-16 |
| | /OUTPUT=ファイル指定 | 5-17 |
| 5.4 | SHOW CLUSTER のコマンド | 5-18 |
| | @ (実行プロシージャ) | 5-19 |
| | ADD CIRCUITS | 5-20 |
| | ADD CLUSTER | 5-22 |
| | ADD CONNECTIONS | 5-24 |
| | ADD COUNTERS | 5-26 |
| | ADD CREDITS | 5-27 |

| | |
|----------------------------|------|
| ADD ERRORS | 5-29 |
| ADD (フィールド) | 5-30 |
| ADD LOCAL_PORTS | 5-32 |
| ADD MEMBERS | 5-34 |
| ADD SYSTEMS | 5-35 |
| DEFINE/KEY | 5-37 |
| DESELECT | 5-40 |
| EXIT | 5-41 |
| HELP | 5-42 |
| INITIALIZE | 5-43 |
| MOVE | 5-44 |
| PAN | 5-45 |
| REFRESH | 5-47 |
| REMOVE CIRCUITS | 5-47 |
| REMOVE CLUSTER | 5-49 |
| REMOVE CONNECTIONS | 5-50 |
| REMOVE COUNTERS | 5-51 |
| REMOVE CREDITS | 5-52 |
| REMOVE ERRORS | 5-53 |
| REMOVE (フィールド) | 5-54 |
| REMOVE LOCAL_PORTS | 5-55 |
| REMOVE MEMBERS | 5-56 |
| REMOVE SYSTEMS | 5-57 |
| SAVE | 5-59 |
| SCROLL | 5-61 |
| SELECT | 5-62 |
| SET AUTO_POSITIONING | 5-63 |
| SET (フィールド) | 5-65 |
| SET FUNCTION | 5-66 |
| SET INTERVAL | 5-67 |
| SET SCREEN | 5-68 |
| WRITE | 5-69 |

6 System Generation ユーティリティ (SYSGEN)

| | |
|---------------------------------------|------|
| 6.1 SYSGEN について | 6-3 |
| 6.1.1 SYSGEN の修飾子とパラメータの値の指定 | 6-3 |
| 6.1.2 アクティブなパラメータ値と現在のパラメータ値の使用 | 6-4 |
| 6.2 SYSGEN 使用法の要約 | 6-4 |
| 6.3 SYSGEN のコマンド | 6-5 |
| AUTOCONFIGURE (VAX のみ) | 6-5 |
| CONFIGURE (VAX のみ) | 6-8 |
| CONNECT (VAX のみ) | 6-10 |
| CREATE | 6-13 |
| DEINSTALL | 6-14 |
| DISABLE | 6-16 |
| ENABLE | 6-16 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| INSTALL | 6-17 |
| LOAD (VAX のみ) | 6-18 |
| MSCP (VAX のみ) | 6-19 |
| RELOAD (VAX のみ) | 6-19 |
| SET | 6-20 |
| SET/OUTPUT | 6-21 |
| SET/STARTUP | 6-22 |
| SHARE (VAX のみ) | 6-23 |
| SHARE/INITIALIZE (VAX のみ) | 6-24 |
| SHOW | 6-26 |
| SHOW/ADAPTER (VAX のみ) | 6-31 |
| SHOW/BUS (VAX のみ) | 6-32 |
| SHOW/CONFIGURATION (VAX のみ) | 6-32 |
| SHOW/DEVICE (VAX のみ) | 6-35 |
| SHOW/DRIVER (VAX のみ) | 6-36 |
| SHOW/STARTUP | 6-38 |
| SHOW/TURBOCHANNEL (VAX のみ) | 6-39 |
| SHOW/UNIBUS (VAX のみ) | 6-40 |
| TERMINAL | 6-41 |
| USE | 6-42 |
| WRITE | 6-44 |

7 System Management ユーティリティ (SYSMAN)

| | | |
|-------|--------------------------------|------|
| 7.1 | SYSMAN について | 7-3 |
| 7.1.1 | SYSMAN コマンドを実行するためのキーの定義 | 7-4 |
| 7.1.2 | 初期化ファイルによるコマンドの実行 | 7-4 |
| 7.2 | SYSMAN 使用法の要約 | 7-4 |
| 7.3 | SYSMAN のコマンド | 7-6 |
| | @ (プロシージャの実行) | 7-10 |
| | ALF ADD | 7-11 |
| | ALF REMOVE | 7-13 |
| | ALF SHOW | 7-15 |
| | ATTACH | 7-17 |
| | CLASS_SCHEDULE ADD | 7-18 |
| | CLASS_SCHEDULE DELETE | 7-24 |
| | CLASS_SCHEDULE MODIFY | 7-24 |
| | CLASS_SCHEDULE RESUME | 7-26 |
| | CLASS_SCHEDULE SHOW | 7-27 |
| | CLASS_SCHEDULE SUSPEND | 7-28 |
| | CONFIGURATION SET | |
| | CLUSTER_AUTHORIZATION | 7-29 |
| | CONFIGURATION SET TIME | 7-30 |
| | CONFIGURATION SHOW | |
| | CLUSTER_AUTHORIZATION | 7-32 |
| | CONFIGURATION SHOW TIME | 7-33 |
| | DEFINE/KEY | 7-34 |

| | |
|--|-------|
| DISKQUOTA ADD | 7-36 |
| DISKQUOTA CREATE | 7-38 |
| DISKQUOTA DELETE | 7-40 |
| DISKQUOTA DISABLE | 7-40 |
| DISKQUOTA ENABLE | 7-43 |
| DISKQUOTA MODIFY | 7-45 |
| DISKQUOTA REBUILD | 7-47 |
| DISKQUOTA REMOVE | 7-48 |
| DISKQUOTA SHOW | 7-50 |
| DO | 7-51 |
| DUMP_PRIORITY ADD (Alpha および I64) | 7-56 |
| DUMP_PRIORITY LIST (Alpha および I64) | 7-59 |
| DUMP_PRIORITY LOAD (Alpha および I64) | 7-60 |
| DUMP_PRIORITY MODIFY (Alpha および I64) | 7-61 |
| DUMP_PRIORITY REMOVE (Alpha および I64) | 7-63 |
| DUMP_PRIORITY SHOW (Alpha および I64) | 7-64 |
| DUMP_PRIORITY UNLOAD (Alpha および I64) | 7-65 |
| EXIT | 7-66 |
| HELP | 7-67 |
| IO AUTOCONFIGURE (Alpha および I64) | 7-68 |
| IO CONNECT (Alpha および I64) | 7-70 |
| IO CREATE_WWID (Alpha および I64) | 7-74 |
| IO FIND_WWID (Alpha および I64) | 7-75 |
| IO LIST_WWID (Alpha および I64) | 7-78 |
| IO LOAD (Alpha および I64) | 7-79 |
| IO REBUILD (Alpha および I64) | 7-80 |
| IO REPLACE_WWID (Alpha および I64) | 7-81 |
| IO SCSI_PATH_VERIFY (Alpha および I64) | 7-83 |
| IO SET EXCLUDE (Alpha および I64) | 7-85 |
| IO SET PREFIX (Alpha および I64) | 7-86 |
| IO SHOW BUS (Alpha および I64) | 7-87 |
| IO SHOW DEVICE (Alpha および I64) | 7-88 |
| IO SHOW EXCLUDE (Alpha および I64) | 7-90 |
| IO SHOW PREFIX (Alpha および I64) | 7-91 |
| LICENSE LOAD | 7-92 |
| LICENSE UNLOAD | 7-93 |
| PARAMETERS DISABLE CHECKS | 7-94 |
| PARAMETERS ENABLE CHECKS | 7-95 |
| PARAMETERS SET | 7-96 |
| PARAMETERS SHOW | 7-98 |
| PARAMETERS USE | 7-103 |
| PARAMETERS WRITE | 7-105 |
| RESERVED_MEMORY ADD (Alpha および I64) | 7-106 |
| RESERVED_MEMORY EXTEND (Alpha および I64) | 7-111 |
| RESERVED_MEMORY FREE (Alpha および I64) | 7-112 |
| RESERVED_MEMORY LIST (Alpha および I64) | 7-114 |
| RESERVED_MEMORY MODIFY (Alpha および I64) | 7-115 |

| | | |
|---------|--|-------|
| | RESERVED_MEMORY REMOVE (Alpha および I64) | 7-118 |
| | RESERVED_MEMORY SHOW (Alpha および I64) | 7-120 |
| | SET ENVIRONMENT | 7-121 |
| | SET PROFILE | 7-123 |
| | SET TIMEOUT | 7-125 |
| | SHOW ENVIRONMENT | 7-126 |
| | SHOW KEY | 7-127 |
| | SHOW PROFILE | 7-128 |
| | SHOW TIMEOUT | 7-129 |
| | SHUTDOWN NODE | 7-130 |
| | SPAWN | 7-135 |
| | STARTUP ADD | 7-138 |
| | STARTUP DISABLE | 7-140 |
| | STARTUP ENABLE | 7-142 |
| | STARTUP MODIFY | 7-143 |
| | STARTUP REMOVE | 7-145 |
| | STARTUP SET DATABASE | 7-146 |
| | STARTUP SET OPTIONS | 7-147 |
| | STARTUP SHOW | 7-149 |
| | SYS_LOADABLE ADD | 7-151 |
| | SYS_LOADABLE REMOVE | 7-153 |
| 7.4 | RAD の例 | 7-155 |
| 8 | UCM (USB Configuration Manager) | |
| 8.1 | UCM について | 8-3 |
| 8.2 | USB と UCM の概念 | 8-3 |
| 8.2.1 | USB の概要 | 8-3 |
| 8.2.2 | UCM の概念と操作 | 8-6 |
| 8.2.2.1 | UCM リストの種類 | 8-7 |
| 8.2.2.2 | UCM がデバイスを構成する方法 | 8-8 |
| 8.3 | UCM を使用してデバイスの管理とイベントの表示を行う方法 | 8-9 |
| 8.3.1 | デバイスの構成 | 8-9 |
| 8.3.2 | イベントの表示 | 8-10 |
| 8.3.2.1 | 不明のデバイスに関する情報 | 8-11 |
| 8.3.2.2 | 構成障害に関する情報 | 8-11 |
| 8.4 | UCM の使用方法のまとめ | 8-13 |
| 8.5 | UCM コマンド | 8-13 |
| | ADD DEVICE | 8-15 |
| | DELETE DEVICE | 8-18 |
| | EXIT | 8-20 |
| | HELP | 8-21 |
| | MODIFY DEVICE | 8-22 |
| | RELOAD | 8-25 |
| | RESTART | 8-26 |
| | SET LOG | 8-27 |
| | SHOW DEVICE | 8-28 |

| | |
|---|------|
| SHOW EVENTS | 8-31 |
| 9 XA Gateway Control Program ユーティリティ (XGCP)(Alpha および I64) | |
| 9.1 XGCP について | 9-3 |
| 9.2 XGCP のコマンド | 9-3 |
| 9.3 XGCP 使用法の要約 | 9-3 |
| CREATE_LOG | 9-4 |
| EXIT | 9-5 |
| START_SERVER | 9-5 |
| STOP_SERVER | 9-6 |
| A MONITOR におけるレコード形式 | |
| A.1 MONITOR 記録ファイル | A-1 |
| A.2 規約 | A-3 |
| A.3 弊社制御レコード | A-4 |
| A.3.1 ファイル・ヘッダ・レコード | A-4 |
| A.3.2 システム情報レコード | A-7 |
| A.3.3 ノード遷移レコード | A-9 |
| A.3.4 RMS ファイル・レコード | A-10 |
| A.4 クラス・レコード | A-11 |
| A.4.1 クラス・タイプの形式 | A-11 |
| A.4.1.1 クラス・ヘッダ | A-12 |
| A.4.1.2 クラス接頭辞(コンポーネント・クラス専用) | A-13 |
| A.4.2 クラス・データ・ブロック | A-14 |
| A.4.2.1 CLUSTER クラス・レコード | A-15 |
| A.4.2.2 DECNET クラス・レコード | A-16 |
| A.4.2.3 DISK クラス・レコード | A-17 |
| A.4.2.4 DLOCK クラス・レコード | A-19 |
| A.4.2.5 FCP クラス・レコード | A-20 |
| A.4.2.6 FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコード | A-22 |
| A.4.2.7 入出力クラス・レコード | A-23 |
| A.4.2.8 LOCK クラス・レコード | A-25 |
| A.4.2.9 MODES クラス・レコード | A-26 |
| A.4.2.10 MSCP_SERVER クラス・レコード | A-28 |
| A.4.2.11 PAGE クラス・レコード | A-30 |
| A.4.2.12 PROCESSES クラス・レコード | A-31 |
| A.4.2.13 RLOCK クラス・レコード | A-34 |
| A.4.2.14 RMS クラス・レコード | A-35 |
| A.4.2.15 SCS クラス・レコード | A-36 |
| A.4.2.16 STATES クラス・レコード | A-38 |
| A.4.2.17 SYSTEM クラス・レコード | A-40 |
| A.4.2.18 TIMER クラス・レコード | A-41 |
| A.4.2.19 TRANSACTION クラス・レコード | A-42 |
| A.4.2.20 VBS クラス・レコード - VAX のみ | A-44 |
| A.4.2.21 VECTOR クラス・レコード - VAX のみ | A-45 |

B SHOW CLUSTER キーパッド・コマンド

| | | |
|-----|--------------|-----|
| B.1 | キーパッドの使用方法 | B-1 |
| B.2 | キーパッド・キーの再定義 | 4 |
| B.3 | 矢印キーの再定義 | 4 |

C システム・パラメータ

| | | |
|-------|---------------|-----|
| C.1 | パラメータの記述方法 | C-1 |
| C.1.1 | パラメータのカテゴリと属性 | C-1 |
| C.1.2 | パラメータの値 | C-2 |
| C.2 | パラメータの説明 | C-3 |
| C.2.1 | システム・パラメータ | C-3 |

D SYSGEN によるデバイス設定 (VAX のみ)

| | | |
|-----|--|-----|
| D.1 | SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ) | D-1 |
| D.2 | VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 のデバイス設定 (VAX のみ) | D-7 |

索引

図

| | | |
|------|----------------------------------|------|
| 5-1 | SHOW CLUSTER レポート | 5-12 |
| 8-1 | USB 構成 | 8-4 |
| 8-2 | ハブの階層構成 | 8-5 |
| 8-3 | UCM アーキテクチャ | 8-6 |
| A-1 | ファイル・ヘッダ・レコードの形式 - Alpha および I64 | A-5 |
| A-2 | ファイル・ヘッダ・レコードの形式 - VAX のみ | A-6 |
| A-3 | システム情報レコードの形式 - Alpha および I64 | A-8 |
| A-4 | システム情報レコードの形式 - VAX のみ | A-8 |
| A-5 | ノード遷移レコードの形式 | A-9 |
| A-6 | RMS ファイル・レコードの形式 | A-10 |
| A-7 | クラス・レコードの形式 | A-12 |
| A-8 | クラス・ヘッダの形式 - Alpha および I64 | A-12 |
| A-9 | クラス・ヘッダの形式 - VAX のみ | A-13 |
| A-10 | クラス接頭辞の形式 | A-14 |
| A-11 | CLUSTER クラス・レコードの形式 | A-15 |
| A-12 | DECNET クラス・レコードの形式 | A-16 |
| A-13 | DISK クラス・レコードの形式 - Alpha および I64 | A-17 |
| A-14 | DISK クラス・レコードの形式 - VAX のみ | A-18 |
| A-15 | DLOCK クラス・レコードの形式 | A-19 |
| A-16 | FCP クラス・レコードの形式 | A-21 |
| A-17 | FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコードの形式 | A-22 |
| A-18 | 入出力クラス・レコードの形式 | A-24 |
| A-19 | LOCK クラス・レコードの形式 | A-25 |

| | | |
|------|---|------|
| A-20 | MODES クラス・レコードの形式 | A-27 |
| A-21 | MSCP_SERVER クラス・レコードの形式 | A-29 |
| A-22 | PAGE クラス・レコードの形式 | A-30 |
| A-23 | PROCESSES クラス・レコードの形式 - Alpha および I64 | A-32 |
| A-24 | PROCESSES クラス・レコードの形式 - VAX のみ | A-33 |
| A-25 | RLOCK クラス・レコードの形式 | A-34 |
| A-26 | RMS クラス・レコードの形式 | A-36 |
| A-27 | SCS クラス・レコードの形式 | A-37 |
| A-28 | STATES クラス・レコードの形式 | A-39 |
| A-29 | SYSTEM クラス・レコードの形式 | A-40 |
| A-30 | TIMER クラス・レコードの形式 | A-41 |
| A-31 | TRANSACTION クラス・レコードの形式 | A-43 |
| A-32 | VBS クラス・レコードの形式 - VAX のみ | A-44 |
| A-33 | VECTOR クラス・レコードの形式 - VAX のみ | A-45 |
| B-1 | SHOW CLUSTER の省略時のキーパッド | B-2 |

表

| | | |
|------|--|------|
| 2-1 | PPPD コマンドの要約 | 2-4 |
| 4-1 | SCACP コマンド | 4-8 |
| 5-1 | SHOW CLUSTER 情報のクラス | 5-3 |
| 5-2 | CIRCUITS クラス・フィールド | 5-4 |
| 5-3 | CLUSTER クラス・フィールド | 5-5 |
| 5-4 | CONNECTIONS クラス・フィールド | 5-6 |
| 5-5 | COUNTERS クラス・フィールド | 5-6 |
| 5-6 | CREDITS クラス・フィールド | 5-7 |
| 5-7 | ERRORS クラス・フィールド | 5-7 |
| 5-8 | LOCAL_PORTS クラス・フィールド | 5-8 |
| 5-9 | MEMBERS クラス・フィールド | 5-9 |
| 5-10 | SYSTEMS クラス・フィールド | 5-11 |
| 6-1 | デバイス・タイプ・コード | 6-7 |
| 7-1 | SYSMAN のコマンド | 7-6 |
| 7-2 | SELECT 修飾子の指定例 | 7-68 |
| D-1 | SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ) | D-2 |
| D-2 | VAXstation 2000 の自動構成テーブル (VAX のみ) | D-8 |

まえがき

本書は、OpenVMS Alpha オペレーティング・システムと OpenVMS I64 オペレーティング・システムを管理するために使用するユーティリティについて、その参照情報をまとめています。各システム管理ユーティリティについて説明し、利用頻度の高いコマンドと修飾子については、その例を示します。ユーティリティはアルファベット順に説明しています。

本書で説明していないユーティリティについては、『OpenVMS システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル(上巻)』を参照してください。また、システム管理ユーティリティの他に、AUTOGEN コマンド・プロシージャの説明と使用方法の要約についても『OpenVMS システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル(上巻)』を参照してください。

本書で説明するコマンドはすべて、『OpenVMS DCL デクショナリ』に指定した標準文法規則に従っています。

システム管理ユーティリティと AUTOGEN の使用方法についての説明は、『OpenVMS システム管理者マニュアル』をご覧ください。

対象読者

本書は、OpenVMS Alpha オペレーティング・システムと OpenVMS I64 オペレーティング・システムのシステム管理者と、これらのシステムのシステム管理ユーティリティのユーザを対象にしています。

本書の構成

本書の構成は以下のとおりです。

| | |
|-------|--|
| 第 1 章 | Monitor ユーティリティ (MONITOR) |
| 第 2 章 | Point-to-Point ユーティリティ (PPPD) |
| 第 3 章 | POLYCENTER Software Installation ユーティリティ (PRODUCT) |
| 第 4 章 | SCA Control Program ユーティリティ (SCACP) |
| 第 5 章 | Show Cluster ユーティリティ (SHOW CLUSTER) |
| 第 6 章 | System Generation ユーティリティ (SYSGEN) |
| 第 7 章 | System Management ユーティリティ (SYSMAN) |

| | |
|-------|--|
| 第 8 章 | UCM (USB Configuration Manager) |
| 第 9 章 | XA Gateway Control Program ユーティリティ (XGCP)(Alpha および I64) |
| 付録 A | MONITOR におけるレコード形式 |
| 付録 B | SHOW CLUSTER キーパッド・コマンド |
| 付録 C | システム・パラメータ |
| 付録 D | SYSGEN によるデバイス設定 (VAX のみ) |

関連資料

システム管理ユーティリティの詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- 『OpenVMS システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル(上巻)』
- 『OpenVMS System Services Reference Manual』
- 『OpenVMS システム管理者マニュアル』
- 『OpenVMS DCL デクショナリ』
- 『OpenVMS システム・セキュリティ・ガイド』
- 『POLYCENTER Software Installation Utility Developer's Guide』
- 『OpenVMS License Management Utility Manual』
- 『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』
- 『OpenVMS VAX Device Support Manual』 (アーカイブ扱い)
- 『OpenVMS Programming Concepts Manual』
- 『OpenVMS Programming Interfaces: Calling a System Routine』
- 『OpenVMS Record Management Services Reference Manual』
- 『POLYCENTER Software Installation Utility Developer's Guide』
- 『Volume Shadowing for OpenVMS 説明書』
- 『OpenVMS Cluster システム』
- 『Writing OpenVMS Alpha Device in C』 (Margie Sherlock and Leonard Szubowicz, Digital Press, 1996)

OpenVMS製品およびサービスの情報については、次の弊社 Web サイトにアクセスしてください。

<http://www.hp.com/go/openvms/>

または

<http://www.hp.com/jp/openvms/>

本書で使用する表記法

VMScluster システムは、OpenVMS Cluster システムを指します。特に明記しない限り、OpenVMS Cluster またはクラスタは、VMScluster と同義です。

DECwindows および DECwindows Motif は、DECwindows Motif for OpenVMS ソフトウェアを指します。

本書では、次の表記法を使用しています。

| 表記法 | 意味 |
|--------------------|---|
| Ctrl/x | Ctrl/x という表記は、Ctrl キーを押しながら別のキーまたはポインティング・デバイス・ボタンを押すことを示します。 |
| PF1 x | PF1 x という表記は、PF1 に定義されたキーを押してから、別のキーまたはポインティング・デバイス・ボタンを押すことを示します。 |
| <div>Return</div> | 例の中で、キー名が四角で囲まれている場合には、キーボード上でそのキーを押すことを示します。テキストの中では、キー名は四角で囲まれていません。 HTML 形式のドキュメントでは、キー名は四角ではなく、括弧で囲まれています。 |
| ... | 例の中の水平方向の反復記号は、次のいずれかを示します。 <ul style="list-style-type: none">• 文中のオプションの引数が省略されている。• 前出の 1 つまたは複数の項目を繰り返すことができる。• パラメータや値などの情報をさらに入力できる。 |
| . | 垂直方向の反復記号は、コードの例やコマンド形式の中の項目が省略されていることを示します。このように項目が省略されるのは、その項目が説明している内容にとって重要ではないからです。 |
| () | コマンドの形式の説明において、括弧は、複数のオプションを選択した場合に、選択したオプションを括弧で囲まなければならないことを示しています。 |
| [] | コマンドの形式の説明において、大括弧で囲まれた要素は任意のオプションです。オプションをすべて選択しても、いずれか 1 つを選択しても、あるいは 1 つも選択しなくてもかまいません。ただし、OpenVMS ファイル指定のディレクトリ名の構文や、割り当て文の部分文字列指定の構文の中では、大括弧に囲まれた要素は省略できません。 |
| [] | コマンド形式の説明では、括弧内の要素を分けている垂直棒線はオプションを 1 つまたは複数選択するか、または何も選択しないことを意味します。 |
| { } | コマンドの形式の説明において、中括弧で囲まれた要素は必須オプションです。いずれか 1 つのオプションを指定しなければなりません。 |
| 太字 | 太字のテキストは、新しい用語、引数、属性、条件を示しています。 |
| <i>italic text</i> | イタリック体のテキストは、重要な情報を示します。また、システム・メッセージ (たとえば内部エラー <i>number</i>)、コマンド行 (たとえば <i>/PRODUCER=name</i>)、コマンド・パラメータ (たとえば <i>device-name</i>) などの変数を示す場合にも使用されます。 |
| UPPERCASE TEXT | 英大文字のテキストは、コマンド、ルーチン名、ファイル名、ファイル保護コード名、システム特権の短縮形を示します。 |

| 表記法 | 意味 |
|----------------|---|
| Monospace type | <p>モノスペース・タイプの文字は，コード例および会話型の画面表示を示します。</p> <p>C プログラミング言語では，テキスト中のモノスペース・タイプの文字は，キーワード，別々にコンパイルされた外部関数およびファイルの名前，構文の要約，または例に示される変数または識別子への参照などを示します。</p> |
| - | <p>コマンド形式の記述の最後，コマンド行，コード・ラインにおいて，ハイフンは，要求に対する引数とその後の行に続くことを示します。</p> |
| 数字 | <p>特に明記しない限り，本文中の数字はすべて 10 進数です。10 進数以外 (2 進数，8 進数，16 進数) は，その旨を明記してあります。</p> |

Monitor ユーティリティ (MONITOR)

1.1 MONITOR について

Monitor ユーティリティ (MONITOR) は、オペレーティング・システムの性能に関する情報を取得するためのシステム管理ツールです。MONITOR を使用すると、(システム I/O 統計情報、ページ管理統計情報、それぞれの処理モードにかかった時間などの) システム全体の性能に関する各種クラスのデータを一定間隔で監視し、いくつかの形式で出力できます。

情報の特定のクラスを監視するためには、監視したい情報クラスに対応するクラス名を指定します。たとえば、ページ管理統計情報を監視したい場合は、MONITOR コマンドでクラス名 PAGE を指定します。MONITOR はクラスごとにシステムの性能データを収集し、次に示す 3 つの形式で出力します。

- ディスク・ファイル (ロギング情報、バイナリ形式)
- 端末の画面 (統計情報)
- ディスク・ファイル (要約した統計情報、ASCII 形式)

このユーティリティは、次の形式のコマンドが入力されるたびに、指定されたクラスの性能データを取得するための MONITOR 要求を 1 つ発行します。

MONITOR [/修飾子[,...]] クラス名[,...] [/修飾子[,...]]

クラス名パラメータの指定の順序に関係なく、MONITOR は次の順序で要求を実行します。

```

PROCESSES
STATES
MODES
PAGE
IO
FCP
LOCK
DECNET
FILE_SYSTEM_CACHE
DISK
DLOCK
SCS
SYSTEM
CLUSTER
RMS
MSCP_SERVER
TRANSACTION
VECTOR
VBS (VAX のみ)
TIMER

```

MONITOR

1.1 MONITOR について

RLOCK

指定したコマンド修飾子により、MONITOR は稼働中のシステムからシステム性能データを収集、またはレコーディング・ファイルで以前に記録されたデータを戻します。データを戻す場合は、それを表示しまとめて、レコーディング・ファイル中のデータ量を減らして記録することができます。

1.2 MONITOR 使用法の要約

Monitor ユーティリティは、オペレーティング・システムの性能に関する情報を出力するシステム管理ツールです。

形式

MONITOR
パラメータ
なし

説明

DCL プロンプトに対して MONITOR コマンドを入力すると、Monitor ユーティリティが起動され、次に示すように Monitor ユーティリティを使用できる状態になります。

```
$ MONITOR  
MONITOR>
```

システムの監視を開始するには、Monitor ユーティリティの MONITOR コマンドを使用します。

注意

互換性のないリモート・ノードの監視を行おうとすると、次のメッセージが表示されます。

```
%MONITOR-E-SRVMISMATCH, MONITOR server on remote node is an incompatible version
```

このメッセージが表示された場合、この問題を修正する修正キットを弊社のサポート担当者に依頼してください。

修正キットをインストールする前でも、MONITOR を使ってリモート・ノードに関するデータを取得できます。これを行うには、リモート・ノード上のデータを記録してから MONITOR の再生機能を実行して、ローカル・ノードのデータを検討します。

一般に、それぞれの MONITOR 要求は、/ENDING 修飾子によって指定した時刻または暗黙に示される時刻まで実行されます。MONITOR を終了するには、MONITOR>プロンプトに対して EXIT コマンドを入力するか、または Ctrl/Z を押します。ユーティリティを終了せずに MONITOR 要求だけを終了する場合は、Ctrl/C を押します。

MONITOR で収集された情報は通常、ASCII スクリーン・イメージとして表示されます。オプションの/DISPLAY 修飾子を使用すれば、情報を格納するディスク・ファイルを指定できます。ファイル指定を省略した場合には、出力は SYS\$OUTPUT に送られます。/DISPLAY 修飾子についての説明は、Monitor ユーティリティの MONITOR コマンドを参照してください。

また、コマンド・レベルから DCL の MONITOR コマンドを入力し、必要な修飾子とパラメータを入力することにより、MONITOR 要求を開始することも可能です。ただし、この方法はシステムの資源を大量に使用するので、MONITOR>プロンプトに対して要求を開始してください。

1.3 MONITOR のコマンド

この節では、MONITOR のコマンドについて、例を挙げて説明します。クラス名をパラメータとして指定するコマンドの場合 (ALL_CLASSES 以外)、各クラスの表示例を示し、内容について簡単に説明します。

感嘆符(!)は、コメント文字として認識されます。したがって、MONITOR への入力として指定するコマンド・ファイルに行単位や 1 行未満のコメントを入力できます。

MONITOR では、レートとは、1 秒間にできごとが発生する回数を示します。たとえば、ページ・フォルト・レートは、1 秒間にページ・フォルトが発生した回数を示します。

次の表はこの節で説明するコマンドを示しています。

| コマンド | 説明 |
|-------------|--|
| CONVERT | バージョン 5.0 以前の MONITOR で記録されたファイルを現在の形式に変換する。 |
| EXECUTE (@) | ファイルに保存されている一連の MONITOR コマンドを実行する。 |
| EXIT | MONITOR を終了し、制御をコマンド・レベルに戻す。 |
| HELP | MONITOR に関する情報を表示する。 |
| INITIALIZE | SET DEFAULT コマンドによって変更されたパラメータと修飾子の初期設定を再設定する。 |
| MONITOR | 指定した情報のクラスに対して、統計情報の監視を開始する。 |
| SET DEFAULT | MONITOR コマンドに対して、省略時のコマンド修飾子、クラス名パラメータ、クラス名修飾子を設定する。 |

MONITOR

1.3 MONITOR のコマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------|-----------------------------------|
| SHOW DEFAULT | SET DEFAULT コマンドで設定した省略時の設定を表示する。 |

CONVERT

CONVERT コマンドは、5.0 より前のバージョンの MONITOR で記録したファイルを、現在の形式に変換します。

形式

CONVERT ファイル指定

パラメータ

ファイル指定
変換するファイルを指定します。省略時のファイル指定は、MONITOR.DAT です。

修飾子

/OUTPUT
変換後のファイル名を指定します。省略時のファイル指定は MONITOR.DAT です。

説明

5.0 より前のバージョンの記録ファイルを現在のバージョンの MONITOR でプレイバックする場合、あらかじめ現在の形式に変換してください。

例

```
MONITOR> CONVERT 24MAY_MONITOR.DAT/OUTPUT=24MAY_NEWMON.DAT
```

24_MAY_MONITOR.DAT というファイルを現在の形式に変換し、24MAY_NEWMON.DAT という出力ファイルを指定しています。

EXECUTE (@)

EXECUTE コマンドまたはアットマーク(@)は、ファイルに格納されている一連の MONITOR コマンドを実行します。

形式

EXECUTE (@) ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

EXECUTE (@)コマンドにより実行されるコマンド・ファイルを指定します。

修飾子

なし

説明

EXECUTE コマンドにより、ターミナルからではなく、指定したファイルからコマンド入力を取り出すことができます。EXECUTE (@)コマンド以外のあらゆる MONITOR コマンドを、このファイルに含めることができます。ファイルに格納されているコマンドは、順次実行されます。ファイルを指定しない場合、MONITOR.MON が使用されます。

ファイル実行後、コマンドはターミナルから取り出されます。

例

```
MONITOR> EXECUTE INQMEM.MON
```

```
·  
·  
·
```

```
MONITOR> MONITOR /RECORD
```

ファイル INQMEM.MON の内容は、次のとおりです。

MONITOR EXECUTE (@)

```
! This file sets defaults for a memory management inquiry using
! INTERVAL=5, PAGE, IO, and PROCESSES/TOPFAULT
!
.
.
.
SET DEFAULT /INTERVAL=5 PAGE, IO, PROCESSES/TOPFAULT
```

メモリ管理調査に使用する省略時の値がファイル INQMEM.MON に定義されており、このファイルを EXECUTE コマンドで実行しています。次の MONITOR コマンドは、これらの省略時の値と/RECORD 修飾子を使用して、5 秒間隔でクラスを表示し記録しています。

ファイル INQMEM.MON を実行するときの省略時の値は、明示的に変更するか、またはユーティリティを終了するまで有効です。

EXIT

EXIT コマンドは、MONITOR ユーティリティを終了し、制御をコマンド・レベルに戻します。

形式

EXIT

パラメータ

なし

修飾子

なし

HELP

HELP コマンドは、MONITOR に関する情報を表示します。

形式

HELP [コマンド]

パラメータ

コマンド

HELP を出力する対象の MONITOR コマンドの名前を指定します。

修飾子

なし

例

```
MONITOR> HELP MONITOR INITIALIZE
The INITIALIZE command reestablishes initial default settings for
parameters and qualifiers previously altered by the SET DEFAULT
command.
```

この例では、INITIALIZE コマンドに関するヘルプ情報を表示するよう要求しています。

INITIALIZE

INITIALIZE コマンドは、SET DEFAULT コマンドで以前に変更したパラメータと修飾子の値を省略時の初期設定に戻します。

形式

INITIALIZE

パラメータ

なし

修飾子

なし

MONITOR

MONITOR コマンドは、ユーザが指定した情報クラスの統計情報の監視を開始します。

形式

MONITOR [/コマンド修飾子[,...]] クラス名[,...] [/クラス名修飾子[,...]]

パラメータ

クラス名[,...]

監視する性能データのクラスを指定します。すべてのクラスを監視する場合には、ALL_CLASSES パラメータを指定します。複数のクラスを指定する場合には、クラス名パラメータをコンマまたはプラス記号で区切ります。CLUSTER クラス名は他のクラス名と組み合わせて指定できません。クラスタ監視機能を使用する場合には、DECnet for OpenVMS をインストールしておかなければなりません。

次のパラメータを 1 つ以上指定しなければなりません。

| パラメータ | 説明 |
|-------------------|-----------------------------|
| ALL_CLASSES | すべてのクラスの統計情報 |
| CLUSTER | クラスタ全体の性能に関する統計情報 |
| DECNET | DECnet for OpenVMS に関する統計情報 |
| DISK | ディスク入出力に関する統計情報 |
| DLOCK | 分散ロック管理に関する統計情報 |
| FCP | ファイル制御プリミティブに関する統計情報 |
| FILE_SYSTEM_CACHE | ファイル・システム・キャッシュに関する統計情報 |
| IO | システム入出力に関する統計情報 |
| LOCK | ロック管理に関する統計情報 |

| パラメータ | 説明 |
|--------------|-----------------------------|
| Modes | 各プロセッサ・モードで使用された時間 |
| MSCP_SERVER | MSCP サーバに関する統計情報 |
| PAGE | ページ管理に関する統計情報 |
| PROCESSES | すべてのプロセスに関する統計情報 |
| RLOCK | 動的なロック再マスタリングに関する統計情報 |
| RMS | レコード管理サービスに関する統計情報 |
| SCS | システム通信サービスに関する統計情報 |
| STATES | 各スケジューラ状態のプロセスの数 |
| SYSTEM | 他のクラスからの統計情報の要約 |
| TIMER | タイマ・キュー・エントリ (TQE) に関する統計情報 |
| TRANSACTION | DECdtm サービスに関する統計情報 |
| VBS (VAX のみ) | 仮想バランス・スロットに関する統計情報 |
| VECTOR | スケジューリングされたベクタ・プロセッサの使用状況 |

この節では、MONITOR コマンドと SET DEFAULT コマンドの修飾子について説明します。これらのコマンドでは同じ修飾子を使用できます。これらの修飾子は『OpenVMS DCL ディクショナリ』に指定されている DCL の文法に従っているため、あいまいにならない範囲であれば、修飾子やキーワードを短縮できます。特に示した場合を除き、アスタリスク(*)とパーセント記号(%)をワイルドカード文字として使用できます。

コマンド修飾子の説明

/BEGINNING=時刻

絶対時刻とデルタ時間を組み合わせて、監視を開始する時刻を指定します。時刻の指定方法については、DCL ヘルプ・トピック DCL_Tips (サブトピック Date_Time) を参照してください。

実行中のシステムを監視するときに、/BEGINNING 修飾子を指定しなかった場合には、監視は MONITOR コマンドを入力したときに開始されます。しかし、入力記録ファイルのデータをプレイバックするために/INPUT 修飾子を指定した場合には、/BEGINNING 修飾子の省略時の設定は入力ファイルに記録されている開始時刻になります。/BEGINNING を使用して時刻を指定し、同時に記録ファイルをプレイバックする場合には、MONITOR は、ファイルに指定されている開始時刻と修飾子によって指定された開始時刻のうち、遅い方の時刻を選択します。リモート・ノードを監視する場合の開始時刻は、ローカル・ノードの時刻によって決定されます。

実行中のシステムを監視する要求で将来の時刻を指定した場合には、MONITOR は情報メッセージを出力し、指定された時刻になるまで、要求を出したプロセスはハイバネート状態になります。バッチ・ジョブで MONITOR を実行する場合には、この機能を使用すると便利です。

/BY_NODE
/NOBY_NODE

マルチファイル要約の性能クラス・データを各ノードの AVERAGE 統計情報の 1 つの項目として表示することを指定します。

/BY_NODE 修飾子は、マルチファイル要約のデータを表示する場合に使用します。入力ファイルを 1 つしか指定しないと、マルチファイル要約の実行ではないため、MONITOR は/BY_NODE 修飾子を無視します。

/BY_NODE 修飾子は/SUMMARY 修飾子と組み合わせて指定しなければなりません。要求された各クラスに対して、AVERAGE statistics per node が 1 つずつ表示されます。

省略時の設定では、マルチファイル要約には、各入力ファイルで要求された各ノードに対して、AVERAGE 統計情報が 1 つずつ表示されます。

/COMMENT=文字列
/NOCOMMENT (省略時の設定)

ASCII 文字列を出力記録ファイルに格納することを指定します。文字列は最大 60 文字の長さです。

/COMMENT 修飾子を指定できるのは、/RECORD 修飾子も指定した場合だけです。(コマンド行に/RECORD 修飾子を指定しなかった場合には、/COMMENT 修飾子は無視されます。) この修飾子を指定しなかった場合や、/NOCOMMENT 修飾子を指定した場合には、省略時の設定により、60 個の空白の文字列が記録ファイルに格納されます。

コメントを格納した記録ファイルをプレイバックすると、そのコメントは、表示またはシングル・ファイル要約の見出しに含まれます。しかし、/SUMMARY 修飾子または/ALL 修飾子も使用しない限り、CLUSTER クラスのプレイバックでコメントは表示されません。

/DISPLAY[=ファイル指定] (省略時の設定)
/NODISPLAY

MONITOR によって収集された情報を ASCII 形式で画面に表示するかどうかを指定します。出力先のディスク・ファイルの名前を指定することもできます。

オプションのファイル指定を省略した場合には、出力は SYS\$OUTPUT に書き込まれます。

省略時の設定では、出力は表示されます。しかし、マルチファイル要約を要求した場合には、出力は表示されません。

/ENDING=時刻

絶対時刻とデルタ時間を組み合わせて、監視を終了する時刻を指定します。時刻の指定方法については、DCL ヘルプ・トピック DCL_Tips (サブトピック Date_Time) を参照してください。

実行中のシステムを監視するときに、/ENDING 修飾子を省略した場合には、監視は、Ctrl/C または Ctrl/Z を使用して要求を終了するまで継続されます。また、入力記録ファイルのデータをプレイバックするために/INPUT 修飾子を指定した場合には、/ENDING 修飾子の省略時の設定は、入力ファイルに記録されている終了時刻になります。/ENDING 修飾子に時刻を指定し、記録ファイルをプレイバックする場合には、修飾子によって指定された終了時刻とファイルに格納されている終了時刻のうち、早い方の時刻が選択されます。ライブ要求の場合には、ローカル・ノードの時刻をもとに終了時刻が決定されます。

Ctrl/C または Ctrl/Z を使用すれば、/ENDING 修飾子の値とは無関係に要求を中断できます。非会話型プロセス（つまり、バッチ・ジョブまたは独立プロセスまたはサブプロセス）で実行中の要求を中断するには、適切な DCL コマンドを使用してプロセスを終了します。

/FLUSH_INTERVAL=秒数

MONITOR が収集するデータ (MONITOR バッファの内容) をディスクに書き込む間隔を秒数で指定します。値は 1 ~ 9,999 の範囲でなければなりません。省略時の値は 300 秒です。

現在使用中の共用記録ファイルにデータを書き込む場合には、ファイルにアクセスする他のユーザもできるだけ最新のデータを検索できるように、短い間隔を指定してください。間隔が短くなればなるほど、記録中にシステム障害が発生したときに失われるデータは少なくなります。

/INPUT[=(ファイル指定,...)]

/NOINPUT (省略時の設定)

性能データを 1 つ以上の入力ファイルからプレイバックするのか、実行中のシステムから収集するのかを制御します。複数のファイルを指定する場合には、全体を括弧で囲み、各ファイル指定をコンマで区切ってください。ファイル指定ではワイルドカード文字も使用できます。

重要

指定するファイルのデータはすべて、OpenVMS の同じバージョンを使用して収集したデータでなければなりません。

複数の入力ファイルを使用する場合には、/SUMMARY 修飾子を使用しなければなりません。マルチファイル要約で MONITOR が受け付ける最大ファイル数は 5000 です。マルチファイル要約要求では、CLUSTER クラスと PROCESSES クラスは無視されます。コマンド行にこれらのクラスだけしか指定しなかった場合には、これらのクラスは認識されず、“no classes specified”というエラー・メッセージが表示されます。

複数の入力ファイルを指定するときに、ファイル指定の一部 (名前またはタイプ) を省略した場合には、前のファイル指定の対応する部分が使用されます。

ファイル・タイプを省略し，入力ファイル・リストにファイル・タイプをそれまで指定していない場合には，省略時のファイル・タイプは.DAT になります。ファイル指定を省略した場合には，MONITOR は省略時のファイル名として MONITOR.DAT を割り当てます。現在のデバイスとディレクトリの省略時の設定は適用されます。

この修飾子を省略した場合には，性能データは実行中のシステムから収集されます。

/INTERVAL=秒数

データ収集イベント，記録イベント，表示イベントのサンプリング間隔を指定します。値は 1 ～ 9,999,999 の範囲です。

収集イベント，記録イベント，表示イベントは MONITOR 要求で発生します。これらのイベントの頻度を制御するには，/INTERVAL 修飾子を使用します。収集イベントは，要求されたすべてのクラスのデータをオペレーティング・システムまたは前に記録されているファイルから収集します。記録イベントは，要求されたすべてのクラスのデータを記録ファイルに書き込みます。表示イベントは，シングル・クラスに対して，MONITOR 要求が開始されてからそのクラスに対して収集されたデータをもとに，スクリーン・イメージを作成します。

ライブ収集要求の場合には，収集イベントの後に必ず記録イベントが続きます（要求された場合）。収集イベントと記録イベントの頻度は，/INTERVAL 修飾子によって制御され，この修飾子は，2つのイベントの組み合わせがそれぞれ発生する間隔を秒数で指定します。表示イベントは収集/記録イベントとは非同期的に発生し，/VIEWING_TIME 修飾子によって制御されます。

プレイバック要求の場合には，収集イベントは，前にデータが記録されている入力ファイルから新しい間隔が検出されるたびに発生します。ライブ収集の場合と異なり，その後に記録イベント（要求された場合）が必ずしも続くわけではありません。発生頻度は/INTERVAL 修飾子によって管理されます。/INTERVAL 修飾子の値は，入力ファイルの作成時に指定した/INTERVAL 修飾子の値をもとに解釈されます。新しい値は元の値の整数倍でなければなりません。記録イベントは，元の間隔の整数倍である間隔が入力ファイルから検出されるたびに起動されます。

プレイバック要求の場合には，表示イベント（要求された場合）の発生は，記録イベントと正確に同じ方法で示され（/INTERVAL 修飾子を使用して），記録イベントのすぐ後に続きます（どちらも指定された場合）。表示イメージが画面に表示されている実際の長さは，/VIEWING_TIME 修飾子によって指定されますが，ライブ収集の場合と異なり，表示イベントを通知するためにこの修飾子を使用されるわけではありません。

次の表は，どの修飾子によってさまざまな MONITOR イベントが起動されるかを示しています。

| イベント | ライブ収集修飾子 | プレイバック修飾子 |
|------|---------------|-------------------------|
| 収集 | /INTERVAL | 元の/INTERVAL の値 (ファイルから) |
| 記録 | /INTERVAL | /INTERVAL |
| 表示 | /VIEWING_TIME | /INTERVAL |

ライブ要求の場合、収集間隔は、1つの収集イベントの最後から次のイベントが開始されるまでの秒数として定義されます。収集イベントには、指定されたすべてのノードでの要求されたすべてのクラスの収集が含まれます。(複数ノード要求の場合には、新しいイベントを開始する前に、すべてのノードで収集イベントが終了しなければなりません。)したがって、1つの収集イベントを開始してから次のイベントを開始するまでに経過する時間は、/INTERVAL の値に収集のために必要な時間を加算した値です。一部の要求、特に多くのクラスを含む要求や、PROCESSES クラス、RMS クラス、CLUSTER クラス、SYSTEM クラスを含む要求の場合には、収集時間がかなり長くなる可能性があります。

/INPUT 要求の場合には、省略時の間隔は入力記録ファイルに指定した値になります。実行中のシステムを監視する場合の省略時の設定は、どのクラスの場合も3秒ですが、ALL_CLASSES、CLUSTER、およびSYSTEM の場合は6秒です。

/NODE=(ノード名,...)

データを収集する対象となるノード(1つのクラスタ内で最大48)を指定します。複数の名前を指定する場合には、各名前をコンマで区切り、リスト全体を括弧で囲んでください。

OpenVMS Cluster でのリモートからの監視は、異なるバージョンの OpenVMS を実行しているノード間で互換性がない場合があります。リモートからの監視での互換性を、次の表に示します。

| | OpenVMS Alpha および VAX バージョン 6.0 およびそれ以降 | OpenVMS Alpha バージョン 1.5 と VAX バージョン 5.n |
|--|--|--|
| OpenVMS Alpha および VAX バージョン 6.0 および それ以降 | あり | なし |
| OpenVMS Alpha バージョ ン 1.5 と VAX バージョン 5.n | なし | あり |

互換性のないリモート・ノードからデータを得るには、データをリモート・ノードに記録しておいてから、MONITOR プレイバック機能を使用してローカル・ノード上のデータを確認します。『OpenVMS システム管理者マニュアル』にリモートからの監視に関する説明があります。複数のシステム・クラスのノード名を複数指定すると、MONITOR は各ノードについてクラスを1つずつ表示します。たとえば、MONITOR/NODE=(NODE_A, NODE_B) STATES, MODES というコマンドを使用した場合は、NODE_A と NODE_B の STATES データが作成され、その後、MODES データが作成されます。

/OUTPUT=ファイル指定

CONVERT コマンドと組み合わせて使用する場合には、この修飾子は、変換された記録ファイルの名前を指定します。省略時のファイル指定は MONITOR.DAT です。複数のファイルを指定することはできません。

OpenVMS バージョン 5.0 以前の MONITOR を使用して作成した記録ファイルは、現在の形式に変換しなければ、現在の MONITOR バージョンでプレイバックできません。

/RECORD[=ファイル指定]

/NORECORD (省略時の設定)

バイナリ形式のディスク・ファイルを作成し、要求に応じて収集したすべてのデータをそれに格納することを指定します。記録先は、ディスク上のファイルに限定されます。ワイルドカード文字は、ファイル指定には使用できません。ファイル・タイプを指定しないと、省略時の設定により.DAT がファイル・タイプとして使用されます。ファイル指定を省略すると、現在の省略時のデバイスとディレクトリ内に MONITOR.DAT というファイル名で出力されます。既存のファイルを指定してバージョン番号を指定しないと、そのファイルの新しいバージョンが作成されます。

指定したクラス名修飾子とは無関係に、出力には、要求されたすべてのクラスのすべてのデータが含まれます。マルチファイル要約を要求した場合には、記録ファイル出力は作成されません。

/SUMMARY[=ファイル指定]

/NOSUMMARY (省略時の設定)

ASCII 形式のディスク・ファイルを作成し、要求に応じて収集した全データに関する統計情報の要約をそれに格納することを指定します。ファイル指定 (オプション) を省略すると、MONITOR.SUM が使用されます。省略時の設定は/NOSUMMARY であり、その場合には要約は出力されません。

要約ファイルは監視操作の最後に作成され、要求された各クラスに対して 1 ページ以上の出力が格納されます。各ページの形式は表示出力の形式によく似ており、クラス名修飾子によって決定されます。他の修飾子が指定されていないすべてのクラス名に対しては、/ALL 修飾子が適用されます。

/VIEWING_TIME=秒数

/DISPLAY を指定した場合の各画面の表示時間を指定します。1 ~ 9,999,999 の範囲の値を指定します。

実行中のシステムを監視する場合には、/VIEWING_TIME の省略時の値は /INTERVAL の値になります。/INPUT を指定し、記録ファイルを使用する場合には、/VIEWING_TIME の省略時の値は 3 秒です。

しかし、実際の表示時間は、MONITOR をローカル・システムで実行しているのか、リモート・ノードで実行しているのかに応じて異なります。(この場合、リモートとは、SET HOST コマンドを使用して別のノードをアクセスすることを示します。) リモート・アクセスの場合には、画面表示に必要な時間も表示時間に含まれ

ますが、ローカル・アクセスの場合には、この時間は含まれません。したがって、MONITOR をリモート・システムで実行する場合には、表示時間として省略時の 3 秒より長い時間を使用してください。リモート・アクセスにとって適切な値は、ターミナルの転送速度に応じて異なります。9600 ボーのターミナル・ラインの場合には、6 秒が妥当な表示時間です。

PROCESSES 表示の場合、1 画面分のデータを表示した後、次の 1 画面分のデータを表示するまでの時間も、この修飾子で制御されます。

MONITOR ALL_CLASSES

MONITOR ALL_CLASSES コマンドを実行すると、CLUSTER と RMS のクラスを除くすべてのクラスの統計情報の監視が開始されます。

形式

MONITOR ALL_CLASSES

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値、平均値、最小値、最大値）がすべて記載されたテーブルを、画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には、どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には、CLUSTER、MODES、PROCESSES、STATES、SYSTEM、および VECTOR を除くすべてのクラスで、この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に、平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER、MODES、STATES、SYSTEM、および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

MONITOR MONITOR ALL_CLASSES

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

説明

ALL_CLASSES パラメータを修飾子なしで指定すると、通常の省略時の値が各クラスについて出力されます。 PROCESSES クラスの表示には、これらの修飾子は作用しません。

省略時の時間間隔は 6 秒です。

MONITOR ALL_CLASSES コマンドでは、記録ファイルにどのクラスの性能データを格納するかを指定する必要がないため、記録ファイルのプレイバックに非常に便利です。省略時の修飾子を変更するには、ALL_CLASSESの後に修飾子とクラス名を指定します。

例

```
MONITOR> MONITOR/INPUT=SYS$MANAGER:LOADBAL.DAT ALL_CLASSES, PROCESSES/TOPCPU
```

記録ファイル SYS\$MANAGER:LOADBAL.DAT のプレイバックを起動しています。
ファイルに格納されているすべてのデータが表示されます。

MONITOR CLUSTER

MONITOR CLUSTER コマンドを実行すると、CLUSTER クラスの統計情報の監視が開始され、クラスタ全体の CPU、メモリ、ディスク、およびロック状況が表示されます。

形式

MONITOR CLUSTER

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

説明

CLUSTER クラスについて，クラスタ内の最大 48 個のノードのデータ項目が収集されます。このクラスでは，最も重要なクラスタ単位の性能統計が 1 つの表示にまとめられるので，クラスタ管理者やユーザがクラスタ処理全体を把握したいときに非常に便利です。

要求がアクティブである間にクラスタに入ったノードは認識されないで，そのデータは収集されません。

CLUSTER クラスと他のクラスを 1 つの要求で指定することはできません。

マルチファイル要約要求では、CLUSTER クラスと PROCESSES クラスは無視されます。これらのクラスだけをコマンド行に指定した場合には、MONITOR はこれらのクラスを認識せず、“no classes specified”というエラー・メッセージを表示します。

CLUSTER クラスのデータ項目は、次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|-----------------------|---|
| CPU Busy | CPU の使用率。各ノードのすべてのプロセッサ・モードにおける動作を含む (Idle Time 以外)。 |
| Percent Memory In Use | 各ノード上の使用中メモリ。Free List Size をすべての使用可能メモリで割り、その結果を 100% から引いた値。 |
| I/O Operation Rate | 要求において、現在アクティブなすべてのノードが行うディスク入出力の合計。 クラスタ構成では、MSCP サーバ・ソフトウェアにより、ローカル・ノード上の HSC ディスクを他のノードが使用できるようになる。ノードが別の VAX ノードを経由してディスクにアクセスする場合 (MSCP サーバにより)、リモート・アクセスを使用する。ノードがローカル・ノード上のディスクまたは HSC ディスクにアクセスする場合、直接アクセスを使用する。 デバイス名の後の "R" は、リモート・アクセスを使用してノードが要求した入出力動作を表していることを示す。 デバイス名の後に "R" がいない場合、直接アクセスによってノードが実行した入出力動作を表していることを示す。リモート要求を MSCP サーバが代行して実行した入出力動作が含まれる場合もある。 |
| Total ENQ/DEQ Rate | ローカル、着信、発信の ENQ、DEQ、変換すべての総量。 |

次の 2 種類の形式を、クラス名修飾子で指定できます。

- /ALL 修飾子では、表形式
- /AVERAGE、/CURRENTC、/MAXIMUM、/MINIMUM の修飾子では、棒グラフ形式

OpenVMS バージョン 7.3 から、MONITOR CLUSTER 画面表示の割合 (Rate) フィールドの範囲が次のように広がりました。

| 割合 (Rate) 名 | これまでの割合 | 新しい割合 |
|---------------|------------------------|---------------------------|
| I/O Operation | 0 - 25 - 50 - 75 - 100 | 0 - 125 - 250 - 375 - 500 |
| Lock | 0 ~ 500 の目盛り | 0 ~ 1000 の目盛り |

MONITOR_SERVER プロセスに関するクラスタ管理者への注意

ユーザが MONITOR CLUSTER コマンドを入力した場合、MONITOR はイメージ SYS\$SYSTEM:VPM.EXE を起動します。このイメージは、各リモートクラスタ・ノード上に MONITOR_SERVER というプロセスを作成します。ユーザが MONITOR CLUSTER コマンドまたは MONITOR クラス名 という形式のコマンドで /NODE 修飾子を指定した場合、MONITOR は指定したノード上にだけプロセスを作成します。サーバ・プロセスは、リモート・ノードからデータを収集し、ローカル・ノード

に表示したり記録したりします。正確かつ迅速にデータを収集するため、サーバ・プロセスは優先順位 15 で起動されます。サーバ・プロセスが消費する資源はごくわずかであるため、システム性能にはほとんど影響がありません。

省略時の設定では、MONITOR_SERVER プロセスは、システムの DECnet アカウントで起動されます。このアカウントは、ブート時に実行されるコマンド・プロシージャ NETCONFIG.COM で作成されます。このアカウントが存在していない場合は、NETCONFIG.COM を実行してこのアカウントを作成するか、またはサーバ・プロセスを起動できる別のアカウントを指定してください。

別のアカウントでサーバ・プロセスを起動する場合、次のコマンド群を使用して DECnet データベースに既知オブジェクト 51 として VPM を定義し、このオブジェクトをアカウントに対応づけます。

```
$ SET PROCESS/PRIVILEGE=SYSPRV
$ RUN SYS$SYSTEM:NCP
NCP> DEFINE OBJECT VPM NUMBER 51 -
_ FILE SYS$SYSTEM:VPM.EXE -
_ PROXY NONE -
_ ACCOUNT account -
_ USER user-id -
_ PASSWORD password
NCP> SET OBJECT VPM NUMBER 51 -
_ FILE SYS$SYSTEM:VPM.EXE -
_ PROXY NONE -
_ ACCOUNT account -
_ USERNAME user-id -
_ PASSWORD password
NCP> EXIT
$ SET PROCESS/PRIVILEGE=NOSYSPRV
```

各サーバ・プロセスについて、MONITOR はローカル・ノード上にログ・ファイルを作成します。エラー・メッセージなど、サーバ接続動作に関する情報は、このログ・ファイルに書き込まれます。エラー・メッセージが書き込まれるのは、エラーが発生したときだけです。システムの運用期間全体において、1つのバージョンのログ・ファイルが維持されます。省略時のファイルは、SYS\$COMMON:[SYSMGR]VPM\$ノード名 LOG です。ノード名は、MONITOR_SERVER プロセスを起動したノードを示します。

省略時の値を変更するには、該当するノード上のシステム論理名テーブルのエグゼクティブ・モード論理名 VPM\$LOG_FILE を再定義します。たとえば、サーバ・エラー・ログ・データをファイル WRKD:[MONSERVER]VPM_ERRORS.LOG に書き込むには、VPM\$LOG_FILE を次のように定義します。

```
$ DEFINE/SYSTEM/EXECUTIVE_MODE VPM$LOG_FILE -
_$ WRKD:[MONSERVER]VPM_ERRORS.LOG
```

MONITOR MONITOR CLUSTER

クラスタ上のすべての MONITOR_SERVER プロセスに関するデータを 1 つのファイルに格納するには、各メンバ・システム上の論理名に同じ値を設定します。ログ・ファイルは共用順編成ファイルとして作成されるので、複数のサーバ・プロセスがログ・ファイルに同時にアクセスできます。

クラスタを日常的に監視する場合、ブート時に MONITOR_SERVER プロセスを各メンバ・ノードに作成し、作成したプロセスをシステムの運用期間中維持すれば、サーバのスタートアップ時間を大幅に短縮できます。これを行うには、サイト別スタートアップ・コマンド・ファイルに次のコマンド行を追加します。

```
$ DEFINE/SYSTEM/EXECUTIVE_MODE VPM$SERVER_LIVE TRUE
$ RUN/DETACH/PAGE_FILE=10000 SYS$SYSTEM:VPM.EXE
```

上記のコマンドは、会話形式でも随時入力できます。ただし、ALTPRI、NETMBX、PSWAPM、SYSNAM、SYSPRV、TMPMBX の特権が必要です。

例

```
MONITOR> MONITOR CLUSTER/ALL
```

```
OpenVMS Monitor Utility
CLUSTER STATISTICS
on node CURLEY
29-APR-2003 12:25:13
```

| CPU Busy | CUR | AVE | MIN | MAX |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| LARRY | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CURLEY | 100.00 | 99.83 | 100.00 | 100.00 |
| MOE | 8.52 | 8.50 | 8.52 | 8.52 |

```
OpenVMS Monitor Utility
CLUSTER STATISTICS
on node CURLEY
29-APR-2003 12:25:19
```

| %Memory In Use | CUR | AVE | MIN | MAX |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| MOE | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
| LARRY | 78.00 | 78.00 | 77.00 | 78.00 |
| CURLEY | 72.00 | 72.50 | 72.00 | 72.00 |

OpenVMS Monitor Utility
CLUSTER STATISTICS
on node CURLEY
29-APR-2003 12:25:25

| I/O Operation Rate | | | CUR | AVE | MIN | MAX |
|--------------------|----------|--------------|------|------|------|-------|
| \$111\$DUA7: | (DECEIT) | SQMCLUSTERV4 | 0.48 | 6.53 | 0.48 | 10.41 |
| \$111\$DUA6: | (DECEIT) | QUALD | 1.93 | 1.07 | 0.00 | 1.93 |
| \$111\$DUA4: | (DECEIT) | PAGESWAPDISK | 1.44 | 0.96 | 0.00 | 1.44 |
| \$111\$DUA2: | (DECEIT) | TSDPERF | 0.32 | 0.53 | 0.16 | 1.12 |
| LARRY\$DRA3: | | QUALQUEST | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.64 |
| MOE\$DMA1: | | UVMSQAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOE\$DRA5: | | USER01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LARRY\$DRA4: | | TIMEDEV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LARRY\$DBB3: | | REGLIB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$111\$DUA3: | (DECEIT) | DUMPDISK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$111\$DUA5: | (DECEIT) | BPMDISK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$111\$DJA8: | (DECEIT) | ORLEAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$111\$DJA10: | (DECEIT) | QMISDATABASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$111\$DJA9: | (DECEIT) | MPI\$DATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OpenVMS Monitor Utility
CLUSTER STATISTICS
on node CURLEY
29-APR-2003 12:25:56

| Tot ENQ/DEQ Rate | | CUR | AVE | MIN | MAX |
|------------------|--|-------|-------|------|-------|
| MOE | | 7.90 | 14.92 | 0.00 | 43.12 |
| LARRY | | 20.48 | 14.64 | 0.00 | 46.92 |
| CURLEY | | 1.93 | 13.29 | 0.00 | 57.30 |

前述の例は表形式による CLUSTER 表示です。


MONITOR> MONITOR CLUSTER/CURRENT

MONITOR
MONITOR CLUSTER

Statistic: CURRENT
10:46:53

OpenVMS Monitor Utility

5-JUN-2003



前述の例は、棒グラフ形式による CLUSTER/CURRENT 表示です。

MONITOR DECNET

MONITOR DECNET コマンドは、DECNET クラスの監視を起動します。DECnet for OpenVMS ネットワーク動作の情報も対象となります。

形式

MONITOR DECNET

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

説明

DECNET クラスのデータ項目は，次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|------------------------------|---------------------|
| Arriving Local Packet Rate | ローカル・パケットが受信される速度。 |
| Departing Local Packet Rate | ローカル・パケットが送信される速度。 |
| Arriving Transit Packet Rate | トランジット・パケットが着信する速度。 |
| Transit Congestion Loss Rate | トランジット輻輳損失率。 |
| Receiver Buffer Failure Rate | レシーバ・バッファ障害率。 |

例

```
MONITOR> MONITOR DECNET
```

```
OpenVMS Monitor Utility  
DECNET STATISTICS  
on node SAMPLE  
29-APR-2003 22:22:44
```

| | CUR | AVE | MIN | MAX |
|-----------------------------|------|------|------|-------|
| Arriving Local Packet Rate | 9.54 | 5.08 | 0.00 | 11.25 |
| Departing Local Packet Rate | 9.22 | 4.66 | 0.00 | 10.92 |
| Arriving Trans Packet Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trans Congestion Loss Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receiver Buff Failure Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

制御パケットを含むネットワーク・パケットの発着量がほぼ同じであり、ネットワーク動作が監視開始以来の平均値より高いレベルにあるが、最高ではないことを示しています。

MONITOR DISK

MONITOR DISK コマンドを実行すると、統計情報の DISK クラスの監視が開始されます。レコード出力のために監視できるディスクの最大数は 909 です。表示および概要出力のために監視できるディスクの最大数は 1817 です。

形式

```
MONITOR DISK
```

コマンド修飾子

```
/修飾子[,...]
```

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/ITEM=(キーワード[,...])

表示出力と要約出力の対象とする 1 つ以上のデータ項目を選択します。複数のキーワードを指定する場合は，括弧で囲み，コンマで区切ってください。省略時の値は，/ITEM=OPERATION_RATE です。

次の表は/ITEM 修飾子のキーワードを示しています。

| キーワード | 説明 |
|----------------|--|
| ALL | ディスクに対して収集したすべてのデータ項目に関する統計情報を一連の画面に表示することを指定する。 |
| OPERATION_RATE | 入出力操作の割合に関する統計情報をディスクごとに表示することを指定する。 |
| QUEUE_LENGTH | サービスを受ける入出力要求バケットの数（現在サービスを受けているものと待機中のもの）をディスクごとに表示することを指定する。 |

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/PERCENT

/NOPERCENT (省略時の設定)

画面への出力および要約の出力時に，統計情報を百分率で表すかどうかを制御します。/PERCENT 修飾子は，DISK，MODES，SCS，および STATES のクラスにのみ指定できます。省略時の設定では，統計情報は百分率で表されません。

説明

DISK クラスは、構成要素クラスです。このクラスのデータ項目は、単一ノード・システムまたはクラスタ・システムにマウントされている各ディスク・デバイスについて収集されます。DISK クラスのデータ項目は、次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|--------------------------|---|
| I/O Operation Rate | 各ディスクにおける入出力動作発生率。システム内のすべてのディスクの処理率を比較することにより、負荷の高いディスクと低いディスクを調べることができる。ただし、個々の処理に要した時間は出力されないで、その点を考慮する。 |
| I/O Request Queue Length | 未処理の入出力要求パケット数。現在処理中の要求と待ち状態の要求が含まれる。精度を高くするために、この項目は、/INTERVAL コマンド修飾子で指定した値にはかかわらず、必ず 1 秒間隔でサンプリングされる。 監視できるディスクの数の上限は、レコード出力については 909、表示および要約出力については 1817 である。以前のバージョンでは、両方のタイプの出力で上限は 799 だった。 |

次の代表的なクラスタ環境例では、各ディスクを 3 つの要素で識別しています。

- コロンで終わるディスク名
- ディスクのアクセス時に経由するクラスタ・ノードの名前

このフィールドは、複数統計表示だけに表示され、単一統計表示や複数要約には表示されません。

- ボリューム・ラベル

クラスタ構成では、MSCP サーバ・ソフトウェアにより、ローカル・ノード上の HSC ディスクを他のノードが使用できるようになります。ノードが別の VAX ノードを経由してディスクにアクセスする場合 (MSCP サーバにより)、リモート・アクセスを使用します。ノードがローカル・ノード上のディスクまたは HSC ディスクにアクセスする場合、直接アクセスを使用します。

デバイス名の後の "R" は、リモート・アクセスを使用してノードが要求した入出力動作を表していることを示します。

デバイス名の後に "R" がいない場合、直接アクセスによってノードが実行した入出力動作を表していることを示します。リモート要求を MSCP サーバが代行して実行した入出力動作が含まれる場合もあります。

例

```
MONITOR> MONITOR DISK/ITEM=QUEUE_LENGTH
```

```
OpenVMS Monitor Utility
DISK I/O STATISTICS
on node SAMPLE
29-APR-2003 14:19:56
```

| I/O Request Queue Length | | CUR | AVE | MIN | MAX |
|--------------------------|----------------------|------|------|------|------|
| SAMPLE\$DBA0: | SAMPLE09APR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SAMPLE\$DRA2: | SAMPLEPAGE | 2.00 | 1.43 | 0.00 | 4.00 |
| SAMPLE\$DRB1: | ACCREG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$1\$DRA5: | (MOE) MOE\$\$PAGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$1\$DBA3: | (CURLEY) UMASTER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$1\$DBA5: | (CURLEY) MIDNITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$2\$DRA7: | (LARRY) RES26APR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$2\$DRB6: | (LARRY) CLUSTERDUMP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$255\$DUA4: | (SHEMP) RES06AUG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| \$255\$DUA5: | (SHEMP) VMSDOCLIB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

代表的なクラスタ環境の一例です。各ディスクについて、処理待ち状態または処理中の入出力バケット数が表示されています。デバイス SAMPLE\$DRA2 は、キューの長さが 0 以外である唯一のデバイスです。収集間隔設定値にかかわらず、MONITOR によってキューの長さは毎秒サンプリングされます。

MONITOR DLOCK

MONITOR DLOCK コマンドを実行すると、DLOCK(分散型ロック管理) クラスの統計情報の監視が開始されます。

形式

```
MONITOR DLOCK
```

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

説明

DLOCK クラスは，クラスタ環境でロック管理サブシステムを監視する場合に便利です。DLOCK クラスのデータ項目は，次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| New ENQ Rate (Local) | 対象システムが起動し実行する新しいロック (ENQ) 要求の割合 |
| New ENQ Rate (Incoming) | 他のシステムが起動し，対象システムが実行する新しいロック要求の割合 |
| New ENQ Rate (Outgoing) | 対象システムが起動し，別のシステムが実行する新しいロック要求の割合 |
| Converted ENQ Rate (Local) | 対象システムが起動し実行するロック (ENQ) 変換要求の割合 |
| Converted ENQ Rate (Incoming) | 他のシステムが起動し，対象システムが実行するロック変換要求の割合 |
| Converted ENQ Rate (Outgoing) | 対象システムが起動し，別のシステムが実行するロック変換要求の割合 |

| データ項目 | 説明 |
|------------------------------------|--|
| DEQ Rate (Local) | 対象システムが起動し実行するアンロック (DEQ) 要求の割合 |
| DEQ Rate (Incoming) | 他のシステムが起動し、対象システムが実行するアンロック要求の割合 |
| DEQ Rate (Outgoing) | 対象システムが起動し、別のシステムが実行するアンロック要求の割合 |
| Blocking AST Rate (Local) | 対象システムが起動し実行するロック・マネージャ・ブロッキング AST の割合 |
| Blocking AST Rate (Incoming) | 他のシステムが起動し、対象システムが実行するロック・マネージャ・ブロッキング AST の割合 |
| Blocking AST Rate (Outgoing) | 対象システムが起動し、別のシステムが実行するロック・マネージャ・ブロッキング AST の割合 |
| Directory Function Rate (Incoming) | 対象ノードが管理しているロックに対する要求の割合 |
| Directory Function Rate (Outgoing) | 他のノードが管理しているロックに対する要求の割合 |
| Deadlock Message Rate | デッドロック検出に要する発着メッセージの割合 |

例

MONITOR> MONITOR DLOCK

```

OpenVMS Monitor Utility
DISTRIBUTED LOCK MANAGEMENT STATISTICS
on node SAMPLE
29-APR-2003 11:02:20

CUR      AVE      MIN      MAX
New ENQ Rate  (Local)  15.84   11.59   1.54   26.88
              (Incoming)  1.67    2.62   0.11   25.05
              (Outgoing)  0.05    0.63   0.00    5.99
Converted ENQ Rate (Local) 23.67    9.13   0.99   41.22
              (Incoming)  4.48    5.71   0.00   70.19
              (Outgoing)  0.00    1.43   0.00   15.90
DEQ Rate      (Local)  15.86   11.58   1.64   26.68
              (Incoming)  1.66    2.59   0.00   24.85
              (Outgoing)  0.05    0.63   0.00    5.99
Blocking AST Rate (Local)  0.00    0.00   0.00    0.01
              (Incoming)  0.00    0.00   0.00    0.00
              (Outgoing)  0.00    0.00   0.00    0.00
Dir Functn Rate (Incoming)  8.00    7.33   4.66   11.00
              (Outgoing)  1.00    0.77   0.00    2.66
Deadlock Message Rate      0.00    0.00   0.00    0.00

```

現在のロック管理動作がローカル・ノードで発生していること，ただし，監視期間中のある時点で相当量の着信動作があったことを示しています。

MONITOR FCP

MONITOR FCP コマンドを実行すると，統計情報のファイル制御プリミティブ・クラスの監視が開始され，ローカル・ノードのすべてのFiles-11補助制御プロセス (ACP) と拡張 QIQ プログラム (XQP) に関する情報が表示されます。

形式

MONITOR FCP

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報 (現在値，平均値，最小値，最大値) がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

説明

FCP クラスのデータ項目は、次のとおりです。すべての項目について、1 秒あたりの発生率が表示されます。

| | |
|-----------------------------|---|
| FCP Call Rate | ファイル・システムが受信した QIO 要求の割合 |
| Allocation Rate | ディスク空間を割り付けた呼び出しの割合 |
| Create Rate | 新しいファイルの作成率 |
| Disk Read Rate | ファイル・システムによるディスクの読み込み動作率 |
| Disk Write Rate | ファイル・システムによるディスクの書き込み動作率 |
| Volume Lock Wait Rate | 送信権の争奪によってボリューム同期ロックが待ち状態となった割合。ファイルの作成、削除、拡張、切り捨て時に XQP が削除したボリューム同期ロック数が表示されます。 |
| CPU Tick Rate | ファイル・システムが使用した CPU 時間 (10 ミリ秒刻み) |
| File System Page Fault Rate | ファイル・システムにおけるページ・フォルト発生率 |
| Window Turn Rate | ファイル・マップ・ウィンドウ・ミス率 |
| File Lookup Rate | ファイル・ディレクトリにおけるファイル名検索動作率 |
| File Open Rate | ファイルをオープンした割合 |
| Erase Rate | ファイル・システムによる消去動作起動率 |

例

```
MONITOR> MONITOR /INTERVAL=10 FCP
```

```
OpenVMS Monitor Utility
FILE PRIMITIVE STATISTICS
on node SAMPLE
29-APR-2003 16:13:38
```

| | CUR | AVE | MIN | MAX |
|-----------------------|------|------|------|------|
| FCP Call Rate | 4.62 | 3.80 | 0.33 | 7.61 |
| Allocation Rate | 0.99 | 0.24 | 0.00 | 0.99 |
| Create Rate | 2.31 | 0.57 | 0.00 | 2.31 |
| Disk Read Rate | 1.98 | 2.48 | 0.33 | 6.95 |
| Disk Write Rate | 3.30 | 2.39 | 0.33 | 5.62 |
| Volume Lock Wait Rate | 4.62 | 3.06 | 0.00 | 6.95 |

MONITOR MONITOR FCP

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------|-------|
| CPU Tick Rate | 3.63 | 3.88 | 0.33 | 10.26 |
| File Sys Page Fault Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Window Turn Rate | 1.98 | 0.99 | 0.00 | 1.98 |
| File Lookup Rate | 0.33 | 1.40 | 0.00 | 4.63 |
| File Open Rate | 2.00 | 3.54 | 2.00 | 5.10 |
| Erase Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

最後の収集間隔である 10 秒で、ファイルがオープンされた割合が 2.0 であることを示しています (総数は 20)。MONITOR コマンド入力後の平均率は 3.54、最高率は 5.10、最低率は最後の 10 秒間の 2.0 です。

MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE

MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE コマンドを実行すると、統計情報の FILE_SYSTEM_CACHE クラスの監視が開始されます。

形式

MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報 (現在値, 平均値, 最小値, 最大値) がすべて記載されたテーブルを、画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には、どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には、CLUSTER, MODES, PROCESSES, STATES, SYSTEM, および VECTOR を除くすべてのクラスで、この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に、平均値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER、MODES、STATES、SYSTEM、および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

説明

FILE_SYSTEM_CACHE クラスのデータ項目は、次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|-----------------------------|---|
| Directory FCB Hit% | ディレクトリ・キャッシュにおけるディレクトリ・ファイル制御ブロック・ヒット率 ヒットとミスの合計に対するヒットの比率が表示されます。 |
| Directory FCB Attempt Rate | ディレクトリ・キャッシュ内でディレクトリ・ファイル制御ブロックを検索しようとした割合 |
| Directory Data Hit% | ディレクトリ・キャッシュにおけるディレクトリ・データ・ヒット率 ヒットとミスの合計に対するヒットの比率が表示されます。 |
| Directory Data Attempt Rate | ディレクトリ・キャッシュ内でディレクトリ・データを検索しようとした割合 |
| File Header Hit% | ファイル・ヘッダ・キャッシュにおけるファイル・ヘッダ・ヒット率 ヒットとミスの合計に対するヒットの比率が表示されます。 |
| File Header Attempt Rate | ファイル・ヘッダ・キャッシュ内でファイル・ヘッダを検索しようとした割合 |
| File ID Hit% | ファイル識別子キャッシュにおけるファイル識別子ヒット率 ヒットとミスの合計に対するヒットの比率が表示されます。 |
| File ID Cache Attempt Rate | ファイル識別子キャッシュ内でファイル識別子を検索しようとした割合 |
| Extent Cache Hit% | 拡張キャッシュにおける該当サイズ拡張ヒット率 ヒットとミスの合計に対するヒットの比率が表示されます。 |
| Extent Cache Attempt Rate | 拡張キャッシュ内で該当サイズ拡張を検索しようとした割合 |

MONITOR
MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE

| データ項目 | 説明 |
|---------------------------|---|
| Quota Cache Hit% | クォータ・キャッシュにおけるクォータ・エントリ・ヒット率 ヒットとミスの合計に対するヒットの比率が表示されます。 |
| Quota Cache Attempt Rate | クォータ・キャッシュ内でエントリを検索しようとした割合 |
| Bitmap Cache Hit% | ビットマップ・キャッシュにおけるエントリ・ヒット率 ヒットとミスの合計に対するヒットの比率が表示されます。 |
| Bitmap Cache Attempt Rate | ビットマップ・キャッシュ内でエントリを検索しようとした割合 |

FILE_SYSTEM_CACHE のデータ項目は、Dir FCB を除き、すべて XQP だけに適用されます。Dir FCB 項目は、XQP と ODS-1 ACP の両方に適用されます。

例

MONITOR> MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE

```

                                OpenVMS Monitor Utility
                                FILE SYSTEM CACHING STATISTICS
                                on node SAMPLE
                                29-APR-2003 13:08:53

```

| | | CUR | AVE | MIN | MAX |
|----------|----------------|--------|--------|------|--------|
| Dir FCB | (Hit %) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | (Attempt Rate) | 1.66 | 0.49 | 0.00 | 1.66 |
| Dir Data | (Hit %) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | (Attempt Rate) | 4.66 | 1.24 | 0.00 | 4.66 |
| File Hdr | (Hit %) | 66.00 | 80.00 | 0.00 | 100.00 |
| | (Attempt Rate) | 1.00 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| File ID | (Hit %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (Attempt Rate) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Extent | (Hit %) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | (Attempt Rate) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.00 |
| Quota | (Hit %) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | (Attempt Rate) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.66 |
| Bitmap | (Hit %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (Attempt Rate) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

キャッシュのヒットとミスは、ファイル・システムのキャッシングの効率を反映しています。通常、キャッシュのサイズがヒット率に影響します。Attempt Rate は、ヒットとミスの合計であり、Hit%は、正常終了した試みの比率です。

平均ヒット率は、他の MONITOR データ項目とは異なり、以前のヒット率ではなく、監視開始後のヒット総数と試み数をもとに計算されます。したがって、より正確な平均値が出力されます。

ディレクトリ FCB キャッシュは、ディレクトリ検索を行うたびにチェックされます。ディレクトリ検索は、ファイルをオープン、作成、削除、拡張、切り捨てしたときに実行できます。ディレクトリに対応するファイル制御ブロックがキャッシュに存在する場合、ヒットが記録されます。存在しない場合、ミスが記録されます。ヒットとミスは、ともに試みとしてカウントされます。

ディレクトリ・データ・キャッシュは、ファイル検索を行うたびにチェックされます。ディレクトリ・ルックアップは、ファイルをオープン、作成、削除、拡張、切り捨てしたときに実行できます。アクセスされているファイルのエントリがディレクトリ・データ・キャッシュに存在する場合、ヒットが記録されます。存在しない場合、ミスが記録されます。ヒットとミスは、ともに試みとしてカウントされます。

ファイル・ヘッダ・キャッシュは、ファイルをオープン、クローズ、作成、削除、拡張、切り捨てたときにチェックされます。アクセスされているファイルのファイル・ヘッダがファイル・ヘッダ・キャッシュに存在する場合、ヒットが記録されます。存在しない場合、ミスが記録されます。ヒットとミスは、ともに試みとしてカウントされます。

ファイル識別子キャッシュは、ファイル作成時に削除され、ファイルの削除時に戻されるファイル識別子のリストです。ファイル識別子ヒットは、ファイル識別子キャッシュからの削除またはファイル識別子キャッシュへの戻しが正常終了したファイル番号です。異常終了した場合、ミスが記録されます。ヒットとミスは、ともに試みとしてカウントされます。

拡張キャッシュは、ファイルを作成、削除、拡張、切り捨てたときにチェックされます。ファイルの作成または拡張時に、拡張キャッシュの空間が割り当てられます。ファイル作成時に十分なサイズが存在する場合、ヒットが記録されます。十分なサイズが存在しない場合やエントリを分割しなければならない場合、試みが記録されます。ファイル削除時にブロックを戻した結果、拡張キャッシュが大きくなりすぎなかった場合、ヒットが記録されます。大きくなりすぎた場合、ミスが記録されます。ヒットとミスは、ともに試みとしてカウントされます。

クォータ・チェックが許可されている場合、ファイルを作成、削除、拡張、切り捨てたときにクォータ・キャッシュがチェックされます。希望するエントリ (要求元の識別子と一致する識別子) がクォータ・キャッシュに存在する場合、ヒットが記録されます。存在しない場合、ミスが記録されます。ヒットとミスは、ともに試みとしてカウントされます。

ビットマップ・キャッシュは、記憶ビットマップ・ファイルから取り出したブロックを格納します。拡張キャッシュがディスク空間要求に対応できなかった場合に、アクセスされます。値が高い場合、ボリュームがフラグメンテーションされていることを示します。

FILE_SYSTEM_CACHE のデータ項目は、次のとおり、SYSGEN ACP/XQP パラメータと対応します。

| FILE_SYSTEM_CACHE 項目 | ACP/XQP パラメータ |
|----------------------|------------------------------|
| Dir FCB | ACP_SYSACC ACP_DINDXCACHE |
| Dir Data | ACP_DIRCACHE |
| File Hdr | ACP_HDRCACHE |
| File ID | ACP_FIDCACHE |
| Extent | ACP_EXTCACHE ACP_EXTLIMIT |
| Quota | ACP_QUOCACHE |

| | |
|----------------------|---------------|
| FILE_SYSTEM_CACHE 項目 | ACP/XQP パラメータ |
| Bitmap | ACP_MAPCACHE |

ACP/XQP キャッシュ・パラメータを変更する場合には、システムをリブートしなければ、変更結果は有効になりません。これらのパラメータについての詳しい説明は、付録 C を参照してください。

MONITOR IO

MONITOR IO コマンドは、入出力クラスの監視を起動します。

形式

MONITOR IO

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

説明

入出力クラスの詳細項目は、次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|---------------------------|----------------------------------|
| Direct I/O Rate | 直接入出力(ディスクやテープなど)動作の割合 |
| Buffered I/O Rate | バッファード入出力(ターミナルや回線など)動作の割合 |
| Mailbox Write Rate | システムが受信したメールボックス書き込み要求の割合 |
| Split Transfer Rate | 転送内容が複数の入出力に分割された割合 |
| Log Name Translation Rate | 論理名変換の割合 |
| File Open Rate | ファイルをオープンした割合 |
| Page Fault Rate | すべてのワーキング・セットのページ・フォルト発生率 |
| Page Read Rate | ページ・フォルトの結果、ディスクから読み込まれたページ数 |
| Page Read I/O Rate | ページ・フォルトの結果、ディスクに対して実行された読み込み動作率 |
| Page Write Rate | ページ・ファイルに書き込まれたページ数 |
| Page Write I/O Rate | ページ・ファイルに対する書き込み動作率 |
| Inswap Rate | スワップ・ファイルからメモリに読み込まれたワーキング・セット数 |
| Free List Size | 空きページ・リストのページ数 |
| Modified List Size | 変更したページ・リストのページ数 |

例

```
MONITOR> MONITOR /RECORD IO
```

```
OpenVMS Monitor Utility
I/O SYSTEM STATISTICS
on node SAMPLE
29-APR-2003 22:22:44
```

| | CUR | AVE | MIN | MAX |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Direct I/O Rate | 15.33 | 4.46 | 0.33 | 15.33 |
| Buffered I/O Rate | 24.91 | 47.47 | 24.91 | 69.00 |
| Mailbox Write Rate | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 2.95 |
| Split Transfer Rate | 1.66 | 1.56 | 0.33 | 3.97 |
| Log Name Translation Rate | 13.28 | 10.75 | 3.66 | 27.66 |
| File Open Rate | 1.66 | 1.26 | 0.33 | 2.98 |
| Page Fault Rate | 24.58 | 52.31 | 17.33 | 178.00 |
| Page Read Rate | 12.29 | 9.00 | 0.00 | 26.88 |
| Page Read I/O Rate | 2.65 | 2.43 | 0.00 | 6.22 |
| Page Write Rate | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 58.66 |
| Page Write I/O Rate | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 1.66 |
| Inswap Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Free List Size | 3621.00 | 3604.09 | 3392.00 | 3771.00 |
| Modified List Size | 49.00 | 73.36 | 4.00 | 181.00 |

RECORDING

MONITOR コマンド入力後、直接入出力率は現在最高であり、平均を大幅に上回っていることを示しています。Ctrl/C でコマンドを終了し MONITOR PROCESSES /TOPDIO コマンドを入力すると、トップ直接入出力ユーザが表示されます。入出力監視を改めて開始する場合は、新たな MONITOR 要求を定義します。つまり、最初の要求が継続されるのではなく、平均統計、最小統計、最大統計は、再初期化されます。ただし、最初の要求では記録を指定しているので、データをプレイバックして再表示や要約に使用することはできます。

MONITOR LOCK

MONITOR LOCK コマンドを実行すると、LOCK クラスの監視が開始されます。

形式

```
MONITOR LOCK
```

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

説明

LOCK クラスのデータ項目は，次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|--------------------------|-----------------------------|
| New ENQ Rate | 新しいロック (ENQ) 要求 (変換要求の反対) 率 |
| Converted ENQ Rate | ロック (ENQ) 変換要求率 |
| DEQ Rate | アンロック (DEQ) 要求率 |
| Blocking AST Rate | ロック・マネージャ・ブロッキング AST の実行要求率 |
| ENQs Forced To Wait Rate | 直ちに許可されず，待ち状態となったロック発生率 |

| データ項目 | 説明 |
|----------------------|--|
| ENQs Not Queued Rate | 直ちに許可されず、かつキューに登録しないことが要求されたため、エラー状態となったロック発生率 |
| Deadlock Search Rate | デッドロック検索実行率 |
| Deadlock Find Rate | デッドロック検出率 |
| Total Locks | システム内のロック総数 |
| Total Resources | システム内の資源総数 |

例

```

1. MONITOR> MONITOR /RECORD IO
   MONITOR> MONITOR /INPUT=LOCKSTATS.DAT/SUMMARY/NODISPLAY LOCK/AVERAGE
       .
       .
       .
   MONITOR> Ctrl/Z
$ TYPE MONITOR.SUM

```

```

                                OpenVMS Monitor Utility
                                LOCK MANAGEMENT STATISTICS
+-----+
| AVE |
+-----+
                                on node SAMPLE      From: 29-APR-2003 08:00:00
                                SUMMARY              To: 29-APR-2003 17:00:00

                                0      5      10     15     20
                                + - - - + - - - + - - - + - - - +
New ENQ Rate                    2 | ****
Converted ENQ Rate              1 | **
DEQ Rate                        3 | *****
Blocking AST Rate               |
ENQs Forced To Wait Rate        |
ENQs Not Queued Rate            |
Deadlock Search Rate            |
Deadlock Find Rate              |
Total Locks                     3 | *****
Total Resources                 3 | *****
                                |
                                + - - - + - - - + - - - + - - - +
PLAYBACK                        SUMMARIZING

```

記録されているデータにもとづき、週日のロック管理サブシステムの平均使用状況を表示しています。

MONITOR MODES

MONITOR MODES コマンドは、MODES クラスの監視を起動します。MODES クラスには、各プロセッサ動作モードに関するデータ項目が含まれます。

形式

MONITOR MODES

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CPU

/NOCPU [= (x[,...])]（省略時の設定）

マルチプロセッサ構成において，CPU 固有の出力形式を選択します。x は，CPU 識別子です。CPU 識別子を指定せずに /CPU を指定した場合，すべてのアクティブ CPU について，MODES クラス統計が順番に表示されます。次に，最初の CPU に戻って監視動作が繰り返されます。1 つの CPU を指定した場合，その CPU だけの統計が表示されます。複数の CPU を指定した場合，順番に CPU 統計が表示され，次に，最初の CPU に戻って監視動作が繰り返されます。

複数の CPU 識別を指定したときに，その中の 1 つ以上の CPU が使用不可能な状態の場合，MONITOR はそのことをユーザに通知しません。指定したすべての CPU 識別が存在しない場合には，引数を指定せずに /CPU 修飾子だけが指定されたかのように動作します。

省略時の設定は、/NOCPU です。マルチプロセッサ・システムでは、/NOCPU を指定するとすべての CPU が各モードで使用された合計時間がシングル・モードの画面に表示されます。

マルチプロセッサ以外のシステムでは、/CPU 修飾子を指定すると CPU の ID が表示されますが、/NOCPU を指定すると CPU の ID が表示されません。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER、MODES、STATES、SYSTEM、および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/PERCENT

/NOPERCENT (省略時の値)

画面への出力および要約の出力時に、統計情報を百分率で表すかどうかを制御します。PERCENT\NOPERCENT 修飾子は、DISK、MODES、SCS、および STATES のクラスにだけ指定できます。省略時の設定では、統計情報は百分率で表されません。

説明

MODES クラスのデータ項目は、すべてのプロセッサ (CPU) 時間の比率として表示することも、1 秒あたりのクロック・ティック率 (10 ミリ秒単位) として表示することもできます。

| データ項目 | 説明 |
|--|--|
| Interrupt Stack (Interrupt State on Alpha and I64 systems) | 割り込みスタック消費時間 (VAX システム) またはカーネル・スタックにおける割り込み状態に消費した時間 (Alpha システムと I64 システム) |
| MP Synchronization | 複数の CPU の同期化に消費した時間 (マルチプロセッサ・システム専用) |
| Kernel Mode | 割り込み状態ではないカーネル・モードで消費した時間 |
| Executive Mode | エグゼクティブ・モード消費時間 |
| Supervisor Mode | スーパーバイザ・モード消費時間 |
| User Mode | 命令を実行するユーザ・モードで消費した時間 |


MONITOR MONITOR MODES

| データ項目 | 説明 |
|--------------------|--|
| Compatibility Mode | 互換性モード命令の実行に消費した時間 (このデータ項目が有効であるのは、VAX システムだけである) |
| Idle Time | 上記のいずれでも消費しなかった時間 |

マルチプロセッサ・システムにおいて、/CPU 修飾子を使用せずに MONITOR MODES コマンドを入力して特定の CPU を選択した場合、非マルチプロセッサ・システムの場合と同じ 1 つの画面が出力されます。すべての CPU が各モードで消費した時間の合計が、統計として表示されます。

例

1. MONITOR> MONITOR MODES /PERCENT



最後の収集期間において、プロセッサは、ユーザ・コードの実行に 72%，エグゼクティブ・モードとカーネル・モードでユーザ要求を処理するためシステム・コードを実行するのに 8%，割り込みスタックの割り込み処理に 4%の時間を消費しています。16%はアイドル状態です。 OpenVMS RMS コードの実行に消費した時間は、エグゼ

クティブ・モード時間に含まれ、DCL コードの実行に消費した時間は、スーパーバイザ・モード時間に含まれています。

/PERCENT 修飾子を指定しなかった場合や、/NOPERCENT 修飾子を指定した場合には、モード時間は 1 秒あたりのクロック・ティック率として表示されます。ただし、1 クロック・ティックは 10 ミリ秒です。ユニプロセッサでは、この値はパーセント値と同じです。

MONITOR MONITOR MODES

2. MONITOR> MONITOR MODES

```

                                OpenVMS Monitor Utility
                                TIME IN PROCESSOR MODES
                                on node SAMPLE
                                29-APR-2003 15:02:36
+-----+
|  CUR  |
+-----+
Combined for 2 CPUs           0       50      100     150     200
+-----+-----+-----+-----+
Interrupt Stack              |         |         |         |
MP Synchronization           |         |         |         |
Kernel Mode                  2 *      |         |         |
Executive Mode               1 *      |         |         |
Supervisor Mode              |         |         |         |
User Mode                    101 *****
Compatibility Mode           |         |         |         |
Idle Time                     96 *****
+-----+-----+-----+-----+
```

マルチプロセッサ・システムに関する出力です。1秒あたりのクロック・ティック率が表示されています。画面の左上には、ノード SAMPLE に CPU が4つあり、2つがアクティブであることが示されています。/CPU 修飾子が指定されていないので、すべての CPU が各モードで消費した合計時間が表示されています。

MONITOR MSCP_SERVER

MONITOR MSCP_SERVER コマンドを実行すると、大容量記憶制御プロトコル (MSCP) サーバ・クラスの監視が開始されます。

形式

MONITOR MSCP_SERVER

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

説明

MSCP サーバ・クラスのデータ項目は，MSCP サーバのチューニングに便利です。

| データ項目 | 説明 |
|-------------------------|--|
| Server I/O Request Rate | リモート・プロセッサが入出力転送を要求する割合 |
| Read Request Rate | リモート・プロセッサが読み込み転送を要求する割合 |
| Write Request Rate | リモート・プロセッサが書き込み転送を要求する割合 |
| Extra Fragment Rate | サーバが追加フラグメントを供給する割合 バッファに制限があることから，1つの入出力要求に対処するため MSCP サーバが複数の入出力を供給するとき，1つ以上の追加フラグメントが作成されます。たとえば，64 ブロックの要求1つを 16 ブロックのフラグメント 4 つに分割する場合，MSCP サーバは 3 つの追加フラグメントを作成します。 |
| Fragmented Request Rate | フラグメンテーション要求発生率 フラグメンテーション要求は，バッファに制限があることから，サーバがフラグメンテーションする転送要求です。たとえば，36 ブロックの要求1つを 16 ブロックのフラグメント 2 つと 4 ブロックのフラグメント 1 つに分割する場合，サーバは 2 つの追加フラグメントを作成します。 |

MONITOR MONITOR MSCP_SERVER

| データ項目 | 説明 |
|--------------------|---|
| Buffer Wait Rate | サーバで「バッファ待ち」が発生する割合 バッファ待ちは、要求が MSCP バッファ・メモリに対して待ち状態となるときを指します。 |
| Request Size Rates | 各種ブロック・サイズにおける要求率を表示するヒストグラム |

例

1. MONITOR> MONITOR MSCP_SERVER

```
OpenVMS Monitor Utility
MSCP SERVER STATISTICS
  on node GLOBBO
29-APR-2003 09:51:43
```

| | CUR | AVE | MIN | MAX |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Server I/O Request Rate | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 6.22 |
| Read Request Rate | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 6.22 |
| Write Request Rate | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 6.16 |
| Extra Fragment Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fragmented Request Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Buffer Wait Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Request Size Rates 1 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.98 |
| (Blocks) 2-3 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.65 |
| 4-7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.65 |
| 8-15 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.63 |
| 16-31 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 5.51 |
| 32-63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GLOBBO というノードの MSCP 統計を作成しています。

MONITOR PAGE

MONITOR PAGE コマンドを実行すると、PAGE クラスの監視が開始されます。

形式

MONITOR PAGE

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

説明

PAGE クラスのデータ項目は，次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|---------------------|----------------------------------|
| Page Fault Rate | すべてのワーキング・セットのページ・フォルト率 |
| Page Read Rate | ページ・フォルトの結果，ディスクから読み込まれるページ数 |
| Page Read I/O Rate | ページ・フォルトの結果，ディスクに対して実行される読み込み動作率 |
| Page Write Rate | ページ・ファイルに書き込まれたページ数 |
| Page Write I/O Rate | ページ・ファイルに対する書き込み動作率 |

MONITOR
MONITOR PAGE

| データ項目 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| Free List Fault Rate | ページ・フォルトの結果，空きページ・リストから読み込まれたページ数 |
| Modified List Fault Rate | ページ・フォルトの結果，変更したページ・リストから読み込まれたページ数 |
| Demand Zero Fault Rate | ページ・フォルトの結果，0 を埋め込んだページを割り当てた割合 |
| Global Valid Fault Rate | プロセスのワーキング・セットではなく物理メモリに存在し，システム単位のグローバル・ページ・テーブルでは有効ページと定義されているページのページ・フォルト率 |
| Writes In Progress Fault Rate | フォルト発生時にディスクに書き込まれていた，読み込みページ数 |
| System Fault Rate | システム空間に存在するページのページ・フォルト率 |
| Free List Size | 空きページ・リストのページ数 |
| Modified List Size | 変更したページ・リストのページ数 |

例

1. MONITOR> MONITOR PAGE

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| OpenVMS Monitor Utility | | | | |
| PAGE MANAGEMENT STATISTICS | | | | |
| on node SAMPLE | | | | |
| 29-APR-2003 22:22:44 | | | | |
| | CUR | AVE | MIN | MAX |
| Page Fault Rate | 26.82 | 18.27 | 9.66 | 26.82 |
| Page Read Rate | 3.97 | 2.65 | 1.33 | 3.97 |
| Page Read I/O Rate | 1.32 | 0.99 | 0.66 | 1.32 |
| Page Write Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Page Write I/O Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Free List Fault Rate | 13.90 | 10.96 | 8.00 | 13.90 |
| Modified List Fault Rate | 5.62 | 2.99 | 0.33 | 5.62 |
| Demand Zero Fault Rate | 4.63 | 2.65 | 0.66 | 4.63 |
| Global Valid Fault Rate | 1.32 | 0.66 | 0.00 | 1.32 |
| Wrt In Progress Fault Rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| System Fault Rate | 2.31 | 1.99 | 1.66 | 2.31 |
| Free List Size | 3164.00 | 3176.00 | 3164.00 | 3188.00 |
| Modified List Size | 155.00 | 131.00 | 107.00 | 155.00 |

1 回の読み込み動作における読み込みページ数は，現在，1 秒あたり約 3 ページであることを示しています (Page Read Rate を Page Read I/O Rate で割る)。ページ・フォルト率は現在最も高く，大半のページは，ディスクではなくメモリからフォルトしています。

MONITOR PROCESSES

MONITOR PROCESSES コマンドを実行すると、PROCESSES クラスの監視が開始され、システム内の全プロセスに関する情報が表示されます。

マルチファイル要約を要求した場合には、CLUSTER と PROCESSES のクラスが無視されます。コマンド行でこれらのクラスしか指定しないと、MONITOR はこれらのクラスを無視し、"no classes specified"というエラー・メッセージを表示します。

形式

MONITOR PROCESSES

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/TOPBIO

画面への出力と要約の出力について、標準的な形式ではなく、入出力のバッファリング回数が多いユーザを棒グラフで出力することを指定します。値は、1 秒あたりのバッファリングされた入出力回数で表されます。

/TOPCPU

画面への出力と要約の出力について、標準的な形式ではなく、CPU の使用時間が多いユーザを棒グラフで出力することを指定します。値は、1 秒あたりのクロック・チック (10 ミリ秒) 回数で表されます。

バージョン 7.3 より前の OpenVMS では、MONITOR PROCESSES/TOPCPU 表示で 1 つの画面に最大 8 プロセスしか表示できませんでした。OpenVMS バージョン 7.3 以降は、システムの CPU 数に応じて、3 種類の画面から適切なものが表示されるようになりました。この項の例を参照してください。

/TOPDIO

画面への出力と要約の出力について、標準的な形式ではなく、直接入出力の回数が多いユーザを棒グラフで出力することを指定します。値は、1 秒あたりの直接入出力の回数で表されます。

/TOPFAULT

画面への出力と要約の出力について、標準的な形式ではなく、ページ・フォルトの回数が多いプロセスを棒グラフで出力することを指定します。値は、1秒あたりのページ・フォルト回数で表されます。

/TOPRBS (VAX のみ)

VAX システムで、画面への出力と要約の出力について、標準的な形式ではなく、バランス・スロットのフォルト回数が多いプロセスを棒グラフで出力することを指定します。値は、1秒あたりのバランス・スロットのフォルト回数で表されます。

説明

例にあるとおり、PROCESSES 表示と要約出力は、他のクラスと形式が異なり、次の情報が出力されます。

| データ項目 | 説明 |
|----------|---|
| PID | システムが設定した 16 進プロセス識別子 |
| STATE | プロセスのスケジューラ状態 (STATES コードについては、MONITOR STATES コマンドの項を参照) |
| PRI | 基本優先順位に相対する、プロセスの現在の優先順位 |
| NAME | プロセス名 |
| PAGES | 共用可能ページ数と、現在プロセスが使用している総ページ数 |
| DIOCNT | プロセス作成後にプロセスが実行した直接入出力動作数 プロセスをスワップ・アウトした場合は表示されません。 |
| FAULTS | プロセス作成後のページ・フォルト数 プロセスをスワップ・アウトした場合は表示されません。 |
| CPU TIME | プロセス作成後にプロセスが使用した CPU 時間 形式は、時間: 分: 秒です。プロセスをスワップ・アウトした場合は表示されません。 |

表示の上部左右には、システムを最後にブートした後のシステム内のプロセス数と、日付と時間が示されます。スワップ・アウトしたプロセスは、その旨記されます。

画面上に一度に表示できる数を超えるプロセスが存在する場合、複数の画面が使用されます。/VIEWING_TIME 修飾子で指定した時間間隔で、画面が切り替わります。5 種類の/TOP 棒グラフ表示には、8 名のトップ・ユーザそれぞれについて、PID とプロセス名が表示されます。

他の棒グラフ表示と同様、トップ・ユーザの表示では、値が近似整数に丸められます。0 以外の値を持つプロセスが、最大 8 つ表示されます。トップ・ユーザ・リストに入るためには、プロセスが表示間隔の始めと終わりに存在し、スワップ・インされていなければなりません。この資格条件は、要約出力のすべての対象期間の始めと終わりにも適用されます。

1 つの MONITOR 要求で選択できるのは、トップ・ユーザの中の 1 つまたは通常の PROCESSES 表示です。

例

1. MONITOR> MONITOR/INPUT=PROCS.DAT/INTERVAL=6 PROCESSES

Process Count: 20 OpenVMS Monitor Utility Uptime: 1 23:26:10
 PROCESSES
 on node SAMPLE
 29-APR-2003 12:39:09

| PID | STATE | PRI | NAME | PAGES | DIOCNT | FAULTS | CPU TIME |
|----------|-------|-----|---------------|--------|-------------|--------|------------|
| 00000081 | HIB | 16 | SWAPPER | 0/0 | 0 | 0 | 00:00:15.8 |
| 00000102 | LEFO | 4 | SAMPLE1001 | 87/232 | SWAPPED OUT | | |
| 00000103 | COM | 4 | SAMPLE1101 | 16/100 | 7127 | 51298 | 00:05:11.0 |
| 00000084 | HIB | 8 | ERRFMT | 64/174 | 2750 | 125 | 00:00:43.9 |
| 00000086 | LEF | 8 | OPCOM | 73/272 | 283 | 178 | 00:00:07.7 |
| 00000087 | HIB | 9 | JOB_CONTROL | 57/293 | 707 | 167 | 00:00:10.5 |
| 00000088 | HIB | 8 | CONFIGURE | 43/205 | 22 | 123 | 00:00:00.6 |
| 0000008A | HIB | 6 | SYMBIONT_0001 | 5/56 | 50 | 617 | 00:03:15.1 |
| 0000008B | HIB | 8 | JNLACP | 75/580 | 15149 | 4922 | 00:21:51.1 |
| 0000008C | HIB | 8 | NETACP | 5/954 | 11 | 1057 | 00:25:06.8 |
| 0000008D | HIB | 5 | EVL | 7/56 | 44 | 34384 | 00:00:20.5 |
| 0000008E | HIB | 9 | REMACP | 5/54 | 13 | 107 | 00:00:01.3 |
| 00000112 | COM | 4 | SAMPLE1601 | 45/111 | 13131 | 39992 | 00:06:39.1 |
| 0000011E | CUR | 9 | SMITH | 89/298 | 138 | 830 | 00:00:07.1 |


PROCS.DAT という入力ファイルで作成した PROCESSES 表示です。システム内の各プロセスにつき、1 行が表示されます。表示されるのは現在値だけであり、平均値、最小値、最大値は表示されません。スワップ・アウトされたプロセスの場合、右側の 3 つの項目は適用されないで、これらの項目に SWAPPED OUT と表示されます。プレイバックが要求されているので、MONITOR データが記録された時点のシステム使用可能時間が表示されています。

表示不能文字は、ピリオドで表されます。

2. MONITOR> MONITOR/INPUT=PROCS.DAT PROCESSES/TOPDIO


OpenVMS Monitor Utility
TOP DIRECT I/O RATE PROCESSES
on node SAMPLE
29-APR-2003 16:13:38

MONITOR MONITOR PROCESSES



最後の監視期間における直接入出力ユーザのトップは，1 秒あたり 25 のプロセス SAMPLE091 であることを示しています。

3. MONITOR> MONITOR PROCESSES/TOPCPU



単一 CPU システムの MONITOR PROCESSES/TOPCPU 画面表示を示しています。

4. MONITOR> MONITOR PROCESSES/TOPCPU

```

OpenVMS Monitor Utility
TOP CPU TIME PROCESSES
  on node BRS012
5-JUN-2003 10:48:39.38

      0      25      50      75      100
      + - - - + - - - + - - - + - - - +
0000012B BATCH_46    7 **
00000128 BATCH_43    6 **
0000012A BATCH_45    5 **
00000125 BATCH_40    5 **
00000123 BATCH_38    5 **
00000121 BATCH_36    5 **
00000129 BATCH_44    5 **
0000011F BATCH_34    5 **
0000011E BATCH_33    5 **
0000011D BATCH_32    5 **
00000117 BATCH_26    5 **
00000127 BATCH_42    5 **
00000120 BATCH_35    5 **
0000011B BATCH_30    5 **
00000119 BATCH_28    5 **

```

12 CPU システムの MONITOR PROCESSES/TOPCPU 画面表示を示しています。

MONITOR MONITOR PROCESSES

5. MONITOR> MONITOR PROCESSES/TOPCPU

```
OpenVMS Monitor Utility
TOP CPU TIME PROCESSES
on node BRS016
5-JUN-2003 10:51:10.89

      0      25      50      75      100
      + - - - + - - - + - - - + - - - +
00000127 BATCH_42      6 **
00000125 BATCH_40      6 **
00000124 BATCH_39      5 **
00000118 BATCH_27      5 **
00000129 BATCH_44      5 **
00000122 BATCH_37      5 **
00000120 BATCH_35      5 **
0000011F BATCH_34      5 **
0000011D BATCH_32      5 **
0000011C BATCH_31      5 **
00000119 BATCH_28      5 **
00000128 BATCH_43      5 **
00000123 BATCH_38      5 **
0000011B BATCH_30      4 *
0000012B BATCH_46      4 *
00000126 BATCH_41      4 *
```

16 CPU システムの MONITOR PROCESSES/TOPCPU 画面表示を示しています。

MONITOR RLOCK

MONITOR RLOCK コマンドは、RLOCK (動的なロック再マスタリング) 統計クラスの監視を起動します。

形式

MONITOR RLOCK

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

すべての統計項目（現在，平均，最小，最大）を表示出力と要約出力に含めることを指定します。要約出力の場合，すべてのクラスについて，この修飾子が省略時の値です。要約出力以外の場合，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，VECTORを除くすべてのクラスについて，この修飾子が省略時の値です。

/AVERAGE

平均統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

/CURRENT

現在の統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。この修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，VECTORの各クラスの省略時の値です。

/MAXIMUM

最大統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

/MINIMUM

最小統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

説明

RLOCK クラスを使うと，ノードの動的なロック再マスタリング統計を監視できます。ローカルなロック処理はリモート・ロック処理よりもコストがかからないので，ロック・ツリーは性能を向上させるためにノード間で移動されます。ロック・ツリーの移動には次のような理由が考えられます。

- 現在のマスタよりも，同じクラス内の別のノードの方がツリーに対してさらにアクティブである場合
- 高いLOCKDIRWTのノードが，低いLOCKDIRWTのノードがマスタである資源へのロックをキューに登録する場合
- この資源に対してロックを持つノードがクラス内でただ1つなので，それがマスタになる場合

RLOCK クラスは，次のデータ項目から構成されます。これらのデータ項目は秒単位の割合として表示されます。

MONITOR
MONITOR RLOCK

| データ項目 | 説明 |
|---------------------------|--|
| Lock Tree Outbound Rate | このノードから移動されたロック・ツリーの割合。 |
| Higher Activity | クラスタ内の別のノードにおけるロック処理が高いために移動されたツリーの割合。 |
| Higher LOCKDIRWT | SYSGEN パラメータ LOCKDIRWT の値が高いノードに移動されたツリーの割合。 |
| Sole Interest | 移動先のノードがツリーに残っているロックの唯一のノードであるために、そのノードに移動されたツリーの割合。 |
| Remaster Msg Send Rate | このノードから送信された再マスタリング・メッセージの割合。 |
| Lock Tree Inbound Rate | このノードに移動されたツリーの割合。 |
| Remaster Msg Receive Rate | このノードで受信された再マスタリング・メッセージの割合。 |

例

MONITOR> MONITOR RLOCK

```

DYNAMIC LOCK REMASTERING STATISTICS
on node JYGAL2
30-OCT-2003 12:19:55.27

              CUR      AVE      MIN      MAX
Lock Tree Outbound Rate    0.33    0.02    0.00    0.33
  (Higher Activity)        0.33    0.02    0.00    0.33
  (Higher LCKDIRWT)        0.00    0.00    0.00    0.00
  (Sole Interest)          0.00    0.00    0.00    0.00
Remaster Msg Send Rate     2.66    0.25    0.00    2.66
Lock Tree Inbound Rate     0.00    0.01    0.00    0.33
Remaster Msg Receive Rate  0.00    0.09    0.00    1.66

```

この例で、送出される数は少量です。ほとんどの場合、これらの数値が非常に大きな値になることはあり得ません。再マスタリングは8秒ごとしか試行されず、そのとき、一度に処理されるツリーは最大で5ツリーです。例外は、通常のシャットダウンのときであり、システムはノードのシャットダウン時にすべてのツリーを強制的にオフにします。

MONITOR RMS

MONITOR RMS コマンドを実行すると、統計情報の OpenVMS レコード管理サービス (OpenVMS RMS) クラスの監視が特定のファイルについて開始されます。

形式

MONITOR RMS

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報 (現在値, 平均値, 最小値, 最大値) がすべて記載されたテーブルを、画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には、どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には、CLUSTER, MODES, PROCESSES, STATES, SYSTEM, および VECTOR を除くすべてのクラスで、この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に、平均値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER, MODES, STATES, SYSTEM, および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/FILE=(ファイル名[,...])

MONITOR RMS コマンドの実行対象となるファイル (1 つまたは複数) のリストを指定します。ノード名をファイル指定に含めても無視されます。ノードを選択する場合は、/NODE コマンド修飾子を使用してください。複数のノードを/NODE コマンド修飾子で指定する場合、指定したファイルは、指定したすべてのノード上に存在していなければなりません。5,000 個までのファイルを指定できます。ワイルドカード文字は使用できません。

/ITEM=(キーワード[,...])

表示出力と要約出力の対象とする 1 つ以上のデータ項目を選択します。複数のキーワードを指定する場合は、括弧で囲み、コンマで区切ってください。省略時の値は、/ITEM=OPERATIONS です。

次の表は/ITEM 修飾子のキーワードを説明しています。

| キーワード | 説明 |
|------------|---------------------------------------|
| OPERATIONS | 選択したファイルについて、RMS 基本動作統計を表示することを指定する |
| DATA_RATES | 選択したファイルについて、RMS データ率統計を表示することを指定する |
| LOCKING | 選択したファイルについて、RMS ロッキング統計を表示することを指定する |
| CACHING | 選択したファイルについて、RMS キャッシング統計を表示することを指定する |

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

説明

MONITOR RMS コマンドでは、/FILE 修飾子で入力ファイルを指定する必要があります。指定したファイルに関する RMS 統計が表示されます。入力ファイルの統計が表示されるのは、入力ファイルに統計が許可されており、入力ファイルがオープン状態である場合に限定されます。ファイルからの統計を許可する方法については、『OpenVMS Record Management Services Reference Manual』と『OpenVMS DCL デュクシヨナリ』の SET FILE コマンドの項を参照してください。

MONITOR RMS コマンドは、次の種類の RMS 統計を出力します。

- 基本動作 (OPERATIONS 項目を指定した場合)
- 動作あたりのデータ率 (DATA_RATES 項目を指定した場合)
- ファイル・ロッキング (/LOCKING 項目を指定した場合)
- キャッシング (/CACHING 項目を指定した場合)

基本動作統計のデータ項目は、次のとおりです。

- Sequential \$Get Call Rate
- Keyed \$Get Call Rate
- RFA \$Get Call Rate

Sequential \$Find Call Rate
Keyed \$Find Call Rate
RFA \$Find Call Rate
Sequential \$Put Call Rate
Keyed \$Put Call Rate
\$Read Call Rate
\$Write Call Rate
\$Update Call Rate
\$Delete Call Rate
\$Truncate Call Rate
\$Extend Call Rate
\$Flush Call Rate

データ率統計のデータ項目は、次のとおりです。

Total \$GET Call Rate
Bytes per \$GET
Total \$PUT Call Rate
Bytes Per \$PUT
Total \$UPDATE Call Rate
Bytes per \$UPDATE
\$READ Call Rate
Bytes per \$READ
\$WRITE Call Rate
Bytes per \$WRITE
\$TRUNCATE Call Rate
Blocks per \$TRUNCATE
\$EXTEND Call Rate
Blocks per \$EXTEND

ファイル・ロッキング統計のデータ項目は、次のとおりです。

New ENQ Rate
DEQ Rate
Converted ENQ Rate
Blocking AST Rate
Bucket Split Rate
Multi-Bucket Split Rate

キャッシング統計のデータ項目は、次のとおりです。

Local Cache Hit Percent
Local Cache Attempt Rate
Global Cache Hit Percent
Global Cache Attempt Rate
Global Buffer Read I/O Rate

Global Buffer Write I/O Rate
Local Buffer Read I/O Rate
Local Buffer Write I/O Rate

注意

MONITOR RMS コマンドは、RMS Journaling の回復メカニズムによる入出力については出力しません。

OpenVMS RMS、OpenVMS RMS サービス、ファイル・アプリケーションの詳細については、『OpenVMS Record Management Services Reference Manual』、『OpenVMS System Services Reference Manual』、『Guide to OpenVMS File Applications』を参照してください。

例

```
MONITOR> MONITOR RMS /ITEM=OPERATIONS /FILE=SYS$COMMON:[SYSEXE]SYSUAF.DAT
```

```
OpenVMS Monitor Utility
RMS FILE OPERATIONS
on node SAMPLE
29-APR-2003 11:03:06
(Index) _$254$DUA213:[SYS0.SYSEXE]SYSUAF.DAT;2
Active Streams: 17          CUR          AVE          MIN          MAX
$GET Call Rate (Seq)      0.00      0.00      0.00      0.00
                (Key)      4.30      2.15      0.00      6.76
                (RFA)      0.00      0.00      0.00      0.00
$FIND Call Rate (Seq)      0.00      0.00      0.00      0.0
                (Key)      0.00      0.00      0.00      0.00
                (RFA)      0.00      0.00      0.00      0.00
$PUT Call Rate  (Seq)      0.00      0.00      0.00      0.00
                (Key)      0.20      0.14      0.00      0.30
$READ Call Rate          0.00      0.00      0.00      0.00
$WRITE Call Rate         0.00      0.00      0.00      0.00
$UPDATE Call Rate        0.00      0.00      0.00      0.00
$DELETE Call Rate        0.00      0.00      0.00      0.00
$TRUNCATE Call Rate      0.00      0.00      0.00      0.0
$EXTEND Call Rate        0.00      0.00      0.00      0.00
$FLUSH Call Rate         0.00      0.00      0.00      0.00
```

ファイル SYSUAF.DAT について、基本動作統計を出力しています。

MONITOR SCS

MONITOR SCS コマンドを実行すると、システム通信サービス (SCS) クラスの監視が開始されます。

形式

MONITOR SCS

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報 (現在値, 平均値, 最小値, 最大値) がすべて記載されたテーブルを、画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には、どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には、CLUSTER, MODES, PROCESSES, STATES, SYSTEM, および VECTOR を除くすべてのクラスで、この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に、平均値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER, MODES, STATES, SYSTEM, および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/ITEM=(キーワード[,...])

表示出力と要約出力の対象とする 1 つ以上のデータ項目を選択します。複数のキーワードを指定する場合は、括弧で囲み、コンマで区切ってください。省略時の値は、/ITEM=KB_MAP です。

次の表は/ITEM 修飾子キーワードを説明しています。

| キーワード | 説明 |
|-------------------|---|
| ALL | ディスクについて収集したすべてのデータ項目の統計を連続画面で表示することを指定する |
| BUFFER_DESCRIPTOR | 各ノードについて、ローカル・ノードのバッファ・キュー登録記述子率の統計を表示することを指定する |
| D_DISCARD | 各ノードについて、データグラム破棄率統計を表示することを指定する |
| D_RECEIVE | 各ノードについて、データグラム受信率統計を表示することを指定する |
| D_SEND | 各ノードについて、データグラム送信率統計を表示することを指定する |
| KB_MAP | 各ノードについて、KB マップ率統計を表示することを指定する |
| KB_REQUEST | 各ノードについて、データ要求による KB 要求率統計を表示することを指定する |
| KB_SEND | 各ノードについて、データ送信による KB 送信率統計を表示することを指定する |
| M_RECEIVE | 各ノードについて、メッセージ受信率統計を表示することを指定する |
| M_SEND | 各ノードについて、メッセージ送信率統計を表示することを指定する |
| REQUEST_DATA | 各ノードについて、ローカル・ノードが起動したデータ要求率統計を表示することを指定する |
| SEND_CREDIT | 各ノードについて、ローカル・ノードの送信クレジット・キュー登録率統計を表示することを指定する |
| SEND_DATA | 各ノードについて、ローカル・ノードが起動したデータ送信率統計を表示することを指定する |

/MAXIMUM

最大統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

/MINIMUM

最小統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

/PERCENT

/NOPERCENT (省略時の設定)

統計をパーセント値として表示出力と要約出力で表すかどうかを制御します。

/PERCENT 修飾子が適用されるのは、DISK、MODES、SCS、STATES のクラスだけです。

説明

SCS クラスは、構成要素クラスです。このクラスのデータ項目は、クラスタ内の各ノードについて収集されます。SCS クラスのデータ項目は、次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|-------------------------------|--|
| Datagram Send Rate | データグラムを別のノードに送信する割合 |
| Datagram Receive Rate | データグラムを別のノードから受信する割合 |
| Datagram Discard Rate | データグラムを破棄する割合 |
| Message Send Rate | シーケンス・メッセージを別のノードに送信する割合 大容量記憶制御プロトコル (MSCP) ディスクとロック・マネージャとの交換を目的として、シーケンス・メッセージをノード間で交換します。 |
| Message Receive Rate | シーケンス・メッセージを別のノードから受信する割合 大容量記憶制御プロトコル (MSCP) ディスクとロック・マネージャとの交換を目的として、シーケンス・メッセージをノード間で交換します。 |
| Send Data Rate | データ・ブロック送信をローカル・ノードで起動する割合 |
| Kbytes Send Rate | ローカル・ノードでデータ送信を起動した結果として KB を送信する割合 |
| Request Data Rate | データ要求をローカル・ノードで起動する割合 |
| Kbytes Request Rate | ローカル・ノードでデータ要求を起動した結果として KB を受信する割合 |
| Kbytes Map Rate | ブロック転送で KB をマップする割合 ローカル・ノードとリモート・ノードの間におけるデータ転送の大体の割合です。バッファは、転送を実行する前にマップしなければなりません。マップしたバッファのサイズは、Kbytes Map Rate で表示されます。データ要求またはデータ送信をローカル・ノードまたはリモート・ノードで起動した場合、Kbytes Map Rate は、2 つのノード間で実際に転送した KB 数を示します。 |
| Send Credit Queued Rate | 接続を送信クレジットのキューに登録する割合 リモート・ノードが設定したバッファがすべて使用されている場合、接続は送信クレジットのキューに登録されます。 |
| Buffer Descriptor Queued Rate | 接続をバッファ記述子のキューに登録する割合 ローカル・ノードが設定したバッファ記述子がすべて使用されている場合、接続はバッファ記述子のキューに登録されます。システム・パラメータ SCSBUFFCNT を変更すれば、バッファ記述子の数を増やすことができます。 |

例

MONITOR> MONITOR SCS

```
OpenVMS Monitor Utility
SCS STATISTICS
on node CURLEY
29-APR-2003 10:21:46

Kbytes Map Rate          CUR      AVE      MIN      MAX
CURLEY                   0.00     0.00     0.00     0.0
MOE                      0.00     0.00     0.00     0.00
LARRY                    0.00     0.00     0.00     0.00
SHEMP                    5.64     3.81     1.98     5.64
```

クラスタ内の各ノードについて、SCSのKBマップ率統計を表示しています。CURLEYというノードと階層記憶制御装置(HSC)SHEMPとの間のブロック転送マップ動作を示しています。クラスタ内の各ノードは、SCSノード名で表されています。

MONITOR STATES

MONITOR STATES コマンドを実行すると、PROCESS STATES クラスの監視が開始され、スケジューラの14個の各状態ごとにプロセス数が表示されます。

形式

MONITOR STATES

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報(現在値、平均値、最小値、最大値)がすべて記載されたテーブルを、画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合に

は、どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には、CLUSTER、MODES、PROCESSES、STATES、SYSTEM、および VECTOR を除くすべてのクラスで、この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に、平均値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER、MODES、STATES、SYSTEM、および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報 (棒グラフで表示) を含めることを指定します。

/PERCENT

/NOPERCENT (省略時の設定)

画面への出力および要約の出力時に、統計情報を百分率で表すかどうかを制御します。/PERCENT 修飾子は、DISK、MODES、SCS、および STATES のクラス名にだけ指定できます。省略時の設定では、統計情報は百分率で表されません。

説明

STATES クラスは、次の 14 種類のスケジューラ状態にあるプロセス数を表示します。

| スケジューラ状態 | 説明 |
|----------------------------|-----------------------|
| Collided Page Wait (COLPG) | 変化状態にあるフォルト・ページを待機する。 |

MONITOR
MONITOR STATES

| スケジューラ状態 | 説明 |
|---|--|
| Mutex & Miscellaneous Resource Wait (MWAIT) | 相互排他セマフォまたは動的資源の可用性を待機する。PROCESSES クラスで表示される Mutex and Miscellaneous Resources Wait 状態とその識別コードは、次のとおり。 |
| MWAIT | 待ち状態の理由 |
| MUTEX | Mutual exclusion semaphore |
| RWAST | AST wait (wait for system or special kernel AST) |
| RWBRK | Breakthrough (wait for broadcast message) |
| RWCAP | CPU capability required |
| RWCLU | Cluster state transition wait |
| RWCSV | Cluster server |
| RWIMG | Image activation lock |
| RWLCK | Lock data base |
| RWMBX | Mailbox full |
| RWMPB | Modified page writer busy |
| RWMPE | Modified page list empty |
| RWNPG | Nonpaged dynamic memory |
| RWPAG | Paged dynamic memory |
| RWPGF | Page file full |
| RWQUO | Job quota |
| RWSCS | System Communication Services wait |
| RWSNP | System snapshot |
| RWSWP | Swap file space |
| Common Event Flag Wait (CEF) | イベント・フラグの組み合わせが共通イベント・ブロックに設定されることを待機する。 |
| Page Fault Wait (PFW) | ページ・フォルトの結果としてページが読み込まれることを待機する。常駐プロセス。 |
| Local Event Flag Wait (LEF) | 1 つ以上のローカル・イベント・フラグが設定されることを待機する。常駐プロセス。 |
| Local Event Flag (Outswapped) (LEFO) | 1 つ以上のローカル・イベント・フラグが設定されることを待機する。スワップ・アウト・プロセス。 |
| Hibernate (HIB) | プロセスがハイバネート状態にあるか、またはハイバネート要求を実行した。常駐プロセス。 |
| Hibernate (Outswapped) (HIBO) | プロセスがハイバネート状態にあるか、またはハイバネート要求を実行した。スワップ・アウト・プロセス。 |
| Suspended (SUSP) | プロセスが中断要求を実行した。常駐プロセス。 |
| Suspended (Outswapped) (SUSPO) | プロセスが中断要求を実行した。スワップ・アウト・プロセス。 |
| Free Page Wait (FPW) | 空きメモリ・ページを待機する。 |
| Compute (COM) | プロセッサの使用準備完了。常駐プロセス。 |

| スケジューラ状態 | 説明 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Compute (Outswapped) (COMO) | プロセッサの使用準備完了。スワップ・アウト・プロセス。 |
| Current Process (CUR) | プロセッサ使用中。 |

すべてのプロセスの比率としてデータ項目を表示することもできます。

測定を行うときは MONITOR が実行しているので、Current Process は常に、MONITOR を実行するプロセスです。

性能上の理由により、オペレーティング・システムによるプロセス状態データ構造の使用とプロセス状態データ構造との同期はとりません。変則的な状態表示が MONITOR で可能であるのはこのためです。

例

- \$ MONITOR/INPUT/SUMMARY/NODISPLAY -
_\$/BEGINNING=29-APR-2003:13:00 -
_\$/ENDING=29-APR-2003:14:00 STATES/PERCENT/ALL
\$ TYPE MONITOR.SUM

```

OpenVMS Monitor Utility
PROCESS STATES (%)
on node SAMPLE      From: 29-APR-2003 13:00:00
SUMMARY             To:   29-APR-2003 14:00:00

CUR%  AVE%  MIN%  MAX%
Collided Page Wait      0.0    0.0    0.0    0.0
Mutex & Misc Resource Wait 0.0    0.0    0.0    0.0
Common Event Flag Wait  0.0    0.0    0.0    0.0
Page Fault Wait         4.3    1.4    0.0    4.3
Local Event Flag Wait   34.7   31.7   34.7   42.8
Local Evt Flg (Outswapped) 0.0    9.0    0.0   19.4

Hibernate               43.4   40.7   43.4   52.1
Hibernate (Outswapped)  0.0    4.3    0.0   15.4
Suspended               0.0    0.0    0.0    0.0
Suspended (Outswapped)  0.0    0.0    0.0    0.0
Free Page Wait          0.0    0.0    0.0    0.0
Compute                 13.0    7.3    4.3   13.0
Compute (Outswapped)    0.0    0.8    0.0    3.2
Current Process         1.0    1.0    1.0    1.0
PLAYBACK                SUMMARIZING

```

PROCESS STATES の要約を作成し表示しています。MONITOR>プロンプトに 1 つの MONITOR コマンドを入力する場合には、そのコマンド内で Return キーを使用で

きないため、DCL レベルで MONITOR コマンドを入力しています。要約対象期間中、平均として、14.1%のプロセスがスワップ・アウトされています。要約対象期間は、1 p.m. から 2 p.m. までの 1 時間だけとなっています。ただし、入力ファイルには、それ以上のデータが格納されていた可能性があります。

MONITOR SYSTEM

MONITOR SYSTEM コマンドを実行すると、統計情報の SYSTEM クラスの監視が開始され、他のクラスの最も重要な項目がいくつか表示されます。

形式

MONITOR SYSTEM

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値、平均値、最小値、最大値）がすべて記載されたテーブルを、画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には、どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には、CLUSTER、MODES、PROCESSES、STATES、SYSTEM、および VECTOR を除くすべてのクラスで、この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER、MODES、STATES、SYSTEM、および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

説明

SYSTEM クラスは、他のクラスの統計の中で重要度が最も高い性能統計を収集して 1 つの表示に出力するため、システム管理者やユーザがシステム動作全体を把握するときに特に便利です。SYSTEM クラスのデータ項目は、次のとおりです。

Interrupt Stack (VAX システム) または Interrupt State (Alpha システムと I64 システム)
MP Synchronization
Kernel Mode
Executive Mode
Supervisor Mode
User Mode
Compatibility Mode (VAX システムのみ)
Idle Time
Process Count
Page Fault Rate
Page Read I/O Rate
Free List Size
Modified List Size
Direct I/O Rate
Buffered I/O Rate

次の 2 種類の形式を、クラス名修飾子で指定できます。

- /ALL 修飾子では、表形式
- /AVERAGE, /CURRENT, /MAXIMUM, /MINIMUM の修飾子では、棒グラフ形式

これらの形式の例をこの項の最後に示します。2 番目の例にある棒グラフでは、表形式とは異なる次のデータが表示されます。

- Idle Time 以外のすべての CPU プロセッサ・モードが、CPU Busy セグメントに表示される。
- ページ読み込み率が Page Fault セグメントに縦線で表示される。読み込み動作の原因となったページ・フォルトの全体量を目で確認できる(ハード・フォルト率)。ハード・フォルト率は、線の左側に表示される。
- CPU, ページ・フォルト, 直接入出力, バッファード入出力の最終画面更新以降のトップ・ユーザが、4 つのセグメントに表示される。

OpenVMS バージョン 7.3 から、MONITOR SYSTEM 棒グラフ画面表示の割合 (Rate) フィールドが次のように増えました。

| 割合 (Rate) 名 | これまでの割合 | 新しい割合 |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Page Fault | 100 | 500 |
| Hard Page Fault (Page Fault 表示の縦線) | 100 | 500 |
| Direct I/O | 60 | 500 |
| Free List Size | K ブロック単位での表示 | K, M, G のいずれかの (適切な) ブロック単位での表示 |
| Mod (変更された) List Size | 5 桁。K ブロック単位 | 8 桁。K, M, G のいずれかの (適切な) ブロック単位 |
| Buffered I/O | 150 | 500 |

トップ・ユーザ・プロセスはすべて、表示間隔の始めと終わりまたは要約対象期間全体の始めと終わりの時点で、スワップ・インされていなければなりません。

下の棒グラフ (トップ・ユーザ) とそれに対応する上の棒グラフ (システム全体値) の対象統計と時間間隔が例 2 のように同じである場合、この 2 つのグラフを比較検討できます。次のような状況が該当します。

- SYSTEM クラスだけを監視している。つまり、他のクラス名を MONITOR コマンドで指定していない。
- CURRENT 統計が指定されている。
- /INTERVAL 値と/VIEWING_TIME 値が等しい。

上記以外の場合、トップ・ユーザ統計は必ず CURRENT ですが、システム全体統計は CURRENT, AVERAGE, MAXIMUM, MINIMUM のいずれでもあり得るので、比較作業を行う場合は注意してください。

トップ・ユーザの割合は、2 つの連続する画面表示間の時間間隔にもとづいて計算されますが、システム全体の割合は、収集間隔をもとに計算されます。1 つ以上のクラスを SYSTEM クラスと同時に監視する場合や/INTERVAL 値と/VIEWING_TIME 値が異なる場合には、両者の時間間隔が異なる可能性があります。

Free List Size と Modified List Size 以外の上限値は定数ですが、この 2 者の数値は個々のシステムの物理メモリ構成とシステム・パラメータによって異なります。Free List の上限値は、VMS に永久設定するページ数を引いた残りのページ数です。バランス・セット・メモリとも呼ばれるこの数字は、プロセス、Free List、Modified List に使用できるページ数です。Modified List の上限値は、MPW_HILIMIT システム・パラメータの値です。これらの上限値は、MONITOR 要求起動時に計算され、その後変更されることはありません。

例

1. MONITOR> MONITOR SYSTEM/ALL

```

OpenVMS Monitor Utility
SYSTEM STATISTICS
on node SAMPLE
29-APR-2003 12:43:28

CUR      AVE      MIN      MAX
Interrupt Stack      0.33      0.33      0.33      0.33
MP Synchronization    0.00      0.00      0.00      0.00
Kernel Mode          0.16      0.16      0.16      0.16
Executive Mode        0.00      0.00      0.00      0.00
Supervisor Mode       0.00      0.00      0.00      0.00
User Mode             0.50      0.49      0.50      0.50
Compatibility Mode    0.00      0.00      0.00      0.00
Idle Time             99.00     98.67     99.00     99.00
Process Count         14.00     14.00     14.00     14.00
Page Fault Rate       0.33      0.33      0.33      0.33
Page Read I/O Rate    0.00      0.00      0.00      0.00
Free List Size        4255.00    4255.00    4255.00    4255.00
Modified List Size     105.00     105.00     105.00     105.00
Direct I/O Rate       0.00      0.00      0.00      0.00
Buffered I/O Rate     0.16      0.16      0.16      0.16

```

表形式による SYSTEM 表示です。

2. MONITOR> MONITOR SYSTEM

```

Node: BRS004          OpenVMS Monitor Utility      5-JUN-2003 10:45:32
Statistic: CURRENT    SYSTEM STATISTICS

                                Process States
+ CPU Busy (400)          -+      LEF:   15      LEFO:   0
|*****|                  HIB:   14      HIBO:   0
CPU    0 +-----+ 400    COM:    8      COMO:   0
|*|                        PFW:    0      Other:   1
+-----+                MWAIT:   0
Cur Top: BATCH_27 (6)      Total: 38

+ Page Fault Rate (1438) -+      + Free List Size (35173) +
|****|*****|            |*****| 54K
MEMORY 0 +-----+ 500    0 +-----+
|****|                    |*****| 5765
+-----+                + Mod List Size (3078) +
Cur Top: BATCH_29 (78)

```

MONITOR MONITOR SYSTEM

```

      + Direct I/O Rate (442)  -+      + Buffered I/O Rate (112) -+
      |*****|                  |*****|
I/O    0 +-----+ 500    0 +-----+ 500
      |*|                      | |
      +-----+              +-----+
      Cur Top: BATCH_24 (23)    Cur Top: BATCH_24 (6)

```

棒グラフ形式による SYSTEM 表示です。

3. MONITOR> MONITOR SYSTEM

```

Node: ADU26B                OpenVMS Monitor Utility    28-SEP-2004 16:05:29
Statistic: CURRENT          SYSTEM STATISTICS

                                Process States
      + CPU Busy (0)          -+      LEF:      1      LEFO:      0
      |                      |      HIB:      20      HIBO:      0
CPU    0 +-----+ 200      COM:      0      COMO:      0
      |                      |      PFW:      0      CUR:      1
      +-----+              MWAIT:     0      Other:      0
      Cur Top: (0)              Total: 22

      + Page Fault Rate (0)    -+      + Free List Size (98588)  +
      ||                      |      |*****| 128K
MEMORY 0 +-----+ 500    0 +-----+
      |                      |      | | 32K
      +-----+              + Mod List Size (889)  +
      Cur Top: (0)

      + Direct I/O Rate (0)    -+      + Buffered I/O Rate (0)  -+
      |                      |      |                      |
I/O    0 +-----+ 500    0 +-----+ 500
      |                      |      |                      |
      +-----+              +-----+
      Cur Top: (0)              Cur Top: (0)

```

I64 システムでの SYSTEM 表示の例です。CUR (current) フォールドが含まれています。

MONITOR TIMER

MONITOR TIMER コマンドは、TIMER 統計クラスの監視を起動します。TIMER 統計クラスは、OpenVMS エグゼクティブが処理するタイマ・キュー・エントリ (TQE) の割合です。TQE とはユーザまたはシステムが行うタイマ要求を表すデータ構造のことです。

形式

MONITOR TIMER

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

すべての統計項目 (現在, 平均, 最小, 最大) を表示出力と要約出力に含めることを指定します。要約出力の場合, すべてのクラスについて, この修飾子が省略時の値です。要約出力以外の場合, CLUSTER, MODES, PROCESSES, STATES, SYSTEM, VECTOR を除くすべてのクラスについて, この修飾子が省略時の値です。

/AVERAGE

平均統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

/CURRENT

現在の統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。この修飾子は, CLUSTER, MODES, STATES, SYSTEM, VECTOR の各クラスの省略時の値です。

/MAXIMUM

最大統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

/MINIMUM

最小統計の棒グラフを表示出力と要約出力に含めることを指定します。

説明

TIMER クラスは, 次のデータ項目から構成されます。これらのデータ項目は秒単位の割合として表示されます。

| データ項目 | 説明 |
|----------------|---|
| Total TQE Rate | 1 秒間に処理された TQE の合計割合。この統計は, 次の 3 種類の TQE 割合が組み合わされた合計である。 |

MONITOR MONITOR TIMER

| データ項目 | 説明 |
|-----------------|---|
| SYSUB TQE Rate | 1 秒間に処理された SYSUB TQE の割合。これらのシステム・サブルーチン TQE は、OpenVMS オペレーティング・システムによるタイマ要求を表している。 |
| Timer TQE Rate | 1 秒間に処理されたタイマ TQE の割合。これらの TQE は、\$SETIMR システム・サービスを介したユーザによるタイマ要求を表している。 |
| Wakeup TQE Rate | 1 秒間に処理されたウェイクアップ TQE の割合。これらの TQE は、\$SCHDWK システム・サービスを介したユーザによるタイマ要求を表している。 |

例

1. MONITOR> MONITOR TIMER

```
OpenVMS Monitor Utility
TIMER STATISTICS
on node EBBJ28
6-OCT-2003 08:46:13.84

              CUR      AVE      MIN      MAX
Total TQE Rate      56.00      56.00      56.00      56.00
SYSUB TQE Rate      51.33      51.33      51.33      51.33
Timer TQE Rate       4.33       4.33       4.33       4.33
Wakeup TQE Rate       0.33       0.33       0.33       0.33
```

この例は、全体として比較的に低い TQE 処理を示しており、そのほとんどが OpenVMS によって要求されたものです。下の 3 つの割合を合計したものが、ほぼ先頭の割合になります。

MONITOR TRANSACTION

MONITOR TRANSACTION コマンドは、TRANSACTION クラスの監視を起動します。TRANSACTION クラスは、DECdtm サービスによるトランザクションの情報を表示します。

形式

MONITOR TRANSACTION

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報（現在値，平均値，最小値，最大値）がすべて記載されたテーブルを，画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には，どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には，CLUSTER，MODES，PROCESSES，STATES，SYSTEM，および VECTOR を除くすべてのクラスで，この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に，平均値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に，現在値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は，CLUSTER，MODES，STATES，SYSTEM，および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に，最大値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に，最小値の統計情報（棒グラフで表示）を含めることを指定します。

説明

TRANSACTION クラスのデータ項目は，次のとおりです。

| データ項目 | 説明 |
|-----------------------|--|
| Start Rate | ローカル・ノードで新しいトランザクションを起動する割合。 |
| Prepare Rate | ローカル・ノードのトランザクションが DECdtm サービスによって準備状態に設定される割合。 |
| One-Phase Commit Rate | ローカル・ノードのトランザクションが 1 フェーズ・コミット操作を使用して終了する割合。この操作は，使用するシステム資源がかなり少なく，1 つの資源マネージャだけがトランザクションに關与する場合に使用される。 |

MONITOR
MONITOR TRANSACTION

| データ項目 | 説明 |
|---------------------|---|
| Total Commit Rate | ローカル・ノードのトランザクションがコミットされる割合。この値は 1 フェーズ・コミット・トランザクションと 2 フェーズ・コミット・トランザクションの合計値である。 |
| Abort Rate | ローカル・ノードのトランザクションが強制終了される割合。 |
| End Rate | ローカル・ノードで起動されたトランザクションがコミットされる割合。 |
| Remote Start Rate | トランザクション分岐がローカル・ノードで起動される割合。 |
| Remote Add Rate | トランザクション分岐がローカル・ノードで追加される割合。 |
| Completion Rate | トランザクションが終了する割合。 秒単位の所要時間別に分類されます。終了率の分類は、次のとおり。 |
| Completion Rate 0-1 | 0 ~ 1 秒 (1 秒未満) で終了したトランザクションの数 |
| Completion Rate 1-2 | 1 ~ 2 秒で終了したトランザクションの数 |
| Completion Rate 2-3 | 2 ~ 3 秒で終了したトランザクションの数 |
| Completion Rate 3-4 | 3 ~ 4 秒で終了したトランザクションの数 |
| Completion Rate 4-5 | 4 ~ 5 秒で終了したトランザクションの数 |
| Completion Rate 5+ | 5 秒より多い時間を終了に要したトランザクションの数 |
| | 0.5 秒で終了したトランザクションは、Completion Rate 0-1 のカテゴリに該当する。 |

例

1. MONITOR> MONITOR TRANSACTION/ALL

```

                                OpenVMS Monitor Utility
                        DISTRIBUTED TRANSACTION STATISTICS
                                on node SAMPLE
                                16-JAN-2003 14:52:34

```

| | | CUR | AVE | MIN | MAX |
|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Start Rate | | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |
| Prepare Rate | | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |
| One Phase Commit Rate | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Commit Rate | | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
| Abort Rate | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| End Rate | | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
| Remote Start Rate | | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |
| Remote Add Rate | | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 |
| Completion Rate | 0-1 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
| by Duration | 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| in Seconds | 2-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ノード SAMPLE のすべてのトランザクションの状態を表示しています。


2. MONITOR> MONITOR TRANSACTION/MAXIMUM

```

                                OpenVMS Monitor Utility
                        DISTRIBUTED TRANSACTION STATISTICS
                                on node SAMPLE
                                16-JAN-2003 14:51:04
+-----+
| MAX |
+-----+

```

MONITOR
MONITOR TRANSACTION



ノード SAMPLE のすべてのトランザクションの最大統計値を表示しています。

MONITOR VBS (VAX のみ)

VAX システムで、MONITOR VBS コマンドを実行すると、仮想バランス・スロット (VBS) の処理に関する情報が表示されます。

形式

MONITOR VBS

説明

MONITOR VBS コマンドには、次のデータ項目があります。

| データ項目 | 説明 |
|-----------------|--|
| RBS Fault Rate | プロセスが仮想バランス・スロットから実バランス・スロット (RBS) にフォルトする割合。 |
| CPU Utilization | 仮想バランス・スロット機能をサポートするために、オペレーティング・システムが使用した CPU 時間 (1 秒間に 10 ミリ秒クロック・ティックの割合) |

どのプロセスが最高の RBS フォルト率であるかを判断するには、MONITOR PROCESSES/TOPRBS コマンドを使用します。

例

1. MONITOR> MONITOR VBS

```

OpenVMS Monitor Utility
VIRTUAL BALANCE SLOT STATISTICS
on node SAMPLE
29-APR-2003 12:43:28

                CUR      AVE      MIN      MAX
RBS Fault Rate   4.62     3.80     0.33     7.61
CPU Utilization  0.99     0.24     0.00     0.99

```

この例は VBS を表形式で表示します。

MONITOR VECTOR

MONITOR VECTOR コマンドは、システムに現在構成されている各ベクタ・プロセッサについて、ベクタ使用先 (1 つまたは複数) がスケジューリングされた時間を、1 秒あたりのクロック・チック (10 ミリ秒) 回数で表示します。

形式

MONITOR VECTOR

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/ALL

取得できる統計情報 (現在値, 平均値, 最小値, 最大値) がすべて記載されたテーブルを、画面への出力と要約の出力に含めることを指定します。要約を出力する場合には、どのクラスでもこの修飾子が省略時の設定になります。それ以外の場合には、CLUSTER, MODES, PROCESSES, STATES, SYSTEM, および VECTOR を除くすべてのクラスで、この修飾子が省略時の設定になります。

/AVERAGE

画面への出力と要約の出力に、平均値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/CURRENT

画面への出力と要約の出力に、現在値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。/CURRENT 修飾子は、CLUSTER、MODES、STATES、SYSTEM、および VECTOR の各クラスでは省略時の設定です。

/MAXIMUM

画面への出力と要約の出力に、最大値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

/MINIMUM

画面への出力と要約の出力に、最小値の統計情報(棒グラフで表示)を含めることを指定します。

説明


MONITOR VECTOR コマンドは、システム内で現在設定されている各ベクタ・プロセッサに対して1つ以上のベクタ消費者をスケジューリングするときに要した1秒あたりの10ミリ秒クロック・ティック数を表示します。オペレーティング・システムがベクタ消費者をスケジューリングする対象は、"vector present"と定義されているプロセッサだけであるため、"vector absent"と定義されているプロセッサのベクタ CPU 時間を VECTOR クラスで表示されることはありません。

ベクタ消費者は、ベクタが存在するプロセッサのベクタ CPU とスカラ CPU のいずれかまたは両方を使用できます。このため、VECTOR クラスで出力されるベクタ CPU 時間は、ベクタ CPU の実際の使用量ではなく、ベクタ消費者がベクタ CPU とスカラ CPU の両方を予約した期間を意味します。

VECTOR クラスのデータ項目は Vector Scheduled Rate です。ベクタが存在する CPU それぞれに対してベクタ消費者がスケジューリングされている1秒あたりの10ミリ秒単位クロック・ティック数が表示されます。

例

```
MONITOR> MONITOR VECTOR
```



CPU 0, CPU 4 という、ベクタが存在するプロセッサ 2 つが実装された多重処理システムの VECTOR クラス表示です。1 秒あたりの 10 ミリ秒クロック・ティック数が示されています。最後の収集間隔において、ベクタ消費者は、CPU 0 に 1 秒あたり平均 13 ティック分スケジューリングされており、CPU 4 には 1 秒あたり平均 58 ティック分スケジューリングされています。

SET DEFAULT

SET DEFAULT コマンドは、MONITOR コマンドのためにコマンド修飾子、クラス名パラメータ、およびクラス名修飾子を省略時の設定にします。各 SET DEFAULT コマンドは、ユーザが指定したコマンド修飾子のみ設定します。ただし、クラス名パラメータおよびクラス名修飾子全体を置き換えます。すべての修飾子およびクラス名は、MONITOR コマンドの修飾子およびクラス名と同じです。

形式

```
SET DEFAULT  [/修飾子[,...]]クラス名[,...] [/修飾子[,...]]
```

パラメータ

クラス名[,...]
1 つ以上のクラス名を指定します。

コマンド修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上の修飾子。本章の「コマンド修飾子の説明」を参照してください。

クラス名修飾子

/修飾子[,...]

1 つ以上のクラス名修飾子。

説明

コマンド修飾子とクラス名修飾子は、MONITOR クラス名 コマンドの修飾子と同じです。

例

1. MONITOR> SET DEFAULT /INTERVAL=10 PAGE/AVERAGE+IO/MAXIMUM /NODE=(LARRY,MOE,CURLEY)

MONITOR コマンドの省略時のクラスとして PAGE と IO を選択し、統計表示間隔として 10 秒を指定しています。PAGE クラスには AVERAGE 統計を表示し、IO クラスには MAXIMUM 統計を表示することを指定しています。さらに、LARRY、MOE、CURLEY の各ノードでデータを収集することを指定しています。以上の省略時の値を定義すれば、修飾子やパラメータを指定せずに MONITOR コマンドを実行できます。

SHOW DEFAULT

SHOW DEFAULT コマンドは、SET DEFAULT コマンドで設定した省略時の値を表示します。

形式

SHOW DEFAULT

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

SHOW DEFAULT コマンドにより，SET DEFAULT コマンドで設定した省略時の値をチェックできます。

例

```
MONITOR> SHOW DEFAULT
```

```

/BEGINNING = current time           /INTERVAL      = 10
/ENDING     = indefinite             /VIEWING_TIME  = 10
/FLUSH_INTERVAL = 300
/NOINPUT
/NORECORD
/DISPLAY    = SYS$OUTPUT:.;
/NOSUMMARY
/NOFILENAME
/NOCOMMENT
Classes:
  PAGE/AVERAGE           IO/MAXIMUM
Nodes:
  LARRY                   MOE                CURLEY

```

SET DEFAULT コマンドで指定した省略時の値を表示しています。

Point-to-Point ユーティリティ (PPPD)

2.1 PPPD について

Point-to-Point Protocol ユーティリティ (PPPD) は、OpenVMS Alpha または OpenVMS I64 ホスト・システムからポイント・ツー・ポイント・プロトコル (PPP) ネットワーク接続とそのリンク・パラメータを起動し、管理します。この章では、PPP 接続をサポートする PPPD コマンド、およびそのパラメータと修飾子を説明します。

PPP ドライバとそのプログラミング・インタフェースの詳細については、SYS\$SYSROOT:[SYSHLP.EXAMPLES.PPPD.DOC]にあるファイル PPP_INTERFACES.TXT と PPP_INTERFACES.PS を参照してください。

2.2 PPPD 使用法の要約

Point-to-Point Protocol ユーティリティ (PPPD) では、OpenVMS Alpha ホストまたは OpenVMS I64 ホストからポイント・ツー・ポイント・プロトコル (PPP) 準拠のネットワーク接続を起動し、制御して、その物理リンク・パラメータを定義できます。

具体的には、次の処理を実行できます。

- 非同期 (ASN) デバイスを作成する。PPPD は、TTA1 などのシリアル・ポートに関連付けられていないものと、そのデバイスを自動的に作成する。
- フロー制御やボー・レートなど、PPP と ASN デバイスの両方の属性を設定する。
- PPP を使用する新しい物理トランスポートがあることをネットワーク・スタックに通知する。
- 新しいシステムに対する接続を確立するときに簡単なターミナル・エミュレータとして機能する (非同期のみ)。
- 実行中の PPPD セッションの他に、ASN と PPP のデバイス・ドライバについての構成情報を表示する。

形式

\$ PPPD

コマンドを入力すると、ユーティリティから次のプロンプトが表示されます。

PPPD>

使用法の要約

PPPD を起動した後、適切なコマンドを入力することで、PPPD 処理を実行できます。また、次のように、ユーティリティを起動するコマンドと同じ行に PPPD コマンドを 1 つ入力する方法もあります。

```
$ PPPD CONNECT TTA0:
```

PPPD ユーティリティを終了するには、PPPD>プロンプトに対して EXIT コマンドを入力するか、または Ctrl/Z を押します。どちらの方法でも制御は DCL コマンド・レベルに戻ります。

PPPD ユーティリティの詳細については、PPPD>プロンプトで HELP コマンドを入力してください。

2.3 PPPD のコマンド

この項では、PPPD のコマンドについて、例を挙げて説明します。PPP 設定のカスタマイズが必要なときのために、コマンド修飾子が用意されています。ただし、ほとんどのユーザは省略時の設定で満足するでしょう。

表 2-1 は PPPD コマンドの機能をまとめたものです。

表 2-1 PPPD コマンドの要約

| コマンド | 機能 |
|------------|--|
| CONNECT | 現在の物理ポートまたは指定されたりモート・ポートを経由するネットワーク接続を確立する。 |
| DIAL_OUT | モデムでダイヤルする、または外部デバイスにリンクするデバイスへのダイレクト・アクセスを許可する。 |
| DISCONNECT | ネットワーク接続を終了し、制御をターミナル・ドライバに戻す。 |
| EXIT | ユーティリティを終了し、DCL コマンド・プロンプト (\$) に戻る。 |
| HELP | PPPD コマンドのヘルプ・テキストを表示する。 |
| SET | 指定されたターミナルのデバイスと回線属性を決定する。 |
| SHOW | 指定されたターミナルのデバイスと回線属性を表示する。 |

CONNECT

現在の物理ポートまたは指定されたりモート・ポートにあるデバイスへのネットワーク接続を確立します。

形式

CONNECT デバイス名[:]

パラメータ

デバイス名[:]

省略可能。ネットワーク接続を中継するデバイスの名前を指定します。デバイス名の形式はddcuであり、このうち、ddはデバイス・コードを、cはコントローラの指定を、uはユニット番号を示します。LAN デバイスは、ユニット 0 のデバイスの名前を指定されます。たとえば、LAN 上の最初のターミナル・デバイスはTTA0、2 番目のデバイスはTTB0 になります。

修飾子

なし

説明

CONNECT コマンドは、現在の物理ポートまたは特定のリモート・ポートにあるデバイスへのリンクまたは接続を作成します。このコマンドを入力すると、制御はPPP ドライバに渡り、一時的な着信ネットワーク・セッションが確立されます。セッションが切断されると、ホスト・デバイスの制御はターミナル・デバイス・ドライバに戻ります。

例

PPPD CONNECT

```
PPPD> CONNECT TTA1:  
%PPPD-I-CONNECTTERM, converting connection on device _TTA1: to a  
Point-to-Point connection
```

シリアル・ポート TTA1 に一時的なネットワーク接続を作成します。ポートは、シリアル接続のもう一方の終端でホストが起動する PPP セットアップ・ネゴシエーションを受け取る準備ができます。

DIAL_OUT

モデムにダイヤルする、または外部デバイスにリンクする特定の物理デバイスへのアクセスを提供します。

形式

DIAL_OUT デバイス名[:]

パラメータ

デバイス名[:]

ネットワーク接続を中継するデバイスの名前を指定します。デバイス名の形式はddcuであり、このうち、ddはデバイス・コードを、cはコントローラの指定を、uはユニット番号を示します。LAN デバイスは、ユニット 0 のデバイスの名前を指定されます。たとえば、LAN 上の最初のターミナル・デバイスは TTA0、2 番目のデバイスは TTB0 になります。

修飾子

/BREAK=ブレイク文字

現在送信中のシグナルを中断するために使用できる文字シーケンスを指定します。シグナルを中断するには、Ctrl/ブレイク文字を押します。ブレイク文字には、C、M、Q、S、Y 以外の @ ~ Z の ASCII 文字を選ぶことができます。省略時のブレイク文字は ~ です。

/DISCONNECT=切断文字

DIAL_OUT モードを終了させるために使用できる文字シーケンスを指定します。呼び出しを切断するには、Ctrl/切断文字を押します。切断文字には、C、M、Q、S、Y 以外の @ ~ Z の ASCII 文字を選ぶことができます。省略時の切断文字は \ です。

/SWITCH=切り換え文字

回線を PPP モードに切り換えるために使用できる文字シーケンスを指定します。PPP モードを有効にするには、Ctrl/切り換え文字を押します。切り換え文字には、C、M、Q、S、Y 以外の @ ~ Z の ASCII 文字を選ぶことができます。省略時の切り換え文字は @ です。

CONNECT コマンドと同様、この修飾子は回線を PPP モードに切り換えます。パケット・ネゴシエーションが失敗した場合、PPPD は終了し、回線はターミナル・モードのままになります。回線が/MODEM および/NOHANGUP に設定されている場合、無関係なデータになる可能性があり、インターネット・プロトコル (IP) の ASCII 表記のパケットがオープンになった回線で送信されます。

説明

DIAL_OUT コマンドは、特定の物理デバイスへのアクセスを、モデムへのダイヤルまたは外部デバイスへのアクセスに指定します。

例

```
PPPD> DIAL_OUT TTA0:
Type control-~ to send a break,
      control-\ to disconnect,
and control-@ to switch to a point-to-point connection.

UNIVRS - Unauthorized access is prohibited
Username:  SEBASTIAN
Password:

Welcome to OpenVMS (TM) Alpha Operating System, Version 7.3-1 on node UNIVRS
Last interactive login on Tuesday, AUGUST 13, 2000 02:39 PM
Last non-interactive login on Monday, AUGUST 12, 2000 02:16 PM

$ PPPD CONNECT
%PPPD-I-CONNECTTERM, converting connection on device _TTB0: to a
Point-to-Point connection
Ctrl-@

%PPPD-I-CONNECTTERM, converting connection on device _TTA1: to a
Point-to-Point connection
```

この例では、ダイレクト・シリアル・リンクでの PPP の使用を示しています。

DISCONNECT

現在のネットワーク接続を終了させます。

形式

DISCONNECT デバイス名[:]

パラメータ

デバイス名[:]

省略可能。ネットワーク接続を中継するデバイスの名前を指定します。デバイス名の形式はddcuであり、このうち、ddはデバイス・コードを、cはコントローラの指定を、uはユニット番号を示します。LAN デバイスは、ユニット0のデバイスの名前を指定されます。たとえば、LAN 上の最初のターミナル・デバイスはTTA0、2番目のデバイスはTTB0になります。

修飾子

なし

説明

DISCONNECT コマンドは、上位レベルのプロトコルの状態にかかわらず、ネットワークへの物理リンクを終了させます。物理デバイスは適切なターミナル・ドライバに戻り、上位レベルのプロトコルはハングアップ・イベントを受け取ります。多くの場合、このコマンドは、システムが一時停止した場合などにポート通信設定をクリアし、リセットするために使用されます。

PPPD> DISCONNECT TTA1:

この例のコマンドは、シリアル・ポート TTA1 を経由して確立された現在のネットワーク接続を終了させます。

注意

シリアル・ポートを切断するユーザは、ASNn: デバイスを接続したときと同じ UIC を持っているか、または、SYSPRV 特権を持っている必要があります。

EXIT

PPPD の実行を停止し，制御を DCL コマンド・レベルに戻します。回線がまだ PPP モードに切り換わっていない場合，Ctrl/Z のみを入力できます。

形式

EXIT

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

EXIT コマンドを使うと，ユーティリティが終了します。

PPPD> EXIT

制御は PPPD ユーティリティから離れ，DCL コマンド・レベルに戻ります。

HELP

PPPD コマンドを使用する際のオンライン・ヘルプ情報を提供します。

形式

HELP [コマンド名...]

パラメータ

コマンド名

PPPD コマンドの名前，または PPPD コマンドとコマンド・キーワードの名前。
HELP SET のように，HELP コマンドとコマンド名のみを入力すると，PPPD は SET コマンドで使用されるすべてのコマンド・キーワードのリストを表示します。

説明

HELP コマンドは PPPD コマンドのオンライン・リファレンスです。最初のヘルプ表示を見終わったら，Return キーを押してください。ヘルプ表示は停止し，PPPD プロンプトが表示されます。コマンド名を指定しない場合，HELP コマンドはヘルプが利用できるコマンドについての一般的な情報を表示します。コマンド名を指定すると，そのコマンドの構文情報が表示されます。

```
PPPD> HELP DISCONNECT
```

HELP DISCONNECT コマンドで，DISCONNECT コマンドの説明とコマンド形式が表示されます。

SET

特定のターミナル・デバイスの通信回線属性を設定します。

形式

```
SET デバイス名[:]
```

パラメータ

デバイス名

ネットワーク接続を中継するデバイスの名前を指定します。デバイス名の形式はddcuであり，このうち，ddは・デバイスコードを，cはコントローラの指定を，uはユニット番号を示します。LAN デバイスは，ユニット0のデバイスの名前を指定されます。たとえば，LAN 上の最初のターミナル・デバイスはTTA0，2番目のデバイスはTTB0になります。

修飾子

/ADDRESS_COMPRESSION (省略時の設定)

/NOADDRESS_COMPRESSION

アドレスと制御フィールドを圧縮するかどうかを示します。

/CLEAR_COUNTERS=(キーワード,...)

性能の問題を解決する際、どのカウンタをクリアするかを決定します。省略時の設定では、すべてのカウンタをクリアします。この修飾子では、次のキーワードを1つ以上指定できます。

| キーワード | 説明 |
|---------------------|--|
| ALL | すべてのカウンタをリセットする。 |
| BAD_FCS_PACKETS | 不良フレーム・チェック・シーケンス (FCS) のパケット・カウントをリセットする。 |
| DATA_LOST | ハードウェアから報告されたロスト文字のカウンタをリセットする。 |
| DROPPED_CHARACTERS | 破棄されたすべての文字のカウンタをリセットする。 |
| FRAMING_ERRORS | フレーミング・エラーのある文字のカウンタをリセットする。 |
| LONG_PACKETS | 現在の MRU (最大受信単位) 設定よりも長いパケットのカウンタをリセットする。 |
| RECEIVED_PACKETS | 受信した合計パケット・カウンタをリセットする。 |
| RUNT_PACKETS | 文字が非常に少ないパケットのカウンタをリセットする。 |
| TOTAL_CHARACTERS | 受信した全文字のカウンタをリセットする。 |
| TRANSMITTED_PACKETS | 転送した合計パケット・カウンタをリセットする。 |

/CONNECT

回線パラメータを設定し、ASN デバイスを物理ターミナルにバインドします。

/ECHO=(FAILURE=値, INTERVAL=値)

LCP (リンク制御プロトコル) エコー要求の数と、回線がダウンしたと見なす前に、応答なしで送信する必要のある要求の時間間隔を指定します。エコー要求の省略時の数は 0 です。

/FLOW_CONTROL=制御オプション

物理リンク経由で使用するフロー制御のタイプを示します。この修飾子では、次のキーワードのうちの 1 つを指定できます。

| キーワード | 説明 |
|-------------------|--|
| HARDWARE | RTS/CTS フロー制御を使用する。この制御を使用している場合、送信される ACCM (非同期制御文字マップ) は、0x0, 0x0, 0x0, 0x60000000 にできる。/MODEM または/COMMSYNCH に設定された回線のみで有効である。 |
| XON_XOFF (省略時の設定) | バンド・フロー制御を使う。この制御を使用している場合、最適の送信 ACCM は 0xA0000, 0x0, 0x0, 0x60000000 である。非同期回線のみで有効である。 |

/HANGUP

/NOHANGUP

セッションが終了するときに発生するアクションを決定します。この修飾子は、デバイスがアイドルのときにモデム・ハングアップが必要な時期を ASN ドライバに通知します。たとえば、/NOHANGUP に設定されている一時的な回線で最後のネットワーク接続がクローズされたときに、回線はターミナル・ドライバに戻されますが、モデムは接続したままです。これによって、ユーザはこの回線を再度アクセスし、リダイヤルや接続の再確立を行うことなくログインすることができます。

この修飾子を使用するには、PHY_IO 特権を持っているか、またはあらかじめ回線に TT2\$M_MODHANGUP を設定している必要があります。

/MAGIC_NUMBER_RETRIES=値

マジック・ナンバのネゴシエーションを行う際の試行回数を指定します。マジック・ナンバは、ループバックされた接続を検出するために使われるものです。0を指定すると、ネゴシエーションは行われません。255を指定すると、ナンバが見つかるまでネゴシエーションが続けられます。省略時の試行回数は5です。

/MAXCONFIGURE=値

ピアが応答できないと見なす前に、有効な構成肯定応答、構成否定応答、構成拒否のいずれかを受け取ることなく送信された構成要求パケットの数を示します。値は0～255の範囲で指定します。省略時の送信パケット数は10です。

/MAXFAILURE=値

構成が収束していないと見なす前に、有効な構成肯定応答を受け取ることなく送信された構成否定応答の数を示します。値は0～255の範囲で指定します。省略時の送信パケット数は5です。

/MAXTERMINATE=値

ピアが応答できないと見なす前に、終了肯定応答を受け取ることなく送信された終了要求パケットの数を示します。値は0～255の範囲で指定します。省略時の送信パケット数は2です。

/MRU=サイズ

回線を通して受信できる最大のパケットを指定します。この値は回線ネゴシエーションの一部として使用され、また、実際のMRUは変化する可能性があります。値は6～1500の範囲で指定します。省略時のパケット・サイズは1500です。

/MTU=サイズ

回線を通して送信できる最大のパケットを指定します。この値は回線ネゴシエーションの一部として使用され、また、実際のMTU(最大送信単位)設定は変化する可能性があります。値は6～1500の範囲で指定します。省略時のパケット・サイズは1500です。

/NETWORK_PROTOCOL=(プロトコル名)

リンクで許可されるプロトコルを指定します。省略時のネットワーク・プロトコルはTCP/IPです。

/PASSIVE

/NOPASSIVE (省略時の設定)

PPP接続の処理方法をPPPドライバに通知します。アクティブに接続を起動すること、リモート・ホストが接続を開始するのを待つこともできます。

/PERMANENT

/NOPERMANENT

接続がクローズしたとき、またはロストしたときに、リンクを処理する方法を決定します。/PERMANENTを指定すると、リンクはPPPドライバの制御下で適切な場所に残っています。/NOPERMANENTを指定すると、リンクは一時的な接続として扱われ、ターミナルはターミナル・ドライバに戻ります。

/PROTOCOL_COMPRESSION (省略時の設定)

/NOPROTOCOL_COMPRESSION

2 オクテットのプロトコル・フィールドを 1 オクテットに圧縮するかどうかを指定します。

/RECEIVE_ACCM=マスク値

ACCM (非同期制御文字マップ) の開始を識別します。このマスクは PPP ドライバによって、非同期ポート用の最終 ACCM のネゴシエーションに使用されます。マスクは 0x0 ~ 0xFFFFFFFF の範囲で指定します。省略時のマスク値は、0xFFFFFFFF, 0x0, 0x0, 0x60000000, 0x0, 0x0, 0x0 です。マスクは下位のロングワードから上位のロングワードの順に並べられます。最後のマスク・ビットが設定されるまでロングワード・マスクを指定してください。残りのロングワードは 0 に設定されます。8 ロングワードでは、すべての ASCII 文字位置 (0 ~ 255) に 1 つのビットがあります。0x20 ~ 0x3F および 0x5E の ASCII 文字は引用符で囲むことはできません。

/RESTART_TIMER=msecs

構成要求パケットと終了要求パケットの送信の時間を計るために使われるミリ秒 (msecs) 単位の時間間隔です。再起動タイマが満了すると、タイムアウト・イベントとパケットの再送信が発生します。値は 1 ~ 90 の範囲で指定します。省略時の値は 30 ミリ秒 (.03 秒) であり、これは比較的低速のリンク用です。小さな、より速いリンクには、さらに小さな値を指定してください。

/SPEED=(入力速度, 出力速度)

非同期ポート用の回線の入力速度と出力速度の制御ができます。この修飾子を使うには、PHY_IO 特権を持っているか、または、あらかじめ回線に TT2\$M_SETSPEED を設定している必要があります。

速度は、50, 75, 100, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 のいずれかを指定します。回線で速度の分割が可能であれば、入力と出力に違う速度を指定できます。1 つの速度のみを指定した場合は、その速度が入力と出力の両方に使われます。

/TRANSMIT_ACCM=マスク値,...

ACCM (非同期制御文字マップ) の開始を識別します。このマスクは PPP ドライバによって、非同期ポート用の最終送信 ACCM のネゴシエーションに使用されます。マスクは 0x0 ~ 0xFFFFFFFF の範囲で指定します。省略時のマスク値は、0xFFFFFFFF, 0x0, 0x0, 0x60000000, 0x0, 0x0, 0x0 です。マスクは下位のロングワードから上位のロングワードの順に並べられます。最後のマスク・ビットが設定されるまでロングワード・マスクを指定してください。残りのロングワードは 0 に設定されます。8 ロングワードでは、すべての ASCII 文字位置 (0 ~ 255) に 1 つのビットがあります。0x20 ~ 0x3F および 0x5E の ASCII 文字は引用符で囲むことはできません。

説明

SET コマンドは、ターミナル・デバイスの通信属性を指定するために使用します。アドレス圧縮、フロー制御、回線速度などの通信属性は、データの送受信方法を決定します。これらの属性は、CONNECT コマンドまたは DIAL_OUT コマンドを起動するとすぐに有効になります。

注意

DCL コマンド行から SET コマンドを起動すると (PPPD SET/MTU=1000 tta0 など)、PPPD ユーティリティは、ユーザが接続を行おうとしており、指定したデバイスで PPP 接続を開始しようとしているのだと判断します。

```
PPPD> SET/PERMANENT TTA0:
%PPPD-I-CONNECTTERM, converting connection on device _TTA0: to a
Point-to-Point connection
```

この例で、SET コマンドは、シリアル・ポート TTA0 を経由したパーマネント・ネットワーク接続を設定しています。

SHOW

特定のターミナルの通信属性を表示します。

形式

SHOW デバイス名[:]

パラメータ

デバイス名[:]

ネットワーク接続を中継するデバイスの名前を指定します。デバイス名の形式はddcuであり、このうち、ddはデバイス・コードを、cはコントローラの指定を、uはユニット番号を示します。LAN デバイスは、ユニット 0 のデバイスの名前を指定されます。たとえば、LAN 上の最初のターミナル・デバイスは TTA0、2 番目のデバイスは TTB0 になります。

修飾子

/ADDRESS_COMPRESSION

アドレス圧縮がオンであるか、オフであることを示します。

/ALL[=BRIEF] (省略時の設定)

/ALL[=LONG]

現在のデバイスと通信設定をすべて表示します。BRIEF 形式は画面用の出力です。

LONG は、各設定を 1 行ずつ表示します。

/COUNTERS=(キーワード,...)

指定されたカウンタの現在の値を示します。この修飾子では、次のキーワードを 1 つ以上指定できます。

| キーワード | 説明 |
|---------------------|--|
| ALL | すべてのカウンタを表示する。 |
| BAD_FCS_PACKETS | 不良フレーム・チェック・シーケンス (FCS) のパケット・カウントを表示する。 |
| DATA_LOST | ハードウェアから報告されたロスト文字のカウンタを表示する。 |
| DROPPED_CHARACTERS | 破棄されたすべての文字のカウンタを表示する。 |
| FRAMING_ERRORS | フレーミング・エラーのある文字のカウンタを表示する。 |
| LONG_PACKETS | 現在の MRU (最大受信単位) 設定よりも長いパケットのカウンタを表示する。 |
| RECEIVED_PACKETS | 受信した合計パケット・カウンタを表示する。 |
| RUNT_PACKETS | 文字が非常に少ないパケットのカウンタを表示する。 |
| TOTAL_CHARACTERS | 受信した全文字のカウンタを表示する。 |
| TRANSMITTED_PACKETS | 転送した合計パケット・カウンタを表示する。 |

/ECHO=(FAILURE=値, INTERVAL=値)

LCP (リンク制御プロトコル) エコー要求の数と、回線がダウンしたと見なす前に、応答なしで送信する必要のある要求の時間間隔を指定します。

/FCS_SIZE

現在送受信されている FCS のサイズをビット単位で示します。

/FLOW_CONTROL=(キーワード,...)

非同期物理リンク経由で使用されている現在のフロー制御設定を示します。この修飾子では、次のキーワードのうちの 1 つを指定できます。

| キーワード | 説明 |
|-------------------|--|
| HARDWARE | RTS/CTS フロー制御を使用する。この制御を使用している場合、送信される ACCM (非同期制御文字マップ) は、0x0, 0x0, 0x0, 0x60000000 にできる。/MODEM または/COMMSYNCH に設定された回線のみで有効である。 |
| XON_XOFF (省略時の設定) | バンド・フロー制御を使う。この制御を使用している場合、最適の送信 ACCM は 0xA0000, 0x0, 0x0, 0x60000000 である。非同期回線のみで有効である。 |

/HANGUP

セッションが終了するときに発生するアクションを表示します。

/MAGIC_NUMBER_RETRIES

マジック・ナンバのネゴシエーションを行う際の試行回数を表示します。

/MAXCONFIGURE

ピアが応答していないと見なす前に、肯定応答を受けずに送信された構成要求パケットの数を示します。

/MAXFAILURE

構成肯定応答を送信する前で、かつ、構成が収束していないと見なす前に、送信された構成否定応答の数を表示します。

/MAXTERMINATE

ピアが応答できないと見なす前に、肯定応答を受け取ることなく送信された終了要求パケットの数を示します。

/MRU

回線が受信できる最大のパケットを表示します。

/MTU

回線が送信できる最大のパケットを表示します。

/NETWORK_PROTOCOL

物理リンクで許可されている現在のネットワーク・プロトコルを表示します。

/PASSIVE

この回線がパッシブ回線か、アクティブ回線かを示します。

/PERMANENT

この回線がパーマネント回線か一時的 (非パーマネント) 回線かを示します。

/PROTOCOL_COMPRESSION

プロトコル・フィールドの圧縮状態を示します。

/RECEIVE_ACCM

非同期ポート用の現在の受信 ACCM の値を表示します。

/RESTART_TIMER

要求パケットの送信の時間を計るために使われた時間間隔を表示します。

/SPEED

回線の現在の入力速度と出力速度を示します。

/TRANSMIT_ACCM

非同期ポート用の現在の送信 ACCM の値を表示します。

説明

SHOW コマンドでは、現在のターミナルと通信の設定を表示できます。可能なすべての設定を表示するには、/ALL 修飾子を使用します。

PPPD
SHOW

```
PPPD> SHOW/ALL=BRIEF TTA0:
Line TTA1: is being used for PPP connections

Debug trace:      OFF      Debug mailbox:
Address comp:     OFF      Max configure:      10  Restart timer:      30
ASN port name:    ASN13    Max failure:      5
Echo failure:     0        Max terminate:    2  Receive ACCM:      FFFFFFFF
Echo intervals:   0        MRU:          1500  Transmit ACCM:     FFFFFFFF
Flow control:     XON/XOFF MTU:          1500  00000000
Hangup:          DEFAULT  Mode:          ACTIVE  00000000
Line type:        TRANSIENT Net protocol:   TCP/IP  60000000
Magic retries:    0        Protocol comp: OFF  00000000
Input speed:      DEFAULT  Receive FCS:    16    00000000
Output speed:     DEFAULT  Transmit FCS:   16
Counter totals for line TTA0:

Bad FCS packets:      0  Packets received:      4
Data lost (chars):    0  Packets transmitted:    6
Dropped chars:        0  Runt packets:          0
Framing errors:       0  Total chars received:  179
Long packets:         0
```

ポート TTA1 に割り当てられた現在の PPP 属性を表示しています。

POLYCENTER Software Installation ユーティリティ
(PRODUCT)

3.1 説明

POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、ソフトウェア製品の作成、インストール、管理を行います。以下を行うために使用できます。

- ソフトウェア製品のインストールと再構成を行います。
- ソフトウェア製品を削除します。
- インストールされた製品の名前、パッチが適用されたものの名前、製品の依存性、製品が提供するファイルの名前、これまでの処理に関する履歴情報など、ソフトウェア製品データベースの情報を表示します。
- インストールできるソフトウェア製品キットを検索します。
- 順編成形式、圧縮形式、または参照形式でソフトウェア製品キットを作成します。
- リリース・ノートやユーザが指定したファイルなど、ソフトウェア製品キットの内容のリスト、または、キットからのファイルの抽出を行います。
- 製品から提供される省略時の構成選択肢の確立、製品キットのコピーや製品キットの異なる形式への変換、製品に関する情報の製品データベースへの登録など、その他の処理を実行します。
- 製品に適用された最後のパッチまたは一連のパッチをアンインストールします。

3.2 使用法の要約

POLYCENTER Software Installation ユーティリティへの DCL インタフェースは、PRODUCT コマンドです。

形式

PRODUCT [サブコマンド製品名[/修飾子]]

パラメータ
サブコマンド

POLYCENTER Software Installation ユーティリティに実行させる操作を指定します。サブコマンドを指定しないと、リストから 1 つを選択するように要求されます。

製品名

アクティビティを適用する製品の名前を指定します。サブコマンドの中には、このパラメータを必要としないものもあります。製品名の全体または一部を指定するのに、アスタリスク(*)とパーセント記号(%)のワイルドカード文字を使用することができます。また、製品のリストをコンマ(,)で区切って指定することもできます。

製品名は、製品キットのファイル名の 3 番目の構成要素と同じです。たとえば、DEC-AXPVMS-FORTRAN-V0702-3-1.PCSI という名前のキットを参照するときに使用する製品名パラメータは FORTRAN です。製品名にはアンダスコア文字(_)を含めることができますが、ハイフン(-)を含めることはできません。たとえば、VMS73_DRIVER は、ファイル名が DEC-AXPVMS-VMS73_DRIVER-V0300-4.PCSI である OpenVMS 用修正キットの名前です。

使用法の要約

DCL プロンプトから POLYCENTER Software Installation ユーティリティを使用するには、PRODUCT コマンド、サブコマンド、必要なパラメータ、およびオプションの修飾子を入力します。次に例を示します。

```
$ PRODUCT INSTALL FORTRAN /VERSION=V7.2-3 /SOURCE=DISK1:[KITS]
```

このコマンドでは、DISK1:[KITS]にある製品キットからシステムに FORTRAN V7.2-3 がインストールされます。

3.3 PRODUCT コマンド

次の表は、PRODUCT のサブコマンドについて説明しています。

| サブコマンド | 説明 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| CONFIGURE | 製品構成ファイル (PCF) を作成する。 |
| COPY | ソフトウェア製品キットをコピーする。または、別の形式に変換する。 |
| DELETE RECOVERY_DATA | 1 つ以上のパッチ回復データ・セットを削除する。 |
| EXTRACT FILE | ソフトウェア製品キットから指定されたファイルを検索する。 |
| EXTRACT PDF | ソフトウェア製品キットから製品記述ファイル (PDF) を検索する。 |
| EXTRACT PTF | ソフトウェア製品キットから製品テキスト・ファイル (PTF) を検索する。 |
| EXTRACT RELEASE_NOTES | ソフトウェア製品キットからリリース・ノートを検索する。 |
| FIND | 指定されたディレクトリにある製品キットの名前を表示する。 |
| INSTALL | 1 つ以上のソフトウェア製品をインストールし、製品データベースを更新する。 |
| LIST | ソフトウェア製品キットに格納されているファイルをリストする。 |
| PACKAGE | ソフトウェア製品キットを順編成形式または参照形式で作成する。 |

| サブコマンド | 説明 |
|--------------------|--|
| RECONFIGURE | インストール済みの製品の構成を変更し、製品データベースを更新する。 |
| REGISTER PRODUCT | まだ製品データベースに登録されていないインストール済みの製品について、その情報を製品データベースに記録する。 |
| REGISTER VOLUME | 製品データベースのボリューム・ラベルの変更を記録する。 |
| REMOVE | ソフトウェア製品をアンインストールし、製品データベースを更新する。 |
| SHOW HISTORY | ソフトウェア製品に対して実行された操作を日付順に表示する。 |
| SHOW OBJECT | ソフトウェア製品のインストレーションの際に作成されたオブジェクトに関する情報を表示する。 |
| SHOW PRODUCT | インストール済みの製品に関する情報を表示する。 |
| SHOW RECOVERY_DATA | 時間順にパッチ回復データ・セットを表示する。 |
| SHOW UTILITY | POLYCENTER Software Installation ユーティリティのバージョン情報を表示する。 |
| UNDO PATCH | 回復データが保存された 1 つ以上のパッチをアンインストールする。 |

CONFIGURE

1 つまたは複数の製品の製品構成ファイル (PCF) を作成します。オプションとして、既存の PCF ファイル内の値を使用して、新しい PCF を作成することもできます。

形式

PRODUCT CONFIGURE 製品名[...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

製品構成ファイルを生成する製品、または製品のリストを指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/CONFIGURATION=(キーワード[,...])

構成の指定方法を定めます。次のキーワードが使用できます。

| | |
|--------------|--|
| CURRENT | これは省略時のキーワードです。製品が最後にインストールまたは再構成されたときの現在値を含んでいる製品データベースの値を使用します。 |
| PRODUCER | ソフトウェア製造業者が、このバージョンの製品に対して指定した値を使用します。 |
| INPUT=PCF 名 | 指定された製品構成ファイルの値を使用します。 |
| OUTPUT=PCF 名 | 指定された製品構成ファイルに構成を書き込みます。ファイル名が指定されなかった場合は、現在のディレクトリに DEFAULT.PCSI\$CONFIGURATION という名前のファイルを作成します。 |

キーワード CURRENT、PRODUCER および INPUT は、同時に使用することはできません。ただし、これらのキーワードは、いずれもキーワード OUTPUT と併用することができます。キーワードを 1 つしか指定しない場合は、括弧を省略することができます。

/HELP

/NOHELP (省略時の設定)

製品オプションの詳細な説明文を表示するかどうかを制御します。製品を初めてインストールしたときには、これらの説明文がオプションを選ぶときに役立ちます。後にインストレーションをやり直すときやアップグレードを行う際には、時間を節約するために短い説明文を選ぶとよいでしょう。

/NOHELP を選択した場合は、プロンプトで次の操作を行うことで、疑問点についての詳細な説明文を表示させることができます。

- Help キーまたは PF2 キーを押す
- ? を押して Return キーを押す

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

FORMAT=
形式タイプ

次のように製品キットの形式を指定します。

| | |
|------------|--|
| COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する 参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある .PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。.PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |

TYPE=
キット・タイプ

次のように製品キットのタイプを指定します。

| | |
|-------------------|---|
| FULL | レイヤード・プロダクト(アプリケーション) ソフトウェア。 |
| OPERATING_ SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| MANDATORY_ UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに 対する 必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対する アップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する 修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは 変わりません。 |
| PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合 (製品群とも呼ぶ)。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

作成された構成ファイルのファイル指定を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM

処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。

キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクで製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは、現在ブートされているシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定しなければなりません。このディスクはマウントされており、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを探すディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE が指定されていないと、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義されている位置を探します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子が指定されていない場合、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを探します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。
次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせでも使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

```
$ PRODUCT CONFIGURE EDITOR -
_$ /CONFIGURATION=(INPUT=EDITOR_REV1.PCF,OUTPUT=EDITOR_REV2.PCF)
```

この例のコマンドは、EDITOR という名前の製品に関する EDITOR_REV1.PCF という名前の既存の PCF ファイルを読み込み、変更点を EDITOR_REV2.PCF に保存します。

COPY

要求する形式で製品キットに指定する 1 つ以上の既存の製品キットをコピーまたは変換します。たとえば、順編成形式のキットから参照形式のキットを作成したり、順編成形式のキットから圧縮形式のキットを作成したり、形式を変更せずに新しい場所にキットを単にコピーしたりできます。

参照形式のキットから圧縮形式のキットを直接作成することはできません。順編成形式のキットがない場合、まず、PRODUCT PACKAGE コマンドを使用して製品マテリアルから順編成キットを作成する必要があります。

作成する製品キットの形式は、/FORMAT 修飾子を使って決定します。コピーまたは変換する予定の特定の形式のキットを選択するには、/KIT_ATTRIBUTES=FORMAT 修飾子を使用します。

形式

PRODUCT COPY 製品名/*DESTINATION*=デバイス名:[ディレクトリ名] [/修飾子]

パラメータ

製品名

コピーする製品，または製品のリストを指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は，ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティが順編成キットまたは圧縮キットを作成する場所を指定します。参照キットの場合は，ユーティリティがファイルを格納するトップレベル・ディレクトリの位置を指定します。

デバイス名を指定しない場合，省略時の設定は，ユーザの省略時のデバイスになります。ディレクトリ名を省略した場合，省略時の設定は，ユーザの省略時のディレクトリになります。

PRODUCT COPY 操作は，*/DESTINATION* 修飾子が使用されているかどうかにかかわらず，論理名 *PCSI\$DESTINATION* を無視します。

/FORMAT=キーワード

製品キットの出力形式を指定します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|------------|--|
| COMPRESSED | .PCSI\$COMPRESSED ファイルを作成するために、順編成キットに適用されているデータ圧縮テクニックの圧縮形式。これは順編成キットの圧縮形式です。 |
| REFERENCE | 直接アクセス用に製品ファイルがディレクトリ木構造で格納される参照形式。ユーティリティは、ディレクトリ木構造のトップ・レベルに、ファイル・タイプ.PCSI\$DESCRIPTION で製品記述ファイルを作成します。 |
| SEQUENTIAL | 製品ファイルが、PCSI ファイル・タイプを持つコンテナ・ファイルに格納される順編成形式。 |

省略時の設定では、製品キットの形式がそのまま使用されます。製品キットの形式を変更する場合には、この修飾子を使用する必要があります。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

| | | |
|------------------|-----------------------|--|
| FORMAT= 形式タイプ | 次のように製品キットの形式を指定します。 | |
| | COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| | REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| | SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。.PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |
| TYPE= キット・タイプ | 次のように製品キットのタイプを指定します。 | |
| | FULL | レイヤード・プロダクト(アプリケーション)ソフトウェア。 |
| | OPERATING_ SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| | MANDATORY_ UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| | PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| | PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。 |
| | PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合(製品群とも呼ぶ)。 |
| | TRANSITION | インストール済みであっても、製品データベースには記録されていない製品(VMSINSTAL でインストールされた製品など)についての情報を登録する際に使用します。このキットでは製品マテリアルは提供しません。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

作成された製品キット・ファイルとキット内にパッケージされたファイルのファイル指定を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM

処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。

キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/OWNER_UIC=uic

コピー操作の際に作成されるファイルの所有者ユーザ識別コード (UIC) を指定します。省略時の設定では、操作を実行しているユーザがソフトウェア製品ファイルの所有者になります。たとえば、ユーザが自分のアカウントでログインしている場合、コピー操作の際にこの修飾子を使用して、製品ファイルの所有権を自分のアカウントではなく SYSTEM に割り当てることができます。UIC は英数字形式 ([name] の形式) か 8 進グループ・メンバ形式 ([g,m] の形式) で指定してください。UIC 形式については『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを探すディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE が指定されていないと、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義されている位置を探します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子が指定されていない場合、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを探します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

```
$ PRODUCT COPY ABC /SOURCE=[SHERMAN.ABC] -
_$ /DESTINATION=[KITS] /FORMAT=SEQUENTIAL
```

この例のコマンドは、ユーザの省略時のデバイスの[SHERMAN.ABC]ディレクトリにある製品キット ABC を、ユーザの省略時のデバイスの[KITS]ディレクトリの順編成コピーに変換します。

DELETE RECOVERY_DATA

最も古い日付から、作成日付順に 1 つ以上のパッチ回復データ・セットを削除します。回復データ・セットは、パッチ・キットが/SAVE_RECOVERY_DATA 修飾子を指定して正常にインストールされているときに作成されます。回復データ・セットは、PRODUCT UNDO PATCH コマンドを使用するときにパッチをアンインストールするために使用されます。

パッチ回復データを削除すると、このデータに関連付けられたパッチをアンインストールできなくなることに注意してください。インストールされたパッチは、PRODUCT DELETE RECOVERY_DATA コマンドを使用しても影響を受けません。

形式

PRODUCT DELETE RECOVERY_DATA [/修飾子]

パラメータ

なし

修飾子

/ALL (省略時の設定)

削除するパッチ回復データ・セットすべてを選択します。回復データは、最も古いものから、作成された順に削除されます。コマンド行からこの修飾子を省略しても、効果は指定したときと同様になります。

/BEFORE=時刻

指定された日付と時刻よりも前に作成されたパッチ回復データ・セットを選択します。時刻は、絶対時刻、絶対時刻とデルタ時刻の組み合わせ、または次のキーワードのいずれかで指定できます。

TODAY (省略時の設定)

TOMORROW

YESTERDAY

時刻値を指定する方法については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM

処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略する。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

削除される回復データ・セット内のファイルのファイル指定を表示します。

/OLDEST=数

削除対象の最も古いデータ・セットの数を指定します。たとえば、/OLDEST=2 と指定すると、PRODUCT DELETE RECOVERY_DATA コマンドによって最も古い回復データ・セットが 2 つ削除されます。この修飾子に数を指定しないと、省略時の値は 1 になります。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクで回復データ・セットを選択します。省略時には、このユーティリティは、現在ブートされているシステム・ディスクで回復データ・セットを検索します。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定しなければなりません。このディスクはマウントされており、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

例

```
$ PRODUCT DELETE RECOVERY_DATA /OLDEST=2
```

この例のコマンドは、最初に作成されたものから始めて、その次に古い回復データ・セットの順に、最も古い2つの回復データ・セットを削除します。たとえば、システム・ディスク上に3つのパッチ回復データ・セットが存在する場合、この処理を行うと1つのセットが残ります。

パッチ回復データ・セットが削除された後、削除された回復データに関連するパッチ・キットをアンインストールできなくなることに注意してください。ただし、インストールされたパッチ・キットは、この操作には影響を受けません。

EXTRACT FILE

ソフトウェア製品キットから、ユーザが指定したファイルを1つ以上検索します。ファイルを抽出するときに、ファイルの元の名前が保存されます。

形式

PRODUCT EXTRACT FILE 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

1 つの製品または複数の製品の名前を指定します。選択したファイルがその製品キットから検索されます。このパラメータは必須です。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーザが指定した検索されるすべてのファイルを格納する場所を指定します。デバイス名を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のデバイスです。ディレクトリ名を指定しなかった場合や、/DESTINATION=修飾子を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のディレクトリです。EXTRACT FILE 操作では、/DESTINATION 修飾子を使用したかどうかとは無関係に、PCSI\$DESTINATION 論理名は無視されます。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

FORMAT=
形式タイプ

次のように製品キットの形式を指定します。

| | |
|------------|--|
| COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。 |
| REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。.PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |

TYPE=
キット・タイプ

次のように製品キットのタイプを指定します。

| | |
|------------------|--|
| FULL | レイヤード・プロダクト(アプリケーション)ソフトウェア。 |
| OPERATING_SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| MANDATORY_UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。 |
| PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合(製品群とも呼ぶ)。 |
| TRANSITION | インストール済みであっても、製品データベースには記録されていない製品(VMSINSTAL でインストールされた製品など)についての情報を登録する際に使用します。このキットでは製品マテリアルは提供しません。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

キットから抽出されたファイルのファイル指定を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM

処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。

キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SELECT=ファイル名[,...]

指定した製品キットから抽出する 1 つのファイルまたは複数のファイルの名前を指定します。ファイル名全体または一部に対して、ワイルドカード文字としてアスタリスク (*) とパーセント記号 (%) を使用できます。ファイル名には (...) という反復文字を含むディレクトリも指定できます。この修飾子を省略した場合には、すべてのファイルが指定したキットから抽出されます。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを検索するディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE を指定しなかった場合には、論理名 PCSI\$SOURCE によって定義される場所から検索されます。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子を指定しなかった場合には、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを検索します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

ABOVE=バージョン

指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します

BELOW=バージョン

指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します

MINIMUM=バージョン

指定されたバージョン以降のバージョンを選択します

MAXIMUM=バージョン 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせでも使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

1. \$ PRODUCT EXTRACT FILE TEST /SELECT=TEST.EXE /SOURCE=[AL]

この例では、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、ユーザの省略時のディスクの[AL]ディレクトリにある TEST という製品のキットから、TEST.EXE ファイルを抽出します。抽出されたファイル TEST.EXE はユーザの現在の省略時のディレクトリに格納されます。

EXTRACT PDF

ソフトウェア製品キットから製品記述ファイル (PDF) を検索します。抽出される PDF ファイルのファイル・タイプは.PCSI\$DESCRIPTION です。

形式

PRODUCT EXTRACT PDF 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

1 つまたは複数の製品の名前を指定します。その製品のキットから PDF ファイルが検索されます。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識

別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティが抽出した製品記述ファイル (PDF) を格納する場所を指定します。デバイス名を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のデバイスです。ディレクトリ名を指定しなかった場合や、/DESTINATION=修飾子を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のディレクトリです。EXTRACT PDF 操作では、/DESTINATION 修飾子を指定したかどうかとは無関係に、PCSI\$DESTINATION 論理名は無視されます。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

FORMAT= 次のように製品キットの形式を指定します。
形式タイプ

| | |
|------------|--|
| COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。.PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |

| | | |
|---------|-----------------------|--|
| TYPE= | 次のように製品キットのタイプを指定します。 | |
| キット・タイプ | FULL | レイヤード・プロダクト(アプリケーション)ソフトウェア。 |
| | OPERATING_SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| | MANDATORY_UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| | PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| | PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。 |
| | PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合(製品群とも呼ぶ)。 |
| | TRANSITION | インストール済みであっても、製品データベースには記録されていない製品 (VMSINSTAL でインストールされた製品など) についての情報を登録する際に使用します。このキットでは製品マテリアルは提供しません。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

作成された製品記述ファイルのファイル指定を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

| | |
|-----------|--|
| NOCONFIRM | 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。 キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。 |
|-----------|--|

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (PCSI), REFERENCE (PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを検索するディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE を指定しなかった場合には、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義される場所を検索します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子も指定しなかった場合には、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを検索します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

1. \$ PRODUCT EXTRACT PDF TEST /SOURCE=[AL]

この例では、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、ユーザの省略時のディスクの[AL]ディレクトリにある TEST という製品のキットから製品記述ファイル(PDF)を抽出し、それをユーザの現在の省略時のディレクトリに格納します。

EXTRACT PTF

ソフトウェア製品キットから製品テキスト・ファイル(PTF)を検索します。PTF ファイルは製品キットの中にテキスト・ライブラリ・ファイルとして格納されています。抽出される PTF のファイル・タイプは.PCSI\$TLB です。また、このテキスト・ライブラリ・ファイルのテキスト・ファイル・バージョンが、.PCSI\$TEXT というファイル・タイプで作成されます。

形式

PRODUCT EXTRACT PTF 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

1 つまたは複数の製品の名前を指定します。PTF ファイルは、その製品のキットから検索されます。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|-------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |

| 名前 | 説明 |
|-----|--------------------------------------|
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティが抽出した製品テキスト・ファイル (PTF) を格納する場所を指定します。デバイス名を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のデバイスです。ディレクトリ名を指定しなかった場合や、/DESTINATION=修飾子を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のディレクトリです。EXTRACT PTF 操作では、/DESTINATION 修飾子を指定したかどうかとは無関係に、PCSI\$DESTINATION 論理名は無視されます。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

| | | |
|------------------|-----------------------|--|
| FORMAT= 形式タイプ | 次のように製品キットの形式を指定します。 | |
| | COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは、PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| | REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある .PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| | SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |
| TYPE= キット・タイプ | 次のように製品キットのタイプを指定します。 | |
| | FULL | レイヤード・プロダクト (アプリケーション) ソフトウェア。 |
| | OPERATING_ SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| | MANDATORY_ UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| | PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| | PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。 |
| | PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合 (製品群とも呼ぶ)。 |
| | TRANSITION | インストール済みであっても、製品データベースには記録されていない製品 (VMSINSTAL でインストールされた製品など) についての情報を登録する際に使用します。このキットでは製品マテリアルは提供しません。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

作成された製品テキストと製品テキスト・ライブラリ・ファイルのファイル指定を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM

処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。

キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを検索するディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE を指定しなかった場合には、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義される場所を検索します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子も指定しなかった場合には、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを検索します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

1. \$ PRODUCT EXTRACT PTF TEST /SOURCE=[AL]

この例では、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、ユーザの省略時のディスクの[AL]ディレクトリにある製品 TEST の製品テキスト・ファイル (PTF) を抽出し、抽出されたテキスト・ライブラリ・ファイル (.PCSI\$TLB) と、ライブラリから作成されたテキスト・ファイル (.PCSI\$TEXT) の 2 つのファイルをユーザの現在の省略時のディレクトリに格納します。

EXTRACT RELEASE_NOTES

選択された製品、または製品のグループのリリース・ノートを検索します。各リリース・ノート・ファイルの名前は、/FILE 修飾子で無効にしないかぎり、保持されます。

形式

PRODUCT EXTRACT RELEASE_NOTES 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

リリース・ノートを抽出する製品、または製品のリストを指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/FILE=ファイル指定

リリース・ノートを格納する出力ファイルの名前を指定します。ファイル名が指定されない場合、リリース・ノートの元の名前が保持され、ファイルは省略時のディレクトリに書き込まれます。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

| | | |
|---------|----------------------|--|
| FORMAT= | 次のように製品キットの形式を指定します。 | |
| 形式タイプ | | |
| | COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| | REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| | SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |

| | | |
|------------------|-----------------------|--|
| TYPE= キット・タイプ | 次のように製品キットのタイプを指定します。 | |
| | FULL | レイヤード・プロダクト(アプリケーション)ソフトウェア。 |
| | OPERATING_ SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| | MANDATORY_ UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| | PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| | PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。 |
| | PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合 (製品群とも呼ぶ)。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

作成されたリリース・ノート・ファイルのファイル指定を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

| | |
|-----------|--|
| NOCONFIRM | 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。 キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。 |
|-----------|--|

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (PCSI), REFERENCE (PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを探すディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE が指定されていないと、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義されている位置を探します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子が指定されていない場合、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを探します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

/WORK=デバイス:[ディレクトリ]

一時的な作業領域として使用するデバイスとディレクトリの名前を指定します。省略時の設定では、一時ファイルはユーザのログイン・ディレクトリのサブディレクトリの中に作成されます。

例

```
$ PRODUCT EXTRACT RELEASE_NOTES XYZ /VERSION=2.3/FILE=[RN]XYZ.TXT
```

このコマンドは、製品 XYZ のバージョン 2.3 のリリース・ノートを、[RN]XYZ.TXT という名前のファイルとして現在の省略時のデバイスに格納します。

FIND

指定されたディレクトリに格納されているソフトウェア製品キットの名前を、キット・タイプおよびキット形式情報とともに表示します。

形式

```
PRODUCT FIND 製品名[,...] [/修飾子]
```

パラメータ

製品名

検索する製品、または製品のリストを指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|-------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |

| 名前 | 説明 |
|-----|--------------------------------------|
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/FULL

/NOFULL (省略時の設定)

情報を 132 桁形式で表示します。/NOFULL 修飾子を指定すると、表示可能な情報のサブセットが 80 桁形式で表示されます。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

FORMAT=
形式タイプ 次のように製品キットの形式を指定します。

COMPRESSED データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。

REFERENCE 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。

SEQUENTIAL 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。

TYPE=
キット・タイプ 次のように製品キットのタイプを指定します。

FULL レイヤード・プロダクト (アプリケーション) ソフトウェア。

OPERATING_
SYSTEM オペレーティング・システム・ソフトウェア。

MANDATORY_
UPDATE 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。

PARTIAL 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。

PATCH 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。

PLATFORM ソフトウェア製品の統合された集合 (製品群とも呼ぶ)。

TRANSITION インストール済みであっても、製品データベースには記録されていない製品 (VMSINSTAL でインストールされた製品など) についての情報を登録する際に使用します。このキットでは製品マテリアルは提供しません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを探すディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE が指定されていないと、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義されている位置を探します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子が指定されていない場合、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを探します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

```
$ PRODUCT FIND TEST* /BASE_SYSTEM=VAXVMS
```

この例のコマンドは、ユーザの省略時のディレクトリに置かれているすべてのソフトウェア製品キットを検索し、名前が“TEST”で始まり、OpenVMS VAX にインストールできる製品のすべてのバージョンの名前を表示します。

INSTALL

システムに1つまたは複数のソフトウェア製品をインストールし、製品データベースを更新します。また、このコマンドを使用して、以前インストールされた製品を変更するパッチ・キットと必須アップデート・キットをインストールできます。

適用されているパッチや必須アップデートを含め、製品全体をアンインストールするには、PRODUCT REMOVE コマンドを使用します。

インストールされた元の製品を保持しつつ、パッチや必須アップデートをアンインストールするには、PRODUCT UNDO PATCH コマンドを使用します。ただし、このコマンドを使用するには、これらのパッチや必須アップデートのインストール時に

PRODUCT INSTALL コマンドに /SAVE_RECOVERY_DATA 修飾子を使用している必要があります。

形式

PRODUCT INSTALL 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

インストールする製品，または製品のリストを指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は，ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/CONFIGURATION=(キーワード[,...])

構成の指定方法を定めます。次のキーワードが使用できます。

| | |
|--------------|---|
| CURRENT | これは省略時のキーワードです。製品が最後にインストールまたは再構成されたときの現在値を含んでいる製品データベースの値を使用します。 |
| PRODUCER | ソフトウェア製造業者が，このバージョンの製品に対して指定した値を使用します。 |
| INPUT=PCF 名 | 指定された製品構成ファイルの値を使用します。 |
| OUTPUT=PCF 名 | 指定された製品構成ファイルに構成を書き込みます。ファイル名が指定されなかった場合は，DEFAULT.PCSI\$CONFIGURATION という名前のファイルを作成します。 |

キーワード CURRENT，PRODUCER および INPUT は，同時に使用することはできません。ただし，これらのキーワードは，いずれもキーワード OUTPUT と併用することができます。キーワードを 1 つしか指定しない場合は，括弧を省略することができます。

/DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品ファイルをインストールする位置を指定します。デバイス名を省略すると、ユーティリティは現在の省略時のデバイスを使用します。ディレクトリ名を省略すると、ユーティリティは省略時のディレクトリとして[VMS\$COMMON]ディレクトリを使用します。

この修飾子を使って宛先を指定しないと、ユーティリティはソフトウェアを、論理名PCSI\$DESTINATIONで定義された位置にインストールします。この論理名が定義されていない場合、ユーティリティはソフトウェアを、ソフトウェア製品ファイルのトップ・レベル・ディレクトリであるSYS\$SYSDEVICE:[VMS\$COMMON]にインストールします。

/HELP

/NOHELP (省略時の設定)

製品オプションの詳細な説明文を表示するかどうかを制御します。製品を初めてインストールしたときには、これらの説明文がオプションを選ぶときに役立ちます。後にインストールをやり直すときやアップグレードを行う際には、時間を節約するために短い説明文を選ぶとよいでしょう。

/NOHELP を選択した場合は、プロンプトで次の操作を行うことで、疑問点についての詳細な説明文を表示させることができます。

- Help キーまたは PF2 キーを押す
- ? を押して Return キーを押す

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

FORMAT= 次のように製品キットの形式を指定します。
形式タイプ

| | |
|------------|--|
| COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。.PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |

| | | |
|------------------|-----------------------|--|
| TYPE= キット・タイプ | 次のように製品キットのタイプを指定します。 | |
| | FULL | レイヤード・プロダクト(アプリケーション)ソフトウェア。 |
| | OPERATING_ SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| | MANDATORY_ UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| | PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| | PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。 |
| | PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合(製品群とも呼ぶ)。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

処理された各ファイルのファイル指定を表示します。ログ指定が有効になっている場合、製品ファイル、ライブラリ、ディレクトリ、一時ファイル、および製品データベース・ファイルが、作成、削除、または変更されたときにメッセージで通知されます。また、ファイルとモジュールの競合の解決に関する情報も提供されます。

/OPTIONS=(キーワード[,...])

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

| | |
|-----------|--|
| NOCONFIRM | 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。 キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。 |
|-----------|--|

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

SHOW_DISK_USAGE

ディスク・ブロックの推定使用状況を表示する。ピーク利用状況と変更合計の両方が、操作の前後の利用可能な未使用領域の量に加えて表示される。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/RECOVERY_MODE

/NORECOVERY_MODE (省略時の設定)

回復モードで製品をインストールできます。この修飾子を使用すると、インストール処理中に変更、削除、または消去されたディレクトリ、ファイル、およびモジュールは、システム・ディスクのディレクトリ木構造に保存されます。これらのファイルは、製品データベースのコピーとともに、回復データ・セットを形成します。

回復データ・セットには、インストールが正常終了したときと、インストールが何らかの時点で異常終了したときとは、いくらか異なる処理が行われます。

- インストールが実行フェーズで終了した場合、Ctrl/Y や Ctrl/C による自発的なときも、回復不可能なエラーによる非自発的なときも、保存された回復データは、中断された処理の前の製品環境を再提供するために、強制的に移動されたオブジェクトすべてをロールバックするために使用されます。その後、回復データ・セットは削除されます。
- 1 つ以上のフル、プラットフォーム、または部分キットが正常にインストールされた直後、回復データ・セットは自動的に削除されます。

- 1つ以上のパッチ・キットまたは必須アップデート・キットが正常にインストールされた直後、回復データセットは、/SAVE RECOVERY_DATA 修飾子を指定しないかぎり、自動的に削除されます。この修飾子を指定すると、将来、PRODUCT UNDO PATCH コマンドを使用するときのために回復データ・セットが保持されます。

/REMARK=文字列

実行する作業に関するコメントを、製品データベースに記録します。PRODUCT SHOW HISTORY コマンドは、記録されたコメントを表示します。POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、各製品について、ユーザが実行した作業と、それに関連するコメントの時系列的なリストを保存しています。省略時の設定では、コメントは記録されません。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクに存在する製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは現在ブートされているシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

この修飾子は、主に弊社が提供するコマンド・プロシージャの中で使用されます。この修飾子を誤って使用すると、製品データベースで一貫性がなくなったり、その後のPRODUCT コマンドが失敗したりする原因になります。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE は、ターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定しなければなりません。このディスクはマウントされており、PRODUCT コマンドを実行するプロセスに割り当てられていなければなりません。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx]

/SAVE_RECOVERY_DATA

/NOSAVE_RECOVERY_DATA (省略時の設定)

この修飾子は、パッチ・キットおよび必須アップデート・キットのインストールのみに適用されます。これは、他のタイプの製品がインストールされたときには無視されます。

この修飾子を指定すると、インストール処理中に変更、削除、または消去されたすべてのディレクトリ、ファイル、およびモジュールがシステム・ディスクのディレクトリ木構造に保存されます。これらのファイルは、製品データベースのコピーとともに、回復データ・セットを形成します。この回復データ・セットは、PRODUCT UNDO PATCH コマンドを使用することで、パッチ・キットおよび必須アップデート・キットのアンインストールを行うために後で使用できます。

/SAVE_RECOVERY_DATA 修飾子は、明示的に/RECOVERY_MODE 修飾子を指定しない場合でも、回復モード処理を自動的に有効にすることに注意してください。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを探すディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE が指定されていないと、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義されている位置を探します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子が指定されていない場合、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを探します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE、BELOW、MINIMUM、MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/TEST (省略時の設定)

/NOTEST

POLYCENTER Software Installation ユーティリティに対して、製品のインストレーション検証プロシージャ (IVP) を実行するように要求します。

/TRACE

/NOTRACE (省略時の設定)

サブプロセスの作成および削除と、PRODUCT コマンドの処理の実行中にこのサブプロセスで発行する DCL コマンドやコマンド・プロシージャを示します。DCL が生成する出力もすべて表示されます。

この修飾子は、製品キット内に含まれているコマンド・プロシージャの実行をトレースする製品開発者のために主にデバッグ支援を行います。詳細については、『POLYCENTER Software Installation Utility Developer's Guide』を参照してください。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

/WORK=デバイス:[ディレクトリ]

一時的な作業領域として使用されるデバイスとディレクトリを指定します。省略時の設定では、一時ファイルはユーザのログイン・ディレクトリのサブディレクトリの中に作成されます。

例

```
$ PRODUCT INSTALL POSIX/VERSION=3.0 /CONFIGURATION=OUTPUT=POSIX.PCF
```

この例のコマンドは、POSIX バージョン 3.0 をインストールし、製品構成ファイルを作成します。

LIST

ソフトウェア製品キットに格納されているファイルの名前をリストします。
/SELECT 修飾子を使用してファイルの一部だけを指定した場合を除き、すべてのファイルがリストされます。

形式

```
PRODUCT LIST 製品名[,...] [/修飾子]
```

パラメータ

製品名

1 つの製品または複数の製品の名前を指定します。その製品のキットの内容がリストされます。このパラメータは必須です。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/FULL

/NOFULL (省略時の設定)

キットに含まれているファイルに関する情報を 132 桁形式で表示します。/FULL 修飾子を指定すると、各ファイルのファイル名、ファイルのブロック単位のサイズが表

示され、追加情報（たとえば、ファイルが製品記述ファイルである、一時ファイルである、ライブラリ・ファイルを更新するモジュール・ファイルであるなど）を提供できるコメント・フィールドが提供されます。/NOFULL 修飾子を指定すると、キット内にある各ファイルのファイル名のみが 80 桁形式で表示されます。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

| | | |
|------------------|-----------------------|--|
| FORMAT= 形式タイプ | 次のように製品キットの形式を指定します。 | |
| | COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| | REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| | SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |
| TYPE= キット・タイプ | 次のように製品キットのタイプを指定します。 | |
| | FULL | レイヤード・プロダクト (アプリケーション) ソフトウェア。 |
| | OPERATING_ SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| | MANDATORY_ UPDATE | 現在インストールされているソフトウェアに対する必須の修正。このタイプのキットの機能はパッチ・キットと同一です。 |
| | PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| | PATCH | 現在インストールされているソフトウェアに対する修正。このキットをインストールしても、製品のバージョンは変わりません。 |
| | PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合 (製品群とも呼ぶ)。 |
| | TRANSITION | インストール済みであっても、製品データベースには記録されていない製品 (VMSINSTAL でインストールされた製品など) についての情報を登録する際に使用します。このキットでは製品マテリアルは提供しません。 |

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

| | |
|-----------|--|
| NOCONFIRM | 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。 キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。 |
|-----------|--|

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SELECT=ファイル名[,...]

1 つまたは複数のファイルの名前を指定します。これらのファイルは、指定した製品キットに格納されています。ファイル名全体または一部に対して、ワイルドカード文字としてアスタリスク (*) とパーセント記号 (%) を使用できます。ファイル名には (...) という反復文字を含むディレクトリも指定できます。

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを検索するディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE を指定しなかった場合には、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義される場所を検索します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子も指定しなかった場合には、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを検索します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせでも使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

1. \$ PRODUCT LIST TEST /SELECT=TEST.* /SOURCE=[AL]

この例では、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、選択条件 TEST.* と一致するすべてのファイルを、ユーザの省略時のディレクトリの [AL] ディレクトリにある TEST という製品のキットからリストします。

PACKAGE

ソフトウェア製品キットを作成します。この操作では、製品記述ファイル (PDF) とオプションの製品テキスト・ファイル (PTF) を使用して、製品を構成するイメージとその他のファイルを格納したキットを作成します。

パッケージ操作で、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは入力 PDF ファイル形式を変更して、新しい出力 PDF ファイルを作成します。コメントは出力 PDF ファイルから削除され、各ファイルのサイズなどの情報が追加されます。入力 PTF ファイルはテキスト・ライブラリ形式で出力 PTF に変換されます。

PRODUCT PACKAGE コマンドでは、順編成形式または参照形式の製品キットを作成できます。圧縮形式のキットを作成するには、まず PRODUCT PACKAGE コマンドを使用して順編成形式でキットを作成します。次に PRODUCT COPY コマンドを使用して、この順編成キットを圧縮形式のキットに変換します。

PRODUCT PACKAGE コマンドでは /SOURCE 修飾子、/DESTINATION 修飾子、/MATERIAL 修飾子は必須です。

形式

PRODUCT PACKAGE 製品名[,...] [/修飾子] /SOURCE=ファイル指定 /DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名] /MATERIAL=(パス名[,...])

パラメータ

製品名

パッケージする製品または製品リストの名前を指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/COPY (省略時の設定)

/NOCOPY

参照形式でキットを生成しているときに、製品マテリアル・ファイルと関連ディレクトリを製品キットに格納するかどうかを指定します。PDF ファイルをデバッグするだけで、完全な製品キットを作成する必要がない場合には、/NOCOPY 修飾子を使用すると、ファイルの処理時間を短縮できます。

/NOCOPY 修飾子と/FORMAT=SEQUENTIAL 修飾子は相互に排他的です。

/DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名]

/FORMAT=SEQUENTIAL を使用した場合には、/DESTINATION は、ユーティリティが順編成キットを作成するディレクトリを指定します。順編成キットはコンテナ・ファイルであり、製品を構成する PDF、PTF、すべてのイメージ・ファイルとその他のマテリアルが格納されます。順編成キット・ファイルのファイル・タイプは.PCSI です。

/FORMAT=REFERENCE を使用した場合には (または省略時の設定を使用した場合)、/DESTINATION は、ユーティリティが出力 PDF ファイルとオプションの PTF ファイルを作成するディレクトリを指定します。PDF ファイルと PTF ファイルのファイル・タイプはそれぞれ、.PCSI\$DESCRIPTION と.PCSI\$TLB です。製品を構成するイメージとその他のマテリアルは、このディレクトリの下のディレクトリ・ツリーに格納されます。

デバイス名を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のデバイスです。ディレクトリ名を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のディレクトリです。

PRODUCT PACKAGE 操作は、/DESTINATION 修飾子が使用されているかどうかにかかわらず、論理名 PCSI\$DESTINATION を無視します。

/FORMAT=キーワード

製品キットの出力形式を指定します。キーワードは次のいずれかです。

| | |
|-----------|--|
| REFERENCE | 直接アクセス用に製品ファイルがディレクトリ木構造で格納される参照形式。ユーティリティは、ディレクトリ木構造のトップ・レベルに、ファイル・タイプ.PCSI\$DESCRIPTION で製品記述ファイルを作成します。 |
|-----------|--|

| | |
|------------|---|
| SEQUENTIAL | 製品ファイルが、PCSI ファイル・タイプを持つコンテナ・ファイルに格納される順編成形式。 |
|------------|---|

省略時の設定は/FORMAT=REFERENCE です。

圧縮形式のキットを作成する場合には、PRODUCT PACKAGE コマンドは使用できません。代わりに、PRODUCT COPY コマンドを使用して、順編成形式のキットを圧縮形式のキットに変換します。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

製品キットにパッケージされたファイルのファイル指定と製品キット・ファイルの名前を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

| | |
|-----------|---|
| NOCONFIRM | 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略する。 |
|-----------|---|

/MATERIAL=(パス名[,...])

ソフトウェア製品キットに格納する製品マテリアル・ファイルをユーティリティが検索する場所を 1 つ以上指定します。マテリアル・ファイルは作成者のソフトウェア・エンジニアリング・プロセスの出力、つまり、インストール中に使われる可能性のあるすべてのコマンド・プロシージャなど、ソフトウェア製品を構成する他のすべてのファイルを表します。

/MATERIAL 修飾子では PDF と PTF の位置は指定されません。詳細については /SOURCE 修飾子を参照してください。

この修飾子は PRODUCT PACKAGE コマンドの必須修飾子です。パス名を 1 つだけ指定する場合には、括弧(())を省略してもかまいません。複数のパス名を指定する場合には、括弧は必須です。

パス名の形式はデバイス名:[ディレクトリ名]です。

パス名は次のように指定できます。

| | |
|----------------|---|
| 特定のディレクトリ | 1つのディレクトリだけが検索される。 |
| ルート・ディレクトリ | ディレクトリ名の後のピリオド(.)は、ルート・ディレクトリを示す。たとえば、TEST\$:[ABC.FT2.]は、検索パスを[ABC.FT2]のサブディレクトリに制限する。 |
| ワイルドカード・ディレクトリ | ディレクトリ名にワイルドカードとして1つ以上のアスタリスク(*), パーセント記号(%), 反復文字(...)が含まれる。ワイルドカード指定を満たすすべてのディレクトリが検索される。 |

ワイルドカード・ディレクトリまたはパス名のリストを使用するときに、別のディレクトリのファイルが同じ名前である場合には、検索パスで最初に検出されたファイルだけが使用されます。

特定のディレクトリまたはワイルドカード・ディレクトリを使用する場合、ファイルを検索するために、PDF ファイルの file 文の相対ファイル指定は使用されません。しかし、ルート・ディレクトリを使用した場合には、ユーティリティはPDF の file 文からマテリアル検索パスのルート・ディレクトリまで、相対ファイル指定を追加して、ファイルを検索します。

一般に、特定のディレクトリまたはルート・ディレクトリを使用する方が、ワイルドカード・ディレクトリを使用するよりも効率的です。数百ものファイルを含む製品のパッケージを作成する場合、パス名を指定する際に使う方法によって、処理時間かなりの差が出る可能性があります。マテリアル・パス名の選択は、キットをインストールするために必要な時間には影響しません。

/OWNER_UIC=uic

コピー操作で作成されたファイルの所有者 UIC (ユーザ識別コード) を指定します。省略時の設定では、操作を実行するユーザはソフトウェア製品ファイルを所有します。たとえば、自分のアカウントにログインしている場合には、コピー操作でこの修飾子を使用して、製品ファイルの所有権を自分のアカウントではなく、SYSTEM に割り当てることができます。UIC は英数字 ([name]) という形式) または 8 進数のグループ・メンバ形式 ([g,m]) という形式) で指定します。UIC の形式については『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/SOURCE=ファイル指定

入力 PDF ファイルの場所を指定します。デバイス名を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のデバイスです。ディレクトリ名を指定しなかった場合には、省略時の設定はユーザの省略時のディレクトリです。ファイル指定でファイル名とファイル・タイプを指定しなかった場合には、省略時の設定は<完全な製品名>.PCSI\$DESCRIPTION です。

オプションの PTF を使用する場合には、PDF と同じディレクトリにあり、同じファイル名であり、ファイル・タイプが.PCSI\$TEXT でなければなりません。<完全な製品名>.PCSI\$TEXT という名前のファイルが見つからない場合には、パッケージ操作は PTF を使用しません。

この修飾子は PRODUCT PACKAGE コマンドの必須修飾子です。論理名 PCSI\$SOURCE は使用されません。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

```
$ PRODUCT PACKAGE VIEWER -  
_$_ /PRODUCER=ABC /FORMAT=SEQUENTIAL/ LOG -  
_$_ /SOURCE=[JAMES.TEST.PDF] -  
_$_ /DESTINATION=DKA200:[PCSI_KITS] -  
_$_ /MATERIAL=BUILD$:[VIEWER0201.RESULT...]
```

ディレクトリ[JAMES.TEST.PDF]には、ABC-AXPVMS-VIEWER-0201-1.PCSI\$DESCRIPTION という名前の、PDF があります。このファイルと BUILD\$:[VIEWER0201.RESULT...]ディレクトリ・ツリーの製品マテリアル・ファイルを使用して製品 VIEWER のキットを作成します。PACKAGE 操作が終了すると、ABC-AXPVMS-VIEWER-0201-1.PCSI 製品 VIEWER の順編成キットを DKA200:[PCSI_KITS]ディレクトリに作成します。

RECONFIGURE

インストール・オプションを変更する許可をユーザに与えることで、インストール済みの製品の構成を変更します。

ユーザがオプションを選択する、または、オプションの選択を解除することによって、製品の再構成が、ファイルの追加または削除、あるいはその両方を行う可能性があります。つまり、ユーザは、製品をインストールしたときには選択しなかったオプションを選択することも、製品をインストールしたときには選択していたオプションの選択を解除することもできます。処理の最後に、これらの変更を反映するために製品データベースが更新されます。

再構成処理を実行するには、製品のインストールに使用された元のソフトウェア製品キットにアクセスすることが必要になります。

形式

PRODUCT RECONFIGURE 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

構成を変更する製品，または製品のリストを指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は，ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/CONFIGURATION=(キーワード[,...])

構成の指定方法を定めます。次のキーワードが使用できます。

| | |
|--------------|---|
| CURRENT | これは省略時のキーワードです。製品が最後にインストールまたは再構成されたときの現在値を含んでいる製品データベースの値を使用します。 |
| PRODUCER | ソフトウェア製造業者が，このバージョンの製品に対して指定した値を使用します。 |
| INPUT=PCF 名 | 指定された製品構成ファイルの値を使用します。 |
| OUTPUT=PCF 名 | 指定された製品構成ファイルに構成を書き込みます。ファイル名が指定されなかった場合は，DEFAULT.PCSI\$CONFIGURATION という名前のファイルを作成します。 |

キーワード CURRENT，PRODUCER および INPUT は，同時に使用することはできません。ただし，これらのキーワードは，いずれもキーワード OUTPUT と併用することができます。キーワードを 1 つしか指定しない場合は，括弧を省略することができます。

/HELP

/NOHELP (省略時の設定)

製品オプションの詳細な説明文を表示するかどうかを制御します。製品を初めてインストールしたときには，これらの説明文がオプションを選ぶときに役立ちます。後にインストレーションをやり直すときやアップグレードを行う際には，時間を節約するために短い説明文を選ぶとよいでしょう。

/NOHELP を選択した場合は、プロンプトで次の操作を行うことで、疑問点についての詳細な説明文を表示させることができます。

- Help キーまたは PF2 キーを押す
- ? を押して Return キーを押す

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

FORMAT= 形式タイプ 次のように製品キットの形式を指定します。

| | |
|------------|--|
| COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |

TYPE= 次のように製品キットのタイプを指定します。
キット・タイプ

| | |
|------------------|--|
| FULL | レイヤード・プロダクト (アプリケーション) ソフトウェア。 |
| OPERATING_SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合 (製品群とも呼ぶ)。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

処理された各ファイルのファイル指定を表示します。ログ指定が有効になっている場合、製品ファイル、ライブラリ、ディレクトリ、一時ファイル、および製品データベース・ファイルが、作成、削除、または変更されたときにメッセージで通知されます。また、ファイルとモジュールの競合の解決に関する情報も提供されます。

/OPTIONS=(キーワード[,...])

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。
キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

SHOW_DISK_USAGE

ディスク・ブロックの推定使用状況を表示する。ピーク利用状況と変更合計の両方が、操作の前後の利用可能な未使用領域の量に加えて表示される。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/RECOVERY_MODE

/NORECOVERY_MODE (省略時の設定)

回復モードで製品を再構成できます。この修飾子を使用すると、再構成処理中に変更、削除、または消去されたディレクトリ、ファイル、およびモジュールは、システム・ディスクのディレクトリ木構造に保存されます。これらのファイルは、製品データベースのコピーとともに、回復データ・セットを形成します。

回復データ・セットには、再構成が正常終了したときと、再構成が何らかの時点で異常終了したときとは、いくらか異なる処理が行われます。

- 再構成が実行フェーズで終了した場合、Ctrl/Y や Ctrl/C による自発的なときも、回復不可能なエラーによる非自発的なときも、保存された回復データは、中断された処理の前の製品環境を再提供するために、強制的に移動されたオブジェクトすべてをロールバックするために使用されます。その後、回復データ・セットは削除されます。
- 正常な再構成の直後、回復データ・セットは自動的に削除されます。

/REMARK=文字列

実行する作業に関するコメントを、製品データベースに記録します。PRODUCT SHOW HISTORY コマンドは、記録されたコメントを表示します。POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、各製品について、ユーザが実行した作業と、それに関連するコメントの時系列的なリストを保存しています。省略時の設定では、コメントは記録されません。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクに存在する製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは現在ブートされているシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

この修飾子は、主に弊社が提供するコマンド・プロシージャの中で使用されます。この修飾子を誤って使用すると、製品データベースで一貫性がなくなったり、その後のPRODUCT コマンドが失敗したりする原因になります。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定していなければなりません。このディスクはマウントされていなければならず、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていることが必要です。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを探すディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE が指定されていないと、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義されている位置を探します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子が指定されていない場合、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを探します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせでも使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/TRACE

/NOTRACE (省略時の設定)

サブプロセスの作成および削除と、PRODUCT コマンドの処理の実行中にこのサブプロセスで発行する DCL コマンドやコマンド・プロシージャを示します。DCL が生成する出力もすべて表示されます。

この修飾子は、製品キット内に含まれているコマンド・プロシージャの実行をトレースする製品開発者のために主にデバッグ支援を行います。詳細については、『POLYCENTER Software Installation Utility Developer's Guide』を参照してください。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

/WORK=デバイス:[ディレクトリ]

一時的な作業領域として使用されるデバイスとディレクトリを指定します。省略時の設定では、一時ファイルはユーザのログイン・ディレクトリのサブディレクトリの中に作成されます。

例

```
$ DEFINE PCSI$SOURCE DKA500:[DWMOTIF.KIT]
$ PRODUCT RECONFIGURE DWMOTIF /VERSION=V1.2-3
```

このコマンドは、ユーザと対話を通して、DECwindows Motif バージョン 1.2-3 の構成オプションを変更します。

REGISTER PRODUCT

製品データベースにまだ登録していない 1 つ以上のインストール済み製品についての情報を製品データベースに記録します。

このコマンドは、VMSINSTAL など、POLYCENTER Software Installation ユーティリティ以外のメカニズムでインストールされた製品に関する情報を製品データベースに追加するときに使用します。登録する製品の詳細を提供するには、特別な移行キット、または完全な製品キットのどちらかがソース・ディレクトリに存在する必要があります。

パッチ・キットまたは必須アップデート・キットを登録することはできません。
PRODUCT REGISTER PRODUCT コマンドは、製品データベースを更新するだけで、システムにファイルをコピーすることはありません。

製品についての詳細情報を提供するのに利用できるキットがない場合、コマンド・プロシージャSYS\$UPDATE:PCSI\$REGISTER_PRODUCT.COMを使って、製品の名前とそのバージョン、作成者、および基本システムを製品データベースに登録できます。このコマンド・プロシージャを使って製品を登録すると、他の製品がこれを参照でき、また、PRODUCT SHOW PRODUCT コマンドはインストール済みの製品としてこの製品を表示します。

形式

PRODUCT REGISTER PRODUCT 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

登録する製品、または製品のリストを指定します。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/DESTINATION=デバイス名:[ディレクトリ名]

インストールされている製品の置かれている位置を指定します。デバイス名を省略すると、ユーティリティは現在の省略時のデバイスを使用します。ディレクトリ名を省略すると、ユーティリティは省略時のディレクトリとして[VMS\$COMMON]ディレクトリを使用します。

この修飾子を使って宛先を指定しないと、ユーティリティはソフトウェアを、論理名 PCSI\$DESTINATION で定義された位置にインストールします。この論理名が定義されていない場合、ユーティリティはトップ・レベル・ディレクトリである SYS\$SYSDEVICE:[VMS\$COMMON]を使用します。

/KIT_ATTRIBUTES=キーワード ([,...])

キット・タイプまたはキット形式、あるいはその両方によってキットを選択します。次のキーワードが使用できます。

FORMAT= 形式タイプ 次のように製品キットの形式を指定します。

| | |
|------------|--|
| COMPRESSED | データ圧縮テクニックが順編成キットに適用されている圧縮形式。圧縮されたキットは.PCSI\$COMPRESSED ファイル・タイプです。 |
| REFERENCE | 製品ファイルがディレクトリ木構造に存在する参照形式。ディレクトリ木構造のトップ・レベルにある.PCSI\$DESCRIPTION ファイルは、参照キットを示します。 |
| SEQUENTIAL | 製品ファイルがコンテナ・ファイル内に配置される順編成形式。PCSI のファイル・タイプは順編成キットを示します。 |

TYPE= 次のように製品キットのタイプを指定します。
キット・タイプ

| | |
|------------------|--|
| FULL | レイヤード・プロダクト (アプリケーション) ソフトウェア。 |
| OPERATING_SYSTEM | オペレーティング・システム・ソフトウェア。 |
| PARTIAL | 現在インストールされているソフトウェアに対するアップグレード。このキットをインストールすると、製品のバージョンが変わります。 |
| PLATFORM | ソフトウェア製品の統合された集合 (製品群とも呼ぶ)。 |
| TRANSITION | インストール済みであっても、製品データベースには記録されていない製品 (VMSINSTAL でインストールされた製品など) についての情報を登録する際に使用します。このキットでは製品マテリアルは提供しません。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

作成または変更された製品データベース・ファイルのファイル指定を表示します。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略します。
キーワード NOCONFIRM と NODEFAULT_KIT は、同時に使用することはできません。

NODEFAULT_KIT

製品の選択条件に一致するキットが、ソース・ディレクトリ・パス中に複数見つかった場合に、省略時のキットを選択するのではなく、ユーザに問い合わせるようにユーティリティに指示します。選択条件には、キットのファイル名に埋め込まれている作成者、基本システム、製品名、製品バージョンの文字列が含まれます。

選択した製品に対して複数のキットが見つかり、NODEFAULT_KIT を指定していない場合、ユーティリティは以下の規則を適用して使用するキットを決定します。

1. キットのファイル名の最後の文字 (1 ~ 7) を使用して、キットをキット・タイプの順に並べます。優先順位が高い順から、FULL, OPERATING_SYSTEM, PARTIAL, PATCH, PLATFORM, TRANSITION, MANDATORY_UPDATE となります。
2. ファイル・タイプを使用して、キットを形式ごとに並べます。優先順位が高い順から、COMPRESSED (.PCSI\$COMPRESSED), SEQUENTIAL (.PCSI), REFERENCE (.PCSI\$DESCRIPTION) となります。
3. ファイル名とファイル・タイプが同じで、ディレクトリ・パス名、ファイル指定の大文字と小文字の区別、ファイルのバージョンが異なるキットが複数見つかった場合には、RMS の検索規則で最初に見つかったファイルが優先されます。

キーワード NODEFAULT_KIT と NOCONFIRM は、同時に使用することはできません。

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/REMARK=文字列

実行する作業に関するコメントを、製品データベースに記録します。PRODUCT SHOW HISTORY コマンドは、記録されたコメントを表示します。POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、各製品について、ユーザが実行した作業と、それに関連するコメントの時系列的なリストを保存しています。省略時の設定では、コメントは記録されません。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクに存在する製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは現在ブートされているシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

この修飾子は、主に弊社が提供するコマンド・プロシージャの中で使用されます。この修飾子を誤って使用すると、製品データベースで一貫性がなくなったり、その後のPRODUCT コマンドが失敗する原因になります。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定していなければなりません。このディスクはマウントされていなければならず、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。

- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/SOURCE=デバイス名:[ディレクトリ名]

ユーティリティがソフトウェア製品キットを探すディスクとディレクトリを指定します。/SOURCE が指定されていないと、ユーティリティは論理名 PCSI\$SOURCE によって定義されている位置を探します。PCSI\$SOURCE が定義されておらず、/SOURCE 修飾子が指定されていない場合、POLYCENTER Software Installation ユーティリティは現在の省略時のディレクトリを探します。

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE, BELOW, MINIMUM, MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

例

\$ PRODUCT REGISTER PRODUCT TOOLCHEST /SOURCE=DKB500:[TOOLCHEST.KIT]

このコマンドは、製品 TOOLCHEST を製品データベースに登録します。TOOLCHEST は VMSINSTAL でインストールされたものであり、製品の詳細を提供するために、特別移行キットがソース・ディレクトリにあります。

REGISTER VOLUME

インストール済みの製品を含んでいるボリュームに関して、ボリューム・ラベルの変更点を製品データベースに記録します。また、このコマンドは、物理または論理デバイス名の変更点も記録します。

デバイスの独立性を保つため、製品データベースは、インストールされた製品のインストール先デバイスを、その物理デバイス名ではなく、その論理ボリューム名によって識別します。論理ボリューム名(通常の形式は DISK\$labelname)は、MOUNT コマンドによって定義され、デバイスと関連付けられます。

次の形式のコマンドを発行すると、マウントされたデバイスの論理ボリューム名をチェックできます。

```
$ WRITE SYS$OUTPUT F$GETDVI("device","LOGVOLNAM")
```

SET VOLUME コマンドを使ってインストールされた製品を含むシステム以外のデバイスのボリューム・ラベルを変更する場合、PRODUCT REGISTER VOLUME コマンドも使用してこの情報で製品データベースを更新する必要があります。新しい論理ボリューム名(DISK\$labelname)を定義するためにボリュームをディスマウントして再マウントした後は、新しいボリューム・ラベルを登録します。

システム・デバイスのボリューム・ラベルを変更した場合、システムのリブート後に、POLYCENTER Software Installation ユーティリティがボリュームが再マウントされた後の変更を自動的に検出するので、PRODUCT REGISTER VOLUME コマンドを使用する必要はありません。

形式

PRODUCT REGISTER VOLUME 古いボリューム・ラベルデバイス名[/修飾子]

パラメータ

古いボリューム・ラベル

古い(既存の)ボリューム・ラベルを指定します。

デバイス名

製品データベースの中で、ボリューム・ラベルを変更するデバイスを指定します。

修飾子

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

作成または変更された製品データベース・ファイルのファイル指定を表示します。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクに存在する製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは現在ブートされているシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

この修飾子は、主に弊社が提供するコマンド・プロシージャの中で使用されます。この修飾子を誤って使用すると、製品データベースで一貫性がなくなったり、その後のPRODUCT コマンドが失敗したりする原因になります。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定していなければなりません。このディスクはマウントされていなければならず、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

例

\$ PRODUCT REGISTER VOLUME AXPVMSV62 DKA0:

このコマンドは、POLYCENTER Software Installation ユーティリティ・データベースの中の古いボリューム・ラベルを、指定されたディスクの現在のボリューム・ラベルにすべて置き換えます。

REMOVE

システムからソフトウェア製品をアンインストールし、製品データベースを更新します。このコマンドは、製品全体に対して機能します。製品全体に適用されたパッチまたは必須アップデートがあれば、それらも消去されます。

インストールした元の製品を引き続き残したまま、パッチと必須アップデートをアンインストールするには、PRODUCT UNDO PATCH コマンドを使用します。

形式

PRODUCT REMOVE 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

削除するインストール済みの製品またはインストール済みの製品リストを指定します。完全な製品の名前のみを指定し、製品に適用されたパッチや必須アップデートの名前は指定しません。

修飾子

/BASE_SYSTEM=基本システム名

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

処理された各ファイルのファイル指定を表示します。ログ指定が有効になっている場合、製品ファイル、ライブラリ、ディレクトリ、一時ファイル、および製品データベース・ファイルが、作成、削除、または変更されたときにメッセージで通知されます。

/OPTIONS=(キーワード[,...])

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

| | |
|-----------------|---|
| NOCONFIRM | 処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略する。 |
| SHOW_DISK_USAGE | ディスク・ブロックの推定使用状況を表示する。ピーク利用状況と変更合計の両方が、操作の前後の利用可能な未使用領域の量に加えて表示される。 |

/PRODUCER=作成者名

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

/REMARK=文字列

実行する作業に関するコメントを、製品データベースに記録します。PRODUCT SHOW HISTORY コマンドは、記録されたコメントを表示します。POLYCENTER Software Installation ユーティリティは、各製品について、ユーザが実行した作業と、それに関連するコメントの時系列的なリストを保存しています。省略時の設定では、コメントは記録されません。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクに存在する製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは現在ブートされているシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

この修飾子は、主に弊社が提供するコマンド・プロシージャの中で使用されます。この修飾子を誤って使用すると、製品データベースで一貫性がなくなったり、その後のPRODUCT コマンドが失敗したりする原因になります。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定していなければなりません。このディスクはマウントされていなければならず、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/TRACE

/NOTRACE (省略時の設定)

サブプロセスの作成および削除と、PRODUCT コマンドの処理の実行中にこのサブプロセスで発行する DCL コマンドやコマンド・プロシージャを示します。DCL が生成する出力もすべて表示されます。

この修飾子は、製品キット内に含まれているコマンド・プロシージャの実行をトレースする製品開発者のために主にデバッグ支援を行います。詳細については、『POLYCENTER Software Installation Utility Developer's Guide』を参照してください。

/VERSION=バージョン番号

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

/WORK=デバイス:[ディレクトリ]

一時的な作業領域として使用されるデバイスとディレクトリを指定します。省略時の設定では、一時ファイルはユーザのログイン・ディレクトリのサブディレクトリの中に作成されます。

例

```
$ PRODUCT REMOVE FTAM
```

このコマンドは、FTAM という名前の製品をアンインストールし、製品に関するすべての情報を削除して製品データベースを更新します。

SHOW HISTORY

指定された製品に対して実行された操作の時系列的なログを表示します。

形式

```
PRODUCT SHOW HISTORY 製品名[,...] [/修飾子]
```

パラメータ

製品名

表示に含める製品または製品のリストを指定します。これはオプションのパラメータです。このパラメータを省略すると、すべての製品に対して行った処理が表示されます。

修飾子

```
/BASE_SYSTEM=(基本システム名[,...])
```

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

基本システム名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の基本システム名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

/BEFORE=時刻

指定された日付と時刻よりも前に作成されたエントリを選択します。時刻は、絶対時刻、絶対時刻とデルタ時刻の組み合わせ、または次のキーワードのいずれかで指定できます。

TODAY (省略時の設定)

TOMORROW

YESTERDAY

時刻値を指定する方法については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

/FULL

/NOFULL (省略時の設定)

132 桁形式で情報を表示します。/NOFULL 修飾子は、表示可能な情報の一部を 80 桁形式で表示します。

/OPERATION=(キーワード[,...])

キーワードの値として、次の操作を 1 つ以上指定します。

INSTALL

RECONFIGURE

REGISTER_PRODUCT

REGISTER_VOLUME

REMOVE

キーワードを 1 つだけ指定する場合には、括弧()は省略してもかまいません。複数のキーワードを指定する場合には、括弧は必須です。

/PRODUCER=(作成者名[,...])

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

作成者名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧()はオプションになります。複数の作成者名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクにある製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは、現在ブートしたシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定しなければなりません。このディスクはマウントされていなければならず、PRODUCT コマンドを実行するプロセスに割り当てられていなければなりません。

- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/SINCE=時刻

指定された日付と時刻以降に作成されたエントリを選択します。時刻は、絶対時刻、絶対時刻とデルタ時刻の組み合わせ、または次のキーワードのいずれかで指定できます。

TODAY (省略時の設定)

YESTERDAY

時刻値を指定する方法については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

/USER=(ユーザ名[,...])

指定されたユーザによってインストール、構成、または削除された製品に関する情報を表示します。ユーザ名を 1 つしか指定しない場合に限って、

括弧(())はオプションになります。複数のユーザ名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

/VERSION=(バージョン番号[,...])

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

バージョン番号を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数のバージョン番号を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

例

```
$ PRODUCT SHOW HISTORY * /OPERATION=INSTALL /BEFORE=22-MAY-2002
```

このコマンドは、2002 年 5 月 22 日以前にインストールされたすべての製品を表示します。

SHOW OBJECT

ソフトウェア製品のインストレーションの際に作成されたオブジェクトに関する情報を表示します。ソフトウェア・オブジェクトの例としては、ファイル、ディレクトリ、ライブラリ内のモジュールなどがあります。標準表示では、各オブジェクトの名前、タイプ、生成番号、およびステータスが示されます。/FULL 修飾子で要求する拡張表示では、それに加えて、オブジェクトを所有する宛先ルート・ディレクトリと製品が示されます。

それぞれのファイルとライブラリ・モジュール・オブジェクトには、明示的または暗示的のどちらでも、関連する生成番号があります。生成番号は整数値であり、生成番号の比較における最大値が他の番号に取って代わるオブジェクトを示します。

製品開発者は、2 つ以上の製品またはパッチ・キットが同一のオブジェクトを提供するときに発生するインストール環境での矛盾を解決するために、POLYCENTER Software Installation ユーティリティを支援する生成番号を指定します。明示的または暗黙の 0 の数値は、生成情報が提供されたことを意味します。0 以外の生成番号の羅列は、オブジェクトが同一であり、製品キットからのオブジェクトが以前にインストールされたオブジェクトを置き換えることを意味します。比較におけるすべての生成番号が 0 である場合、矛盾は解決できません。

各オブジェクトにはインストール・ステータスがあります。“OK”のステータスは、オブジェクトが現在インストールされていることを意味します。“Conflict”のステータスは、別の製品またはパッチによって提供される同じ名前のオブジェクトとの間で、オブジェクトが生成比較を失ったことを示します。これはエラー状態ではありません。“OK/Adopt”は、ある製品が別の製品からオブジェクトを継承することを示します。これは、製品が別の製品に対するオブジェクト矛盾を失い、その後、別の製品が消去され、それによってシステム上のファイルまたはモジュールが、残っている製品に採用される原因になったときにのみ発生します。

形式

PRODUCT SHOW OBJECT オブジェクト名[/修飾子]

パラメータ

オブジェクト名

表示に含めるオブジェクトまたはオブジェクトのリストを指定します。これはオプションのパラメータです。このパラメータを省略すると、選択した製品のすべてのオブジェクトが表示されます。オブジェクト名の指定には、アスタリスク(*)とパーセント記号(%)のワイルドカード文字を使用できます。

ファイル・オブジェクトの名前には、インストールされた製品の宛先ルート・ディレクトリに相対的であるディレクトリ指定が含まれます。たとえば、DISK\$ALPHA:[VMS\$COMMON.SYSEXEXE]TEST.EXE に格納されたファイルは、ファイル・オブジェクト[SYSEXEXE]TEST.EXE として製品データベース内で識別されます。

修飾子

/BASE_SYSTEM=(基本システム名[,...])

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

基本システム名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の基本システム名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

/FULL

/NOFULL (省略時の設定)

132 桁形式で情報を表示します。/NOFULL 修飾子は、表示可能な情報の一部を 80 桁形式で表示します。

/PRODUCER=(作成者名[,...])

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

PRODUCT SHOW HISTORY コマンドでは、/PRODUCER 修飾子と/PRODUCT 修飾子の両方を指定できることに注意してください。その際、文字列が途中まで同一なので、一意に識別できるように修飾子を最後まで指定する必要があります。

作成者名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の作成者名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

/PRODUCT=(製品名[,...])

指定された製品名の製品を選択します。

PRODUCT SHOW HISTORY コマンドでは、/PRODUCER 修飾子と/PRODUCT 修飾子の両方を指定できることに注意してください。その際、文字列が途中まで同一なので、一意に識別できるように修飾子を最後まで指定する必要があります。

製品名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の製品名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクにある製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは、現在ブートしたシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定していなければなりません。このディスクはマウントされていなければならず、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/VERSION=(バージョン番号[,...])

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

バージョン番号を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数のバージョン番号を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

例

```
$ PRODUCT SHOW OBJECT * /PRODUCT=ABC /FULL
```

このコマンドは、製品 ABC がインストールされたときに作成された、ファイル、ディレクトリ、ライブラリ・モジュールなどのすべてのオブジェクトを表示します。

SHOW PRODUCT

システムにインストールされているソフトウェア製品のリストを表示します。キット・タイプ、保守作業、ソフトウェアの依存関係などの詳細情報を表示するには、/FULL 修飾子を使用します。

形式

PRODUCT SHOW PRODUCT 製品名[,...] [/修飾子]

パラメータ

製品名

表示に含める製品または製品のリストを指定します。これはオプションのパラメータです。このパラメータを省略すると、インストールされたすべての製品の名前が表示されます。

修飾子

/BASE_SYSTEM=(基本システム名[,...])

指定したものと基本システムが合致するソフトウェア製品を選択します。基本システム名は、ハードウェア・プラットフォームとオペレーティング・システムの両方を識別するものです。標準名は次のとおりです。

| 名前 | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| AXPVMS | OpenVMS Alpha 製品を示す。 |
| I64VMS | OpenVMS Industry Standard 64 製品を示す。 |
| VAXVMS | OpenVMS VAX 製品を示す。 |
| VMS | 複数の OpenVMS プラットフォームにインストールできる製品を示す。 |

基本システム名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の基本システム名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

/FULL

/NOFULL (省略時の設定)

132 桁形式で情報を表示します。/NOFULL 修飾子は、表示可能な情報の一部を 80 桁形式で表示します。

/MAINTENANCE=(製品名[,...])

指定された保守製品が適用された製品を表示します。保守製品とはパッチ・キットと必須アップデート・キットのことです。

製品名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の製品名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

特定の製品に適用された保守製品をすべて表示するには、次のコマンドを使用します。

```
PRODUCT SHOW PRODUCT product-name /FULL
```

```
/PRODUCER=(作成者名[,...])
```

指定された製造業者が製造したソフトウェア製品を選択します。

作成者名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の作成者名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

```
/REFERENCED_BY=(製品名[,...])
```

指定された製品によって参照されている製品を表示します。/REFERENCED_BY 修飾子で指定する製品が、SHOW PRODUCT コマンドの製品名パラメータで指定されている製品にソフトウェア的に依存しているかどうかを判断するために使用します。製品名としてアスタリスク(*)を使用すると、/REFERENCED_BY 修飾子で指定された製品について、参照されているすべての製品が表示されます。

製品名を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数の製品名を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

指定した製品をインストールするのに必要なすべての製品をリストするには、次のコマンドを使用します。

```
PRODUCT SHOW PRODUCT product-name /FULL /REFERENCED_BY=*
```

特定の製品によって参照される(つまり必要とされる)すべての製品をリストするには、次のコマンドを使用します。

```
PRODUCT SHOW PRODUCT * /REFERENCED_BY=product-name
```

他の製品によって参照される(つまり必要とされる)すべての製品をリストするには、次のコマンドを使用します。

```
PRODUCT SHOW PRODUCT * /REFERENCED_BY=*
```

```
/REMOTE
```

```
/NOREMOTE (省略時の設定)
```

プライベートにマウントされたシステム・ディスクにある製品データベースを選択します。省略時には、このユーティリティは、現在ブートしたシステム・ディスクで製品データベースを検索します。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定していなければなりません。このディスクはマウントされていなければならず、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。

- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/SPAN_VERSIONS=キーワード ([,...])

指定されたバージョン条件にバージョンが一致するソフトウェア製品を選択します。
次のキーワードが使用できます。

| | |
|---------------|----------------------------|
| ABOVE=バージョン | 指定されたバージョンよりも後のバージョンを選択します |
| BELOW=バージョン | 指定されたバージョンよりも前のバージョンを選択します |
| MINIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以降のバージョンを選択します |
| MAXIMUM=バージョン | 指定されたバージョン以前のバージョンを選択します |

ABOVE、BELOW、MINIMUM、MAXIMUM のキーワードは、単独でも、組み合わせても使用できます。たとえば、/SPAN_VERSIONS= (MINIMUM=V2.1,BELOW=V3.0) とすると、V2.1 以降で、V3.0 よりも前の (V3.0 を含まない) バージョンを選択します。ここで BELOW キーワードの代わりに MAXIMUM を使うと、V3.0 が含まれます。

/VERSION=(バージョン番号[,...])

指定されたバージョンを持つソフトウェア製品を選択します。

バージョン番号を 1 つしか指定しない場合に限って、括弧(())はオプションになります。複数のバージョン番号を指定する場合は、必ず括弧を使用しなければなりません。

例

```
$ PRODUCT SHOW PRODUCT * /REFERENCED_BY=DECNET_OSI
```

このコマンドは、DECnet-Plus 製品が依存しているすべての製品を表示します。

SHOW RECOVERY_DATA

最も新しく作成されたデータ・セットから開始し、最も古いデータ・セットが最後という順で、時間順にパッチ回復データ・セットを表示します。それぞれの回復データ・セットは、アンインストールできる 1 つ以上のパッチを示します。

形式

PRODUCT SHOW RECOVERY_DATA [/修飾子]

パラメータ

なし

修飾子

/BEFORE=時刻

指定された日付と時刻よりも前に作成されたパッチ回復データ・セットを選択します。時刻は、絶対時刻、絶対時刻とデルタ時刻の組み合わせ、または次のキーワードのいずれかで指定できます。

TODAY (省略時の設定)

TOMORROW

YESTERDAY

時刻値を指定する方法については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

/FULL

/NOFULL (省略時の設定)

情報を 132 桁形式で表示します。/NOFULL 修飾子を指定すると、表示可能な情報のサブセットが 80 桁形式で表示されます。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

アクセスされた回復データ・セット・ファイルのファイル指定を表示します。

/NEWEST=数

作成されたパッチ回復データ・セットのうち最も新しいものを表示します。たとえば、/NEWEST=2 と指定すると、SHOW RECOVERY_DATA コマンドは、最も新しい回復データ・セットを 2 つ表示します。この修飾子に数を指定しないと、省略時の値は 1 になります。

/OLDEST=数

最も古い回復データ・セットを表示します。たとえば、/OLDEST=2 と指定すると、SHOW RECOVERY_DATA コマンドは、最も古い回復データ・セットが 2 つ表示されます。この修飾子に数を指定しないと、省略時の値は 1 になります。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクで回復データ・セットを選択します。省略時には、このユーティリティは、現在ブートされているシステム・ディスクで回復データ・セットを検索します。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定しなければなりません。このディスクはマウントされており、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。
- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/SINCE=時刻

指定された日付と時刻以降に作成された回復データ・セットを選択します。時刻は、絶対時刻、絶対時刻とデルタ時刻の組み合わせ、または次のキーワードのいずれかで指定できます。

TODAY (省略時の設定)

YESTERDAY

時刻値を指定する方法については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

例

```
$ PRODUCT SHOW RECOVERY_DATA /SINCE=10-DEC-2002
```

この例のコマンドは、2002 年 12 月 10 日以降に作成された回復データ・セットを表示します。

SHOW UTILITY

使用している POLYCENTER Software Installation ユーティリティのバージョンを表示します。

形式

PRODUCT SHOW UTILITY

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
$ PRODUCT SHOW UTILITY
POLYCENTER Software Installation utility version: V7.3-100
.
.
.
```

この例のコマンドは、コマンドを実行しているユーティリティのバージョンを表示します。

UNDO PATCH

システムから1つ以上のパッチ・キットまたは必須アップデート・キットをアンインストールします。関連する回復データ・セットが処理の最後に削除されます。

この操作は、パッチ・キットまたは必須アップデート・キットが/SAVE_RECOVERY_DATA 修飾子とともにインストールされており、保存済みの回復データが引き続き利用可能である場合にのみ実行できることに注意してください。回復データが引き続き存在することは、PRODUCT SHOW RECOVERY_DATA コマンドを入力すると確認できます。

回復データ・セットは、PRODUCT INSTALL /SAVE_RECOVERY_DATA コマンドを使用して1つ以上のパッチ (ECO または修正キットともいう) をインストールしたときに作成されます。PRODUCT UNDO PATCH コマンドは、選択した回復データ・セットに関連付けられたすべてのパッチをアンインストールします。また、回復データ・セットの作成日付に対して時間的に逆順にのみパッチの“undo” (実行取消) ができます。

適用されているパッチや必須アップデートを含め、製品全体をアンインストールするには、PRODUCT REMOVE コマンドを使用します。

形式

PRODUCT UNDO PATCH [/修飾子]

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

回復データが保存されたすべてのパッチと必須アップデートをアンインストールします。処理が完了すると、回復データ・セットはすべて削除されるので、再使用はできません。/ALL、/NEWEST、/SINCE のいずれの修飾子も指定しない場合、作成された回復データ・セットのうち最新のもののみがパッチおよび必須アップデートのアンインストールの選択用に使用されます。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

アクセスされたファイルのファイル指定を表示します。また、ファイルの動作に関連する他の情報も提供します。たとえば、ログ指定が有効になっている場合、製品ファイル、ライブラリ、ディレクトリ、一時ファイル、および製品データベース・ファイルが、作成、削除、または変更されたときにメッセージで通知されます。

/NEWEST=数

作成されたパッチ回復データ・セットのうち最も新しいものを選択します。たとえば、/NEWEST=3 と指定すると、PRODUCT UNDO PATCH コマンドは、最も新しい回復データ・セット 3 つのデータを使用してパッチをアンインストールします。この修飾子に数を指定しないと、省略時の値は 1 になります。

/OPTIONS=キーワード

/NOOPTIONS (省略時の設定)

PRODUCT コマンド・オプションを指定します。キーワードは次のとおりです。

NOCONFIRM

処理用に選択されている製品を検証するかどうかをユーザに尋ねる確認ダイアログを省略する。

/REMOTE

/NOREMOTE (省略時の設定)

プライベートにマウントされたシステム・ディスクで回復データ・セットを選択します。省略時には、このユーティリティは、現在ブートされているシステム・ディスクで回復データ・セットを検索します。また、保存された製品データベースは、プライベートにマウントされたシステム・ディスクに復元されます。

/REMOTE を使用する場合は、次の論理名が定義されていなければなりません。

- PCSI\$SYSDEVICE はターゲットのシステム・ディスクの物理ディスク名を指定しなければなりません。このディスクはマウントされており、PRODUCT コマンドを実行しているプロセスに割り当てられていなければなりません。

- PCSI\$SPECIFIC は PCSI\$SYSDEVICE 上のシステム・ルートを指さなければなりません。これは、xが有効なシステム・ルートであるとして、次の形式で定義されている必要があります。

PCSI\$SYSDEVICE:[SYSx.]

/SINCE=時刻

指定された日付と時刻以降に作成された回復データ・セットを選択します。時刻は、絶対時刻、絶対時刻とデルタ時刻の組み合わせ、または次のキーワードのいずれかで指定できます。

TODAY (省略時の設定)

YESTERDAY

時刻値を指定する方法については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

/TRACE

/NOTRACE (省略時の設定)

サブプロセスの作成および削除と、PRODUCT コマンドの処理の実行中にこのサブプロセスで発行する DCL コマンドやコマンド・プロシージャを示します。DCL が生成する出力もすべて表示されます。

この修飾子は、製品キット内に含まれているコマンド・プロシージャの実行をトレースする製品開発者のために主にデバッグ支援を行います。詳細については、『POLYCENTER Software Installation Utility Developer's Guide』を参照してください。

例

\$ PRODUCT UNDO PATCH

この例のコマンドは、/SAVE_RECOVERY_DATA 修飾子を指定して実行された最新の INSTALL 処理でインストールされたすべてのパッチ・キットと必須アップデート・キットをアンインストールします。この処理で使用された回復データ・セットは、処理の最後で削除されるので、再使用することはできません。

SCA Control Program ユーティリティ (SCACP)

4.1 SCACP について

SCA Control Program (SCACP) ユーティリティは、クラスタ通信の監視と管理を行うために設計されています。このユーティリティは、Systems Communications Architecture (SCA) に由来しています。SCA は、OpenVMS Cluster システムにある複数のノードが協調できる通信メカニズムを定義します。

SCA は次のことを行います。

- ノードにあるリソース間のデータ共有を管理する。
- 異なる Alpha コンピュータおよび VAX コンピュータ上で実行される SYSAP (システム・アプリケーション) を結び付ける。

従来、LAN クラスタ・ポート情報は System Dump Analyzer (SDA) ユーティリティで、可用性マネージャ管理ツールを使用することでのみ利用可能でした。LAN デバイスの PEDRIVER の起動と停止を行う機能は、SYS\$EXAMPLES:SYS\$LAVC_START_BUS.EXE と SYS\$LAVC_STOP_BUS.EXE から提供されていました。LAN デバイスや個別のチャンネルの使用に優先順位を設定する方法は存在していませんでした。

SCACP は、クラスタ管理データの収集およびクラスタ通信の管理制御について代替方法を提供します。OpenVMS バージョン 7.3 では、LAN バスの SCA 使用を管理する SCACP の機能が導入されました。OpenVMS バージョン 7.3-1 からは、SCAPCP を使用して OpenVMS Cluster インターコネクトすべてを管理できます。

4.1.1 SCACP に関連する用語

SCACP に関連する用語の定義をこれ以降で説明します。

4.1.1.1 SCS のポートとサーキット

ノード間の SCA 通信メカニズムは、システム通信サービス (SCS) のポートとサーキットによって定義されます。

- SCS ポートとは、SCA 通信サービスを提供するデバイスのことです。
- SCS サーキットとは、OpenVMS Cluster ノードの間に信頼性のあるポート・ツー・ポート通信接続を使用して標準化されたサービス群を提供する SCS ポート層接続のことです。

2 つのポート間でサーキットが形成されると、それらのノード内の SYSAP 間で SCS サービスを使用する通信を確立できます。クラスタでは、それぞれのポートが対応する他のすべてのリモート・ポートとのサーキットを保持します。

サーキットは、次の標準化された SCS サービスとともに SCS 層を提供します。

- データグラム配信

- メッセージ配信
- データ読み取りおよび書き込み操作のブロック

注意

パスとサーキットの用語の使用法には多少の相違があります。

- SCA アーキテクチャ仕様と OpenVMS コードは、サーキットを示すためにパスという用語を使用します。
 - SHOW CLUSTER ユーティリティと他の OpenVMS ユーティリティは、SCA でパスと呼ぶものを示すためにサーキットという用語を使用します。
 - SCACP は、前述の SHOW CLUSTER の説明に従い、サーキットという用語も使用します。
-

4.1.1.2 仮想サーキット

仮想サーキット (VC) とは、信頼性のあるポート・ツー・ポート通信を提供するサーキット内のインターコネクト固有のトランスポート層接続です。つまり、VC は、インターコネクト固有の信頼性のあるデータ配信に関連するサーキットの詳細です。

サーキットでは次のことが保証されます。

- 重複または損失のないメッセージの配信
- メッセージの順序立った管理

サーキットと仮想サーキットの概念は非常によく似ており、SHOW CLUSTER がサーキットの内部処理の詳細を示さないで、通常は両者を区別する必要はありませんでした。しかしながら、SCACP はこの内部詳細を提供するので、区別が必要です。OpenVMS バージョン 7.3 から、LAN ポート間のサーキットの基となる VC に関する情報の管理と表示に SCACP を使用できます。SCACP はサーキットと VC について異なるタイプの情報を表示できるので、SCACP のコマンドではサーキットと VC を区別する必要があります。

LAN クラスタ通信は、データグラム・サービスを提供している LAN ハードウェア経由で通信を行う NI-SCA トランスポート・プロトコルで仮想サーキットを作成します。

4.1.1.3 LAN チャンネル

チャンネルとは、2 つの LAN デバイス間の論理的な通信パスです。2 つのノードの間にある各チャンネルは、ローカルとリモートのデバイスのペアと接続しているネットワークによって決定されます。たとえば、それぞれ 2 つの LAN デバイスを備えている 2 つのノードは、最大 4 つのチャンネルを確立できます。特定の仮想サーキットが伝送するメッセージは、この 2 つのノードを接続しているいずれかのチャンネルを経由して送信できます。

LAN クラスタ・ドライバである PEDRIVER は、LAN アダプタ (デバイス) とネットワーク接続を定義するチャンネルを使った信頼性のある仮想サーキットを構築します。その後、これらの VC を使って SCS へのサーキットを提供します。

4.1.1.4 チャンネルと仮想サーキット

チャンネルと仮想サーキットは次の点で異なります。

- チャンネルはデータグラム・サービスを提供する LAN パスです。
- NI-SCA ポート・ツー・ポート仮想サーキットは、チャンネル上に階層化されており、ノード間でエラーのないパスを提供します。

OpenVMS Cluster システム内のノード間には、複数のチャンネルが存在できますが、一度に 2 つのノード間に存在できるのは 1 つの LAN ベースの仮想サーキットのみです。

4.1.2 新しいクラスタ SCA サーキットとポートの機能

ここでは、SCA サーキットとポートに利用可能な新しい機能、および SCS 動的負荷クラスへの新しいサポートについて説明します。また、それとは別に、個別の PEDRIVER 仮想サーキット (VC) に対してチェックサムを有効または無効にできます。

4.1.2.1 ポートとサーキットの優先順位を設定する機能

OpenVMS バージョン 7.3-1 から、SCS 接続のために使用すると選択したサーキット経由で管理制御を実施できます。この制御により、最も高い負荷クラス値のサーキットの自動選択を無効にできます。

自動サーキット選択を無効にするには、管理優先順位値を特定のサーキットまたは SCA ポートに割り当てます (サーキットの現在の優先順位値は、ローカル・ポートの管理に割り当てられた優先順位と、そのサーキットに割り当てられた管理優先順位値の合計です)。

接続は、最も高い優先順位のサーキットに割り当てられます。複数のサーキットに最も高い優先順位値がある場合、最も高い負荷クラスのサーキットが選択されます。

サーキットの現在の優先順位を変更すると、次のいずれか 1 つの影響があります。

- サーキットの新しい現在の優先順位値が別のサーキットの現在の優先順位よりも高い場合、接続は現在の優先順位の高い方のサーキットに移動します。
- 同様に、サーキットの新しい現在の優先順位値が別のサーキットの現在の優先順位よりも低い場合、接続は現在の優先順位が最も高いサーキットに移動します。

————— サーキット管理優先順位はクローズ毎に失われる —————

サーキットがクローズすると、常にサーキットの管理優先順位設定は失われます。これは、サーキットがクローズするたびにサーキットに関する情報を含むデータ構造の割り当てが解除されるためです。サーキットが再度オープン

ンされると、データ構造は省略時の値で初期化されます。つまり、サーキット管理優先順位は VC のクローズ間で通知されることはありません。

4.1.2.2 PEDRIVER のチェックサムを有効/無効にする機能

SCACP では、VC ごとにチェックサム機能を有効または無効にすることができます。たとえば、ディザスタ・トレラント・クラスタでは、リモート・サイトにあるノードへの VC でのチェックサム機能のみを有効にして、パケットの破壊を原因とする LAN デバイスのチェックサム機能の失敗をリモート・サイトに通知されないようにすることも考えられます。

4.1.2.3 SCS 動的負荷クラスをサポート

OpenVMS バージョン 7.3-1 よりも前のバージョンでは、SCS サーキットの負荷クラスは、ポートに事前に設定された負荷クラス値によってのみ決定されていました。その結果、ギガビット・イーサネット・サーキット経由では、CI または DSSI サーキットが選択されていました。OpenVMS バージョン 7.3-1 からは、PEDRIVER が、基となっている LAN パスまたは現在使用中のパスの性能を反映して、その SCS サーキットの負荷クラス値を動的に更新します。

サーキットの優先順位が同一である場合、サーキットの負荷クラスを変更すると、次のいずれか 1 つの影響があります。

- サーキットの新しい負荷クラス値が別のサーキットの現在の負荷クラスよりも高い場合、接続は負荷クラス・サーキットの高い方に移動します。
- 同様に、サーキットの新しい負荷クラス値が別のサーキットの負荷クラスよりも低い場合、接続は負荷クラスが最も高いサーキットに移動します。

4.1.3 クラスタ・ポートとサーキットの管理

V7.3-1 から、SCACP は 1 つのクラスタ・インターコネクトのローカル・ポートとそのリモート・ポートとのサーキットに関する情報を表示する機能を提供しています。

SCACP ポートとサーキットのデータは、ポートとサーキット経由で管理制御を実施するために必要な情報を提供するために用意されています。SCACP は、ポートとサーキットについて SHOW CLUSTER が提供する豊富なデータを置き換えるためのものではありません。SHOW CLUSTER ユーティリティと SCACP ユーティリティは、クラスタ通信の管理を行うため、ともに使用することを目的としています。

SCACP ポートとサーキットのデータは、次の内容を示します。

- SCACP ポート・データは特定ポートの特性についての概要を示します。
- SCACP サーキット・データはクラスタ内の他のノードとの SCS 通信の特性と状態を示します。

また、優先順位値を個々のポートやクラスタに割り当てることでクラスタ通信を管理することもできます。詳細については、SET CIRCUIT と SET PORT のコマンド説明を参照してください。

4.1.4 LAN クラスタ・ポートの管理

LAN クラスタ・ポートを管理するには、共通のポートとサーキット・コマンドを使用できます。クラスタ内のノードに対する LAN ポート VC、チャンネル、および LAN デバイスには、次のコマンドも存在します。

- VC データは、ローカルとリモートの PEDRIVER ポート間のサーキットの基となっている NI-SCA トランスポート層接続の特性と処理に関する詳細な内部情報を表示します。
- チャンネル・データは、各 LAN 通信パスの特性を示し、各チャンネルが仮想サーキットで使用するのにどのように適しているのかを示します。
- LAN デバイス・データは、低いレベルのローカル LAN デバイス特性、カウンタ、およびエラーを示します。

SCACP では、チャンネルと LAN デバイスの優先順位を設定できます。また、SCACP は LAN デバイス上の PEDRIVER の起動と停止ができます。

PEDRIVER イベント・トレース機能の使用

LAN クラスタ・ポート・ドライバである PEDRIVER には、定義された各イベントの少量の情報を収集し、それを仮想サーキットまたはチャンネルに関連付けられたバッファに保存するイベント・トレース機能があります。特定の仮想サーキットやチャンネルに関連しないイベントは、グローバルな PEDRIVER トレース・バッファに保存されます。

イベント・トレース・データは、デバッグ、ダンプ分析の実行、および PEDRIVER 処理の詳細な側面の確認を行うときに使われます。

注意

TRACE コマンドは、OpenVMS Engineering 部門の指示の下、OpenVMS Engineering 部門および弊社のサービス担当の使用に限定されています。トレース用コマンドとその出力は、今後のリリースで変更する可能性があります。

4.1.5 クラスタ通信のトラブルシューティング

SCACP を使用すると、クラスタ通信の問題を診断できます。『OpenVMS Cluster システム』の付録「NISCA プロトコルのトラブルシューティング」にはクラスタ管理者とネットワーク管理者が SCACP や他のツールを使ってネットワークに関連するクラスタ通信の問題を正確に把握できるトラブルシューティング手法が説明されています。

4.1.6 関連資料

この章で説明するトピックの補足情報については、次のマニュアルを参照してください。

- 『OpenVMS Cluster システム』
- 『OpenVMS Cluster 構成ガイド』

4.2 SCACP コマンド

SCACP コマンドには、次のタイプの機能が用意されています。

- 表示
- ポート選択
- サーキット選択
- チャンネル操作と選択
- LAN デバイス操作と選択
- トレース
- その他: Help , Spawn , Execute , および Exit

SCACP コマンドを表 4-1 に示します。

表 4-1 SCACP コマンド

| コマンド | 機能 |
|---------------------|---|
| SCACP 表示コマンド修飾子 | |
| SHOW CHANNEL | PEDRIVER チャンネル情報を表示する。 |
| SHOW CIRCUIT (ノード名) | このノードと他のクラスタ・ノードの間の LAN サーキット情報を含むすべてのサーキットに関する情報を示す。 |
| SHOW LAN_DEVICE | PEDRIVER LAN デバイス情報を表示する。 |
| SHOW PORT | LAN ポートである PEA0 を含むノード上のすべての SCA ポートに関する情報を表示する。 |
| SHOW VC | PEDRIVER 仮想サーキット情報を表示する。 |

(次ページに続く)

表 4-1 (続き) SCACP コマンド

| コマンド | 機能 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| SCACP 操作コマンド | |
| SET CHANNEL | PEDRIVER チャンネル管理オプションの設定をユーザに許可する。 |
| SET CIRCUIT | 選択したサーキットの管理優先順位値の設定をユーザに許可する。 |
| SET PORT | 選択したポートの管理優先順位値の設定をユーザに許可する。 |
| SET VC | PEDRIVER 仮想チャンネル・オプションの設定をユーザに許可する。 |
| SCACP LAN デバイス操作コマンド | |
| SET LAN_DEVICE | PEDRIVER LAN デバイス管理オプションを設定する。 |
| START LAN_DEVICE | 指定された LAN デバイスで PEDRIVER を起動する。 |
| STOP LAN_DEVICE | 指定された LAN デバイスで PEDRIVER を停止する。 |
| SCACP トレース・コマンド | |
| これらのコマンドは、弊社の使用のために予約されています。 | |
| SET TRACE | PEDRIVER イベント・トレース・オプションを設定する。 |
| SHOW TRACE | PEDRIVER イベント・トレース・オプションを表示する。 |
| START TRACE | PEDRIVER イベント・トレースを開始する。 |
| STOP TRACE | PEDRIVER イベント・トレースを停止する。 |
| SCACP のその他のコマンド | |
| HELP | ヘルプ・データを表示する。 |
| SPAWN [コマンド] | スプーンしてコマンドを実行する。 |
| @ファイル名 | コマンド・ファイルを実行する。 |
| EXIT | SCACP を終了する。 |

4.3 SCACP 使用法の要約

SCA Control Program (SCACP) は、特定の特権付きクラスタ通信管理機能を実行するクラスタ管理ユーティリティです。

形式

```
RUN SYS$SYSTEM:SCACP
```

パラメータ
なし

説明

SCACP を起動するには、DCL プロンプトで次のコマンドを入力します。

```
$ RUN SYS$SYSTEM:SCACP
```

SCACP は、次のプロンプトを表示するので、ここで DCL 構文の標準規則を使って SCACP コマンドを入力できます。

```
SCACP>
```

SCACP を終了し、DCL コマンド・レベルに戻るには、SCACP>プロンプトで EXIT を入力するか、または Ctrl/Z を押します。

注意

OpenVMS バージョン 7.3 およびそれ以降のバージョンでは、SCACP コマンドの発行に SYSPRV 特権が必要です。

また、SCACP を使用するには次の特権が必要になります。

- SCACP 実行の情報または影響を表示するコマンド (SHOW, HELP, SPAWN, EXIT など) を発行するには、最低限 DISPLAY 特権が必要です。
- クラスタ通信操作を変更するコマンド (SET, START, および STOP) を発行するには、SYSPRV 特権が必要です。

例

```
$ CREATE COUNT.COM  
SHOW LAN_DEVICE/COUNTERS  
SPAWN WAIT 00:01:00  
@COUNT
```

Ctrl/Z

```
$ RUN SYS$SYSTEM:SCACP  
SCACP> @COUNT
```

コマンド・プロシージャ COUNT.COM を作成し、実行します。実行によって、デバイス・カウンタが 1 分に 1 回表示されます。

EXIT

SCACP の実行を停止し、制御を DCL コマンド・レベルに戻します。また、Ctrl/Z を押すといつでも終了できます。

形式

EXIT

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SCACP> EXIT
$
```

SCACP の実行を停止し、制御を DCL コマンド・レベルに戻します。

HELP

SCACP ユーティリティに関するオンライン・ヘルプ情報を提供します。

形式

HELP [トピック]

パラメータ

トピック
情報を表示する SCACP コマンドまたはコマンドとコマンド・キーワードを指定しま

す。HELP SET のように、HELP コマンドとコマンド名のみを入力した場合には、SET コマンドで使用される全コマンド・キーワードのリストが表示されます。

修飾子

なし

例

SCACP> HELP SET TRACE

SET TRACE コマンドに関する情報が表示されます。

SET CHANNEL

CHANNEL 管理パラメータを設定します。現時点では、優先順位の値に限定されています。

注意

LAN デバイスがクラスタ通信による使用のために使用不可にされた場合、そのデバイスに関連付けられているすべてのチャンネルは削除されます。つまり、そのデバイスとそれに関連するチャンネルに対するすべての管理設定が削除されます。

形式

SET CHANNEL ノード名

パラメータ

ノード名[...]

特定のノードへのチャンネルを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードへのすべてのチャンネルが含まれます。

SHOW CHANNEL コマンドを使用すると、ノード名、およびローカルとリモートのデバイス名を表示できます。

修飾子

/EXCLUDE=(ノード名[,...])

特定のノードへのチャンネルを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードへのすべてのチャンネルが含まれます。

/LOCAL_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのローカル終端を識別する LAN デバイスを指定します。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW CHANNEL コマンドを使用すると、ノード名、およびローカルとリモートのデバイス名を表示できます。SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/PRIORITY=n

選択したノードへのチャンネル用の管理優先順位の値を設定します。nには -128 ~ +127 の値を指定できます。推奨される値は以下のとおりです。

チャンネルを優先するには 2

チャンネルを除外するには -2

注意

OpenVMS Version 7.3-2 からは、優先順位が -128 のチャンネルは、クラスタの通信には使用されません。チャンネルの優先順位は、ローカル LAN デバイスおよびチャンネル自体に割り当てられている管理優先順位の合計です。そのため、チャンネルの管理優先順位と LAN デバイスの管理優先順位値の任意の組み合わせで合計を -128 として割り当てることができます。

重要

すべてのチャンネルの優先順位に -128 を設定すると、その LAN はクラスタ通信で完全に使用できなくなります。これにより、システムが CLUEXIT になる可能性があります。

/REMOTE_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのリモート終端を識別する LAN デバイスを指定します。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW CHANNEL コマンドを使用すると、ノード名、およびローカルとリモートのデバイス名を表示できます。SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

リモート・ノードに SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、リモート・デバイス名を表示できます。

例

1. SCACP> SET CHANNEL/PRIORITY=3 NODE5

ノード NODE5 への全チャンネルの優先順位を 3 に設定します。

2. SCACP> SET CHANNEL/LOCAL=EWA/REMOTE=EWB -
_SCACP> NODE10,NODE15/L=F*/R=F*,NODE20/PRIORITY=10

これは次のコマンドと同じです。

```
SET CHANNEL NODE10/L=EWA/R=EWB,NODE15/L=F*/R=F*,NODE20/L=*/R=*/PRIORITY=10
```

このコマンドは、次のチャンネルの優先順位を 10 に設定します。

- ノード NODE10 に対しては、ローカル・デバイス EWA とリモート・デバイス EWB のチャンネル
- ノード NODE15 に対しては、F で始まるローカル LAN デバイスと F で始まるリモート LAN デバイス
- ノード NODE20 に対しては、すべてのチャンネル

SET CIRCUIT

サーキット管理優先順位の値を設定します。

注意

サーキットは、クローズされると削除されます。つまり、そのサーキットの管理設定も削除されます。

もう一度サーキットがオープンされると、サーキットの管理設定は省略時の値になります。

形式

SET CIRCUIT ノード名

パラメータ

ノード名[,...]

特定ノードのサーキットに名前を付けます。指定にはワイルドカードを使用できます。それぞれのノード名には、単一のサーキットを一意に識別するパラメータを追加して修飾することができます。

修飾子

/EXCLUDE=(ノード名[/PORT=ポート名[/RSTATION=n]][,...])

あるノードへの特定のサーキットを除外できます。同一のノードに対して複数のサーキットが存在する場合、/PORT および/RSTATION 修飾子を使用すると一意にサーキットを識別できます。

/PORT=ポート名[/RSTATION=n]

同一のノードに対して複数のサーキットが存在する場合、/PORT および/RSTATION 修飾子を使用すると一意にサーキットを識別できます。/RSTATION 修飾子は、/PORT 修飾子とともにのみ使用できます。

例

```
SCACP> SET CIRCUIT CLUIO1 /PORT=PIB0 /PRI=10
```

PIB0 を経由するノード CLUIO1 へのサーキットの優先順位を 10 に設定します。
/PORT 修飾子を使用する必要があるのは、ノード CLUIO1 に複数のサーキットが存在し、PIB0 経由のサーキットのみの優先順位を上げる場合です。

SET LAN_DEVICE

デバイス管理優先順位パラメータを設定します。

形式

SET LAN_DEVICE LAN デバイス名

パラメータ

LAN デバイス名[,...]

特定の LAN デバイスを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

/EXCLUDE 修飾子を使用すると、LAN デバイスを除外できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

修飾子

/EXCLUDE=(LAN デバイス名 1[,...])

1 つ以上の特定の LAN デバイスを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

/PRIORITY=n

選択したデバイスの管理優先順位の値を設定します。nには -128 ~ +127 の値を指定できます。推奨される値は以下のとおりです。

デバイスを優先するには 2

デバイスを除外するには -2

注意

OpenVMS Version 7.3-2 からは、優先順位が -128 のチャンネルは、クラスタの通信には使用されません。チャンネルの優先順位は、ローカル LAN デバイスおよびチャンネル自体に割り当てられている管理優先順位の合計です。そのため、チャンネルの管理優先順位と LAN デバイスの管理優先順位値の任意の組み合わせで合計を -128 として割り当てることができます。

重要

すべてのデバイスの優先順位に -128 を設定すると、その LAN はクラスタ通信で完全に使用できなくなります。これにより、システムが CLUEXIT になる可能性があります。

例

```
SCACP> SET LAN_DEVICE/PRIORITY=3 EWA
```

デバイス EWA に管理優先順位 3 を設定します。

SET PORT

ポートの管理優先順位値を設定します。

形式

SET PORT ポート名

パラメータ

ポート名[,...]

SCA ポート名を指定します。指定にはワイルドカードを使用できます。

/EXCLUDE 修飾子を使用すると、特定のポートを除外できます。

システムで利用可能なすべてのポートを表示するには、SHOW PORT コマンドを使用します。

修飾子

/EXCLUDE=(ポート名[,...])

操作から特定のポートを除外します。

/PRIORITY=n

選択したポートの管理優先順位値を設定します。nには -128 ~ +127 の値を指定できます。

例

1. SCACP> SET PORT PEA0/PRIORITY=5
PEA0 ポートの管理優先順位を 5 に設定します。
2. SCACP> SET PORT PEA0 /PRIORITY=5 /EXCLUDE=PEA0
PEA0 を除くすべてのポートの管理優先順位を 5 に設定します。

SET TRACE

SET TRACE は、PEDRIVER トレース・パラメータを設定または変更します。

注意

このコマンドは、弊社のサービス担当および OpenVMS Engineering 部門の使用に限定されています。トレース用コマンドとその出力は今後のリリースで変更する可能性があります。

形式

SET TRACE ノード名

パラメータ

ノード名[,...]

特定のノードへのチャンネルと VC を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。

ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードに関連付けられたすべてのチャンネルに加えて、指定されたノードへの VC も含められます。

SHOW CHANNEL コマンドを使用すると、ノード名、およびローカルとリモートのデバイス名を表示できます。

修飾子

/AFTER=n

トレース停止条件が満たされた後、n イベント用のトレースを続行してから停止します。/AFTER を指定しない場合は、トレース停止イベント後はトレースは続行されません。n には 0 ~ FFFFFFFF の値を指定できます。

/DEFAULT

トレース・コンテキストを次のような省略時設定に戻します。

```
trace all channels and VCs
/AFTER=0
/EVENT=default settings
/STOP
/SIZE=512
```

/EVENT=(イベント 1[,...])

特定のイベントのトレースを許可します。指定にはワイルドカードを使用できます。システム・パラメータ SYSTEM_CHECK が 0 に設定されているときの省略時の設定はイベントのサブセットであり、ほとんどのエラーと状態の変更が含まれます。SYSTEM_CHECK が 1 に設定されているときの省略時の設定は「すべてのイベントを含む」になります。

SHOW TRACE/CONTEXT コマンドを使用すると、イベント名を表示できます。

/EXCLUDE=(ノード名[/LOCAL_DEVICE=LAN デバイス名] [/REMOTEDevice=LAN デバイス名][,...])

特定のノードへの VC またはチャンネル、あるいはその両方を除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードに関連付けられた VC とすべてのチャンネルは除外されます。

/LOCAL_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのローカル終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

/REMOTE_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのリモート終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/STOP=(イベント 1[,...])

特定のイベントに対するトレースを停止します。指定にはワイルドカードを使用できます。省略時の設定は「イベントは何も含まない」です。

SHOW TRACE/CONTEXT コマンドを使用すると、イベント名を表示できます。

/SIZE=n

各トレース・バッファ用に PEDRIVER が使用する n バイトのトレース・バッファ・サイズを指定します。トレース・バッファのうち 1 つはグローバルな PEDRIVER の使用に、1 つは選択した各チャンネル用に、1 つは選択した各 VC 用になります。n には 0 ~ FFFFFFFF の値を指定できます。

例

1. SCACP> SET TRACE/EVENT=CC_STATE/SIZE=1000

各チャンネル、VC、グローバル・バッファ用のトレース・バッファがそれぞれ 1000 バイト長になるように指定します。

2. SCACP> SET TRACE/EVENT=* NODE10/LOCAL=EWA,NODE20

すべてのイベントを記録するように指定します。ただし、適用されるのは特定のノードに対してであり、ノード NODE10 と NODE20 へのチャンネルと VC のみが含まれます。

3. SCACP> SET TRACE/EVENT=(ALL,NOTIMER) NODE10

タイマ・イベントを除くノード NODE10 のすべてのイベントが含まれるように指定します。

4. SCACP> SET TRACE/LOCAL=EWA/REMOTE=EWB NODE10,NODE15/L=F*/R=F*,NODE20

これは次のコマンドと同じです。

```
SET TRACE NODE10/L=EWA/R=EWB,NODE15/L=F*/R=F*,NODE20/L=EWA/R=EWB
```

次のチャンネルに対してトレースを設定します。

- ノード NODE10 に対しては、ローカル・デバイス EWA とリモート・デバイス EWB のチャンネル
- ノード NODE15 に対しては、F で始まるローカル LAN デバイスと F で始まるリモート LAN デバイス
- ノード NODE20 に対しては、ローカル LAN デバイス EWA とリモート LAN デバイス EWB のチャンネル

SET VC

VC 管理パラメータであるチェックサム値、ecs 遅延しきい値を設定します。

形式

SET VC ノード名

パラメータ

ノード名[...]

特定のノードへの VC を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

/EXCLUDE 修飾子を使用すると、特定のノードへの VC を除外できます。

SHOW CHANNEL コマンドまたは SHOW VC コマンドを使用すると、VC 名を表示できます。VC 名は単なるリモート・ノードの名前になります。

修飾子

/CHECKSUMMING

/NOCHECKSUMMING

特定のノードへの選択した VC に対するチェックサム検証を許可または禁止します。

このコマンドは単独で、またはシステム・パラメータ NISCS_PORT_SERV と組み合わせて使用できます (詳細については NISCS_POST_SERV のオンライン・ヘルプを参照してください)。

SET VC/CHECKSUMMING の設定は、システムがシャットダウンされると有効ではなくなります。したがって、常に有効にするには、スタートアップ・ファイルに SET VC/CHECKSUMMING コマンドを含めるか、このコマンドを次のブート時に再発行します。

```
/ECS_MAX_DELAY=n  
/NOECS_MAX_DELAY
```

ECS のメンバ・チャンネルがとることのできる、管理者の指定による最大遅延の最低値を設定します (マイクロ秒単位)。n には 0 ~ 3000000 の任意の値を指定できます。/NOECS_MAX_DELAY は、それ以前の管理遅延設定を無効にします。

このコマンドを使用して、PEdriver が自動的に計算した遅延しきい値を無効にし、n で指定した値より遅延が小さいすべてのチャンネルを VC の ECS に含めることができます。

このコマンドは次のように動作します。管理者が指定した値より遅延が小さいタイト・ピア・チャンネルが 1 つでもあるときは、管理者が指定した値よりも遅延が小さいすべてのタイト・ピア・チャンネルが、自動的に ECS に追加されます。すべてのタイト・ピア・チャンネルの遅延が、管理設定に等しいかそれよりも大きい場合は、ECS メンバとする遅延しきい値が自動的に計算されて使用されます。/NOECS_MAX_DELAY 修飾子では、管理遅延の値をゼロとすることで、管理者の制御が無効になります。

個々の構成で適切な値については、経験から決定してください。初期値としては、2000 (2 ms) ~ 5000 (5 ms) をお勧めします。

重要:

自動的な遅延の計算を無効にすることで、最も高速なチャンネルに比べて、平均して 1.5 ~ 2 倍大きな遅延を持つチャンネルを ECS に含めることができます。その場合、VC 全体のスループットは、最も遅い ECS メンバ・チャンネルの速度になります。極端な例として、管理遅延で 10Mb/sec のイーサネット・チャンネルと、複数の 1 Gb/sec チャンネルを含めたとします。その結果、VC のスループットは、10Mb/sec に落ちてしまいます。

SET VC/ECS_MAX_DELAY の設定は、システムがシャットダウンされると有効ではなくなります。したがって、常に有効にするには、スタートアップ・ファイルに SET VC/ECS_MAX_DELAY コマンドを含めるか、このコマンドを次のブート時に再発行します。

```
/EXCLUDE=(ノード名[,...])
```

特定のノードへの VC を除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

例

```
SCACP> SET VC/CHECKSUMMING NODE10,NODE20
```

ノード NODE10 と NODE20 への VC のチェックサム検証を許可します。

SHOW CHANNEL

特定のノードの PEDRIVER チャンネル情報を表示します。それぞれのチャンネルは、ローカル・システムの LAN デバイスとリモート・システムの LAN デバイスの間にある単一の NISCA 通信パスです。

SHOW CHANNEL コマンドを使用すると、ノード名および、ローカルとリモートのデバイス名を表示できます。

形式

```
SHOW CHANNEL ノード名
```

パラメータ

ノード名[,...]

特定のノードへのチャンネルを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードに関連するすべてのチャンネルが含まれます。

修飾子

/ALL

全チャンネル・データを含めます。

/COUNTERS

チャンネル・カウンタ・データを含めます。

/ECS

/NOECS

ECS のメンバである (またはメンバではない) チャンネルのみを含めます。

/EXCLUDE=(ノード名[,...])

特定のノードへのチャンネルを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追

加することができます。ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードに関連するすべてのチャンネルが含まれます。

/INTERVAL

/COUNTERS の表示に対して、最後に SHOW コマンドを実行した後で変化した カウンタを表示します。

/LOCAL_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのローカル終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/n

n 番目のページを表示します。複数ページ表示で特定のページを選択するには、表示するページの番号を指定します。

/OUTPUT=ファイル指定

指定したファイルを作成し、そこに出力します。

/REMOTE_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのリモート終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/SDA

1 つのチャンネルに対して 1 つの表示ですべてのデータを収集する、SDA 形式で表示されたチャンネル・データを含めます。

/SUMMARY

チャンネル要約データを含めます。これは、/ALL、/COUNTERS、/SDA の修飾子が指定されていない場合の省略時の設定です。

例

1. SCACP> SHOW CHANNEL NODE20/LOCAL=EWA

ローカル・デバイス EWA で定義されたすべてのノードと、NODE20 で始まる任意のリモート・デバイスとリモート・ノード名のチャンネル定義データを表示します。

SCACP SHOW CHANNEL

2. SCACP> SHOW CHANNEL/COUNTERS/INTERVAL
SCACP> SPAWN WAIT 0:0:10
SCACP> SHOW CHANNEL/COUNTERS/INTERVAL

最初のコマンドは、最後の SHOW コマンド以降に変わったチャネル・カウンタを表示します。SPAWN コマンドは DCL WAIT コマンドに対して 10 秒の遅延を挿入するように命令します。2 番目の SHOW CHANNEL コマンドは、10 秒後のカウンタを表示します。

3. SCACP> SHOW CHANNEL/1/3

全チャネルのデータのうち、1 ページ目と 3 ページ目を表示します。1 ページ目には Channel Summary データがあり、3 ページ目には Channel Equivalent Channel Set (ECS) データがあります。

SHOW CIRCUIT

SCA サーキット情報を表示します。各ノード名は、単一のサーキットを一意に識別するために追加のパラメータを指定して、さらに修飾することができます。

形式

SHOW CIRCUIT ノード名

パラメータ

ノード名[,...]

個別のノードへの特定のサーキットを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

修飾子

/EXCLUDE=(ノード名[/PORT=ポート名[/RSTATION=n]][,...])

あるノードへの特定のサーキットを除外できます。同一のノードに対して複数のサーキットが存在する場合、/PORT および /RSTATION 修飾子を使用すると一意にサーキットを識別できます。

/PORT=ポート名[/RSTATION=n]

同一のノードに対して複数のサーキットが存在する場合、/PORT および /RSTATION 修飾子を使用すると一意にサーキットを識別できます。/RSTATION 修飾子は、/PORT 修飾子とともにのみ使用できます。

例

SCACP>SHOW CIRCUIT

ポート PEA0 を経由する ノードへのすべてのサーキットを表示します。

Circuit data for CLUI02 at 07-DEC 11:55:31.80

| Node Name | Port Name | Priority | | Load | | Remote Station | Remote Type |
|--------------|--------------|----------|-----|-------|-------|-------------------|----------------|
| | | Cur | Mgt | Class | State | | |
| LYNX03 | PEA0 | 0 | 0 | 10 | Open | dc | NI |
| CLUI01 | PEA0 | 0 | 0 | 10 | Open | dd | NI |
| PRMMC2 | PEA0 | 0 | 0 | 10 | Open | de | NI |
| RXBOT1 | PIB0 | 5 | 0 | 48 | Open | 4 | RF72 |
| RXTOP1 | PIB0 | 5 | 0 | 48 | Open | 1 | RF73 |
| RXTOP0 | PIB0 | 5 | 0 | 48 | Open | 0 | RF73 |
| CLUI01 | PIB0 | 5 | 0 | 48 | Open | 7 | N710 |
| R4JC3I | PIC0 | 5 | 0 | 48 | Open | 7 | RF73 |
| R4HLEK | PIC0 | 5 | 0 | 48 | Open | 5 | RF73 |
| R4XEWI | PIC0 | 5 | 0 | 48 | Open | 3 | RF73 |
| R4A1FN | PIC0 | 5 | 0 | 48 | Open | 2 | RF73 |
| R4XSVE | PIC0 | 5 | 0 | 48 | Open | 4 | RF73 |
| R4VLNI | PIC0 | 5 | 0 | 48 | Open | 1 | RF73 |

SCACP>SHOW CIRCUIT* /PORT=PEA0

すべてのノードへのすべてのサーキットを表示します。

Circuit data for CLUI02 at 07-DEC 12:42:23.03

| Node Name | Port Name | State | Priority | | Load Class | Remote_Port | |
|--------------|--------------|-------|----------|-----|---------------|-------------|------|
| | | | Cur | Mgt | | Number | Type |
| LYNX03 | PEA0 | Open | 0 | 0 | 100 | dc | NI |
| CLUI01 | PEA0 | Open | 0 | 0 | 10 | dd | NI |
| PRMMC2 | PEA0 | Open | 0 | 0 | 10 | de | NI |

SHOW LAN_DEVICE

PEDRIVER デバイス・データを表示します。それぞれのデバイスは、システム上にあるローカル LAN デバイスであり、NISCA 通信に使用できます。

形式

SHOW LAN_DEVICE LAN デバイス名

パラメータ

LAN デバイス名[,...]

特定の LAN デバイスを含めます。 指定にはワイルドカードを使用できます。

/EXCLUDE 修飾子を使用すると、LAN デバイスを除外できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

修飾子

/ALL

全デバイス・データを含めます。

/COUNTERS

PEDRIVER で保守されるデバイス・カウンタ・データと、LAN ドライバで保守されるカウンタ・データを含めます。

/EXCLUDE=(LAN デバイス名[,...])

特定の LAN デバイスを除外します。 指定にはワイルドカードを使用できます。

/INTERVAL

/COUNTERS の表示に対して、最後に SHOW コマンドを実行した後で変化したカウンタを表示します。

/n

n 番目のページを表示します。複数ページ表示で特定のページを選択するには、表示するページの番号を指定します。

/OUTPUT=ファイル指定

指定したファイルを作成し、そこに出力します。

/SDA

1 つの LAN デバイスに対して 1 つの表示ですべてのデータを収集する、SDA 形式で表示された LAN デバイス・データを含めます。

/SUMMARY

デバイス要約データを含めます。これは、/ALL、/COUNTERS、/SDA の修飾子が指定されていない場合の省略時の設定です。

例

1. SCACP> SHOW LAN_DEVICE/COUNTERS
デバイス・カウンタを表示します。

```
2. SCACP> SHOW LAN_DEVICE/COUNTERS/INTERVAL
SCACP> SPAWN WAIT 0:0:10
SCACP> SHOW LAN_DEVICE/COUNTERS/INTERVAL
```

最初のコマンドは、最後の SHOW コマンド以降に変わったデバイス・カウンタを表示します。 SPAWN コマンドは DCL WAIT コマンドに対して 10 秒の遅延を挿入するように命令します。 2 番目の SHOW コマンドは、10 秒後のカウンタを表示します。

SHOW PORT

選択した SCA ポートに関する情報を表示します。

形式

SHOW PORT ポート名

パラメータ

ポート名[,...]

特定の SCA ポートについての情報を表示します。指定にはワイルドカードを使用できます。ポート名を指定しないと、ノードのすべてのポートが表示されます。

修飾子

/EXCLUDE=(ポート名[,...])

表示から特定のポート名を除外します。ポート名の指定にはワイルドカードは使用できません。

/OUTPUT=ファイル指定

指定したファイルを作成し、コマンドをそのファイルに出力します。

例

```
SCACP> SHOW PORT
```

次に似た出力が生成されます。

SCACP SHOW PORT

Port data for CLUI02 at 06-DEC 15:01:25.82

| Port Name | Mgt Prio | Msgs Sent | Msgs Rcvd | Dgrams Sent | Dgrams Rcvd |
|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| PEA0 | 0 | 64582 | 92237 | 0 | 0 |
| PIB0 | 0 | 95276 | 148937 | 0 | 0 |
| PIA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIC0 | 0 | 62030 | 115148 | 0 | 0 |

SHOW TRACE

PEDRIVER トレース・データとパラメータを表示します。

注意

このコマンドは、弊社のサービス担当および OpenVMS Engineering 部門の使用に限定されています。トレース用コマンドとその出力は今後のリリースで変更する可能性があります。

形式

SHOW TRACE ノード名

パラメータ

ノード名[,...]

特定のノードへのチャンネルを含めます。 指定にはワイルドカードを使用できます。

各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードに関連するすべてのチャンネルが含まれます。

SHOW CHANNEL コマンドを使用すると、ノード名、およびローカルとリモートのデバイス名を表示できます。

修飾子

/CONTEXT

PEDRIVER トレース設定とイベント定義のみを表示します。 この修飾子が指定されていない場合、トレース・イベント・データが表示されます。

/EVENT=(イベント 1[,...])

特定のイベントのトレースを許可します。指定にはワイルドカードを使用できます。省略時の設定は、トレース・バッファ内にあるすべてのイベントです。

SHOW TRACE/CONTEXT コマンドを使用すると、イベント名を表示できます。

/EXCLUDE[=(ノード名[,...])

特定のノードに対するチャンネルを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。

ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードに関連するすべてのチャンネルが含まれます。

/GLOBAL (ノードが指定されない場合の省略時設定)

/NOGLOBAL (ノードが指定された場合の省略時設定)

グローバル・トレース・データが戻されるかどうかを指定します。

/INPUT=ファイル名

指定されたファイルからデータを読み込み、それを表示します。

/LOCAL_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのローカル終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/OUTPUT=ファイル名

指定したファイルを作成し、そこに出力します。ファイル名の拡張子が.DMP である場合、後で/INPUT 修飾子を使って表示できるように、トレース・データがダンプ・ファイルに書き込まれます。

/REMOTE_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのリモート終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/SORT

/NOSORT (省略時の設定)

チャンネル、VC、トレース・バッファのすべてで順次番号によってソートされたトレース・データを返します。省略時の設定では、トレース・データはチャンネルと VC に対して一度に 1 つずつ順に戻され、チャンネルと VC 全体では順番になっていません。

例

1. SCACP> SHOW TRACE/CONTEXT
トレース設定と定義を表示します。
2. SCACP> SHOW TRACE/OUTPUT=NODE10.TRC
トレース・データを表示し、指定されたファイルに書き込みます。

SHOW TRACE/CONTEXT コマンドの画面出力例は次のとおりです。

```

SYS999 Trace Context 31-JAN-2001 10:59:28.25:

Trace buffer size requested 2048 bytes
Trace buffer total allocated 92160 bytes
Trace buffer allocations 45 successful
Trace buffer allocations 0 failed
Current trace sequence number 812286047
System cycle counter 404196 cps
Stop tracing 0 events after stop event

Trace  Stop  Default  Event
-----  ----  -
Active           Y    Error
Active           Penalize_ch
Active           Timer
Active           Listen_timr
Active           Handsh_timr
Active           Size_probe
Active           Delay_msmt
Active           Verf_vack
Active           Y    CC_event
Active           Y    CC_state
Active           Y    Path_state
Active           Y    ECS_state
Active           ACK_process
Active           Y    Chan_update
Active           Rcvd_CC_msg
Active           Rcvd_TR_msg
Active           Send_TR_msg
Active           Xmt_failed
Active           Y    VC_state
Active           ACK_timeout
Active           Y    TMO_listen
Active           Y    No_path

Channel Selection:
Local Dev  Remote Dev  Remote Node Name  Selection
-----  -
All channels and VCs selected

```

SHOW VC

PEDRIVER 仮想サーキット・データを表示します。それぞれの VC はチャンネルの集合を構成するローカル・システムとリモート・システムの間の SCACP 通信パスです。

SHOW CHANNEL コマンドまたは SHOW VC コマンドを使用すると、ノード名を表示でき、これは単にリモート・ノードの名前を示します。

形式

SHOW VC ノード名

パラメータ

ノード名[,...]

特定のノードを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

修飾子

/ALL

すべての VC データを含めます。

/COUNTERS

VC カウンタ・データを含めます。

/EXCLUDE=(ノード名[,...])

特定のノードを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW CHANNEL コマンドまたは SHOW VC コマンドを使用すると、VC 名を表示でき、これは単にリモート・ノードの名前を示します。

/INTERVAL

/COUNTERS の表示に対して、最後に SHOW コマンドを実行した後で変化したカウンタを表示します。

/n

n番目のページを表示します。複数ページ表示で特定のページを選択するには、表示するページの番号を指定します。

/OUTPUT=ファイル指定

指定したファイルを作成し、そこに出力します。

/SDA

SDA 形式で表示される VC データを含めます。

/SUMMARY

VC 要約データを含めます。これは、/ALL、/COUNTERS、/SDA の修飾子が指定されていない場合の省略時の設定です。

例

1. SCACP> SHOW VC/COUNTERS NODE10

名前 (リモート・ノード名) が NODE10 で始まるすべての VC に対して、VC カウンタを表示します。

2. SCACP> SHOW VC/COUNTERS/INTERVAL
SCACP> SPAWN WAIT 0:0:10
SCACP> SHOW VC/COUNTERS/INTERVAL

最初のコマンドは、最後の SHOW コマンド以降に変わった VC カウンタを表示します。SPAWN コマンドは DCL WAIT コマンドに対して 10 秒の遅延を挿入するように命令します。2 番目の SHOW CHANNEL コマンドは、10 秒後のカウンタを表示します。

SPAWN

現在のプロセスのサブプロセスを作成します。SPAWN コマンドは、サブプロセスのコンテキストを現在のプロセスからコピーします。

形式

SPAWN [コマンド文字列]

パラメータ

コマンド文字列

作成されたサブプロセスのコンテキストで実行されるコマンドの文字列。このコマンド文字列が実行された後、制御は SCACP に戻ります。

修飾子

なし

例

```
SCACP> SPAWN SHOW TIME
24-AUG-2002 15:22:39
SCACP>
```

現在のプロセスのサブプロセスを作成して、時刻を表示します。

START LAN_DEVICE

指定した LAN デバイスの使用を開始するように PEDRIVER に指示します。LAN デバイスで PEDRIVER を起動させるオリジナルの(また、今もサポートされている)方法は SYS\$EXAMPLES:LAVC\$START_BUS です。

形式

START LAN_DEVICE LAN デバイス名

パラメータ

LAN デバイス名[,...]

特定の LAN デバイスを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

/EXCLUDE 修飾子を指定すると、LAN デバイスを除外できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

修飾子

/EXCLUDE=(LAN デバイス名[,...])

特定の LAN デバイスを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

例

```
SCACP> START LAN_DEVICE EWA
```

LAN デバイス EWA で PEDRIVER を起動します。

START TRACE

PEDRIVER トレースを開始または再開します。トレース・オプションを設定することもできます。

注意

このコマンドは、弊社のサービス担当および OpenVMS Engineering 部門の使用に限定されています。トレース用コマンド、修飾子、およびその出力は今後のリリースで変更する可能性があります。

形式

START TRACE ノード名

パラメータ

ノード名[,...]

特定のノードとの通信についての情報を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には、オプションの修飾子を使ってローカルやリモートのデバイス名を追加することができます。

ローカルとリモートのデバイス名が何も指定されない場合、指定されたノードに関連する VC およびすべてのチャンネルが含まれます。

SHOW CHANNEL コマンドを使用すると、ノード名、およびローカルとリモートのデバイス名を表示できます。

修飾子

/AFTER=n

トレース停止条件が満たされた後、n イベント用のトレースを続行してから停止します。/AFTER を指定しない場合は、トレース停止イベント後はトレースは続行されません。n には 0 ~ FFFFFFFF の値を指定できます。

/DEFAULT

トレース・コンテキストを次のような省略時設定に戻します。

```
channelname=*  
/AFTER=0  
/EVENT=default settings  
/STOP  
/SIZE=512
```

/EVENT=(イベント 1[,...])

特定のイベントのトレースを許可します。指定にはワイルドカードを使用できます。省略時の設定はイベントのサブセットであり、ほとんどのエラーと状態の変更が含まれます。

SHOW TRACE/CONTEXT コマンドを使用すると、イベント名を表示できます。

/EXCLUDE=(LAN デバイス名[,...])

特定の LAN デバイスを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/LOCAL_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのローカル終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/REMOTE_DEVICE=(LAN デバイス名[,...])

チャンネルのリモート終端を識別する特定の LAN デバイスを含めます。LAN デバイスの指定にはワイルドカードを使用できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

/STOP=(イベント[,...])

特定のイベントに対するトレースを停止します。指定にはワイルドカードを使用できます。省略時の設定では、イベントは何も停止しません。

SHOW TRACE/CONTEXT コマンドを使用すると、イベント名を表示できます。

/SIZE=n

各トレース・バッファ用に PEDRIVER が使用する n バイトのトレース・バッファ・サイズを指定します。トレース・バッファのうち 1 つはグローバルな PEDRIVER の使用に、1 つは選択した各チャンネル用に、1 つは選択した各 VC 用になります。n には 0 ~ FFFFFFFF の値を指定できます。

例

1. SCACP> START TRACE/EVENT=CC_STATE/SIZE=2000

Trace Channel Control 層の状態を 2000 バイトのトレース・バッファに変更します。

2. SCACP> START TRACE/EVENT=ALL NODE10,NODE20

NODE10 と NODE20 のみのチャンネル用のすべてのイベントをトレースします。

STOP LAN_DEVICE

PEDRIVER に対して、指定された LAN デバイスの使用を停止するように指示します。LAN デバイスで PEDRIVER を停止させるオリジナルの（また、今もサポートされている）方法は SYS\$EXAMPLES:LAVC\$STOP_BUS です。

注意

STOP LAN_DEVICE または SYS\$EXAMPLES:LAVC\$STOP_BUS のいずれかを使用して、クラスタへの唯一の接続を停止すると、システムは CLUEXIT になります。

形式

STOP LAN_DEVICE LAN デバイス名

パラメータ

LAN デバイス名[,...]

特定の LAN デバイスを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

/EXCLUDE 修飾子を指定すると、LAN デバイスを除外できます。

SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると、デバイス名を表示できます。

修飾子

/EXCLUDE=(LAN デバイス名[,...])

特定の LAN デバイスを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

例

SCACP> STOP LAN_DEVICE EWA

LAN デバイス EWA の PEDRIVER を停止します。

STOP TRACE

PEDRIVER トレースを停止します。SHOW TRACE コマンドを使用すると、それまで記録したトレース・データを読むことができます。

トレース動作を初期設定に戻すには、SET TRACE/DEFAULT コマンドを入力します。

注意

このコマンドは、弊社のサービス担当および OpenVMS Engineering 部門の使用に限定されています。トレース用コマンドとその出力は今後のリリースで変更する可能性があります。

形式

STOP TRACE

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

SCACP> STOP TRACE

PEDRIVER トレースを停止します。

Show Cluster ユーティリティ (SHOW CLUSTER)

5.1 SHOW CLUSTER について

OpenVMS の Show Cluster ユーティリティ (SHOW CLUSTER) は、OpenVMS Cluster 内のノードを監視し、クラスタの動作と性能に関する情報を表示します。SHOW CLUSTER は、システム通信サービス (SCS) データベース、接続管理データベース、ポート・データベースから情報を収集します。SHOW CLUSTER が

表 5-1 は、SHOW CLUSTER からのデータ出力クラスの一覧です。

表 5-1 SHOW CLUSTER 情報のクラス

| クラス | 説明 |
|-------------|---|
| CIRCUITS | ローカル・ポート名、リモート・ポートのタイプと番号、サーキット上の接続数、サーキット状態など、システム上の仮想サーキットに関する情報 |
| CLUSTER | OpenVMS Cluster を作成した時間、最後にシステムが VMScLuster に追加または削除された時間、OpenVMS Cluster クォーラムなど、一般的な OpenVMS Cluster 情報 |
| CONNECTIONS | ローカル・プロセスとリモート・プロセスの名前、接続の状態など、仮想サーキットを通して確立する接続の情報 |
| COUNTERS | アプリケーション・データグラム数、送受信したアプリケーション・メッセージ数など、接続トラフィックの累積統計 |
| CREDITS | 各接続の送信クレジットと受信クレジット |
| ERRORS | 各ポートで発生したエラー数と、これらのポートの再初期化関連情報 |
| LOCAL_PORTS | 各ポートの名前、番号、状態、各ポートのキューのエントリ数など、OpenVMS Cluster に対するローカル・システム・インタフェース情報 |
| MEMBERS | 各ノードの識別番号、クォーラム状態、接続状態などのノード固有情報 |
| SYSTEMS | ノード識別番号、ノード名、ハードウェア・タイプ、ソフトウェア・バージョンなど、OpenVMS Cluster 内のすべてのシステムに関する情報 |

各クラスには、複数のデータ・フィールドがあります。表 5-2 から表 5-10 には、各クラスにおけるデータのフィールドを示しています。

SHOW CLUSTER

5.1 SHOW CLUSTER について

表 5-2 CIRCUITS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|-----------------|---|
| CABLE_STATUS | CI サーキット・パス A と B の状態。入れ替わったケーブルも表示される。このフィールドは、CI だけに適用される。次のように表示される。 - パス A と B が不良である。 A- パス A が正常である。 -B パス B が正常である。 A-B パス A と B が正常である。 CROSSED ケーブルが入れ替わっている。 |
| CIR_STATE | 仮想サーキットの状態。次のように表示される。 CLOSED サーキットがクローズしている。 OPEN サーキットがオープンしている。 ST_REC サーキットが通信開始信号を受信した。 ST_SENT サーキットが通信開始信号を送信した。 VC_FAIL 仮想サーキットに障害が発生している。 |
| LD_CLASS | サーキットの現在のキャパシティ・レーティング |
| LPORT_NAME | サーキットに対応するローカル・ポートの VMS デバイス名 (PAA0, PAB0, PEA0) |
| MGT_PRIORITY | 管理アクションによりサーキットに割り当てられる優先順位値 |
| NUM_CONNECTIONS | ローカル・システムとリモート・システムとの間のサーキット上の接続数 |
| PRIORITY | サーキットの現在の優先順位。サーキットと関連するローカル・ポートに割り当てられた管理優先順位の合計。 |
| REM_STATE | リモート・ポートの状態。次のように表示される。 DISAB リモート・ポートが禁止されている。 ENAB リモート・ポート許可されている。 M_DISAB リモート・ポートが保守モードにあり、禁止されている。 M_ENAB リモート・ポートが保守モードにあり、許可されている。 M_UNINIT リモート・ポートが保守モードにあり、初期化されていない。 UNINIT リモート・ポートが初期化されていない。 |
| RP_FUNCTIONS | リモート・ポートの機能マスク |
| RPORT_NUM | サーキットに対応するリモート・ポートのポート番号。このフィールドは、CI だけに適用される。 |
| RP_OWNER | リモート・ポート所有者のポート番号 |

(次ページに続く)

表 5-2 (続き) CIRCUITS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|-------------|---|
| RP_REVISION | リモート・ポートのハードウェアまたはマイクロコード・リビジョン番号 |
| RP_TYPE | サーキットに対応するリモート・ポートのタイプ。例としては、CIMNA、KFMSA、SHAC、SII、BVPSSP (BVP Storage Systems Port)、CI780、CI750、CIBCA-A と CIBCA-B、RF デバイスと TF デバイス (RF73、TF85 など)、イーサネット、PASSTH (ポートがパススルー・モードにある) などがある。 |
| SCS_WAITERS | 仮想サーキット上で SCS 制御メッセージを送信するため、待ち状態にある接続の数 |

表 5-3 CLUSTER クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|-------------------|---|
| CL_EXPECTED_VOTES | クラスタが遭遇したポート数。または、接続マネージャが決定する遭遇ポート予想数。CL_EXPECTED_VOTES の最大値、各ノードで指定する EXPECTED_VOTES 値、クラスタ・ポートの合計値 CL_VOTES をもとに決定される。CL_QUORUM は、CL_EXPECTED_VOTES をもとに求める。 |
| CL_MEMBERS | クラスタに関与している VAX プロセッサの数 |
| CL_QDVOTES | クォーラム・ディスクが提供するポートの数 |
| CL_QUORUM | クラスタが正常に機能し、ユーザがクラスタを利用できるように、クラスタに存在していなければならないポートの数。CL_QUORUM は、(CL_EXPECTED_VOTES + 2) を 2 で割った値に等しい。 |
| CL_VOTES | クラスタのすべてのメンバが同時に提供するポートの総数 |
| FORMED | クラスタが形成された時間。形式は、dd-mmm-yy hh:mm |
| LAST_TRANSITION | 最後のシステムがクラスタに追加または削除された時間。形式は、dd-mmm-yy hh:mm |
| MEMSEQ | ノードがクラスタに追加または削除されるたびに変わるメンバシップ状態シーケンス番号 |
| QD_NAME | クォーラム・ディスクのフル・デバイス名 |
| QF_VOTE | クォーラム・ディスクがクラスタ・クォーラムに対してポートを提供しているかどうかを示す。 |

SHOW CLUSTER

5.1 SHOW CLUSTER について

表 5-4 CONNECTIONS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|---------------|--|
| CON_STATE | 接続の状態。次のように表示される。 ACC_P_SENT 受諾要求が送信された。 CLOSED 接続が切れている。 CON_ACK 接続要求が送信され、肯定応答された。 CON_REC 接続要求が受信された。 CON_SENT 接続要求が送信された。 DISC_ACK 切断要求が肯定応答された。 DISC_MTCH 切断要求が一致している。 DISC_REC 切断要求が受信された。 DISC_SENT 切断要求が送信された。 LISTEN 接続が待ち状態にある。 OPEN 接続されている。 REJ_SENT 拒否応答が送信された。 VC_FAIL 仮想サーキットに障害が発生した。 |
| LOC_CONID | 接続のローカル・サイドの識別番号 |
| LOC_PROC_NAME | 接続に対応するローカル・プロセスの名前 |
| REM_CONID | 接続のリモート側の識別番号。この情報は、待ち状態の接続には適用しない。 |
| REM_PROC_NAME | 接続に対応するリモート・プロセスの名前。この情報は、待ち状態の接続には適用しない。 |
| SCS_STATE | SCS 送信ブロック状態。接続が、SCS 制御ブロック・メッセージを送信するため待ち状態にある場合、送信対象メッセージの種類を示す。次のように表示される。 ACC_P_PEND 受諾要求を送信しようとしている。 CLEAR ブロック状態にない。 CON_PEND 接続要求を送信しようとしている。 CR_PEND クレジットを送信しようとしている。 DCR_PEND 接続準備のため、クレジットを送信しようとしている。 DISC_PEND 切断要求を送信しようとしている。 REJ_PEND 拒否要求を送信しようとしている。 |

表 5-5 COUNTERS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|-----------|---|
| BDT_WAITS | 接続がバッファ記述子を待たなければならなかった回数 |
| BLKS_REQ | リモート・システムからローカル・システムに対し、転送データをブロックするデータ・ブロック要求コマンドを実行した回数 |

(次ページに続く)

表 5-5 (続き) COUNTERS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|-----------|--|
| BLKS_SENT | ローカル・システムからリモート・システムに対し、転送データをブロックするデータ・ブロック送信コマンドを実行した回数 |
| CR_WAITS | 接続が送信クレジットを待たなければならなかった回数 |
| DGS_DSCRD | ポート・ドライバが破棄したアプリケーション・データグラムの数 |
| DGS_RCVD | 接続を通してローカル・システムが受信し、SYSAP に入力された、リモート・システムからのアプリケーション・データグラムの数 |
| DGS_SENT | 接続を通して送信したアプリケーション・データグラムの数 |
| KB_MAPPED | ブロック転送でマップしたデータの KB 数 |
| KB_RCVD | データ要求コマンドによってローカル・システムが受信したリモート・システムからのデータの KB 数 |
| KB_SENT | データ送信コマンドによってリモート・システムに送信したローカル・システムからのデータの KB 数 |
| MSGs_RCVD | 接続を通して受信したアプリケーション・データグラム・メッセージの数 |
| MSGs_SENT | 接続を通して送信したアプリケーション・データグラム・メッセージの数 |

表 5-6 CREDITS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|----------|--------------------------------------|
| INIT_REC | 接続が確立したときに、リモート・システムに与えた初期受信クレジット |
| MIN_REC | 最小受信クレジット (リモート・システムが必要とした最小送信クレジット) |
| MIN_SEND | 最小送信クレジット |
| PEND_REC | リモート・システムにまだ与えていない受信クレジット |
| RECEIVE | 受信クレジット (リモート・システムが保持する送信クレジット) |
| SEND | 現在の送信クレジット |

表 5-7 ERRORS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|------------|--|
| ERT_COUNT | ポートの初期化を試みた回数 |
| ERT_MAX | すべての仮想サーキットと接続をシャットダウンし、ポートを再初期化することによって、回復不能なポート・エラーの回復を試みることができる回数 |
| NUM_ERRORS | システムをブートしてからポートに記録されたエラー数。初期化時のエラーをはじめ、仮想サーキットの障害などの回復可能エラーが含まれる。DCL の SHOW DEVICE コマンドで表示されるエラー数と同じである。 |

SHOW CLUSTER

5.1 SHOW CLUSTER について

表 5-8 LOCAL_PORTS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|----------------|---|
| BUFF_DESCR | 使用中のバッファ記述子の数 |
| CMDQS_QUEUEUED | ポートが送信キューに登録した、あらゆる優先順位のメッセージ、データグラム、ポート・コマンドの合計数 |
| COUNTER_OWNER | 現在ポート・トラフィック・カウンタを使用しているプロセスの名前 |
| DGI_MAP | 4 桁の 16 進値で表示される 16 ビットのビット・マップ。各ビットは、データグラムの受信を禁止しているポートを表す |
| DG_OVRHD_SIZE | データグラム内のポート・ヘッダ、SCS ヘッダ、DECnet ヘッダのバイト数 |
| DGS_FREE | 受信コマンドについて、現在キューに登録されている空きデータグラム・バッファの数 |
| FORM_CIRCS | ポートからの形成サーキット (オープンされつつあるサーキット) の数 |
| FREE_BUFF | 使用できる CI バッファ記述子の数 |
| LB_STATUS | ポートとスター・カプラをつなぐ各ケーブルのループバック状態。このフィールドは、CI だけに適用される。次のように表示される。 |
| A-B | パス A とパス B がループバック・テストに合格した。 |
| A-# | パス A がループバック・テストに合格した。 |
| #-B | パス B がループバック・テストに合格した。 |
| #-# | パス A とパス B がループバック・テストに合格しなかった。 |
| N/A | ループバック・テストが実施されていない。 |
| LOG_MAP | 4 桁の 16 進値で表示される 16 ビットのビット・マップ。各ビットは、エラーが記録されたポートを表す。ローカル・システム上の構成データベースのデータとリモート・システムのデータとの間に矛盾がある場合、エラーが記録される。矛盾が検出され、エラーが記録されると、リモート・システムをつなぐ仮想サーキットは、存続し得ない。 |
| LP_LD_CLASS | ポートのインターコネクトの M ビット/秒速度に基づいて値が決められたキャパシティ |
| LP_PRIORITY | ポートに割り当てられた管理優先順位 |
| LP_STATUS | ローカル・ポートの状態。オンラインまたはオフラインである。 |
| LP_TYPE | ポートのデバイス・タイプ (CI780, CI750) |
| MAX_PORT | 仮想サーキットの接続先ポートの最大ポート番号 |
| MSGQS_FREE | 受信コマンドについて、現在キューに登録されている空きメッセージ・バッファの数 |
| MSG_HDR_SIZE | メッセージ内のポート・ヘッダと SCS ヘッダのバイト数 |
| NAME | ローカル・ポートの VMS デバイス名 |

(次ページに続く)

表 5-8 (続き) LOCAL_PORTS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|--------------|--|
| OPEN_CIRCS | 接続元ポートの仮想サーキット数 |
| POOL_WAITERS | メッセージ・バッファの非ページング・プール資源を待っているプロセスの数 |
| PORT_NUM | ポートに設定されているポート番号 |
| PRT_MAP | 3 桁の 16 進値で表示されるビット・マップ。各ビットは、ホスト・システムが認識しているポートを表す。 |
| RSPS_QUEUED | ポートが受信しているが、まだ処理されていない、あらゆる種類の資源の合計数 |

表 5-9 MEMBERS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|----------------|--|
| ACK_LM | リモート・システムが、肯定応答を送信する前に受信できる OpenVMS Cluster メッセージの最大数 |
| ACKR_SQ | クラスタ接続を通して最後に受信した肯定応答のシーケンス番号 |
| CNX_STATE | クラスタ接続の状態。次のように表示される。 ACCEPT 初期接続が受諾された。 CLOSED 接続が切れている。 CONNECT 初期接続が受諾処理中である。 DEAD 接続できない。 DISCONNECT 切断処理中である。 NEW 接続の試みが、まだ行われていない。 OPEN 接続されている。 REACCEPT 接続が、再接続要求を受諾処理中である。 RECONNECT 接続が、再接続しようとしている。 WAIT タイムアウトしている。 |
| CSID | クラスタ・システム識別番号。この番号は、クラスタの運用期間全体で一意である。SYS_ID とは異なり、システムをリブートするときに変更できる。 |
| DIR_WT | ロック・マネージャ分散ディレクトリ・ウェイト |
| EXPECTED_VOTES | 個々のノードが遭遇できる最大ポート数。CL_EXPECTED_VOTES の計算に使用する。 クラスタ管理者が、SYSGEN の EXPECTED_VOTES パラメータを使用して設定する。このフィールドで EXPECTED_VOTES パラメータ設定よりも小さな数値が表示される可能性もある。そのようなことは、クラスタ・メンバをシャットダウンするために REMOVE_NODE オプションが使用された場合、または、このノードが最後にリブートされてから SET CLUSTER/EXPECTED_VOTES DCL コマンドが使用された場合に起こりうる。 クラスタ全体で使用される EXPECTED_VOTES の動的な値は CL_EXPECTED_VOTES フィールドであり、このフィールドは、表 5-3 で説明されている。 |

(次ページに続く)

SHOW CLUSTER

5.1 SHOW CLUSTER について

表 5-9 (続き) MEMBERS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|---------------|---|
| PROTOCOL | 接続管理ソフトウェアの ECO レベルとプロトコル・バージョン番号 |
| QDVOTES | リモート・システムによって指示される、クォーラム・ディスクが提供するポート数。通常、クラスタ管理者が SYSGEN の QDSKVOTES システム・パラメータを使用して設定する。 |
| QF_ACTIVE | リモート・システムのクォーラム・ファイルがアクセス可能であるかどうかを示す。 |
| QF_SAME | クォーラム・ディスクとするディスクが、ローカル・システムとリモート・システムとで同じであるかどうかを示す。 |
| QF_WATCHER | リモート・システムがクォーラム・ディスクと接続されており、クォーラム・ディスクに直接アクセスできないメンバに代わってリモート・システムが接続状況をチェックできる。 |
| QUORUM | EXPECTED_VOTES をもとに、接続マネージャが計算する。ノードが機能するために要する最小ポート数の初期値である。動的な QUORUM 値は CL_QUORUM フィールドであり、このフィールドは、表 5-3 で説明されている。 |
| RCVD_SQ | OpenVMS Cluster 接続を通して最後に受信したメッセージのシーケンス番号 |
| RECNXINTERVAL | 接続マネージャが接続をタイムアウトするまでの時間を秒単位で表示する。ローカル・ノード上 SYSGEN の RECNXINTERVAL システム・パラメータの最大値であり、接続が破壊されたことをリモート・ノード上の接続マネージャが検出するのに要する時間である。 |
| SEND_SQ | OpenVMS Cluster 接続を通して送信する次のメッセージのシーケンス番号 |
| STATUS | クラスタ内のノードの状態。次のように表示される。 |
| blank | システムがクラスタ・メンバとみなされていない。 |
| BRK_MEM | クラスタのメンバではあるが、接続マネージャはこのシステムと通信できない。 |
| BRK_NEW | システムはブートされたが、まだクラスタのメンバではなく、接続マネージャはこのシステムと通信できない。 |
| BRK_NON | 接続マネージャがシステムと通信できず、システムはクラスタのメンバでなくなっている。 |
| BRK_REM | 接続マネージャがシステムと通信できず、システムはクラスタから削除された。 |
| MEMBER | システムがクラスタのメンバである。 |
| NEW | システムはブートされたが、まだクラスタのメンバでない。システムがクラスタのメンバであるはずの状況でこのフィールドに NEW が表示されていれば、このフィールドは最終的に MEMBER に変わる。 |
| NON | システムがクラスタのメンバでない。 |
| REMOVED | システムがクラスタから削除された。 |
| SW_VERS | ノードで使用しているソフトウェアのバージョン |

(次ページに続く)

表 5-9 (続き) MEMBERS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|-----------------|--|
| TRANSITION_TIME | システムのメンバシップ状態が最後に変更された時間。STATUS フィールドを参照 |
| UNACKED | リモート・システムが受信し、肯定応答されていない OpenVMS Cluster メッセージ数 |
| VOTES | クォーラムに対してリモート・ノードが提供するポート数。通常、クラスタ管理者が SYSGEN の VOTES システム・パラメータを使用して設定する。 |
| WARMCDRPS | CDRP 空きキューに存在する CDRP 数 |

表 5-10 SYSTEMS クラス・フィールド

| フィールド名 | 説明 |
|--------------|--|
| DG_SIZE | サーキットを通して送信されたデータグラムのアプリケーション・データの最大バイト数 |
| HW_TYPE | システム・ハードウェア・タイプ (たとえば、VAXstation 3100 または HS70)。(システム・タイプは二重引用符で囲みます。) |
| HW_VERS | リモート・システムのハードウェアの構成レベルとリビジョン・レベル |
| INCARNATION | システムのブート時に設定する一意の 16 ビット 16 進番号 |
| INCN_TIME | 時間で表されるインカーネーション番号。形式は、dd-mmm-yy |
| MSG_SIZE | サーキットを通して送信されたメッセージのアプリケーション・データの最大バイト数 |
| NODE | リモート・システムのノード名。通常、クラスタ管理者が SYSGEN の SCSNODE システム・パラメータを使用して設定する。この名前は、DECnet ノード名と同じとする (SCSNODE は 6 文字以内である)。 |
| NUM_CIRCUITS | ローカル・システムとリモート・システムとの間の仮想サーキット数 |
| SOFTWARE | リモート・システムで現在使用しているオペレーティング・システムの名前とバージョン |
| SYS_ID | リモート・システムの識別番号。クラスタ管理者が、SYSGEN の SCSSYSTEMID と SCSSYSTEMIDH のシステム・パラメータを使用して設定する。この番号は、DECnet ノード番号と同じとする。 |

SHOW CLUSTER は、必要に合わせてクラスやフィールドを追加または削除し、必要な情報を表示するようにカスタマイズできます。たとえば、CLUSTER クラスや LOCAL_PORTS クラスに属するフィールドを追加すると、そのクラスの情報を表示する欄が表示に追加されます。

省略時の設定では、SYSTEMS クラスの NODE フィールドと SOFTWARE フィールド、MEMBERS クラスの STATUS フィールドが表示されます。図 5-1 は、HW_TYPE、VOTES、TRANSITION_TIME のフィールドを省略時の表示に追加した表示のカスタマイズ例です。

SHOW CLUSTER

5.1 SHOW CLUSTER について

図 5-1 SHOW CLUSTER レポート

View of Cluster from system ID 19509 node: AJAX 22-FEB-2001 13:00:54

| SYSTEMS | | | MEMBERS | | |
|---------|------------------------|----------|---------|--------|-------------------|
| NODE | HW_TYPE | SOFTWARE | VOTES | STATUS | TRANSITION_TIME |
| AJAX | AlphaServer 8400 5/440 | VMS V7.2 | 1 | MEMBER | 30-JAN-2001 10:00 |
| HSJ012 | HSJ4 | HSJ V36J | | | |
| HELENA | VAX 6000-540 | VMS V7.2 | 1 | MEMBER | 12-JAN-2001 14:25 |
| E | AlphaServer 8400 5/440 | VMS V7.2 | 1 | MEMBER | 20-DEC-2000 16:40 |
| HSJ019 | HSJ5 | HSJ V52J | | | |
| HSJ018 | HSJ5 | HSJ V52J | | | |
| DIMOND | VAX 6000-540 | VMS V7.2 | 1 | MEMBER | 31-JAN-2001 13:50 |
| HSJ004 | HSJ4 | HSJ V32J | | | |

VM-0753A-AI

SHOW CLUSTER は、ほぼ 100 フィールドのデータを網羅しているので、画面に収まらなくなることがよくあります。このため、表示を制御する、次のメカニズムが用意されています。

- SHOW CLUSTER の修飾子
- SHOW CLUSTER のコマンド
- 再定義可能な省略時のキーパッド
- 表示をフォーマットする初期化ファイル
- 表示を制御するコマンド・プロシージャ

SHOW CLUSTER には多くの修飾子とコマンド、1つの定義可能キーパッドがあり、それらを利用して表示をカスタマイズすることができます。具体的には、ウィンドウの位置を変更したり、ウィンドウの内容をスクロールしたり、表示を更新する間隔を変更したりできます。この章では、SHOW CLUSTER の修飾子とコマンドに関するリファレンス情報を記載します。キーパッドの使用方法については、付録 B を参照してください。

SHOW CLUSTER コマンドに慣れてくると、自分にとって本当に必要なクラスやフィールドが分かってきます。スタートアップ初期化ファイルを作成すれば、ユーザ独自の省略時のレポート・フォーマットを設定できます。また、SHOW CLUSTER を会話形式で使用する、コマンド・プロシージャの作成やキーパッドの指定もできます。

SHOW CLUSTER の出力をカスタマイズすると、インストレーションに関連するデータだけを表示できます。SHOW_CLUSTER\$INIT:SHOW_CLUSTER.INI という初期化ファイルの作成については、『OpenVMS システム管理者マニュアル(下巻)』を参照してください。

SHOW CLUSTER のキーパッドをカスタマイズすると、省略時のキーパッドの機能をサイト固有の機能に再定義できます。SHOW CLUSTER のキーパッド・コマンドについては付録 B を参照してください。

5.2 SHOW CLUSTER 使用法の要約

Show Cluster ユーティリティ (SHOW CLUSTER) は、OpenVMS Cluster システムの動作と性能を監視し、省略時のターミナルまたは指定したデバイスまたはファイルに情報を出力します。

形式

```
SHOW CLUSTER [/修飾子[, ... ]]  
パラメータ  
  
なし
```

説明

SHOW CLUSTER を起動するには、次のコマンドを入力します。

```
$ SHOW CLUSTER
```

SHOW CLUSTER コマンドを修飾子を付けずに指定すると、1 つのクラスタ・レポートが表示され、制御は DCL レベルに戻ります。SHOW CLUSTER のレポートを連続して表示するには、次のコマンドを入力します。

```
$ SHOW CLUSTER/CONTINUOUS
```

連続表示モードでは、各種の SHOW CLUSTER コマンドでレポート出力を制御できます。/OUTPUT 修飾子を付けて SHOW CLUSTER コマンドを入力すれば、SYS\$OUTPUT ではなく、ファイルやデバイスに出力できます。

連続表示モードを終了して DCL レベルに戻るには、EXIT コマンドを入力するか、または Ctrl/Z を押します。画面を消去せずに SHOW CLUSTER を終了するには Ctrl/C、SHOW CLUSTER を中断するには Ctrl/Y を押します。

5.3 SHOW CLUSTER の修飾子

この節では、SHOW CLUSTER 修飾子について、例を挙げて説明します。

次の表は、修飾子の一覧です。

| 修飾子 | 説明 |
|----------------|---|
| /BEGINNING=時間 | SHOW CLUSTER セッションを開始する時間を指定する。 |
| /CONTINUOUS | SHOW CLUSTER の表示を連続的に更新するかどうかを制御する。 |
| /ENDING=時間 | SHOW CLUSTER セッションを終了する時間を指定する。 |
| /INTERVAL=秒数 | 画面上に情報が表示されてから、更新されるまでの秒数を指定する。 |
| /OUTPUT=ファイル指定 | 現在の SYS\$OUTPUT デバイスではなく、指定したファイルに SHOW CLUSTER の出力を送信する。 |

/BEGINNING=時間

SHOW CLUSTER セッションを開始する時間を指定します。絶対時刻とデルタ時間のいずれも使用できます。また、両方を組み合わせて指定することもできます。

『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』に記述された時間値構文規則に従ってください。

将来の時間を指定すると、その指定した時間までプロセスはハイバネート状態となります。この修飾子に/OUTPUT と/ENDING の修飾子を付けて指定すると、ユーザが直接起動することなく SHOW CLUSTER を実行できます。

形式

/BEGINNING=時間

パラメータ

時間

[dd-mmm-yyyy[:]][hh:mm:ss.cc]の形式による絶対時刻、または[dddd-][hh:mm:ss.cc]の形式によるデルタ時間で時間を指定します。絶対時刻とデルタ時間を組み合わせて指定することもできます。『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』に記述された時間値構文規則に従ってください。

例

1. \$ SHOW CLUSTER/BEGINNING=31-OCT-2002:20:30
絶対時刻を指定しています。2002 年 10 月 31 日 20 時 30 分に、単一表示モードで出力されます。
2. \$ SHOW CLUSTER/CONTINUOUS/BEGINNING=31-OCT-2002:21:30
絶対時刻を指定しています。2002 年 10 月 31 日 21 時 30 分に、連続表示モードで開始されます。
3. \$ SHOW CLUSTER/BEGINNING=7-:30
デルタ時間を指定しています。今から 7 日と 30 分後に、単一表示モードで出力されます。

/CONTINUOUS

連続的に SHOW CLUSTER 表示を更新するかどうかを制御します。この修飾子を省略した場合、単一表示モードで出力されます。出力後、制御は DCL コマンド・レベルに戻ります。

連続表示モードで SHOW CLUSTER を実行すれば、SHOW CLUSTER コマンドで表示を制御できます。

形式

/CONTINUOUS

例

\$ SHOW CLUSTER/CONTINUOUS
15 秒ごとに更新される連続レポートの表示を開始しています。

/ENDING=時間

SHOW CLUSTER セッションを終了する時間を指定します。絶対時刻とデルタ時間のいずれも使用できます。また、両方を組み合わせて指定することもできます。『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』に記述された時間値構文規則に従ってください。

SHOW CLUSTER
/ENDING=時間

この修飾子に/BEGINNING と/OUTPUT の修飾子を付けて指定すると、ユーザが直接起動することなく SHOW CLUSTER を実行できます。

形式

/ENDING=時間

パラメータ

時間

[dd-mmm-yyyy[:]][hh:mm:ss.cc]の形式による絶対時刻、または[dddd-][hh:mm:ss.cc]の形式によるデルタ時間で時間を指定します。絶対時刻とデルタ時間を組み合わせて指定することもできます。『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』に記述された時間値構文規則に従ってください。

例

```
$ SHOW CLUSTER/CONTINUOUS/ENDING=31-OCT-2002:15:30
```

連続表示モードで今から出力を開始し、2002年10月31日15時30分に終了します。

/INTERVAL=秒数

画面上に情報を表示してから、更新するまでの秒数を指定します。省略時の設定では15秒です。

形式

/INTERVAL=秒数

パラメータ

秒数

秒単位による表示更新の間隔

例

```
$ SHOW CLUSTER/INTERVAL=5
```

5 秒ごとに更新される連続レポートを表示しています。

/OUTPUT=ファイル指定

現在の SYS\$OUTPUT デバイスではなく、指定したファイルに SHOW CLUSTER の出力を送ります。

SHOW CLUSTER の出力は、ファイル・タイプやデバイス・タイプにかかわらず、必ず印刷可能なファイル形式です。132 個までの欄を出力できます。また、あらゆるファイル、ターミナル、印刷デバイスに送信できます。

WRITE コマンドでも、ファイルへの出力を指定できます。

形式

/OUTPUT=ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

SHOW CLUSTER の出力先とするファイルまたはデバイスの名前。省略時のファイル名は、SHOW_CLUSTER.LIS です。

SYS\$OUTPUT 以外のデバイス名を指定すれば、そのデバイスに出力できます。

例

```
$ SHOW CLUSTER/OUTPUT=[OMALLEY]CLUSTER
```

レポートを作成し、OMALLEY というディレクトリのファイル CLUSTER.LIS;1 に出力しています。

5.4 SHOW CLUSTER のコマンド

連続表示モードでは、各種の SHOW CLUSTER のコマンドを使用してセッションを制御できます。次の表は、SHOW CLUSTER のコマンドの一覧です。

| コマンド名 | 説明 |
|--------------------|--|
| @ (実行プロシージャ) | SHOW CLUSTER コマンドを格納しているコマンド・プロシージャ・ファイルを実行する。 |
| ADD CIRCUITS | 現在許可されているすべての CIRCUITS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| ADD CLUSTER | 現在許可されているすべての CLUSTER クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| ADD CONNECTIONS | 現在許可されているすべての CONNECTIONS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。状態別や名前別に追加することもできる。 |
| ADD COUNTERS | 現在許可されているすべての COUNTERS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| ADD CREDITS | 現在許可されているすべての CREDITS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| ADD ERRORS | 現在許可されているすべての ERRORS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| ADD (フィールド) | SHOW CLUSTER 情報の特定のフィールドの表示を許可する。 |
| ADD LOCAL_PORTS | 現在許可されているすべての LOCAL_PORTS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| ADD MEMBERS | 現在許可されているすべての MEMBERS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| ADD SYSTEMS | アクティブ・システムのすべてまたは一部について、現在許可されているすべての SYSTEMS クラス・フィールドを SHOW CLUSTER 表示に追加する。 |
| DEFINE/KEY | 等価文字列と属性を、ターミナル・キーボードのキーに対応づける。 |
| DESELECT | 選択されているウィンドウを選択解除する。 |
| EXIT | SHOW CLUSTER 表示を終了し、制御を DCL コマンド・レベルに戻す。 |
| HELP | SHOW CLUSTER のコマンド、パラメータ、修飾子に関するヘルプ情報を、オンラインで出力する。Ctrl/Z を入力すると、終了する。 |
| INITIALIZE | フィールド名、クラス名、フィールド幅を、元の省略時の値に再設定する。また、REMOVE SYSTEMS コマンドで表示から削除されていたシステムを復元する。 |
| MOVE | 選択したウィンドウを指定した位置に移動する。 |
| PAN | 表示の視点を移動する。 |
| REFRESH | 画面をクリアし、外字を削除し、すべてのフィールドを更新する。 |
| REMOVE CIRCUITS | SHOW CLUSTER 表示から CIRCUITS クラス情報を削除する。 |
| REMOVE CLUSTER | SHOW CLUSTER 表示から CLUSTER クラス情報を削除する。 |
| REMOVE CONNECTIONS | SHOW CLUSTER 表示から CONNECTIONS クラス情報を削除する。 |
| REMOVE COUNTERS | SHOW CLUSTER 表示から COUNTERS クラス情報を削除する。 |
| REMOVE CREDITS | SHOW CLUSTER 表示から CREDITS クラス情報を削除する。 |
| REMOVE ERRORS | SHOW CLUSTER 表示から ERRORS クラス情報を削除する。 |

| コマンド名 | 説明 |
|---------------------|--|
| REMOVE (フィールド) | SHOW CLUSTER 情報の特定のフィールドの表示を削除する。 |
| REMOVE LOCAL_PORTS | SHOW CLUSTER 表示から LOCAL_PORTS クラス情報を削除する。 |
| REMOVE MEMBERS | SHOW CLUSTER 表示から MEMBERS クラス情報を削除する。 |
| REMOVE SYSTEMS | SHOW CLUSTER 表示から SYSTEMS クラス情報を削除する。 |
| SAVE | 現在の表示を作成するスタートアップ初期化ファイルまたはコマンド・プロシージャを作成する。このスタートアップ初期化ファイルやコマンド・プロシージャを使用すれば、同じ表示を復元できる。 |
| SCROLL | ウィンドウをスクロールする。 |
| SELECT | スクロールまたは移動の対象ウィンドウを指定する。 |
| SET AUTO_POSTIONING | ウィンドウの自動位置決定機能を許可する。 |
| SET (フィールド) | 特定のフィールドの特性を変更する。 |
| SET FUNCTION | SHOW CLUSTER 機能 EDIT, MOVE, PAN, SCROLL のいずれかを許可する。 |
| SET INTERVAL | 表示更新間隔を変更する。省略時の時間間隔は 15 秒である。 |
| SET SCREEN | 最大 511 カラムで構成される表示をターミナルに設定する。 |
| WRITE | ハードコピー・デバイスで印刷できるファイルに現在の表示を出力する。 |

@ (実行プロシージャ)

SHOW CLUSTER コマンドを格納しているコマンド・プロシージャ・ファイルを実行します。

形式

@ ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

実行するコマンドを格納しているファイルの名前を指定します。ファイル・タイプを省略した場合、省略時のファイル・タイプ COM が使用されます。ワイルドカード文字は、ファイル指定に使用できません。

修飾子

なし

説明

実行プロシージャ(@)コマンドは、1つのファイルに格納されている複数の SHOW CLUSTER コマンドを実行します。たとえば、SHOW CLUSTER 表示をカスタマイズするコマンド群を、1つのコマンド・プロシージャ・ファイルにまとめて格納することができます。SHOW CLUSTER コマンドであれば、どれでもコマンド・プロシージャに含めることができます。コマンド・プロシージャは、16 レベルまでネストすることができます。

SHOW CLUSTER は、論理名 SHOW_CLUSTER\$INIT が指すディレクトリでコマンド・プロシージャを検索します。SHOW_CLUSTER\$INIT が定義されていない場合やディレクトリ指定を含んでいない場合、現在の省略時のディレクトリにおいてコマンド・プロシージャの検索が行われます。

例

```
COMMAND> @MYFILE
```

この例では、MYFILE.COM というコマンド・プロシージャを実行しています。ファイル・タイプが指定されていないので、COM が使用されています。

ADD CIRCUITS

現在許可されているすべての CIRCUITS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。CIRCUITS クラスには、クラスタ内のシステムの仮想サーキットに関する情報が含まれます。

形式

```
ADD CIRCUITS  [/修飾子[, ... ]]
```

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラスのすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。

/TYPE=ALL

形成サーキット、オープン・サーキット、クローズ・サーキットを含む、すべての種類のサーキットを表示に含めることを指定します。

/TYPE=OPEN

/TYPE=NOOPEN

オープン・サーキットまたは非オープン・サーキットを表示に追加するかどうかを制御します。

説明

ADD CIRCUITS コマンドは、CIRCUITS クラス情報を SHOW CLUSTER 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての CIRCUITS クラス・フィールドのデータが含まれます。省略時の設定では、次のフィールドが有効です。

RPORT_NUM— リモート・ポート番号

RP_TYPE— リモート・ポート・タイプ

CIR_STATE— サーキット状態

CIRCUITS クラス・フィールドの種類については、表 5-2 を参照してください。

ADD CIRCUITS コマンドと REMOVE CIRCUITS コマンドを使用することにより、CIRCUITS クラス情報を表示するかどうか指定できます。CIRCUITS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。CIRCUITS クラスを削除して新しい CIRCUITS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. COMMAND> ADD CIRCUITS

このコマンドは、CIRCUITS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、すべての種類のサーキットについて、許可されている CIRCUITS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. COMMAND> ADD CIRCUITS/TYPE=OPEN

このコマンドは、すべてのオープン・サーキットを SHOW CLUSTER 表示に追加しています。

SHOW CLUSTER ADD CIRCUITS

```
3.  COMMAND> REMOVE CIRCUITS
    COMMAND> ADD RP_OWNER
    COMMAND> REMOVE CIRCUITS
        .
        .
        .
    COMMAND> ADD CIRCUITS
```

REMOVE CIRCUITS コマンドは CIRCUITS クラスを表示から削除しています。

ADD RP_OWNER コマンドは CIRCUITS クラス・フィールド RP_OWNER を表示に追加しています。この結果、他の CIRCUITS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び CIRCUITS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、RP_OWNER フィールドだけです。

ADD CLUSTER

現在許可されているすべての CLUSTER クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。

形式

ADD CLUSTER

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。

説明

ADD CLUSTER コマンドは、CLUSTER クラス情報を SHOW CLUSTER 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての CLUSTER クラス・フィールドのデータが含まれます。省略時の設定では、CLUSTER クラスには次のフィールドが含まれます。

CL_EXPECTED_VOTES— クラスタ・ポート予想数
 CL_QUORUM— クラスタ・クォーラム
 CL_VOTES— クラスタ・ポート
 QF_VOTE— クォーラム・ディスクがポートを提供する
 CL_MEMBERS— 現在のクラスタ・メンバ
 FORMED— クォーラムが形成された時間
 LAST_TRANSITION— クラスタ・メンバシップにおける最後の変更

CLUSTER クラス・フィールドの種類については、表 5-3 を参照してください。

ADD CLUSTER コマンドと REMOVE CLUSTER コマンドを使用することにより、CLUSTER クラス情報を表示するかどうか指定できます。CLUSTER クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。CLUSTER クラスを削除して新しい CLUSTER クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. COMMAND> ADD CLUSTER

このコマンドは、CLUSTER クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている CLUSTER クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. COMMAND> REMOVE CLUSTER
 COMMAND> ADD CL_QUORUM
 COMMAND> REMOVE CLUSTER

・
 ・
 ・

COMMAND> ADD CLUSTER

まず、REMOVE CLUSTER コマンドが CLUSTER クラスを表示から削除しています。次に、ADD CL_QUORUM コマンドが CLUSTER クラス・フィールド CL_QUORUM を表示に追加しています。この結果、他の CLUSTER クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び CLUSTER クラスを削除して追加したときに表示されるのは、CL_QUORUM フィールドだけです。

ADD CONNECTIONS

現在許可されているすべての CONNECTIONS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。特定の状態や名前の接続だけを追加することもできます。

形式

ADD CONNECTIONS [/修飾子[, ...]]

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。

/NAME=ALL

REMOVE CONNECTIONS/NAME=ローカル・プロセス名 を実行して表示から削除したプロセスを復元します。

/NAME=ローカル・プロセス名

指定したローカル・プロセス名に対応する接続を追加します。ローカル・プロセス名は、CONNECTIONS クラスの LOC_PROC_NAME フィールドに表示されます。

ローカル・プロセス名は 16 文字以内です。短縮名を使用した場合、その名前に一致するすべてのローカル・プロセス名が追加されます。

/TYPE=ALL

各サーキット上のすべての種類の接続を表示することを指定します。接続状態の種類については、表 5-4 の CON_STATE フィールドの説明を参照してください。修飾子を付けずに ADD CONNECTIONS コマンドを実行すると、すべての種類の接続が表示されます。

/TYPE=OPEN

/TYPE=NOOPEN

オープン状態と非オープン状態のどちらの接続を SHOW CLUSTER 表示に追加するかを制御します。

説明

ADD CONNECTIONS コマンドは、CONNECTIONS クラス情報を SHOW CONNECTIONS 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての CONNECTIONS クラス・フィールドのデータが含まれます。

省略時の設定では、次の CONNECTIONS クラス・フィールドが有効になります。

LOC_PROC_NAME— ローカル・プロセス名

CON_STATE— 接続状態

すべての CONNECTIONS クラス・フィールドの種類については、表 5-4 を参照してください。

ADD CONNECTIONS コマンドと REMOVE CONNECTIONS コマンドを使用することにより、CONNECTIONS クラス情報を表示するかどうか指定できます。CONNECTIONS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。CONNECTIONS クラスを削除して新しい CONNECTIONS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. COMMAND> ADD CONNECTIONS

このコマンドは、CONNECTIONS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている CONNECTIONS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. COMMAND> ADD CONNECTIONS/NAME=(MSCP\$DISK,VMS\$VAXcluster)

このコマンドは、MSCP\$DISK と VMS\$VAXcluster の 2 つのプロセスに対応するすべての接続を、SHOW CLUSTER 表示に追加しています。

3. COMMAND> ADD CONNECTIONS/TYPE=OPEN

このコマンドは、すべてのオープン接続を SHOW CLUSTER 表示に追加しています。

4. COMMAND> REMOVE CONNECTIONS
COMMAND> ADD SCS_STATE
COMMAND> REMOVE CONNECTIONS

・
・
・

COMMAND> ADD CONNECTIONS

まず、REMOVE CONNECTIONS コマンドが CONNECTIONS クラスを表示

SHOW CLUSTER ADD CONNECTIONS

から削除しています。次に、ADD SCS_STATE コマンドが CONNECTIONS クラス・フィールド SCS_STATE を表示に追加しています。この結果、他の CONNECTIONS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び CONNECTIONS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、SCS_STATE フィールドだけです。

ADD COUNTERS

現在許可されているすべての COUNTERS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。

形式

ADD COUNTERS

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。

説明

ADD COUNTERS コマンドは、COUNTERS クラス情報を SHOW COUNTERS 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての COUNTERS クラス・フィールドのデータが含まれます。

省略時の設定では、次の COUNTERS フィールドが有効です。

DGS_SENT— 送信したデータグラム
DGS_RCVD— 受信したデータグラム
MSG_SENT— 送信したメッセージ
MSG_RCVD— 受信したメッセージ

COUNTERS クラス・フィールドの種類については、表 5-5 を参照してください。

ADD COUNTERS コマンドと REMOVE COUNTERS コマンドを使用することにより、COUNTERS クラス情報を表示するかどうか指定できます。COUNTERS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。COUNTERS クラスを削除して新しい COUNTERS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. `COMMAND> ADD COUNTERS`

このコマンドは、COUNTERS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている COUNTERS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. `COMMAND> REMOVE COUNTERS`
`COMMAND> ADD MSGS_SENT`
`COMMAND> REMOVE COUNTERS`

・
・
・

`COMMAND> ADD COUNTERS`

まず、REMOVE COUNTERS コマンドが COUNTERS クラスを表示から削除しています。次に、ADD MSGS_SENT コマンドが COUNTERS クラス・フィールド MSGS_SENT を表示に追加しています。この結果、他の COUNTERS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び COUNTERS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、MSGS_SENT フィールドだけです。

ADD CREDITS

現在許可されているすべての CREDITS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。

形式

ADD CREDITS

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。修飾子を付けずに ADD CREDITS コマンドを実行すると、すべての CREDITS クラス・フィールドが表示されます。

説明

ADD CREDITS コマンドは、CREDITS クラス情報を SHOW CREDITS 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての CREDITS クラス・フィールドのデータが含まれます。

省略時の設定では、すべての CREDITS クラス・フィールドが有効です。CREDITS クラス・フィールドの種類については、表 5-6 を参照してください。

ADD CREDITS コマンドと REMOVE CREDITS コマンドを使用することにより、CREDITS クラス情報を表示するかどうか指定できます。CREDITS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。CREDITS クラスを削除して新しい CREDITS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. `COMMAND> ADD CREDITS`

このコマンドは、CREDITS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている CREDITS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. `COMMAND> REMOVE CREDITS`
`COMMAND> ADD MIN_REC`
`COMMAND> REMOVE CREDITS`
`·`
`·`
`·`
`COMMAND> ADD CREDITS`

まず、REMOVE CREDITS コマンドが CREDITS クラスを表示から削除しています。次に、ADD MIN_REC コマンドが CREDITS クラス・フィールド MIN_REC を表示に追加しています。この結果、他の CREDITS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び CREDITS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、MIN_REC フィールドだけです。

ADD ERRORS

現在許可されているすべての ERRORS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。

形式

ADD ERRORS

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。修飾子を付けずに ADD ERRORS コマンドを実行すると、すべての ERRORS クラス・フィールドが表示されます。

説明

ADD ERRORS コマンドは、ERRORS クラス情報を SHOW ERRORS 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての ERRORS クラス・フィールドのデータが含まれます。

省略時の設定では、すべての ERRORS クラス・フィールドが有効です。ERRORS クラス・フィールドの種類については、表 5-7 を参照してください。

ADD ERRORS コマンドと REMOVE ERRORS コマンドを使用することにより、ERRORS クラス情報を表示するかどうか指定できます。ERRORS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。ERRORS クラスを削除して新しい ERRORS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. COMMAND> ADD ERRORS

このコマンドは、ERRORS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている ERRORS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. COMMAND> REMOVE ERRORS
COMMAND> ADD ERT_MAX
COMMAND> REMOVE ERRORS

・
・
・

COMMAND> ADD ERRORS

まず、REMOVE ERRORS コマンドが ERRORS クラスを表示から削除しています。次に、ADD ERT_MAX コマンドが ERRORS クラス・フィールド ERT_MAX を表示に追加しています。この結果、他の ERRORS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び ERRORS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、ERT_MAX フィールドだけです。

ADD (フィールド)

SHOW CLUSTER 情報の特定のフィールドの表示を許可します。

形式

ADD フィールド名[, ...]

CIRCUITS

CIRCUITS クラスには、ローカル・ポート名、リモート・ポートのタイプと番号、サーキット上の接続数、サーキット状態など、システム上の仮想サーキットに関する情報が含まれます。

CIRCUITS クラスのフィールドの表については、表 5-2 を参照してください。

CLUSTER

CLUSTER クラスには、クラスタを形成した時間、最後にシステムがクラスタに追加または削除された時間、クラスタ・クォーラムなど、一般的クラスタ情報が含まれます。

CLUSTER クラスのフィールドの表については、表 5-3 を参照してください。

CONNECTIONS

CONNECTIONS クラスには、ローカル・プロセスとリモート・プロセスの名前、接続の状態など、仮想サーキットを通して確立する接続の情報が含まれます。

CONNECTIONS クラスのフィールドの表については、表 5-4 を参照してください。

COUNTERS

COUNTERS クラスには、アプリケーション・データグラム数、送信または受信したアプリケーション・メッセージ数など、接続トラフィックの統計が含まれます。

COUNTERS クラスのフィールドの表については、表 5-5 を参照してください。

CREDITS

CREDITS クラスには、各接続の送信クレジット数と受信クレジット数が含まれます。

CREDITS クラスのフィールドの表については、表 5-6 を参照してください。

ERRORS

ERRORS クラスには、各ポートで発生したエラー数と、これらのポートの再初期化に関する情報が含まれます。

ERRORS クラスのフィールドの表については、表 5-7 を参照してください。

LOCAL_PORTS

LOCAL_PORTS クラスには、各ポートの名前、番号、状態、各ポートのキューのエントリ数など、クラスタに対するローカル・システム・インタフェース情報が含まれます。

LOCAL_PORTS クラスのフィールドの表については、表 5-8 を参照してください。

MEMBERS

MEMBERS クラスには、各ノードの識別番号やメンバシップ状態など、アクティブ・システムに関する情報が含まれます。

MEMBERS クラスのフィールドの表については、表 5-9 を参照してください。

SYSTEMS

SYSTEMS クラスには、識別番号、ノード名、ハードウェア・タイプ、ソフトウェア・バージョンなど、クラスタ内のすべてのシステムに関する情報が含まれます。

SYSTEMS クラスのフィールドの表については、表 5-10 を参照してください。

修飾子

なし

説明

ADD (フィールド) コマンドは、特定の情報フィールドを許可し、SHOW CLUSTER 表示に追加します。現在表示されていないクラスのフィールドを追加すると、その

SHOW CLUSTER ADD (フィールド)

フィールドのクラス・ヘッダが表示に追加されます。他の ADD (クラス) コマンドに /ALL 修飾子を付けて実行すると、そのクラスのすべてのフィールドが表示に追加されます。

SHOW CLUSTER 表示からフィールドを削除するには、REMOVE (フィールド) コマンドを実行します。

例

1. `COMMAND> ADD SEND`

このコマンドは、CREDITS クラスの SEND フィールドを許可し、SHOW CLUSTER 表示に追加しています。

2. `COMMAND> ADD REM_STATE,REM_CONID,LOC_CONID`

このコマンドは、CIRCUITS クラスの REM_STATE フィールドと CONNECTIONS クラスの REM_CONID、LOC_CONID のフィールドを許可し、SHOW CLUSTER 表示に追加しています。

ADD LOCAL_PORTS

現在許可されているすべての LOCAL_PORTS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。

形式

`ADD LOCAL_PORTS`

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。

説明

ADD LOCAL_PORTS コマンドは、LOCAL_PORTS クラス情報を SHOW LOCAL_PORTS 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての LOCAL_PORTS クラス・フィールドのデータが含まれます。

省略時の設定では、次のフィールドが有効です。

NAME
LP_STATUS—ポート状態
PORT_NUM—ポート番号
DGS_FREE—キューに登録された空きデータグラム
MSGS_FREE—キューに登録された空きメッセージ
OPEN_CIRCS—オープン・サーキット
FORM_CIRCS—形成サーキット

LOCAL_PORTS クラス・フィールドのすべての種類については、表 5-8 を参照してください。

ADD LOCAL_PORTS コマンドと REMOVE LOCAL_PORTS コマンドを使用することにより、LOCAL_PORTS クラス情報を表示するかどうか指定できます。LOCAL_PORTS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。LOCAL_PORTS クラスを削除して新しい LOCAL_PORTS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. `COMMAND> ADD LOCAL_PORTS`

このコマンドは、LOCAL_PORTS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている LOCAL_PORTS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. `COMMAND> REMOVE LOCAL_PORTS`
`COMMAND> ADD LB_STATUS`
`COMMAND> REMOVE LOCAL_PORTS`

・
・
・

`COMMAND> ADD LOCAL_PORTS`

まず、REMOVE LOCAL_PORTS コマンドが LOCAL_PORTS クラスを表示から削除しています。次に、ADD LB_STATUS コマンドが LOCAL_PORTS クラス・フィールド LB_STATUS を表示に追加しています。この結果、他の LOCAL_PORTS

SHOW CLUSTER
ADD LOCAL_PORTS

PORTS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び LOCAL_PORTS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、LB_STATUS フィールドだけです。

ADD MEMBERS

現在許可されているすべての MEMBERS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。

形式

ADD MEMBERS

パラメータ

なし

修飾子

/ALL

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。

説明

ADD MEMBERS コマンドは、MEMBERS クラス情報を SHOW MEMBERS 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての MEMBERS クラス・フィールドのデータが含まれます。

省略時の設定では、STATUS フィールドのみが有効です。MEMBERS クラス・フィールドのすべての種類については、表 5-9 を参照してください。

ADD MEMBERS コマンドと REMOVE MEMBERS コマンドを使用することにより、MEMBERS クラス情報を表示するかどうか指定できます。MEMBERS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削除する前と同じフィールドがすべて表示されます。MEMBERS クラスを削除して新しい MEMBERS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. `COMMAND> ADD MEMBERS`

このコマンドは、MEMBERS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている MEMBERS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. `COMMAND> REMOVE MEMBERS`
`COMMAND> ADD VOTES`
`COMMAND> REMOVE MEMBERS`

・
・
・

`COMMAND> ADD MEMBERS`

まず、REMOVE MEMBERS コマンドが MEMBERS クラスを表示から削除しています。次に、ADD VOTES コマンドが MEMBERS クラス・フィールド VOTES を表示に追加しています。この結果、他の MEMBERS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び MEMBERS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、VOTES フィールドだけです。

ADD SYSTEMS

アクティブなシステムのすべてまたは一部について、現在許可されているすべての SYSTEMS クラス・フィールドを、SHOW CLUSTER 表示に追加します。

形式

`ADD SYSTEMS [/修飾子[, ...]]`

パラメータ

なし

修飾子

`/ALL`

クラス内のすべてのフィールドを表示に追加することを指定します。

`/ID=ALL`

ID で選択したシステムを削除した後、表示を復元します。

SHOW CLUSTER ADD SYSTEMS

/ID=システム識別子

SHOW CLUSTER 表示に追加するシステムを、システム識別番号で指定します。SYSTEMS クラスの SYS_ID に表示されるシステム識別子を指定します。16 進値を使用する場合は、番号の前に%X を付けます。

/ID 修飾子は、SYSTEMS クラスだけではなく、指定したシステムのすべての情報に適用されます。

/NODE=ALL

ノード名で選択したシステムを削除した後、表示を復元します。

/NODE=ノード名

SHOW CLUSTER 表示に追加するシステムを、ノード名で指定します。SYSTEMS クラスの NODE フィールドに表示されるノード名を指定します。二重引用符で囲んで指定することができます。/NODE 修飾子は、SYSTEMS クラスだけではなく、指定したノードのすべての情報に適用されます。

/TYPE=ALL

タイプで選択したシステムを削除した後、表示を復元します。

/TYPE=ハードウェア・タイプ

SHOW CLUSTER 表示に追加するシステムを、ハードウェア・タイプで指定します。HW_TYPE フィールドに表示されるタイプを指定し、"VAX8800"のように二重引用符で囲みます。二重引用符で囲んだテキストは短縮できるので、たとえば VAXstation II と VAXstation 2000 を 1 つのコマンドで追加することができます。複数のタイプを指定する場合は、タイプをコンマで区切り、リスト全体を括弧で囲みます。ハードウェア・タイプの大小文字は区別されません。

/TYPE 修飾子は、SYSTEMS クラスだけではなく、指定したハードウェア・タイプのすべての情報に適用されます。

説明

ADD SYSTEMS コマンドは、SYSTEMS クラス情報を SHOW SYSTEMS 表示に追加します。この情報には、現在許可されているすべての SYSTEMS クラス・フィールドのデータが含まれます。省略時の設定では、次のフィールドが有効です。

NODE
SOFTWARE

SYSTEMS クラス・フィールドのすべての種類については、表 5-10 を参照してください。

ADD SYSTEMS コマンドと REMOVE SYSTEMS コマンドを使用することにより、SYSTEMS クラス情報を表示するかどうか指定できます。SYSTEMS クラスを表示からいったん削除した後、そのフィールドをまったく変更せずに再び追加すると、削

除する前と同じフィールドがすべて表示されます。SYSTEMS クラスを削除して新しいSYSTEMS クラス・フィールドを追加すると、削除する前に許可されていたフィールドはすべて禁止され、新しく追加したフィールドだけが表示されます。

例

1. `COMMAND> ADD SYSTEMS`

このコマンドは、SYSTEMS クラス情報を表示に追加しています。この情報には、許可されている SYSTEMS クラス・フィールドがすべて含まれます。

2. `COMMAND> ADD SYSTEMS/NODE=(PISHTA,ELF)`

このコマンドは、PISHTA というノードと ELF というノードを SHOW CLUSTER 表示に追加し、これらのノードについて現在許可されている情報をすべて出力しています。

3. `COMMAND> ADD SYSTEMS/TYPE=("VAX 8800","MicroVAX 2000")`

このコマンドは、VAX 8800 と MicroVAX 2000 のすべてのプロセッサを SHOW CLUSTER に追加し、これらのハードウェア・タイプについて現在許可されている情報をすべて出力しています。

4. `COMMAND> REMOVE SYSTEMS`
`COMMAND> ADD SYS_ID`
`COMMAND> REMOVE SYSTEMS`

・
・
・

`COMMAND> ADD SYSTEMS`

まず、REMOVE SYSTEMS コマンドが SYSTEMS クラスを表示から削除しています。次に、ADD SYS_ID コマンドが SYSTEMS クラス・フィールド SYS_ID を表示に追加しています。この結果、他の SYSTEMS クラス・フィールドは、すべて禁止されます。再び SYSTEMS クラスを削除して追加したときに表示されるのは、SYS_ID フィールドだけです。

DEFINE/KEY

等価文字列と属性を、ターミナル・キーボードのキーに対応づけます。/KEY 修飾子が必要です。

形式

DEFINE/KEY キー名 等価文字列

パラメータ

キー名

定義対象キーの名前を指定します。キー名は、次のとおりです。

| キー名 | LK201 | VT100 タイプ | VT52 |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| PF1 | PF1 | PF1 | [blue] |
| PF2 | PF2 | PF2 | [red] |
| PF3 | PF3 | PF3 | [gray] |
| PF4 | PF4 | PF4 | - - |
| KP0, KP1 ~ KP9 | 0, 1 ~ 9 | 0, 1 ~ 9 | 0, 1 ~ 9 |
| PERIOD | . | . | . |
| COMMA | , | , | n/a |
| MINUS | - | - | n/a |
| ENTER | Enter | ENTER | ENTER |
| Find (E1) | Find | - - | - - |
| Insert Here (E2) | Insert Here | - - | - - |
| Remove (E3) | Remove | - - | - - |
| Select (E4) | Select | - - | - - |
| Prev Screen (E5) | Prev Screen | - - | - - |
| Next Screen (E6) | Next Screen | - - | - - |
| HELP | Help | - - | - - |
| DO | Do | - - | - - |
| F17 ~ F20 | F17 ~ F20 | - - | - - |

等価文字列

キーを押したときに処理する文字列を指定します。SHOW CLUSTER コマンドを文字列として指定することができます。文字列に空白文字を含める場合は、二重引用符で文字列を囲みます。

修飾子

/ECHO (省略時の値)

/NOECHO

キーを押した後に、キーに対応する等価文字列を画面上に表示するかどうかを制御します。/NOTERMINATE 修飾子を指定する場合、/NOECHO は使用できません。

/ERASE

/NOERASE (省略時の値)

キーを解釈する前に現在の行を消去するかどうかを制御します。

/IF_STATE=(状態名, ...)
/NOIF_STATE

1 つ以上の状態を指定します。指定した状態の中の 1 つが有効でなければ、キー定義は適用されません。/IF_STATE 修飾子を省略した場合や/NOIF_STATE を使用した場合は、現在の状態が使用されます。

/LOCK_STATE
/NOLOCK_STATE (省略時の値)

明示的に変更しないかぎり、/SET_STATE 修飾子で設定した状態が有効であることを指定します。/NOLOCK_STATE 修飾子を指定すると、/SET_STATE で設定した状態が適用されるのは、次に押すキーまたは次に入力する読み込み終了文字に対してだけです。

/LOCK_STATE 修飾子を指定できるのは、/SET_STATE 修飾子を指定した場合に限定されます。

/LOG (省略時の値)
/NOLOG

キー定義が正常終了したことを示すメッセージを表示するかどうかを制御します。

/SET_STATE=状態名
/NOSET_STATE (省略時の値)

指定した状態名を、キーを押したときに設定します。状態名は英数文字列です。

/SET_STATE 修飾子を省略した場合や/NOSET_STATE を指定した場合、ロックされている現在の状態がそのまま適用されます。この修飾子を付けずにキー定義を行った場合、現在の状態を変更するには DCL コマンドの SET KEY を実行します。

/TERMINATE
/NOTERMINATE (省略時の値)

キーを押したときに、現在の等価文字列を終了するかどうか、つまり処理するかどうかを指定します。Return を押した場合、効果は/TERMINATE と同じです。

/NOTERMINATE 修飾子を指定すれば、プロンプトの後にコマンド行にテキストを入力するキー定義を作成したり、入力中のテキストにテキストを挿入するキー定義を作成したりできます。

説明

DEFINE/KEY コマンドにより、ターミナルのキーに定義を設定できます。設定できるターミナルは、VT52、VT100 シリーズをはじめ、キーボードが LK201 の VT200 シリーズなどです。

等価文字列には、異なる種類の情報や SHOW CLUSTER コマンドを定義できます。テキスト文字列を入力するキーを定義する場合、/NOTERMINATE 修飾子を指定すれば、文字列を入力した後にも入力を続けられます。

SHOW CLUSTER DEFINE/KEY

エコー機能は、ほとんどの場合に利用すると思われます。省略時の設定は、/ECHO です。/ECHO 修飾子が設定されている場合、キーを押すたびに、そのキー定義が画面上に表示されます。

/STATE 修飾子を指定すれば、より多くのキー定義を利用できます。定義ごとに別の状態を指定すれば、1つのキーにいくつでも定義を設定できます。状態名には、英数字、ドル記号、アンダスコアを使用できます。覚えやすく、入力しやすいだけでなく、どのような定義を設定したかが分かるような状態名を設定すると便利です。

例

```
Command> DEFINE/KEY PF3 "LOCAL_PORT"/NOTERMINATE
```

このコマンドは、"LOCAL_PORT"テキスト文字列を出力するよう、PF3 キーを定義しています。このキーを ADD キーを使用すれば、ADD LOCAL_PORT コマンドを実行できます。

DESELECT

選択されているウィンドウを選択解除します。MOVE コマンドの次に DESELECT コマンドを実行すると、ウィンドウの選択が解除され、移動します。MOVE コマンドおよび SELECT コマンドも参照してください。

形式

DESELECT

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

Command> DESELECT

DESELECT コマンドを実行すると、選択されていたウィンドウが選択解除され、強調表示も解除されます。

EXIT

SHOW CLUSTER 表示を終了して、制御を DCL コマンド・レベルに戻します。
Ctrl/Z を押しても終了できます。

形式

EXIT

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

COMMAND> EXIT

このコマンドは、SHOW CLUSTER 表示を終了し、制御を DCL コマンド・レベルに戻しています。

HELP

SHOW CLUSTER のコマンド、パラメータ、修飾子の使用方法に関するヘルプ情報を、オンラインで出力します。Ctrl/Z を押すと終了します。

形式

HELP [キーワード...]

パラメータ

キーワード

ヘルプ情報を出力するコマンド、パラメータ、修飾子を指定します。キーワードを省略した場合、ヘルプ・トピックのリストが表示され、キーワード入力を指示するプロンプトが表示されます。

修飾子

なし

例

1. COMMAND> HELP INITIALIZE

このコマンドは、SHOW CLUSTER の INITIALIZE コマンドに関するヘルプ情報を表示しています。

2. COMMAND> HELP FIELDS

このコマンドは、ADD、REMOVE、SET の各コマンドで指定できるフィールド名に関するヘルプ情報を表示しています。

INITIALIZE

フィールド名，クラス名，フィールド幅の元の省略時の値を使用して表示を再設定します。REMOVE SYSTEMS コマンドで表示から削除されていたシステムの復元も行います。

形式

INITIALIZE

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

INITIALIZE コマンドは，SHOW CLUSTER 表示を省略時の設定に再設定し，SYSTEMS クラスと MEMBERS クラスのデータを含んでいる SCS ウィンドウとします。ノード名，ソフトウェア・バージョン，クラスタ・メンバの状態が表示されます。

SAVE コマンドを使用して初期化ファイルに複数のコマンドを定義している場合，ファイルの始めに INITIALIZE コマンドが自動的に挿入されます。コマンド・プロシージャを作成する場合，INITIALIZE コマンドを最初に定義してください。こうすることにより，作業を始めたときの最初の表示状態を把握できます。

例

```
COMMAND> INITIALIZE
```

このコマンドは，現在の表示を省略時の表示に再設定し，削除されていたシステムを復元します。

MOVE

選択したウィンドウを指定した位置に移動します。

形式

MOVE 方向 値

パラメータ

方向

ウィンドウを移動する方向を指定します。このパラメータを指定しない場合、指定を求めるプロンプトが表示されます。次のいずれかのキーワードを指定します。

UP
DOWN
RIGHT
LEFT

値

ウィンドウを移動するカラム数または行数。1 ~ 511 の数値を指定します。数値を入力しない場合、入力を指示するプロンプトが表示されます。

修飾子

なし

説明

MOVE コマンドにより、ウィンドウの位置を手作業で変更できます。1つのウィンドウだけが SHOW CLUSTER 表示にある場合、MOVE コマンドを直接実行できます。複数のウィンドウがある場合は、ウィンドウを選択してから (SELECT ウィンドウ名) MOVE コマンドを実行します。MOVE コマンドは、暗黙に AUTO_POSITIONING を禁止します。

選択したウィンドウを移動するには、コマンド・プロンプトに対して MOVE コマンドを入力するか、または MOVE コマンドが定義されている矢印キーを押します。

SET FUNCTION MOVE コマンドを実行すると、MOVE UP 1、MOVE DOWN 1、MOVE RIGHT 1、MOVE LEFT 1 が方向キーに再定義されます。

MOVE コマンドを実行すると、カラム単位 (横方向) または行単位 (縦方向) に、ウィンドウの位置が変わります。新しいウィンドウ位置の周囲に、空のフレームが表示されます。その位置でよければ、DESELECT コマンドを実行します。この結果、その位置にウィンドウが移動します。ウィンドウを選択解除する前にもう一度 SELECT コマンドを実行した場合も、ウィンドウが新しい位置に移動します。

注意

MOVE 機能が設定された矢印キーは、DCL 行モード編集用の機能を果たしません。SET FUNCTION コマンドで一度に許可できる機能は 1 つだけです。

例

```
Command> SELECT CLUSTER
Command> MOVE RIGHT 10
Command> DESELECT
```

CLUSTER ウィンドウを 10 カラムだけ右に移動しています。

PAN

大きな表示領域の中で視点を移動させて一部を表示します。

形式

PAN 方向 値

パラメータ

方向

表示をパンする方向を指定します。このパラメータを指定しない場合、指定を求めるプロンプトが表示されます。次のいずれかのキーワードを指定します。

UP
DOWN
RIGHT
LEFT

値

表示をパンするカラム数または行数。1 ~ 511 の数値を指定します。数値を指定しない場合、指定を求めるプロンプトが表示されます。

修飾子

なし

説明

PAN コマンドは、表示全体をカラム単位 (横方向) と行単位 (縦方向) に視点移動します。この結果、画面からはみ出ている部分を表示できます。

表示は、PAN コマンドで指定した方向とは逆の方向に移動します。たとえば、PAN LEFT 10 を実行すると、カメラでパンする場合と同じように、10 カラムだけ右に表示が移動します。

表示をパン (移動) するには、コマンド・プロンプトに対して PAN コマンドを入力するか、または PAN コマンドとして定義されている矢印キーを使用します。SET FUNCTION PAN コマンドを入力すると、上向き矢印キーは PAN UP 1、下向き矢印キーは PAN DOWN 1、右向き矢印キーは PAN RIGHT 1、左向き矢印キーは PAN LEFT 1 としてそれぞれ再定義されます。

注意

PAN 機能が設定された矢印キーは、DCL 行モード編集用の機能を果たしません。SET FUNCTION コマンドで一度に許可できる機能は 1 つだけです。

例

Command> PAN DOWN 10

このコマンドは、表示を 10 行だけパンしています。

REFRESH

画面をクリアし、外字を削除し、すべてのフィールドを更新します。Ctrl/W を押した場合も効果は同じです。

形式

REFRESH

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

Command> REFRESH

このコマンドは、画面をクリアし、外字を削除し、すべてのフィールドを更新します。

REMOVE CIRCUITS

SHOW CLUSTER 表示から CIRCUITS クラス情報を削除します。

形式

REMOVE CIRCUITS [/修飾子[, ...]]

パラメータ

なし

修飾子

/TYPE=ALL

形成サーキット，オープン・サーキット，クローズ・サーキットを含む，各システム上のすべての種類のサーキットを表示から削除することを指定します。修飾子を付けずに REMOVE CIRCUITS コマンドを実行すると，すべての種類のサーキットが表示から削除されます。

/TYPE=OPEN

/TYPE=NOOPEN

オープン・サーキットまたは非オープン・サーキットを表示から削除するかどうかを制御します。

説明

REMOVE CIRCUITS コマンドは，SHOW CLUSTER 表示から CIRCUITS クラス情報を削除します。この情報には，現在許可されている CIRCUITS クラス・フィールドすべてのデータが含まれます。

CIRCUITS クラス・フィールドの種類については，表 5-2 を参照してください。

例

1. COMMAND> REMOVE CIRCUITS

このコマンドは，現在許可されているすべての CIRCUITS クラス・フィールドを表示から削除しています。

2. COMMAND> REMOVE CIRCUITS/TYPE=OPEN

このコマンドは，すべてのオープン・サーキットを表示から削除しています。

REMOVE CLUSTER

SHOW CLUSTER 表示から CLUSTER クラス情報を削除します。

形式

REMOVE CLUSTER

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

REMOVE CLUSTER コマンドは、SHOW CLUSTER 表示から CLUSTER クラス情報を削除します。この情報には、現在許可されているすべての CLUSTER クラス・フィールドのデータが含まれます。

CLUSTER クラス・フィールドの種類については、表 5-3 を参照してください。

例

COMMAND> REMOVE CLUSTER

このコマンドは、現在許可されているすべての CLUSTER クラス・フィールドを表示から削除しています。

REMOVE CONNECTIONS

SHOW CLUSTER 表示から CONNECTIONS クラス情報を削除します。

形式

REMOVE CONNECTIONS *[/修飾子[, ...]]*

パラメータ

なし

修飾子

/NAME=ALL

現在表示されている接続をすべて削除します。この修飾子を付けて表示をクリアし、改めて ADD CONNECTIONS/NAME=ローカル・プロセス名 で特定の接続を追加することができます。

/NAME=ローカル・プロセス名

表示から削除する接続のローカル・プロセス名を指定します。ローカル・プロセス名は 16 文字以内で、LOC_PROC_NAME フィールドに表示されます。短縮したローカル・プロセス名を指定した場合、短縮名に一致するすべてのローカル・プロセス名が削除されます。

/TYPE=ALL

各サーキット上のすべての種類の接続を SHOW CLUSTER 表示から削除することを指定します。

/TYPE=OPEN

/TYPE=NOOPEN

オープン状態または非オープン状態の接続を SHOW CLUSTER 表示から削除するかどうかを制御します。

説明

REMOVE CONNECTIONS コマンドは、SHOW CLUSTER 表示から CONNECTIONS クラス情報を削除します。この情報には、現在許可されているすべての CONNECTIONS クラス・フィールドのデータが含まれます。

CONNECTIONS クラス・フィールドの種類については、表 5-4 を参照してください。

例

1. `COMMAND> REMOVE CONNECTIONS`

このコマンドは、現在許可されているすべての CONNECTIONS クラス・フィールドを表示から削除しています。

2. `COMMAND> REMOVE CONNECTIONS/NAME=(VMS$DISK_CL_DVR,VMS$TAPE_CL_DVR)`

このコマンドは、ローカル・プロセス名 VMS\$DISK_CL_DVR と VMS\$TAPE_CL_DVR に対応する CONNECTIONS クラス・フィールドを SHOW CLUSTER 表示から削除しています。

3. `COMMAND> REMOVE CONNECTIONS/TYPE=OPEN`

このコマンドは、すべての OPEN 接続を SHOW CLUSTER 表示から削除しています。

REMOVE COUNTERS

SHOW CLUSTER 表示から COUNTERS クラス情報を削除します。

形式

`REMOVE COUNTERS`

パラメータ

なし

修飾子

なし

SHOW CLUSTER REMOVE COUNTERS

説明

REMOVE COUNTERS コマンドは、SHOW CLUSTER 表示から COUNTERS クラス情報を削除します。この情報には、現在許可されているすべての COUNTERS クラス・フィールドのデータが含まれます。

COUNTERS クラス・フィールドの種類については、表 5-5 を参照してください。

例

```
COMMAND> REMOVE COUNTERS
```

このコマンドは、現在許可されているすべての COUNTERS クラス・フィールドを表示から削除しています。

REMOVE CREDITS

SHOW CLUSTER 表示から CREDITS クラス情報を削除します。

形式

```
REMOVE CREDITS
```

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

REMOVE CREDITS コマンドは、SHOW CLUSTER 表示から CREDITS クラス情報を削除します。この情報には、現在許可されているすべての CREDITS クラス・フィールドのデータが含まれます。

CREDITS クラス・フィールドの種類については、表 5-6 を参照してください。

例

```
COMMAND> REMOVE CREDITS
```

このコマンドは、現在許可されているすべての CREDITS クラス・フィールドを表示から削除しています。

REMOVE ERRORS

SHOW CLUSTER 表示から ERRORS クラス情報を削除します。

形式

```
REMOVE ERRORS
```

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

REMOVE ERRORS コマンドは、SHOW CLUSTER 表示から ERRORS クラス情報を削除します。この情報には、現在許可されているすべての ERRORS クラス・フィールドのデータが含まれます。

ERRORS クラス・フィールドの種類については、表 5-7 を参照してください。

例

```
COMMAND> REMOVE ERRORS
```

このコマンドは、現在許可されているすべての ERRORS クラス・フィールドを表示から削除しています。

REMOVE (フィールド)

特定の SHOW CLUSTER 情報フィールドの表示を禁止します。

形式

```
REMOVE フィールド名[, ...]
```

パラメータ

フィールド名

特定のクラスの中で、表示から削除するフィールドを 1 つ以上指定します。複数のフィールド名を指定する場合、フィールド名をコンマで区切ります。

有効なフィールド名の種類については、第 5.1 節を参照してください。

修飾子

なし

例

```
1. COMMAND> REMOVE SOFTWARE
```

このコマンドは、SYSTEMS クラスの SOFTWARE フィールドを表示から削除しています。

```
2. COMMAND> REMOVE SOFTWARE,RP_TYPE,CON_STATE
```

このコマンドは、SOFTWARE、RP_TYPE、CON_STATE という各フィールドを表示から削除しています。

REMOVE LOCAL_PORTS

SHOW CLUSTER 表示から LOCAL_PORTS クラス情報を削除します。

形式

REMOVE LOCAL_PORTS

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

REMOVE LOCAL_PORTS コマンドは、LOCAL_PORTS クラス情報を削除します。

LOCAL_PORTS クラス・フィールドの種類については、表 5-8 を参照してください。

例

COMMAND> REMOVE LOCAL_PORTS

このコマンドは、現在許可されているすべての LOCAL_PORTS クラス・フィールドを表示から削除しています。

REMOVE MEMBERS

SHOW CLUSTER 表示から MEMBERS クラス情報を削除します。

形式

REMOVE MEMBERS

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

REMOVE MEMBERS コマンドは、SHOW CLUSTER 表示から MEMBERS クラス情報を削除します。この情報には、現在許可されているすべての MEMBERS クラス・フィールドのデータが含まれます。

有効な MEMBERS クラス・フィールドの種類については、表 5-9 を参照してください。

例

COMMAND> REMOVE MEMBERS

このコマンドは、現在許可されているすべての MEMBERS クラス・フィールドを表示から削除しています。

REMOVE SYSTEMS

SHOW CLUSTER 表示から SYSTEMS クラス情報を削除します。

形式

REMOVE SYSTEMS *[/修飾子[, ...]]*

パラメータ

なし

修飾子

/ID=ALL

すべてのシステム情報を SHOW CLUSTER 表示から削除します。この修飾子で表示をクリアした後、ADD SYSTEMS/ID=システム識別子 を実行すれば、改めて特定のシステムだけを追加することができます。

/ID=システム識別子

SHOW CLUSTER 表示から削除するシステムを、システム識別子で指定します。CLUSTER レポートの SYSTEMS クラスの SYS_ID フィールドに表示されるシステム識別子を指定してください。

/ID 修飾子は、SYSTEMS クラスだけではなく、指定したシステムのすべての情報に適用されます。

/NODE=ALL

すべてのシステム情報を SHOW CLUSTER 表示から削除します。この修飾子で表示をクリアした後、ADD SYSTEMS/NODE=システム識別子 を実行すれば、改めて特定のシステムだけを追加することができます。

/NODE=ノード名

SHOW CLUSTER 表示から削除するシステムを、ノード名で指定します。/NODE 修飾子は、SYSTEMS クラスだけではなく、指定したシステムのすべての情報に適用されます。

/TYPE=ALL

すべてのシステム情報を SHOW CLUSTER 表示から削除します。この修飾子で表示をクリアした後、ADD SYSTEMS/TYPE=ハードウェア・タイプ を実行すれば、改めて特定のシステムだけを追加することができます。

SHOW CLUSTER REMOVE SYSTEMS

/TYPE=ハードウェア・タイプ

SHOW CLUSTER 表示から削除するシステムを、ハードウェア・タイプで指定します。HW_TYPE フィールドに表示されるタイプを、"VAX 8800"のように二重引用符で囲んで指定してください。二重引用符で囲めばテキストを短縮できるので、たとえば VAXstation II と VAXstation 2000 を 1 つのコマンドで削除することができます。複数のタイプを指定する場合は、各タイプをコンマで区切り、リスト全体を括弧で囲みます。ハードウェア・タイプの大小文字は区別されません。

/TYPE 修飾子は、SYSTEMS クラスだけではなく、指定したハードウェア・タイプのすべての情報に適用されます。

説明

REMOVE SYSTEMS コマンドは、SHOW CLUSTER 表示から SYSTEMS クラス情報を削除します。この情報には、現在許可されているすべての SYSTEMS クラス・フィールドのデータが含まれます。

有効な SYSTEMS クラス・フィールドの種類については、表 5-10 を参照してください。

例

1. COMMAND> REMOVE SYSTEMS

このコマンドは、現在許可されているすべての SYSTEMS クラス・フィールドを表示から削除しています。

2. COMMAND> REMOVE SYSTEMS/ID=(1976,206)

このコマンドは、1976 または 206 の識別子を持つシステムを SHOW CLUSTER 表示から削除しています。

3. COMMAND> REMOVE SYSTEMS/TYPE="VAX 8800"

このコマンドは、すべての VAX 8800 システムを SHOW CLUSTER 表示から削除しています。

SAVE

現在の表示を出力するスタートアップ初期化ファイルやコマンド・プロシージャを作成します。作成した初期化ファイルやコマンド・プロシージャを実行することにより、いつでも表示を復元できます。

形式

SAVE [ファイル指定]

パラメータ

ファイル指定
コマンド・ファイルを指定します。省略時のファイル名は、SHOW_CLUSTER.COM です。このファイルは ASCII ファイルなので編集できます。

修飾子

なし

説明

SAVE コマンドは、スタートアップ初期化ファイルやコマンド・プロシージャを作成します。作成した初期化ファイルやコマンド・プロシージャは、その後の SHOW CLUSTER セッションで利用できます。SAVE コマンドの使用方法は、次のとおりです。

1. SHOW CLUSTER コマンドを使用して、表示をカスタマイズする。
2. SAVE コマンドを実行する。

コマンド・プロシージャの省略時の名前は、SHOW_CLUSTER.COM です。別の名前を使用したい場合は、SAVE コマンドのコマンド行に指定します。スタートアップ初期化ファイルは、.INI ファイルとします。

3. ファイルを編集する。

SAVE コマンドで作成したファイルは、ASCII ファイルです。SAVE コマンドは、ファイルの 1 行目に INITIALIZE コマンドを挿入します。この結果、初期化ファイルやコマンド・プロシージャは、必ず省略時の表示で始まります。

SHOW CLUSTER SAVE

SAVE コマンドは、入力した順と同じ順に SHOW CLUSTER コマンドをファイルに格納しない可能性があります。したがって、コマンドの順序が正しくなるように、ファイルを編集しなければならない可能性があります。また、SAVE コマンドが作成するコマンドは1つのレコードに制限されているため、特定のコマンド・プロシージャの効率が低下する可能性があります。たとえば、SAVE コマンドは ADD class , ADD class /ALL , ADD (Field) コマンドを別々に処理します。ADD class コマンドと ADD (Field) コマンドを組み合わせると、ADD class , field コマンドは作成されません。

また、"REMOVE (フィールド)"コマンドは、SAVE コマンドでは使用しません。たとえば、次の例では、CIRCUITS クラスのすべてのフィールドを追加してから、CIRCUITS クラスのフィールドを1つ削除します。

```
Command> ADD CIRCUITS/ALL  
Command> REMOVE RP_TYPE
```

SAVE コマンドは、1つのフィールドを削除するのではなく、RP_TYPE 以外の CIRCUITS クラス・フィールドをそれぞれ追加するコマンドを格納したファイルを作成します。

```
ADD LPORT_NAME, RPORT_NUM, RP_OWNER, NUM_CONNECTIONS, CIR_STATE  
ADD REM_STATE, CABLE_STATUS, RP_REVISION, RP_FUNCTIONS, SCS_WAITERS
```

例

```
Command> ADD CLUSTER  
Command> REMOVE SOFTWARE  
Command> SAVE
```

1 番目と2番目のコマンドは、SHOW CLUSTER 表示をカスタマイズしています。3 番目の SAVE コマンドは、次のコマンドを格納するコマンド・ファイル SHOW_CLUSTER.COM を作成します。

```
INITIALIZE  
ADD CLUSTER  
REMOVE SYSTEMS  
ADD NODE
```

SCROLL

ウィンドウをスクロールします。

形式

SCROLL 方向 値

パラメータ

方向

ウィンドウをスクロールする方向です。このパラメータを指定しない場合、指定を求めるプロンプトが表示されます。次のいずれかのキーワードを指定してください。

UP
DOWN
RIGHT
LEFT

値

ウィンドウをスクロールするフィールド数または行数です。1 ~ 511 の数値を指定します。数値を指定しない場合、指定を求めるプロンプトが表示されます。

修飾子

なし

説明

SCROLL コマンドにより、フィールド単位 (横方向) と行単位 (縦方向) でウィンドウを高速検索できます。複数のウィンドウを別々にスクロールできます。ただし、AUTO_POSITIONING を ON に設定している場合、1 つのウィンドウがスクロールされるとともに他のウィンドウの位置も変わる場合があります。

ウィンドウが 1 つだけしか表示されていない場合には、ウィンドウをスクロールするために SCROLL コマンドを入力します。複数のウィンドウが表示されている場合には、まず、SELECT コマンドを入力してウィンドウを選択しなければなりません。選択したウィンドウは強調表示されます。SCROLL コマンドはコマンド行に入力す

SHOW CLUSTER SCROLL

るか、または矢印キーを押して入力します。SET FUNCTION SCROLL コマンドを入力すると、上向き矢印キーは SCROLL UP 1、下向き矢印キーは SCROLL DOWN 1、右向き矢印キーは SCROLL RIGHT 1、左向き矢印キーは SCROLL LEFT 1 にそれぞれ再定義されます。

ウィンドウ・フィールドの横行と縦行で位置を確認します。縦方向にスクロールした場合、ウィンドウ・ヘッダは動きません。

注意

SCROLL 機能が設定された矢印キーは、DCL 行モード編集用の機能を果たしません。SET FUNCTION コマンドで一度に許可できる機能は 1 つだけです。

例

```
Command> SELECT SCS
Command> SCROLL UP 10
Command> DESELECT
```

このコマンドは、SCS ウィンドウを 10 行だけ上にスクロールしています。

SELECT

スクロール、移動、またはパンするウィンドウを指定します。

形式

SELECT [ウィンドウ名]

パラメータ

ウィンドウ名

選択するウィンドウの名前です。SCS、LOCAL_PORTS、CLUSTER のいずれかのウィンドウ名を指定できます。

修飾子

なし

説明

SHOW CLUSTER 表示に複数のウィンドウが存在する場合、プロンプトに対して SELECT コマンドを入力するか、または SELECT キーを押すことによって、作業対象とするウィンドウを指定する必要があります。

SELECT キーを押した場合やウィンドウ名を指定せずに SELECT コマンドを実行した場合、自動的にウィンドウが選択されます。SELECT キーを押すたびに、ウィンドウを画面に追加した順序でウィンドウが切り替わります。SELECT コマンドを実行するたびに、前に選択されていたウィンドウが終了します。現在選択されているウィンドウは、強調表示されます。最後のウィンドウが選択されているときに SELECT キーを押すと、最初のウィンドウに戻ります。

SELECT コマンドで移動、パンまたはスクロールするウィンドウを選択した後、DESELECT コマンドを入力するか、他のウィンドウを選択すれば、現在のウィンドウの操作が終了します。詳細については、SET FUNCTION、SCROLL、PAN、MOVE の各コマンドの項を参照してください。

例

```
Command> SELECT LOCAL_PORTS
```

このコマンドは、LOCAL_PORTS ウィンドウを選択しています。このウィンドウに対して、MOVE 処理や SCROLL 処理を実行することができます。

SET AUTO_POSITIONING

表示内におけるウィンドウの自動位置決定を許可または禁止します。

形式

SET AUTO_POSITIONING キーワード

パラメータ

キーワード

表示内でウィンドウの位置を自動的に決定するかどうかを指定します。省略時の設定では、AUTO_POSITIONING が許可されます。キーワードは、次のとおりです。

ON
OFF

修飾子

なし

説明

省略時の設定では、SHOW CLUSTER は、追加された順序とサイズに従って、ウィンドウの位置を自動的に決定します。AUTO_POSITIONING が ON に設定されているとき、ウィンドウ同士は重なり合いませんが、全体または一部が画面からはみ出る可能性があります。AUTO_POSITIONING を OFF に設定すると、手作業でウィンドウの位置を決定できます。

MOVE コマンドを実行すると、AUTO_POSITIONING が暗黙に禁止されます。MOVE コマンドでウィンドウの位置を決定する場合は、ウィンドウを重なり合わせることができます。

AUTO_POSITIONING を ON に設定すると、以前のウィンドウ位置が再定義されます。

例

```
Command> SET AUTO_POSITIONING OFF  
Command> ADD LOCAL_PORTS  
Command> SELECT SCS  
Command> MOVE DOWN 8  
Command> DESELECT
```

このコマンドは、AUTO_POSITIONING を禁止して、LOCAL_PORTS ウィンドウを画面上部に追加しています。2 番目以降のコマンドは、LOCAL_PORTS ウィンドウの下 SCS ウィンドウを移動し、このウィンドウ全体を表示しています。

SET (フィールド)

表示内の特定のフィールドの特性を変更します。

形式

SET フィールド名/修飾子[, ...]

パラメータ

フィールド名

表示内において、変更対象とするフィールドの名前を指定します。フィールド名の種類については、第 5.1 節を参照してください。

修飾子

/WIDTH=フィールド幅

指定したフィールドの表示に使用するカラム数を指定します。より多くのフィールドを表示するため表示サイズを縮小したり、より見やすくするため表示サイズを拡大したりできます。

フィールド幅の最小値、最大値、省略時の値は、内部的に設定されます。0 のフィールド幅を指定した場合、最小幅が設定されます。最大値より大きいフィールド幅を指定した場合、最大幅が設定されます。

注意

フィールドが狭すぎて数値フィールドを表示できない場合、アスタリスクがデータの代わりに表示されます。フィールドが狭すぎて文字列フィールドを表示できない場合、"右端で"文字列が切り捨てられます。

/FORMAT=基数

指定したフィールドの表示に使用する形式を指定します。次のいずれかの基数を指定できます。

10 進形式の場合 DECIMAL

16 進形式の場合 HEXADECIMAL

16 進表示では、10 進表示より少ないカラム数を使用します。

SHOW CLUSTER SET (フィールド)

24 桁の 16 進表示では、ハードウェア・バージョン・フィールド (HW_VERSION) が必ず表示されます。

例

```
COMMAND> SET SYSID/FORMAT=HEXADECIMAL
```

SYSID フィールドの形式を 16 進表示に変更しています。

SET FUNCTION

EDIT、MOVE、PAN、SCROLL のいずれかの SHOW CLUSTER 機能を許可します。

形式

SET FUNCTION 機能名

パラメータ

機能名

許可する SHOW CLUSTER 機能を指定します。省略時の設定では、EDIT 機能が許可されます。機能の種類は、次のとおりです。

EDIT
MOVE
PAN
SCROLL

修飾子

なし

説明

SET FUNCTION コマンドは、指定した機能を実行するように矢印キーを再定義します。省略時には、EDIT が設定されます。EDIT が設定されている場合、前に入力したコマンドの再呼び出しや、コマンド・プロンプトにおける DCL 行モード編集を、矢印キーで行えます。DCL 行モード編集の詳細については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

SHOW CLUSTER 機能を許可するには、SET FUNCTION コマンドをコマンド・プロンプトに対して入力するか、または SET FUNCTION キーを押します。一度に許可できる機能は 1 つだけです。

注意

機能を MOVE に設定すると、AUTO_POSITIONING が暗黙に禁止されます。また、SET FUNCTION コマンドを使用すると、矢印キーを DCL の行モード編集に使用することはできません。SET FUNCTION コマンドで、一度に許可できる機能は 1 つだけです。

例

```
Command> SET FUNCTION MOVE
```

このコマンドは、選択したウィンドウ 1 の領域を任意の方向に自動的に移動できるように、矢印キーを再定義します。たとえば、上向き矢印キーを MOVE UP 1、下向き矢印キーを MOVE DOWN 1、右向き矢印キーを MOVE RIGHT 1、左向き矢印キーを MOVE LEFT 1 にそれぞれ再定義します。MOVE 機能を終了するには、DESELECT コマンドを使用しなければなりません。

SET INTERVAL

表示の更新間隔を変更します。表示情報が画面に表示されてから更新されるまでの時間の長さです。SHOW CLUSTER コマンドに/INTERVAL 修飾子を付けて実行しないかぎり、表示は省略時の値である 15 秒ごとに更新されます。/INTERVAL 修飾子を付けて SHOW CLUSTER コマンドを実行すると、指定した時間が省略時の値となります。

形式

SET INTERVAL=秒数

SHOW CLUSTER SET INTERVAL

パラメータ

秒数
秒単位による表示更新間隔

修飾子

なし

例

COMMAND> SET INTERVAL=5
このコマンドは、表示間隔を 5 秒に変更しています。

SET SCREEN

最大 511 カラムでターミナルを設定します。このコマンドを使用できるのは、弊社互換のターミナルだけです。

形式

SET SCREEN= 画面幅

パラメータ

画面幅
画面表示の幅を指定します。ターミナルの種類によりませんが、511 までの値を指定できます。

修飾子

なし

説明

SET SCREEN コマンドは、指定したカラム数に表示幅を再定義します。

単一表示モードで初期化ファイルを使用し、その初期化ファイルの中で SET SCREEN という画面のサイズを変更するコマンドを使用すると、SHOW CLUSTER は画面を指定したサイズに設定し、そして、その画面が更新されると、画面は元のサイズに戻ります。

例

```
COMMAND> SET SCREEN=132
```

このコマンドは、画面幅を 132 カラムに設定しています。

WRITE

ハードコピー・デバイスで印刷できるファイルに、現在の表示を出力します。

形式

WRITE [ファイル指定]

パラメータ

ファイル指定

印刷可能な出力ファイルを指定します。省略時の出力ファイル名は、SHOW_CLUSTER.LIS です。

修飾子

/ALL

すべてのクラスとすべてのフィールドを出力ファイルに格納することを指定します。/ALL 修飾子を指定したときに、すべてのフィールドを表示するのに必要な情報が用意されていない場合があるため、ファイルを出力する前に表示が更新されます。この結果、コマンドを入力した時点の画面表示と出力ファイルとが異なる場合があります。ファイル出力と同時に画面も更新されるので、その後の内容は同じです。

SHOW CLUSTER WRITE

クラスタ関連の問題を弊社にお知らせいただく場合は、/ALL 修飾子を使用して出力ファイルまたはハードコピー・ファイルを作成してください。

例

Command> WRITE/ALL

このコマンドは、すべての SHOW CLUSTER フィールドを格納する SHOW_CLUSTER.LIS ファイルを作成しています。このファイルは、ハードコピー・デバイスで印刷できます。

System Generation ユーティリティ (SYSGEN)

6.1 SYSGEN について

System Generation ユーティリティ (SYSGEN) は、使用するハードウェアとソフトウェアに合わせてシステムを調整するシステム管理ツールです。次のように、オペレーティング・システムのさまざまな部分を SYSGEN コマンドで処理できます。

- システム・パラメータ - DISABLE, ENABLE, SET, SHOW, USE, WRITE
- デバイスとデバイス・ドライバ — SHOW/CONFIGURATION, SHOW/DEVICE, SHOW/DRIVER, SHOW/TURBOCHANNEL, および SHOW/UNIBUS。

付録 D の SYSGEN デバイス・テーブルは、SYSGEN が自動的に構成するすべての弊社のデバイス属性を示しています。

デバイスとデバイス・ドライバについての詳しい説明は『OpenVMS VAX Device Support Manual』を参照してください。このマニュアルは、アーカイブ扱いになっています。

- システム・ファイル - CREATE, INSTALL
- スタートアップ・コマンド・プロシージャ - SET/STARTUP, SHOW/STARTUP
- マルチポート・メモリ - SHARE, SHARE/INITIALIZE

ブート時に SYSBOOT 機能呼び出す際、いくつかの SYSGEN コマンドを使用することができます。プロセッサについてはそのインストール・マニュアルを、詳細については『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

6.1.1 SYSGEN の修飾子とパラメータの値の指定

通常、整数、キーワード、ファイル指定のいずれかを値として指定します。SYSGEN の DISABLE CHECKS コマンドを指定しないかぎり、整数値は、最小値以上、最大値以下でなければなりません。

16 進基数や 8 進基数を指定できる修飾子やパラメータもあり、ASCII 文字列を指定できるものもあります。8 進値を指定する場合は%0、16 進値を指定する場合は%X を値の前に付けます。ASCII 文字を指定する場合、文字列を二重引用符 (" ") で囲みます。

付録 C にシステム・パラメータのリストがあります。

6.1.2 アクティブなパラメータ値と現在のパラメータ値の使用

システム・パラメータの値は、'アクティブ'または、'現在'になります。

- アクティブ・パラメータとは、システムが実行しているときに有効(アクティブ)であるパラメータ値です。実行中システムで変更できるアクティブ・パラメータは、動的パラメータだけです。付録 C を参照してください。
- 現在のパラメータとは、ディスク上の、VAX システムでは SYS\$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR に、Alpha システムでは SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR に、I64 システムでは SYS\$SYSTEM:IA64VMSSYS.PAR に格納されている、システムのブート時に使用する値です。現在のパラメータは、システムをブートするとアクティブ・パラメータとなります。

SYSGEN でアクティブ・パラメータを変更しても保存済みの現在のパラメータには影響しません。値はシステムの実行中にのみ変更されます。システムを次に起動したときには、現在のパラメータの従来の値がアクティブ・パラメータとして設定されます。ディスクに保存されている現在のパラメータを変更する場合は、SYSGEN の WRITE CURRENT コマンドを実行します。DYNAMIC (動的) カテゴリではないアクティブ・パラメータを変更する場合は、WRITE CURRENT コマンドを実行し、システムを再起動します。

6.2 SYSGEN 使用法の要約

System Generation ユーティリティ (SYSGEN) は、特権付きのシステム構成機能を実行するシステム管理ツールです。SYSGEN を使用すれば、システム・パラメータの作成と変更、デバイス・ドライバのロード、ページ・ファイルやスワップ・ファイルの作成が行えます。

形式

RUN SYS\$SYSTEM:SYSGEN

パラメータ

なし

説明

SYSGEN を実行するには、DCL コマンド・プロンプトに対して RUN
SYS\$SYSTEM:SYSGEN と入力します。SYSGEN>プロンプトが表示されるの
で、このプロンプトに対し、この章で説明する SYSGEN のコマンドを入力できま
す。SYSGEN コマンドは、『OpenVMS DCL デイクショナリ』規定の標準文法規則
に準拠しています。

SYSGEN を終了するには、SYSGEN>プロンプトに対して EXIT コマンドを入力す
るか、または Ctrl/Z を押します。SET/OUTPUT コマンドを実行すれば、SYSGEN
セッションの出力をファイルに格納できます。省略時の設定では、SYS\$OUTPUT に
出力されます。

注意

システム・パラメータの変更、デバイス・ドライバのロード、または追加ペ
ージ・ファイルとスワップ・ファイルの作成では、なるべく AUTOGEN コマ
ンド・プロシージャを使用してください。AUTOGEN についての詳しい説明
は、『OpenVMS システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル
(上巻)』を参照してください。

6.3 SYSGEN のコマンド

この節では、SYSGEN のコマンドについて、例を挙げて説明します。

AUTOCONFIGURE (VAX のみ)

VAX システムに物理的につながっているデバイスを自動的に接続し、それら
のドライバをロードします。Alpha システムと I64 システムでは、SYSMAN
の IO AUTOCONFIGURE コマンドを使用します。

AUTOCONFIGURE コマンドを実行するには、CMKRNL 特権が必要です。

形式

AUTOCONFIGURE アダプタ指定
AUTOCONFIGURE ALL

パラメータ

アダプタ指定

構成する UNIBUS アダプタまたは MASSBUS アダプタのアダプタ指定 (バックプレーン・インタコネクト・アービトレーション・ライン) またはスロット番号を指定します。整数または SYSGEN の SHOW/ADAPTER コマンドでリストされる名前を指定します。

AUTOCONFIGURE ALL を実行すれば、システムにつながっているすべての標準デバイスを構成することができます。

重要

UNIBUS デバイスまたは Q バス・デバイスを使用している実行中システムで AUTOCONFIGURE ALL コマンドを実行した場合、その動作は予測できません。

修飾子

/EXCLUDE=(デバイス名[,...])

自動構成の対象とならないデバイス・タイプを指定します。

表 6-1 に示すデバイス・タイプ・コードでも、付録 D に示す標準デバイス名のどちらでも指定できます。コントローラは指定できますが、ユニット番号は指定できません。コントローラを指定しない場合、指定したすべてのタイプのデバイスが除外されます。省略時の値は、アダプタ上のすべてのデバイスです。この修飾子を/SELECT 修飾子と同時に使用しないようにしてください。

/LOG

コントローラと SYS\$OUTPUT デバイス上のコントローラ・ユニットを、自動構成が正常終了した後に表示します。コントローラとその対応ユニットが表示されるのは、AUTOCONFIGURE が次のコントローラを検出した後です。したがって、エラーが発生した場合、エラーの発生源であるコントローラとユニットが表示される前に、エラー・メッセージが表示されます。

/SELECT=(デバイス名[,...])

自動構成の対象となるデバイス・タイプを指定します。

表 6-1 に示すデバイス・タイプ・コードでも、付録 D に示す標準デバイス名のどちらでも指定できます。コントローラは指定できますが、ユニット番号は指定できません。コントローラを指定しない場合、指定したすべてのタイプのデバイスが選択されます。省略時の値は、アダプタ上のすべてのデバイスです。

/SELECT を/EXCLUDE 修飾子と同時に使用しないようにしてください。

表 6-1 デバイス・タイプ・コード

| コード | デバイス・タイプ |
|-----|--------------------------------------|
| CR | カード・リーダー |
| CS | コンソール記憶デバイス |
| DB | RP05, RP06 ディスク |
| DD | TU58 カートリッジ・テープ |
| DJ | RA60 ディスク |
| DL | RL02 カートリッジ・ディスク |
| DM | RK06, RK07 カートリッジ・ディスク |
| DQ | RL02 カートリッジ・ディスク, R80 ディスク |
| DR | RM03, RM05, RM80, RP07 ディスク |
| DU | UDA ディスク |
| DX | RX01 ディスケット |
| DY | RX02 ディスケット |
| LA | LPA11-K ラボラトリ周辺機器アクセラレータ |
| LC | DMF32 のライン・プリンタ |
| LP | LP11 のライン・プリンタ |
| MB | メールボックス |
| MF | TU78 磁気テープ |
| MS | TS11 磁気テープ |
| MT | TE16, TU45, TU77 磁気テープ |
| MU | テープ・クラス・ドライバ |
| NET | ネットワーク通信論理デバイス |
| NL | システム「ヌル」デバイス |
| OP | オペレータ・コンソール |
| PA | コンピュータ・インタコネクト (CI) |
| PT | TU81 磁気テープ |
| PU | UDA-50 |
| RT | リモート・ターミナル |
| TT | DZ11 の会話型ターミナル |
| TX | DMF32, DMZ32, DHU11, DMB32 の会話型ターミナル |
| XA | DR11-W 汎用 DMA インタフェース |
| XD | DMP-11 同期通信回線 |
| XF | DR32 インタフェース・アダプタ |

(次ページに続く)

表 6-1 (続き) デバイス・タイプ・コード

| コード | デバイス・タイプ |
|-----|---------------------|
| XG | DMF32 同期通信回線 |
| XI | DMF-32 の DR インタフェース |
| XJ | DUP11 同期通信回線 |
| XM | DMC11 同期通信回線 |

例

1. SYSGEN> AUTOCONFIGURE ALL
このコマンドはすべての標準デバイスを自動的に構成します。
2. SYSGEN> AUTOCONFIGURE ALL/SELECT=(TT,MTA,LP)
このコマンドはすべてのターミナル, コントローラ A のすべての磁気テープ・デバイス, すべてのライン・プリンタを自動的に構成します。
3. SYSGEN> AUTOCONFIGURE ALL/EXCLUDE=XM
このコマンドは, /EXCLUDE 修飾子により, DMC11 デバイス以外のすべてのデバイスを自動構成しています。DECnet-VAXを使用しないことを前提としています。

CONFIGURE (VAX のみ)

VAX システムで UNIBUS デバイス名を要求し, AUTOCONFIGURE が使用する制御/状態レジスタ (CSR) とベクタ・アドレスを出力します。

形式

CONFIGURE

パラメータ

なし

修飾子

/INPUT=ファイル指定

以前のデータを取り出す入力ファイルの名前を指定します。省略時の設定では、入力データを SYS\$INPUT から読み込みます。

/OUTPUT=ファイル指定

CONFIGURE の出力を書き込む出力ファイルの名前を指定します。省略時の設定では、SYS\$OUTPUT に出力されます。省略時のファイル・タイプは LIS です。

/RESET

/NORESET

コントローラ名を再設定するかどうかを制御します。**/NORESET** 修飾子は、マルチ UNIBUS システムを使用する場合に便利です。**/NORESET** を指定した場合、コントローラ名は再設定されないで、以降の CONFIGURE コマンドでは 2 番目のパラメータ (p) を指定する必要がありません。**/NORESET** を指定しない場合、コントローラ名は再設定されます。

説明

CONFIGURE は、次のプロンプトを出力します。

DEVICE>

入力には、次の形式を使用します。プロンプトに対して入力するのはコントローラです。

コントローラ[[,n],p]

コントローラ名の一覧を付録 D の表 D-1 に記載してあります。コントローラ名は短縮できません。

構成する UNIBUS 上のデバイス数 n と、マルチ UNIBUS システムでの以前のすべての UNIBUS デバイス上のデバイス数 p を指定することができます。p が適用されるのはデバイス名だけであり、アドレスには適用されません。省略時の設定では、n は 1、p は 0 です。

Ctrl/Z を入力するまで、SYSGEN はデバイスを要求するプロンプトを表示します。Ctrl/Z を入力すると、SYSGEN は指定されたデバイスの CSR とベクタ・アドレスを表示します。

CONFIGURE では、システムの実際のハードウェア構成を見るのではなく、指定したハードウェアをインストールした場合にどの CSR アドレスとベクタ・アドレスを使用することになるかを調べます。

SYSGEN CONFIGURE (VAX のみ)

例

```
SYSGEN> CONFIGURE
DEVICE> DZ11,3,2
DEVICE> LP11
DEVICE> DMC11,2
DEVICE> CTRL/Z
```

次のデータを表示します。

```
Device: RK611 Name: DMA CSR: 777440 Vector: 210 Support: yes
Device: LP11 Name: LPA CSR: 777514 Vector: 200 Support: yes
Device: DMC11 Name: XMA CSR: 760070* Vector: 300* Support: yes
Device: DMC11 Name: XMB CSR: 760100* Vector: 310* Support: yes
Device: DZ11 Name: TTC CSR: 760120* Vector: 320* Support: yes
Device: DZ11 Name: TTD CSR: 760130* Vector: 330* Support: yes
Device: DZ11 Name: TTE CSR: 760140* Vector: 340* Support: yes
```

* は、未使用のアドレスです。

この例では、CONFIGURE コマンドは、UNIBUS の CSR アドレスとベクタ・アドレスを計算しています。Support フィールドは、このデバイスをサポートするドライバを弊社がオペレーティング・システムに組み込んでいるかどうかを示します。

未使用のアドレスについての詳細は、付録 D を参照してください。

CONNECT (VAX のみ)

VAX システムで、追加のデバイスのための I/O データベース制御ブロックを作成します。また、ドライバがロードされていない場合は、適切なドライバをロードします。通常は、非標準的なデバイスと I/O ドライバをシステムに追加するために使用されます。CMKRNL 特権が必要です。

Alpha システムと I64 システムでは、SYSMAN コマンドの IO CONNECT を使用してください。

注意

システムはほとんどエラー検査を行いませんので、CONNECT コマンドの発行には十分注意を払ってください。たとえば、デバイス名のスペルを間違えると入出力データベースに損傷を与え、システムに障害を起こす原因になる可能性があります。

形式

CONNECT デバイス名 */[NO]ADAPTER=アダプタ指定 /CSR=aaaa /VECTOR=nn*
 CONNECT *CONSOLE [/REMOTE]*

パラメータ

デバイス名

I/O データベースに制御ブロックを追加するデバイスの名前を指定します。次の形式があります。

devcu

形式の説明:

| | |
|-----|----------|
| dev | デバイス・タイプ |
| c | コントローラ |
| u | ユニット |

たとえば、LPA0 は、ユニット番号 0 のコントローラ A にあるライン・プリンタ (LP) を表します。デバイス名を指定する場合は、末尾にコロン(:)を付けないようにしてください。

CONSOLE

コンソール・ブロック記憶デバイス・ドライバをロードし、接続します。コンソール・デバイス名は、一般には CSA1 ですが、システム・タイプによっては異なることがあります。

修飾子

/ADAPTER=アダプタ指定

/NOADAPTER

デバイスが接続されるネクサス番号 (SBI アービトレーション・ライン) またはスロット番号を指定します。ネクサス番号は、SYSGEN コマンドの SHOW/ADAPTER または SHOW/BUS で知ることができます。

/NOADAPTER は、I/O ドライバが物理デバイスを扱うものではなく、疑似デバイス・ドライバまたはテスト・デバイス・ドライバであることを指定します。

重要

CONNECT/ADAPTER=アダプタ指定のコマンドは慎重に使用してください。システムは完全なエラー検査は行いません。ベクタ・アドレスやデバイス名を誤って指定すると、I/O データベースが損傷し、通常はシステムが障害を起こします。デバイス・ドライバのロードとデバイスの接続の詳細について

は、『OpenVMS VAX Device Support Manual』を参照してください。このマニュアルはアーカイブ扱いになっています。

/ADPUNIT=ユニット番号

MASSBUS アダプタ上のデバイスのユニット番号を指定します。ディスク・ドライブのユニット番号は、ドライブのプラグの番号です。磁気テープ・ドライブの場合、ユニット番号はテープ・コントローラの番号に対応します。

/CSR=csr アドレス

デバイスのコントローラの最初のアドレス可能な位置 (通常はステータス・レジスタ) の UNIBUS アドレスを指定します。この修飾子は、UNIBUS デバイスでは必ず指定する必要があります。複数デバイス・ボード (たとえば DMF32) 上にあるデバイスの場合、アドレスは、CONFIGURE コマンドの出力に表示される CSR (Control and Status Register) アドレスでなくてはなりません。アドレスを 8 進または 16 進で指定するには、アドレスの前にそれぞれ %O または %X を付けてください。

/CSR_OFFSET=値

複数デバイス・ボード上にあるデバイスの場合、複数デバイス・ボードの CSR アドレスから、接続されるデバイスの CSR アドレスまでのオフセットを指定します。アドレスを 8 進または 16 進で指定するには、アドレスの前にそれぞれ %O または %X を付けてください。

/DRIVERNAME=ドライバ

プロログ・テーブルに記録されているドライバの名前を指定します。ドライバがロードされていない場合、システムは、ドライバ名が SYS\$LOADABLE_IMAGES ディレクトリにある実行可能イメージ (ファイル・タイプ .EXE) の名前でもであると仮定して、ドライバをロードします。省略時のドライバ名は、デバイス名の最初の 2 文字に "DRIVER" という文字列をつなげたものです (たとえば LPDRIVER など)。

/MAXUNITS=最大ユニット数

コントローラがサポートできるユニットの数の最大値を指定します (つまり、IDB の UCB スロットの数)。省略時には、ドライバのプロログ・テーブルで指定されている値が使用されます。プロログ・テーブルで値が指定されていなければ 8 になります。

/NUMVEC=ベクタ数

デバイスの割り込みベクタの数を指定します。省略時のベクタの数は 1 です。

/REMOTE

VAX 8600 に接続される 2 台目のコンソールまたは端末のためのリモート診断ポートを使用可能にします。

/SYSIDHIGH=値

48 ビットのシステム識別番号の上位の 16 ビットを指定します。これは 0 でなくてはなりません。値を 8 進または 16 進で指定するには、アドレスの前にそれぞれ %O または %X を付けてください。

/SYSIDLOW=値

48 ビットのシステム識別番号の下位の 32 ビットを指定します。これは DECnet ノード番号と同じでなくてはなりません。値を 8 進または 16 進で指定するには、アドレスの前にそれぞれ %O または %X を付けてください。

/VECTOR=ベクタ・アドレス

デバイスの割り込みベクタの UNIBUS アドレスを指定します。複数のベクタが存在する場合は、最も小さいベクタの UNIBUS アドレスを指定します。この修飾子は UNIBUS デバイスでは必ず指定する必要があります。複数デバイス・ボード (たとえば DMF32) 上にあるデバイスの場合、アドレスは、CONFIGURE コマンドの出力に表示される割り込みベクタ・アドレスでなくてはなりません。アドレスを 8 進または 16 進で指定するには、アドレスの前にそれぞれ %O または %X を付けてください。

/VECTOR_OFFSET=値

複数デバイス・ボード上にあるデバイスの場合、複数デバイス・ボードの割り込みベクタ・アドレスから、接続されるデバイスの割り込みベクタ・アドレスまでのオフセットを指定します。アドレスを 8 進または 16 進で指定するには、アドレスの前にそれぞれ %O または %X を付けてください。

例

1. SYSGEN> CONNECT LPA0/ADAPTER=3/CSR=%0777514 -
SYSGEN> /DRIVERNAME=LP2DRIVER/VECTOR=%0200

このコマンドは、LPA0 という名前のデバイスを LP2DRIVER という名前のドライバに接続し、まだロードされていない場合はドライバをロードします。

2. SYSGEN> CONNECT NET/NOADAPTER/DRIVER=NETDRIVER

このコマンドは、NET という名前のデバイスをドライバ NETDRIVER に接続し、まだロードされていない場合はドライバをロードします。

CREATE

ページ・ファイル、スワップ・ファイル、ダンプ・ファイルのいずれかに使用できるファイルを作成します。通常、このコマンドは、コマンド・プロシージャ SYS\$UPDATE:SWAPFILES を実行することによって間接的に使用します。

形式

CREATE ファイル指定

パラメータ

ファイル指定
作成するファイルの名前です。

修飾子

/CONTIGUOUS
/NOCONTIGUOUS

作成するファイルを連続ファイルとするか (/CONTIGUOUS) または連続最適トライ (/NOCONTIGUOUS) とするかを指定します。OpenVMS ブートストラップ中に使用される基本ファイル・システムは、ページ・ファイル、スワップ・ファイル、およびダンプ・ファイルを 1 つのファイル・ヘッダに限定します。この制限事項のため、OpenVMS はバインドされたボリューム・セットからの信頼性のあるブートストラップができず、バインドされたボリューム・セットではサポートされていません。

/SIZE=ブロック数
作成するファイルのサイズをブロック単位で指定します。

例

```
SYSGEN> CREATE DISK$PAGE:[NODE1]PAGEFILE.SYS /SIZE=200000
```

このコマンドは、DISK\$PAGE: というディスクの[NODE1]ディレクトリにPAGEFILE.SYS というファイルを作成します。このファイルは連続最適ファイルとして作成されます。これは省略時の設定です。SYSGEN は 200,000 ブロックのファイルを作成するか、またはディスク上で可能な数だけブロックを割り当て、CREATE コマンドに指定されたブロック数をファイルに完全に割り当てることができなかったことを警告するメッセージを表示します。

SYSGEN コマンドの INSTALL にファイルとその使い方を指定するまで、ファイルはページングやスワッピングのために使用されません。

DEINSTALL

ページ・ファイルまたはスワップ・ファイルのインストールを解除します。CMKRNL 特権が必要です。SYSGEN の INSTALL コマンドを使用してインストールしたファイルはすべて、インストールを解除できます。

指定したファイルを使用しているプロセスがある場合、このファイルに "deinstall pending" のマークが付きます。この結果、このファイルに対する新たな割り当てや予約が発生しません。このファイルへの参照がすべて削除されたとき、インストール解除が完了します。

"deinstall pending"状態にあるファイルは、DCL コマンド SHOW MEMORY/FILES で表示できます。

形式

DEINSTALL ファイル指定
DEINSTALL/ALL
DEINSTALL/INDEX=n

パラメータ

ファイル指定
ページ・ファイルまたはスワップ・ファイルとしてインストール解除するファイルの名前を指定します。

修飾子

/PAGEFILE
ファイルをページ・ファイルとしてインストール解除することを指定します。

/SWAPFILE
ファイルをスワップ・ファイルとしてインストール解除することを指定します。

/ALL
システムに現在インストールされているページ・ファイルとスワップ・ファイルを、すべてインストール解除します。ディスク・ボリュームをすべてディスマウントする、通常のシステム・シャットダウン・プロシージャでは、このコマンドが非常に便利です。

他のパラメータや修飾子は使用できません。

/INDEX=n
ページ・ファイル・インデックスで指定したページ・ファイルまたはスワップ・ファイルを、インストール解除します。ページ・ファイル・インデックスは、DCL コマンド SHOW MEMORY/FILES/FULL の出力の "Page File Number" に表示されません。

他のパラメータや修飾子は、使用できません。

例

```
SYSGEN> DEINSTALL DRA1:[SYSEXEC]PAGEFILE.SYS /PAGEFILE
```

DISABLE

SYSGEN によるパラメータ値のチェックを禁止します。省略時の設定では、範囲チェックが許可されます。

形式

DISABLE CHECKS

パラメータ

なし

修飾子

なし

ENABLE

SET コマンドで変更したパラメータ値を SYSGEN が許容範囲内に維持することを指示します。省略時の設定では、範囲チェックが許可されます。

形式

ENABLE CHECKS

パラメータ

なし

修飾子

なし

INSTALL

ページ・ファイルまたはスワップ・ファイルを新たにインストールします。
CMKRNL 特権が必要です。

形式

INSTALL ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

ページ・ファイルまたはスワップ・ファイルとしてインストールするファイルの名前を指定します。/SYSTEM を付けてマウントされたボリュームに常駐するファイルであれば、どれでも指定できます。性能を考慮した場合、連続したファイルの方がよいでしょう。

修飾子

/PAGEFILE

ファイルをページ・ファイルとしてインストールすることを指定します。このページ・ファイルは、ブート時にインストールされたページファイルをすべて補完します。

/SWAPFILE

ファイルをスワップ・ファイルとしてインストールすることを指定します。このスワップ・ファイルは、ブート時にインストールされたスワップ・ファイルをすべて補完します。

例

```
SYSGEN> INSTALL DRA1:[SYSEXE]PAGEFILE.SYS /PAGEFILE
```

LOAD (VAX のみ)

VAX システムでは、入出力ドライバをロードします。Alpha システムと I64 システムでは、SYSMAN の IO LOAD コマンドを使用します。

LOAD コマンドを実行するには、CMKRNL 特権が必要です。

注意

システムはほとんどエラー検査を行いませんので、LOAD コマンドの発行には十分注意を払ってください。

形式

LOAD ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

ロードするドライバ・イメージのファイルを指定します。これは、必要なパラメータです。

すでにロードされているドライバとまったく同じファイルを指定した場合、ドライバはロードされません。すでにロードされているドライバとファイル名だけは同じでもファイル指定が異なる場合、すでにロードされているドライバが指定したドライバと置換されます。

省略時のファイル・タイプは EXE です。

説明

LOAD コマンドの詳細については、『OpenVMS VAX Device Support Manual』を参照してください。このマニュアルはアーカイブ扱いになっています。

例

```
SYSGEN> LOAD SYS$SYSTEM:RTTDRIIVER
```

このコマンドはリモート・ターミナルの標準ドライバをロードします。

MSCP (VAX のみ)

OpenVMS VAX システムにおいて、MSCP サーバをロードし始動します。

この MSCP サーバ・ロード方法は、SYSGEN の MSCP_LOAD パラメータによって制御されます。MSCP サーバをロードする場合、MSCP_LOAD パラメータを 1 に設定します。サーバの処理対象ディスクを MSCP_SERVE_ALL パラメータを付けて定義します。MSCP パラメータについては、付録 C を参照してください。

形式

MSCP

RELOAD (VAX のみ)

VAX システムにおいて、ロードされているデバイス・ドライバを新しいバージョンと置換します。

RELOAD コマンドを実行するには、CMKRNL 特権が必要です。

形式

RELOAD ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

新しいドライバ・イメージのファイル指定です。省略時のファイル・タイプは EXE です。指定したイメージがロードされ、同じファイル指定を持つ既存ドライバと置換されます。

修飾子

なし

説明

RELOAD コマンドの詳細については、『OpenVMS VAX Device Support Manual』を参照してください。このマニュアルはアーカイブ扱いになっています。

例

```
SYSGEN> RELOAD SYS$SYSTEM:RTTDRIVER
```

このコマンドはリモート・ターミナルのドライバを再ロードします。

SET

SYSGEN ワーク・エリアのシステム・パラメータに値を設定します。

このコマンドは、パラメータ・ファイル、ディスク上の現在のシステム・パラメータ、アクティブ・システムは変更しません。これらを変更する方法については、WRITE コマンドを参照してください。

形式

SET パラメータ名 値

パラメータ

パラメータ名

システム・パラメータの名前を指定します。ピリオド(.)を入力した場合、最後の SET コマンドまたは SHOW コマンドで指定したシステム・パラメータを要求したと解釈されます。パラメータ名の代わりにピリオドを使用する例については、SHOW パラメータ名コマンドの説明を参照してください。

値

通常、整数またはキーワード DEFAULT を指定します。SYSGEN の DISABLE CHECKS コマンドを指定しないかぎり、整数値は、定義されている最小値以上、最大値以下でなければなりません。

キーワード DEFAULT は、パラメータの省略時の値を指定します。SYSGEN の SHOW パラメータ名コマンドを実行すれば、パラメータの最大値、最小値、省略時の値を表示できます。

16 進基数や 8 進基数を指定できるパラメータもあり、ASCII 文字列を指定できるパラメータもあります。8 進値で指定する場合は %0、16 進値で指定する場合は %X を値の前に付けます。ASCII 文字列を指定する場合、文字列を二重引用符 (" ") で囲みます。

修飾子

なし

例

1. SYSGEN> SET PFCDEFAULT 20

このコマンドは、PFCDEFAULT パラメータの値として 20 を割り当てます。

2. SYSGEN> SET GBLSECTIONS DEFAULT

このコマンドは、省略時の値 40 を GBLSECTIONS パラメータに設定しています。

SET/OUTPUT

セッション中の出力に使用するファイルを指定します。省略時の設定では SYS\$OUTPUT に出力されますが、SET/OUTPUT コマンドを指定すればディスク・ファイルに出力できます。

SET/OUTPUT=SYS\$OUTPUT コマンドを実行すれば、いつでも SYS\$OUTPUT に出力することができます。

形式

SET/OUTPUT[=] ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

出力ファイルの名前です。省略時のファイル・タイプは LIS です。等号(=)は、省略可能です。

例

```
SYSGEN> SET/OUTPUT=PARAMS.LIS
SYSGEN> SHOW/ALL
SYSGEN> SHOW/SPECIAL
SYSGEN> EXIT
```

弊社で予約している SPECIAL パラメータを含むすべてのシステム・パラメータとそれらの値を PARAMS.LIS ファイルに出力しています。

SET/STARTUP

以降のブートで使用するパラメータ・ファイルに対応づける汎用スタートアップ・コマンド・プロシージャを指定します。

形式

SET/STARTUP ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

システム・ディスク上のスタートアップ・コマンド・プロシージャの 31 文字以内のファイル指定です。ソフトウェア・ディストリビューション・キットで指定されている汎用スタートアップ・コマンド・プロシージャは、SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM です。

例

```
SYSGEN> SET/STARTUP SYS$SYSTEM:XSTARTUP.COM
```

このコマンドは、現在の汎用スタートアップ・コマンド・プロシージャとして、SYS\$SYSTEM:XSTARTUP.COM を設定しています。

SHARE (VAX のみ)

VAX システムにおいて、指定したプロセッサまたは別のプロセッサによってすでに初期化されているマルチポート・メモリ・ユニットに、指定したプロセッサを接続します。初期化されていないマルチポート・メモリ・ユニットの番号と名前を指定した場合、エラーとなります。

SHARE コマンドを実行するには、CMKRNL 特権が必要です。

形式

SHARE *MPM_n* *MPM 名*

パラメータ

MPM_n

接続するマルチポート・メモリ・ユニットのフロント・パネルに記載されている番号を指定します。

MPM 名

以前の SHARE/INITIALIZE コマンドで指定したマルチポート・メモリ・ユニットの名前

修飾子

/MAXCEFCLUSTERS=共通イベント・フラグ・クラスタ最大数

プロセッサがマルチポート・メモリ・ユニットに作成できる共通イベント・フラグ・クラスタの最大数を指定します。省略時の設定では、制限がありません。

/MAXGBLSECTIONS=グローバル・セクション最大数

プロセッサがマルチポート・メモリ・ユニットに作成できるグローバル・セクションの最大数を指定します。省略時の設定では、制限がありません。

/MAXMAILBOXES=メールボックス最大数

プロセッサがマルチポート・メモリ・ユニットに作成できるメールボックスの最大数を指定します。省略時の設定では、制限がありません。

例

```
SYSGEN> SHARE MPM1 SHR_MEM_1
```

このコマンドは、マルチポート・メモリ・ユニットを接続しています。修飾子は指定されていないので、すべてのパラメータに省略時の値が適用されます。

フロント・パネルに 1 と記されているユニットの場合、SHR_MEM_1 という名前で初期化しなければコマンドが動作しません。

SHARE/INITIALIZE (VAX のみ)

VAX システムにおいて、マルチポート・メモリ・ユニットを初期化し、SYSGEN 実行中のプロセッサに接続します。

SHARE/INITIALIZE コマンドを実行するには、CMKRNL 特権が必要です。

形式

```
SHARE/INITIALIZE MPMn MPM 名
```

パラメータ

MPM_n

接続するマルチポート・メモリ・ユニットのフロント・パネルに記載されている番号を指定します。

MPM 名

マルチポート・メモリ・ユニットを使用するシステムがユニットを認識するときに使用する名前を指定します。15 文字以内の英数字、ドル記号(\$)、アンダスコア(_)の文字列です。

修飾子

/CEFCLUSTERS=共通イベント・フラグ (cef)

マルチポート・メモリ・ユニットに設定できる共通イベント・フラグ・クラスタの総数を、整数値で指定します。省略時の値は 32 です。

/GBLSECTIONS=グローバル・セクション (gbl)

マルチポート・メモリ・ユニットに設定できるグローバル・セクションの総数を、整数値で指定します。省略時の値は 32 です。

/MAILBOXES=メール (mail)

マルチポート・メモリ・ユニットに設定できるメールボックスの総数を、整数値で指定します。省略時の値は 32 です。

/MAXCEFCLUSTERS=共通イベント・フラグ・クラスタ最大数 (max-cef)

プロセッサがマルチポート・メモリ・ユニットに作成できる共通イベント・フラグ・クラスタの最大数を指定します。省略時の設定では、制限がありません。

/MAXGBLSECTIONS=グローバル・セクション最大数 (max-gbl)

プロセッサがマルチポート・メモリ・ユニットに作成できるグローバル・セクションの最大数。省略時の設定では、制限がありません。

/MAXMAILBOXES=メールボックス最大数 (max-mail)

プロセッサがマルチポート・メモリ・ユニットに作成できるメールボックスの最大数。省略時の設定では、制限がありません。

/POOLBCOUNT=ブロック数 (block-cnt)

マルチポート・メモリ・ユニットと動的プールに設定するブロック数を、整数値で指定します。省略時の値は 128 です。

/POOLBSIZE=ブロック・サイズ (block-size)

動的プールの各ブロックのサイズを、整数値で指定します。省略時の値は 128 バイトです。

/PRQCOUNT=プロセッサ間要求ブロック数 (prq-cnt)

設定するプロセッサ間要求ブロック数 (PRQ) を、整数値で指定します。省略時の値は 64 です。

説明

指定したマルチポート・メモリ・ユニットがすでに初期化されていて、かつ他のアクティブ・プロセッサに接続されている場合、グローバル・セクション、メール、共通イベント・フラグ・クラスタ、ブロック数、ブロック・サイズ、プロセッサ間要求ブロック数の値は無視され、マルチポート・メモリ・ユニットは単にプロセッサに接続されます。

例

```
SYSGEN> SHARE MPM1 SHR_MEM_1/INITIALIZE -  
SYSGEN> /GBLSECTIONS=128/MAILBOXES=64/CEFCLUSTERS=0
```

このコマンドは、マルチポート・メモリ・ユニットを初期化しています。グローバル・セクション、メール、共通イベント・フラグ・クラスタ以外のパラメータには、省略時の値が使用されています。マルチポート・メモリ・ユニットのフロント・パネ

ルに記載されている番号は 1 , ユニット名は SHR_MEM_1 であることを仮定しています。

SHOW

SYSGEN ワーク・エリアに格納されているシステム・パラメータ値をはじめ、これらのパラメータの省略時の値、最小値、最大値、単位を表示します。

形式

SHOW パラメータ名

パラメータ

パラメータ名

システム・パラメータの名前を指定します。ピリオド(.)を指定すると、最後の SET パラメータ名または SHOW パラメータ名コマンドで指定したシステム・パラメータを要求したものと解釈されます。

OpenVMS Version 8.2 からは、廃止されたパラメータが指定された場合、Units 欄に「OBSOLETE」と表示されます。

修飾子

/ACP

すべての ACP パラメータ値を表示することを指定します。

/ALL

SPECIAL パラメータ値以外のすべてのパラメータ値を表示することを指定します。

/BI

VAXBI バスの入出力空間に現在マップされているデバイス・アドレスを表示することを指定します。

/CLUSTER

すべての CLUSTER パラメータ値を表示することを指定します。

/DYNAMIC

すべての DYNAMIC パラメータ値を表示することを指定します。

/GEN

すべての GEN パラメータ値を表示することを指定します。

/HEX

すべてのパラメータ値を 16 進表記で表示することを指定します。/HEX のシステム・パラメータ名またはパラメータ・タイプを指定します。/HEX 修飾子に/NAMES 修飾子を付けて指定すると、/HEX は無視されます。

/JOB

すべての JOB パラメータ値を表示することを指定します。

/LGI

すべての LGI パラメータ値を表示することを指定します。

/MAJOR

すべての MAJOR パラメータ値を表示することを指定します。

/MULTIPROCESSING

すべての MULTIPROCESSING パラメータ値を表示することを指定します。

/NAMES

すべてのパラメータの名前を表示することを指定します。

/OBSOLETE

廃止されたすべてのパラメータの名前を表示することを指定します。

/PQL

すべての PQL パラメータ値を表示することを指定します。

/RMS

すべての VAX RMS パラメータ値を表示することを指定します。

/SCS

すべての SCS パラメータ値を表示することを指定します。

/SPECIAL

弊社による使用のため予約されているすべてのパラメータ値を表示することを指定します。

/STARTUP

現在の汎用スタートアップ・コマンド・プロシージャの名前を表示することを指定します。

/SYS

すべての SYS パラメータ値を表示することを指定します。

/TTY

すべてのターミナル・パラメータ値を表示することを指定します。

/XMI[=Blindex]

XMI バスの入出力空間に現在マップされているデバイス・アドレスを表示することを指定します。すべてのプロセッサ、アダプタ、VAXBI アダプタ、メモリ・コントローラ、NI などの相互接続デバイスのノード番号、関係番号、総称も表示します。

SHOW/XMI=Blindex コマンドを実行するには、CMEXEC 特権が必要です。

説明

/HEX 修飾子を指定しないかぎり、パラメータ値は 10 進値で表示されます。ASCII 値は、特に指定しないかぎり ASCII 表記で表示されます。

VAX プラットフォームでパラメータ名を短縮した場合、短縮名に一致する最初のパラメータが表示されます。曖昧さのチェックは行われません。Alpha プラットフォームまたは I64 プラットフォームでは、短縮名と一致する名前のすべてのパラメータが表示されます。

たとえば、VAX システムで SHOW GBL を実行すると、GBLSECTIONS パラメータのみが表示されます。GBLPAGFIL パラメータを表示するには、GBLPAGES パラメータと混同されないようにするため、SHOW GBLPAGF と指定する必要があります。Alpha システムまたは I64 システムでは、同じ SHOW GBL コマンドを入力すると、GBLSECTIONS、GBLPAGES、および GBLPAGFIL が表示されます。

ピリオド(.)を使用すれば、最後の SET パラメータ名または SHOW パラメータ名コマンドで指定したシステム・パラメータを取り出せます。

例

1. SYSGEN> SHOW GBLSECTIONS

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| GBLSECTIONS | 100 | 40 | 20 | -1 | Sections | |

SYSGEN> SET . 110

SYSGEN> SHOW .

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| GBLSECTIONS | 110 | 40 | 20 | -1 | Sections | |

まず GBLSECTIONS パラメータの値を表示し、次にピリオドでパラメータを参照して現在の値を 110 に設定しています。次の SHOW コマンドでも、変更があったことをピリオドで確認しています。

2. SYSGEN> SHOW/ACP

VAX システムにおいて、この例のコマンドは次の出力を作成します。

Parameters in use: Active

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| ACP_MULTIPLE | 0 | 1 | 0 | 1 | Boolean | D |
| ACP_SHARE | 1 | 1 | 0 | 1 | Boolean | |
| ACP_MAPCACHE | 52 | 8 | 1 | -1 | Pages | D |
| ACP_HDRCACHE | 138 | 128 | 2 | -1 | Pages | D |
| ACP_DIRCACHE | 138 | 80 | 2 | -1 | Pages | D |
| ACP_DINDXCACHE | 37 | 25 | 2 | -1 | Pages | D |
| ACP_WORKSET | 0 | 0 | 0 | -1 | Pages | D |
| ACP_FIDCACHE | 64 | 64 | 0 | -1 | File-Ids | D |
| ACP_EXTCACHE | 64 | 64 | 0 | -1 | Extents | D |
| ACP_EXTLIMIT | 300 | 300 | 0 | 1000 | Percent/10 | D |
| ACP_QUOCACHE | 130 | 64 | 0 | -1 | Users | D |
| ACP_SYSACC | 4 | 8 | 0 | -1 | Directories | D |
| ACP_MAXREAD | 32 | 32 | 1 | 64 | Blocks | D |
| ACP_WINDOW | 7 | 7 | 1 | -1 | Pointers | D |
| ACP_WRITEBACK | 1 | 1 | 0 | 1 | Boolean | D |
| ACP_DATACHECK | 2 | 2 | 0 | 3 | Bit-mask | D |
| ACP_BASEPRIO | 8 | 8 | 4 | 31 | Priority | D |
| ACP_SWAPFLGS | 14 | 15 | 0 | 15 | Bit-mask | D |
| ACP_XQP_RES | 1 | 1 | 0 | 1 | Boolean | |
| ACP_REBLDSYSD | 0 | 1 | 0 | 1 | Boolean | |

3. SYSGEN> SHOW/ACP/HEX

次のように、ACP システム・パラメータ値を 16 進表記で出力しています。

Parameters in use: Active

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|
| ACP_MULTIPLE | 00000000 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | D |
| ACP_SHARE | 00000001 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | |
| ACP_MAPCACHE | 00000034 | 00000008 | 00000001 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_HDRCACHE | 0000008A | 00000080 | 00000002 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_DIRCACHE | 0000008A | 00000050 | 00000002 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_DNDXCACHE | 00000025 | 00000019 | 00000002 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_WORKSET | 00000000 | 00000000 | 00000000 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_FIDCACHE | 00000040 | 00000040 | 00000000 | FFFFFFFF | File-Ids | D |
| ACP_EXTCACHE | 00000040 | 00000040 | 00000000 | FFFFFFFF | Extents | D |
| ACP_EXTLIMIT | 0000012C | 0000012C | 00000000 | 000003E8 | Percent/10 | D |
| ACP_QUOCACHE | 00000082 | 00000040 | 00000000 | FFFFFFFF | Users | D |
| ACP_SYSACC | 00000004 | 00000008 | 00000000 | FFFFFFFF | Directories | D |
| ACP_MAXREAD | 00000020 | 00000020 | 00000001 | 00000040 | Blocks | D |
| ACP_WINDOW | 00000007 | 00000007 | 00000001 | FFFFFFFF | Pointers | D |
| ACP_WRITEBACK | 00000001 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | D |
| ACP_DATACHECK | 00000002 | 00000002 | 00000000 | 00000003 | Bit-mask | D |
| ACP_BASEPRIO | 00000008 | 00000008 | 00000004 | 0000001F | Priority | D |
| ACP_SWAPFLGS | 0000000E | 0000000F | 00000000 | 0000000F | Bit-mask | D |
| ACP_XQP_RES | 00000001 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | |
| ACP_REBLDSYSD | 00000000 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | |

SYSGEN SHOW

4. SYSGEN> SHOW/PQL

Alpha システムまたは I64 システムでは、この例のコマンドは次のような出力を生成します。

Parameters in use: Active

| Parameter Name | Current | Default | Min. | Max. | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PQL_DASTLM | 24 | 24 | -1 | -1 | Ast | D |
| PQL_MASTLM | 4 | 4 | -1 | -1 | Ast | D |
| PQL_DBIOLM | 32 | 32 | -1 | -1 | I/O | D |
| PQL_MBIOLM | 4 | 4 | -1 | -1 | I/O | D |
| PQL_DBYTLM | 65536 | 65536 | -1 | -1 | Bytes | D |
| PQL_MBYTLM | 1024 | 1024 | -1 | -1 | Bytes | D |
| PQL_DCPULM | 0 | 0 | -1 | -1 | 10Ms | D |
| PQL_MCPULM | 0 | 0 | -1 | -1 | 10Ms | D |
| PQL_DDIOLM | 32 | 32 | -1 | -1 | I/O | D |
| PQL_MDIOLM | 4 | 4 | -1 | -1 | I/O | D |
| PQL_DFILLM | 128 | 128 | -1 | -1 | Files | D |
| PQL_MFILLM | 2 | 2 | -1 | -1 | Files | D |
| PQL_DPGFLQUOTA | 65536 | 65536 | -1 | -1 | Pagelets | D |
| internal value | 4096 | 4096 | 0 | -1 | Pages | D |
| PQL_MPGFLQUOTA | 2048 | 2048 | -1 | -1 | Pagelets | D |
| internal value | 128 | 128 | 128 | -1 | Pages | D |
| PQL_DPRCLM | 32 | 32 | -1 | -1 | Processes | D |
| PQL_MPRCLM | 0 | 0 | -1 | -1 | Processes | D |
| PQL_DTQELM | 16 | 16 | -1 | -1 | Timers | D |
| PQL_MTQELM | 0 | 0 | -1 | -1 | Timers | D |
| PQL_DWSDEFAULT | 2000 | 2000 | -1 | -1 | Pagelets | |
| internal value | 125 | 125 | 0 | -1 | Pages | |
| PQL_MWSDEFAULT | 2000 | 2000 | -1 | -1 | Pagelets | |
| internal value | 125 | 125 | 125 | -1 | Pages | |
| PQL_DWSQUOTA | 4000 | 4000 | -1 | -1 | Pagelets | D |
| internal value | 250 | 250 | 0 | -1 | Pages | D |
| PQL_MWSQUOTA | 4000 | 4000 | -1 | -1 | Pagelets | D |
| internal value | 250 | 250 | 250 | -1 | Pages | D |
| PQL_DWSEXTENT | 12000 | 12000 | -1 | -1 | Pagelets | D |
| internal value | 750 | 750 | 0 | -1 | Pages | D |
| PQL_MWSEXTENT | 4000 | 4000 | -1 | -1 | Pagelets | D |
| internal value | 250 | 250 | 250 | -1 | Pages | D |
| PQL_DENQLM | 64 | 64 | -1 | -1 | Locks | D |
| PQL_MENQLM | 4 | 4 | -1 | -1 | Locks | D |
| PQL_DJTQUOTA | 1024 | 1024 | -1 | -1 | Bytes | D |
| PQL_MJTQUOTA | 0 | 0 | -1 | -1 | Bytes | D |

SHOW/ADAPTER (VAX のみ)

VAX システムにおいて、アダプタの関係番号と総称をすべて表示します。

SHOW/ADAPTER コマンドを実行するには、CMEXEC 特権が必要です。

形式

SHOW/ADAPTER

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSGEN> SHOW/ADAPTER
```

SYSGEN の SHOW/ADAPTER コマンドで出力される表示例です。

```
CPU Type: 11/780
Nexus Generic Name or Description
 1  16K memory, non-interleaved
 3  UB0
 8  MB0
 9  MB1
```

SHOW/BUS (VAX のみ)

VAX システムでは、アダプタの関係番号と総称をすべて表示します。Alpha システムまたは I64 システムでは、SYSMAN の IO SHOW BUS コマンドを使用します。

SHOW/BUS コマンドを実行するには、CMEXEC 特権が必要です。

形式

SHOW/BUS

パラメータ

なし

修飾子

なし

SHOW/CONFIGURATION (VAX のみ)

VAX システムにおいて、デバイス構成情報を表示します。

SHOW/CONFIGURATION コマンドを実行するには、CMEXEC 特権が必要です。

形式

SHOW/CONFIGURATION

パラメータ

なし

修飾子

/ADAPTER=関係番号

表示する MASSBUS アダプタまたは UNIBUS アダプタの番号を指定します。整数値を指定することも、SYSGEN の SHOW /ADAPTER コマンドで表示される総称を指定することもできます。

/COMMAND_FILE

すべてのデバイス・データをCONNECT/ADAPTER=アダプタ指定 コマンドにフォーマットし、これらのコマンドを指定した出力ファイルに書き込むことを指定します。この結果、SYSGEN の AUTOCONFIGURE コマンドを使用しなくとも、システム全体を再設定できます。

/OUTPUT=ファイル指定

出力ファイルを指定します。ファイル・タイプを指定せずに/OUTPUT 修飾子を指定した場合、LIS が使用されます。ただし、/COMMAND_FILE を付けて/OUTPUT を指定した場合、省略時のファイル・タイプは COM です。

説明

SHOW/CONFIGURATION コマンドは、デバイスの名前、ユニット数、ネクサス番号、アダプタ・タイプを表示し、制御/状態レジスタ (CSR) とベクタ・アドレスも表示します。/OUTPUT 修飾子に出力ファイルを指定できます。

未使用アドレスからデバイスを削除する際、他のデバイスの CSR アドレスとベクタ・アドレスにジャンプをもう一度行う必要はありません。その方法は、次のとおりです。

1. AUTOCONFIGURE ALL コマンドの代わりに、/OUTPUT 修飾子を付けて指定したコマンド・ファイルを実行するよう、汎用 STARTUP.COM ファイルを変更する。
2. SHOW/CONFIGURATION/COMMAND_FILE/OUTPUT コマンドを実行し、デバイス・データをフォーマットしてセーブする。

システムをシャットダウンしてボードを取り外す必要がある場合でも、システムをリブートしたときに SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM が出力ファイルを実行するので、システムは UNIBUS デバイスと MASSBUS デバイスを自動的に構成します。

主なリリースにはすべて、新しいバージョンの SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM が用意されているので、SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM に手を加えていた場合は、新しいバージョンをインストールした後でもう一度変更作業を行う必要があります。

注意

この方法は、短期的には便利ですが、できるだけ AUTOCONFIGURE ALL を使用してください。

例

1. SYSGEN> SHOW/CONFIGURATION

現在のシステム入出力データベースを表示しています。次の例は、VS3100 と 6000-400 システム上でのこのコマンドによる典型的な表示です。

```
System CSR and Vectors on 23-OCT-2002 16:39:28.74
Name: OPA Units: 1 Nexus:0 (410)
Name: PKB Units: 1 Nexus:0 (410)
Name: TTA Units: 4 Nexus:0 (410)
Name: PKA Units: 1 Nexus:0 (410)
Name: ESA Units: 3 Nexus:0 (410)
Name: GCA Units: 1 Nexus:0 (410)
```

```
System CSR and Vectors on 23-OCT-2002 16:31:47.12
Name: PAA Units: 1 Nexus:48 (CI )
Name: PAB Units: 1 Nexus:64 (CI )
Name: PAC Units: 1 Nexus:64 (CI )
Name: PAD Units: 1 Nexus:176 (CI )
Name: FXA Units: 2 Nexus:192 (GXM)
Name: ETA Units: 3 Nexus:213 (BVP)
Name: PAE Units: 1 Nexus:228 (CI )
Name: PBA Units: 1 Nexus:237 (BVP)
Name: TXA Units: 16 Nexus:211 (DMB)
```

2. SYSGEN> SHOW/CONFIGURATION/COMMAND_FILE/OUTPUT=CONFIG.COM

このコマンドは、すべてのデバイス・データを CONNECT/ADAPTER=アダプタ指定 コマンドにフォーマットし、これらのコマンドを CONFIG.COM ファイルに書き込んでいます。次のようなコマンド・ファイルが出力されます。

```
$ RUN SYS$SYSTEM:SYSGEN
AUTOCONFIGURE 4
AUTOCONFIGURE 5
CONNECT DMA0 /ADAP=8 /CSR=%0777440 /VECT=%0210 /NUMV=01 /DRIVER=DMDRIVER
CONNECT DMA1 /ADAP=8 /CSR=%0777440 /VECT=%0210 /NUMV=01 /DRIVER=DMDRIVER
CONNECT LPA0 /ADAP=8 /CSR=%0777514 /VECT=%0200 /NUMV=01 /DRIVER=LPDRIVER
CONNECT DYA0 /ADAP=8 /CSR=%0777170 /VECT=%0264 /NUMV=01 /DRIVER=DYDRIVER
CONNECT DYA1 /ADAP=8 /CSR=%0777170 /VECT=%0264 /NUMV=01 /DRIVER=DYDRIVER
CONNECT XMA0 /ADAP=8 /CSR=%0760070 /VECT=%0300 /NUMV=02 /DRIVER=XMDRIVER
CONNECT XMB0 /ADAP=8 /CSR=%0760100 /VECT=%0310 /NUMV=02 /DRIVER=XMDRIVER
CONNECT XMC0 /ADAP=8 /CSR=%0760110 /VECT=%0320 /NUMV=02 /DRIVER=XMDRIVER
CONNECT TTA0 /ADAP=8 /CSR=%0760130 /VECT=%0330 /NUMV=02 /DRIVER=DZDRIVER
CONNECT TTA1 /ADAP=8 /CSR=%0760130 /VECT=%0330 /NUMV=02 /DRIVER=DZDRIVER
CONNECT TTA2 /ADAP=8 /CSR=%0760130 /VECT=%0330 /NUMV=02 /DRIVER=DZDRIVER
.
.
.
CONNECT TTF7 /ADAP=8 /CSR=%0760200 /VECT=%0400 /NUMV=02 /DRIVER=DZDRIVER
```

SHOW/DEVICE (VAX のみ)

VAX システムにおいて、システムにロードされているデバイス・ドライバのすべての情報、接続されているデバイス、入出力データベースを表示します。アドレスはすべて 16 進の仮想アドレスです。Alpha システムと I64 システムでは、SYSMAN ユーティリティの IO SHOW DEVICE コマンドを使用します。

SHOW/DEVICE コマンドを実行するには、CMEXEC 特権が必要です。

形式

SHOW/DEVICE=デバイス・ドライバ

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

指定したデバイス・ドライバについて、次の情報を表示することを指定します。

| | |
|--------|---------------------------|
| Driver | ドライバの名前 |
| Start | ドライバの開始アドレス |
| End | ドライバの終了アドレス |
| Dev | ドライバに接続されている各デバイスの名前 |
| DDB | デバイスのデバイス・データ・ブロックのアドレス |
| CRB | デバイスのチャネル要求ブロックのアドレス |
| IDB | デバイスの割り込みディスパッチ・ブロックのアドレス |
| Unit | デバイス上の各ユニットの番号 |
| UCB | 各ユニットのユニット制御ブロックのアドレス |

ドライバ名を省略した場合、システムにロードされているすべてのデバイス・ドライバの情報が表示されます。

例

```
SYSGEN> SHOW/DEVICE=DBDRIVER
```

このコマンドは、DBDRIVER について、次の情報を表示します。

| __Driver__ | __Start__ | __End__ | __Dev__ | __DDB__ | __CRB__ | __IDB__ | __Unit__ | __UCB__ |
|------------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| DBDRIVER | 80082390 | 80082A7E | | | | | | |
| | | | DBA | 80000848 | 800988C0 | 80098920 | | |
| | | | | | | | 0 | 8000087C |
| | | | | | | | 1 | 8008A4F0 |
| | | | | | | | 2 | 8008A590 |
| | | | | | | | 5 | 8008A630 |
| | | | | | | | 7 | 8008A6D00 |

SHOW/DRIVER (VAX のみ)

VAX システムにおいて、システムにロードされている指定したデバイス・ドライバの開始アドレスと終了アドレスを表示します。

形式

SHOW/DRIVER=デバイス・ドライバ

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

ドライバ名を省略した場合、システムにロードされているすべてのデバイス・ドライバの開始アドレスと終了アドレスを表示します。アドレスはすべて、16 進の仮想アドレスです。

SHOW/DRIVER コマンドを実行するには、CMEXEC 特権が必要です。

SHOW/DRIVER コマンドは、指定したデバイス・ドライバについて次の情報を表示します。

| | |
|--------|------------------|
| Driver | デバイス・ドライバの名前 |
| Start | デバイス・ドライバの開始アドレス |
| End | デバイス・ドライバの終了アドレス |

例

```
SYSGEN> SHOW/DRIVER
```

このコマンドは、すべてのドライバの開始アドレスと終了アドレスを、次のように表示します。

SYSGEN
SHOW/DRIVER (VAX のみ)

| Driver | Start | End |
|-----------|----------|----------|
| RTTDRIVER | 800C1060 | 800C1960 |
| NETDRIVER | 800BAFD0 | 800BD4B0 |
| TMDRIVER | 800B3950 | 800B4BF0 |
| DRDRIVER | 800B2950 | 800B3290 |
| DDDRIVER | 800B1740 | 800B2060 |
| DLDRIVER | 800B0D10 | 800B15A0 |
| DMDRIVER | 800B0070 | 800B0990 |
| LCDRIVER | 800AFC50 | 800AFFB0 |
| YCDRIVER | 800AED20 | 800AF3E0 |
| XGDRIVER | 800AC3F0 | 800AE9E0 |
| XDDRIVER | 800AA5A0 | 800AC380 |
| DZDRIVER | 800A4F30 | 800A59B0 |
| XMDRIVER | 800A3E10 | 800A4A50 |
| DYDRIVER | 800A3300 | 800A3C30 |
| LPDRIVER | 800A2E90 | 800A3300 |
| DBDRIVER | 800DE7A0 | 800DEFB7 |
| TTDRIVER | 800DC770 | 800DE79B |
| OPERATOR | 80001650 | 80001F8B |
| NLDRIVER | 80001626 | 80001D20 |
| MBDRIVER | 800015FC | 80001CBE |

SHOW/STARTUP

現在の汎用スタートアップ・コマンド・プロシージャの名前を表示します。

形式

SHOW/STARTUP

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSGEN> SHOW/STARTUP
Startup command file = SYS$SYSTEM:STARTUP.COM
```

このコマンドは、汎用スタートアップ・コマンド・プロシージャの名前を表示しています。

SHOW/TURBOCHANNEL (VAX のみ)

VAX システムにおいて TURBOchannel 上のデバイスの関係番号を表示します。

形式

SHOW/TURBOCHANNEL

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSGEN> SHOW/TURBOCHANNEL
```

以下は、SHOW/TURBOCHANNEL コマンドの表示例です。

| TURBOCHANNEL: | Device Name | Nexus Number | TC Slot |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| | PMAQT-AA | 00000000 | 00000001 |

SHOW/UNIBUS (VAX のみ)

VAX システムにおいて、アドレス指定できる UNIBUS 入出力空間内アドレスを表示します。

SHOW/UNIBUS コマンドを実行するには、CMKRNL 特権が必要です。

形式

SHOW/UNIBUS

パラメータ

なし

修飾子

/ADAPTER=関係番号

指定した UNIBUS アダプタのアドレスを表示することを指定します。関係番号は、UNIBUS アダプタの番号です。整数値または、SYSGEN の SHOW/ADAPTER コマンドで表示される名前を指定します。

説明

SHOW/UNIBUS コマンドは、すべてのデバイス・レジスタを読み込みます。一部のコントローラでは、バッファから文字が 1 つ読み込まれるなど、予想しない結果となる場合があります。このため、UNIBUS の設定をデバッグする場合以外には、SHOW/UNIBUS コマンドを使用しないようにしてください。複数の UNIBUS アダプタを使用しているシステムでは、最初の UNIBUS アダプタのアドレスだけが表示されます。

注意

実行中のシステムでは、SHOW/UNIBUS コマンドを使用しないようにしてください。このコマンドを実行できるのは、会話形式でブートする場合だけです。

例

SYSGEN> SHOW/UNIBUS/ADAPTER=4

関係番号 4のアドレスを、次のように表示します。

```
**UNIBUS map for nexus #4 on 30-JUN-2002 14:19:38.00 **  
Address 760070 (8001F838) responds with value 9B6E (hex)  
Address 760072 (8001F83A) responds with value 0340 (hex)  
Address 760074 (8001F83C) responds with value 403C (hex)  
Address 760076 (8001F83E) responds with value 0240 (hex)  
Address 760100 (8001F840) responds with value 8000 (hex)  
Address 760102 (8001F842) responds with value 0340 (hex)  
Address 760104 (8001F844) responds with value 7DAC (hex)  
Address 760106 (8001F846) responds with value 000A (hex)  
Address 760110 (8001F848) responds with value 8000 (hex)  
Address 760112 (8001F84A) responds with value 0340 (hex)  
Address 760114 (8001F84C) responds with value AD5C (hex)  
Address 760116 (8001F84E) responds with value 000A (hex)  
Address 760130 (8001F858) responds with value 9B6E (hex)  
Address 760132 (8001F85A) responds with value 030D (hex)  
Address 760134 (8001F85C) responds with value FF00 (hex)  
Address 760136 (8001F85E) responds with value CECE (hex)  
Address 760140 (8001F860) responds with value 4060 (hex)  
Address 760142 (8001F862) responds with value 0761 (hex)  
Address 760144 (8001F864) responds with value FF00 (hex)  
.  
.  
.
```

TERMINAL

Ctrl/C , Ctrl/O , Ctrl/Y , Ctrl/Z のエコー文字列を、システム単位で変更します。

形式

TERMINAL/ECHO

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

TERMINAL コマンドを実行する前に、SYS\$EXAMPLES に格納されている SYSGTTSTR.MSG ファイルを編集してください。このファイルには、編集プロセスに対する命令が格納されています。

ファイルを編集し、TERMINAL コマンドを実行すると、指定した変更内容が有効となります。

USE

システム・パラメータの値とサイトから独立したスタートアップ・コマンド・プロセスの名前を使用して、SYSGEN 作業領域を初期化し、既存の値を変更します。ユーティリティを起動するときに、SYSGEN 作業領域の初期値がアクティブ値になります。

パラメータ値とプロセス名の両方のソースを指定します。これらはパラメータ・ファイル、ディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイル、メモリのアクティブ・システム、省略時のリストのいずれかから検索できます。

形式

USE ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

データを検索するシステム・パラメータ・ファイルのファイル指定。パラメータ・ファイルを作成するには、SYSGEN の WRITE コマンドを使用します。省略時のファイル・タイプは.PAR です。

ファイル指定の代わりに、次のキーワードのいずれかを指定することができます。

CURRENT

ディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイルから情報を取り出すことを指定します。

VAX システムでは、システム・パラメータ・ファイルは
SYS\$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR です。

Alpha システムでは、システム・パラメータ・ファイルは
SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR です。

I64 システムでは、システム・パラメータ・ファイルは
SYS\$SYSTEM:IA64VMSSYS.PAR です。

ACTIVE

メモリに格納されているアクティブ・システムから情報を取り出すことを指定します。

DEFAULT

ソース情報を省略時のリストから検索することを指定します。USE DEFAULT コマンドは、SYSGEN に組み込まれているパラメータ値を使用して、SYSGEN 作業領域を初期化します。これらの値を使用すると、オペレーティング・システムは標準構成であれば、どの構成でもブートできます。

システムをハングさせる可能性のある未調整のレイヤード・プロダクトがシステム上にあるような場合、すべてのレイヤード・プロダクトを起動させないでシステムを起動するには、STARTUP_P1 システム・パラメータを "MIN" に設定します。

```
SYSGEN> SET STARTUP_P1 "MIN"
```

修飾子

なし

例

1. SYSGEN> USE SYS\$SYSTEM:SPECIAL

このコマンドは既存のパラメータ・ファイル SYS\$SYSTEM:SPECIAL.PAR を使用します。

SYSGEN USE

2. SYSGEN> USE DEFAULT

```
SYSGEN> SET STARTUP_P1 "MIN"
```

最初のコマンドは省略時のパラメータ値を使用して、SYSGEN 作業領域を初期化します。2 番目のコマンドは STARTUP_P1 パラメータを "MINIMUM" に設定します。

WRITE

システム・パラメータ値とサイトから独立したスタートアップ・コマンド・プロシージャの名前を SYSGEN 作業領域からパラメータ・ファイル、ディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイル、メモリのアクティブ・システムのいずれかに書き込みます。

形式

WRITE ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

作成する新しいパラメータ・ファイル。省略時のファイル・タイプは.PAR です。

ファイル指定の代わりに、次のキーワードのいずれかを指定することができます。

CURRENT

ディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイルに情報を書き込むことを指定します。

VAX システムでは、システム・パラメータ・ファイルは
SYS\$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR です。

Alpha システムでは、システム・パラメータ・ファイルは
SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR です。

I64 システムでは、システム・パラメータ・ファイルは
SYS\$SYSTEM:IA64VMSSYS.PAR です。

WRITE CURRENT コマンドを使用するには、SYSPRV 特権が必要です。

ACTIVE

ソース情報をメモリのアクティブ・システムに書き込むことを指定します (動的パラメータ値だけがアクティブ・システムに書き込まれます)。

WRITE ACTIVE コマンドを使用するには、CMKRNL 特権が必要です。

修飾子

なし

説明

VAX システムにおいて、SYSGEN 内のセキュリティ監査では、システム・パラメータ・ファイル VAXVMSSYS.PAR の変更の報告方法が変更されました。次の例に示すように、このようなイベントを通知するために、ファイルに対してアクセス制御リスト (ACL) を設定すれば、システム管理者はファイル変更の通知を受信できます。

```
$ SET ACL/ACL=(ALARM=SECURITY,ACCESS=WRITE+FAILURE+SUCCESS)-  
_ $ SYS$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR
```

ACL の設定についての詳しい説明は、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』と『OpenVMS システム・セキュリティ・ガイド』を参照してください。

Alpha システムと I64 システムでは、WRITE ACTIVE コマンドと WRITE CURRENT コマンドはどちらも OPCOM にメッセージを送信し、イベントを記録します。

例

1. SYSGEN> WRITE SYS\$SYSTEM:SPECIAL

このコマンドは新しいパラメータ指定ファイル、SYS\$SYSTEM:SPECIAL.PAR を作成します。

2. SYSGEN> WRITE CURRENT

VAX システムでは、この例のコマンドはディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイル (SYS\$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR) を変更します。

Alpha システムでは、この例のコマンドはディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイル (SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR) を変更します。

SYSGEN
WRITE

I64 システムでは、この例のコマンドは、ディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイル (IA64VMSSYS.PAR) を変更します。

System Management ユーティリティ (SYSMAN)

7.1 SYSMAN について

System Management ユーティリティ (SYSMAN) は、ノードとクラスタ環境を集中管理します。個々のノードにログインしてさまざまな管理作業を行うのではなく、1つのノード、1つのノード・グループ、または1つのクラスタ環境を管理環境として定義することができます。管理環境が定義されていれば、ローカル・ノードからシステム管理作業を行えます。SYSMAN は、管理対象の環境におけるすべてのノードに対し、これらの作業を実行します。

SYSMAN では、従来のソフトウェア・ツールを数多く利用しているので、個々のシステムを管理するこれまでの方法と同じようなやり方でシステムを管理できます。MOUNT、DEFINE、INITIALIZE、SET、SHOW などの DCL コマンドは、ほとんど処理できます。また、AUTHORIZE、AUTOGEN、INSTALL など、OpenVMS のシステム管理ユーティリティやコマンド・プロシージャも数多く実行できます。

SYSMAN には、次の処理を行うシステム管理ツールも用意されています。

- DISKQUOTA コマンドを使用して、ディスク・クォータを設定する。
- LICENSE コマンドを使用して、ライセンスをロードおよびアンロードする。
- 自動ログイン機能 (ALF) コマンドを使用して、ターミナルまたはポートをユーザ名と対応づける。
- PARAMETERS コマンドを使用して、System Generation ユーティリティ (SYSGEN) パラメータを変更または表示する。
- OpenVMS オペレーティング・システムのスタートアップ要素、サイト固有プログラム、レイヤード・プロダクトを表示または変更する STARTUP コマンドを使用して、サイト固有スタートアップ・プロシージャを作成する。
- CONFIGURATION コマンドを使用して、OpenVMS Cluster パラメータを変更または表示する。
- ブート時にロードされるイメージ集合にエグゼクティブ・ロード・イメージを追加および削除する SYS_LOADABLE コマンドを使用して、システム・サービスをロードする。
- スケジューリング・クラスの作成と変更を行う。スケジューリング・クラスによって、システムでユーザに分配された CPU 時間の量を制限できる。
- SHUTDOWN NODE コマンドを使用してシステムをシャットダウンする。
- Alpha システムと I64 システムにおいて、これまで検出されなかったテープとメディア・チェンジャをすべて検出する。
- Alpha システムと I64 システムにおいて、I/O コマンドを使用して、デバイスを接続し、デバイス・ドライバをロードし、設定情報を表示する。

- Alpha システムと I64 システムにおいて、選択型ダンプの初期にダンプされるように、プロセスの優先順位を設定する。

7.1.1 SYSMAN コマンドを実行するためのキーの定義

SYSMAN では、SYSMAN コマンドを実行するためのキーを定義しておけば、長いコマンド行を入力する必要がありません。たとえば、SET ENVIRONMENT コマンドを実行するためのキーは次のように定義できます。

```
SYSMAN> DEFINE/KEY/TERMINATE
_Key name: KP0
_Translation: "SET ENVIRONMENT/NODE=(NODE21,NODE22,NODE23)"
```

キーを定義した後、キーパッドの 0 を押すと、SYSMAN は SET ENVIRONMENT コマンドを実行します。キー定義は、SYSMAN 初期化ファイルに定義しない限り、SYSMAN を終了するたびに失われます。(初期化ファイルからコマンドを実行する方法については第 7.1.2 項を参照してください。)

7.1.2 初期化ファイルによるコマンドの実行

SYSMAN を実行するたびに使用される初期化ファイルを作成することができます。SYSMAN 初期化ファイルでは、キーの定義や SYSMAN 環境の設定などが行えます。

省略時の SYSMAN 初期化ファイルは、SYS\$LOGIN:SYSMANINI.INI です。別のファイルを指定する場合は、そのファイルの記憶位置を指すように論理名 SYSMANINI を定義してください。

以下は、いくつかのキーを定義する初期化ファイルの例です。

```
$ TYPE SYSMANINI.INI
DEFINE/KEY/TERMINATE KP0 "SET ENVIRONMENT/CLUSTER/NODE=(NODE21,NODE22,NODE23,NODE24)"
DEFINE/KEY/TERMINATE KP1 "CONFIGURATION SHOW TIME"
DEFINE/KEY/TERMINATE KP2 "SHOW PROFILE"
.
.
.
```

7.2 SYSMAN 使用法の要約

System Management ユーティリティ (SYSMAN) はシステムを集中管理するので、1 ヶ所からすべてのノードやクラスタを管理できます。

形式

RUN SYS\$SYSTEM:SYSMAN

パラメータ

なし

説明

SYSMAN を起動するには、次のコマンドを DCL プロンプトに対して入力します。

```
$ RUN SYS$SYSTEM:SYSMAN
```

SYSMAN は次のプロンプトを表示します。ここでは、DCL の標準の構文規則を使用して、SYSMAN コマンドを入力することができます。

```
SYSMAN>
```

SYSMAN を終了して DCL コマンド・レベルに戻るには、SYSMAN>プロンプトに対して EXIT コマンドを入力するか、または Ctrl/Z を押します。

注意

SYSMAN には、次の制約があります。

- 管理対象環境において、ローカル・ノードでは OPER 特権があり、リモート・ノードに対して OPER 特権または SETPRV 特権の特権管理を行えることが必要。

また、コマンドの項で述べるとおり、コマンド別に必要となる特権もあります。各種の DCL コマンドやシステム管理ユーティリティで必要な特権については、『OpenVMS DCL デュクショナリ』または本書の該当するユーティリティ・リファレンス部分を参照してください。
- パスワードを要する環境では、バッチ・ジョブで SYSMAN を実行することができません。
- SHOW SYSTEM/CLUSTER コマンド、SET CLUSTER/QUORUM コマンド、MOUNT/CLUSTER コマンド、および一部の形式の REPLY コマンドなどの DCL コマンドは、その設計上クラスタ全体で動作します。環境が単一ノードとして設定されている場合を除いて、SYSMAN を使用してこれらのコマンドを実行しないでください。同様に、クラスタワイドの論理名、論理名テーブルは、その設計上、クラスタ全体で動作します。
- ライト (権利) の合計が 125 を超える SYSMAN ユーザが、クラスタ内のリモート・ノードに対して SYSMAN コマンドを実行しようとするとき、次のエラー・メッセージが表示されます。

```
SMI-E-RIGHTSLIM, Rights limit exceeded.
```

このライト (権利) の上限には、プロセス・ライト・リストが作成されるときに、ログイン中に与えられた次の少なくとも 3 つの識別子も含まれます。

す。

- UIC 識別子
 - システム識別子
 - プロセスが動作している環境に応じて、少なくとも 1 つの環境識別子
- SYSMAN を実行するユーザは、次のいずれかを持っていなければなりません。
- ライトの合計が 125 未満の独立したアカウント
 - ライトの合計が適切な範囲内に収まるように、この現在のアカウントから削除した十分な数の識別子

7.3 SYSMAN のコマンド

この項では、SYSMAN のコマンドについて、例を挙げて説明します。表 7-1 は、SYSMAN のコマンドの一覧です。

表 7-1 SYSMAN のコマンド

| コマンド | 機能 |
|--|---|
| @ (実行プロシージャ) | 以降のコマンド入力を指定ファイルまたは指定デバイスから読み込むことを指示する。 |
| ALF ADD | 自動ログイン機能 (ALF) データベースにレコードを追加する。 |
| ALF REMOVE | 自動ログイン機能 (ALF) データベースから 1 つまたは複数のレコードを削除する。 |
| ALF SHOW | 自動ログイン機能 (ALF) データベースに格納されている 1 つまたは複数のレコードを表示する。 |
| ATTACH | 現在のプロセスからジョブ内の指定したプロセスに制御を移す。 |
| CLASS_SCHEDULE ADD | 新しいスケジューリング・クラスを作成する。 |
| CLASS_SCHEDULE DELETE | スケジューリング・クラスを削除する。 |
| CLASS_SCHEDULE MODIFY | スケジューリング・クラスの属性を変更する。 |
| CLASS_SCHEDULE RESUME | 中断されていたスケジューリング・クラスを再開する。 |
| CLASS_SCHEDULE SHOW | スケジューリング・クラスの属性を表示する。 |
| CLASS_SCHEDULE SUSPEND | スケジューリング・クラスを一時的に中断する。 |
| CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION | ローカル・エリア・クラスタにおけるセキュリティ・データを更新する。 |
| CONFIGURATION SET TIME | システム時間を更新する。 |
| CONFIGURATION SHOW CLUSTER_ AUTHORIZATION | クラスタ・セキュリティ・データを表示する。 |
| CONFIGURATION SHOW TIME | 現在のシステム時間を表示する。 |

(次ページに続く)

表 7-1 (続き) SYSMAN のコマンド

| コマンド | 機能 |
|------------------------|---|
| DEFINE/KEY | SYSMAN コマンドを実行するキーを定義する。 |
| DISKQUOTA ADD | ディスク・クォータ・ファイルにエントリを追加する。 |
| DISKQUOTA CREATE | ファイルを持たないボリュームに対してディスク・クォータ・ファイルを作成し使用可能にする。 |
| DISKQUOTA DELETE | クォータ・ファイルからエントリを削除する。 |
| DISKQUOTA DISABLE | ボリュームに対するディスク・クォータ動作を中断する。 |
| DISKQUOTA ENABLE | ボリュームに対するディスク・クォータ動作を再開する。 |
| DISKQUOTA MODIFY | クォータ・ファイルのエントリを変更するか、または省略時のクォータ値と超過値を調整する。 |
| DISKQUOTA REBUILD | すべてのエントリに対するディスク使用量を再設定する。 |
| DISKQUOTA REMOVE | ディスク・クォータ・ファイルからエントリを削除する。 |
| DISKQUOTA SHOW | ディスク・クォータと使用状況を表示する。 |
| DO | DCL コマンドまたは DCL コマンド・プロシージャを実行する。 |
| ‡ DUMP_PRIORITY ADD | System Dump Priority レジストリ・ファイルにエントリを追加する。 |
| ‡ DUMP_PRIORITY LIST | System Dump Priority レジストリ・ファイルの内容をリストする。 |
| ‡ DUMP_PRIORITY LOAD | BUGCHECK で使用するために、System Dump Priority レジストリ・ファイルの内容をメモリにロードする。 |
| ‡ DUMP_PRIORITY MODIFY | System Dump Priority レジストリ・ファイルのエントリを変更する。 |
| ‡ DUMP_PRIORITY REMOVE | System Dump Priority レジストリ・ファイルからレコードを削除する。 |
| ‡ DUMP_PRIORITY SHOW | System Dump Priority レジストリ・ファイルのメモリ内コピーの内容をリストする。 |
| ‡ DUMP_PRIORITY UNLOAD | System Dump Priority レジストリ・ファイルのメモリ内コピーをクリアする。 |
| EXIT | SYSMAN セッションを終了し、制御を DCL コマンド・レベルに戻す。 |
| HELP | SYSMAN コマンドに関する情報を出力する。 |
| ‡ IO AUTOCONFIGURE | システムにつながれているすべてのハードウェア・デバイスを自動的に識別し、設定する。 |
| ‡ IO CONNECT | デバイスを接続しデバイス・ドライバをロードする。 |
| ‡ IO CREATE_WWID | 新しいデバイス名に新しいワールドワイド識別子 (WWID) を割り当てる。 |
| ‡ IO FIND_WWID | これまで検出されなかったテープとメディア・チェンジャをすべて検出する。 |
| ‡ IO LIST_WWID | Fibre Channel 上にまだ構成されていないテープ・デバイス・ワールドワイド識別子 (WWID) すべてをリストする。 |
| ‡ IO LOAD | 入出力ドライバをロードする。 |
| ‡ IO REBUILD | すべてのデバイス構成テーブルを再構築する。 |

‡Alpha および I64 固有

(次ページに続く)

SYSMAN

7.3 SYSMAN のコマンド

表 7-1 (続き) SYSMAN のコマンド

| コマンド | 機能 |
|---------------------------|--|
| ‡ IO REPLACE_WWID | ワールドワイド識別子 (WWID) をあるものから別のものに置き換える。 |
| ‡ IO SCSI_PATH_VERIFY | システム内の SCSI と FC パスをそれぞれチェックし、接続されたデバイスが変更されたかどうかを判断する。変更されている場合には、入出力データベースにある SCSI または FC のパスは切断される。 |
| ‡ IO SET EXCLUDE | デバイスを自動的に構成するときに使用するパーマネント除外リストを設定する。 |
| ‡ IO SET PREFIX | IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名に使用する接頭辞を設定する。 |
| ‡ IO SHOW BUS | システムのバス、ノード番号、バス名、TR 番号、CSR 基底アドレスをリストする。 |
| ‡ IO SHOW DEVICE | デバイス、デバイス・ドライバ、デバイスの入出力データベースに関する情報を表示する。 |
| ‡ IO SHOW PREFIX | IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名に使用する現在の接頭辞リストを表示する。 |
| LICENSE LOAD | LICENSE データベースに登録されているライセンスを有効にする。 |
| LICENSE UNLOAD | LICENSE データベースに登録されているライセンスを無効にする。 |
| PARAMETERS DISABLE CHECKS | PARAMETERS SET コマンドで指定したシステム・パラメータ値の範囲チェックを禁止する。 |
| PARAMETERS ENABLE CHECKS | 範囲チェックを使用可能にする。PARAMETERS DISABLE CHECKS コマンドを実行した後で範囲チェックを使用可能にする。 |
| PARAMETERS SET | ワーク・エリアに格納されているシステム・パラメータの値を変更する。 |
| PARAMETERS SHOW | ワーク・エリアに格納されているシステム・パラメータの値、およびシステム・パラメータの省略時の値、最小値、最大値、単位を表示する。 |
| PARAMETERS USE | システム・パラメータ値と汎用コマンド・プロシージャの名前を使用して、現在のワーク・エリアを初期化する。 |
| PARAMETERS WRITE | ワーク・エリアに格納されているシステム・パラメータ値と汎用コマンド・プロシージャ名を、パラメータ・ファイル、現在のシステム・パラメータ・ファイル、メモリ内のアクティブ・システムのいずれかに書き込む。 |
| RESERVED MEMORY ADD | Alpha システムと I64 システム上で、Reserved Memory Registry データ・ファイルに、メモリ予約ともいわれる一定量の物理メモリを予約する。 |
| RESERVED_MEMORY EXTEND | Alpha システムと I64 システム上で、単一のメモリ予約用に複数のリソース・アフィニティ・ドメイン (RAD) を収容しようとする場合、メモリ・セクションを追加する。 |
| RESERVED MEMORY FREE | 実行中の Alpha システムと I64 システム上で、予約メモリを解放する。 |

‡Alpha および I64 固有

(次ページに続く)

表 7-1 (続き) SYSMAN のコマンド

| コマンド | 機能 |
|------------------------|---|
| RESERVED_MEMORY LIST | Alpha システムと I64 システム上で、現在 Reserved Memory Registry データ・ファイルに格納されているこの予約のプレビューを提供する。 |
| RESERVED MEMORY MODIFY | Alpha システムと I64 システムで、Reserved Memory Registry データ・ファイルの既存のエントリの変更を許可する。 |
| RESERVED MEMORY REMOVE | Alpha システムと I64 システム上で、Reserved Memory Registry データ・ファイルの予約メモリ・エントリを削除する。 |
| RESERVED MEMORY SHOW | Alpha システムと I64 システム上で、実行中のシステムのメモリ予約を表示する。 |
| SET ENVIRONMENT | 以降の SYSMAN コマンドの管理方式を設定する。 |
| SET PROFILE | 省略時のデバイス、省略時のディレクトリ、および現在の管理環境における現在の特権を変更し、DO コマンドに対し DCL チェックを設定する。 |
| SET TIMEOUT | ノード応答の待ち時間を設定する。 |
| SHOW ENVIRONMENT | 現在のコマンド・コンテキストを表示する。 |
| SHOW KEY | キー定義を表示する。 |
| SHOW PROFILE | 省略時のデバイス、省略時のディレクトリ、現在の特権を表示する。 |
| SHOW TIMEOUT | 現在のタイムアウト時間を表示する。 |
| SHUTDOWN NODE | 1 つのコマンド行で同時に 1 つの以上のノードをシャットダウンする。 |
| SPAWN | 現在のプロセスのサブプロセスを作成する。サブプロセスのコンテキストは、現在のプロセスからコピーされる。 |
| STARTUP ADD | 実行可能ファイルまたはコマンド・プロシージャを、スタートアップ・データベースに追加する。 |
| STARTUP DISABLE | スタートアップ・データベースの構成要素がノード上で実行することを禁止する。 |
| STARTUP ENABLE | スタートアップ・データベースの構成要素が実行することを許可する。 |
| STARTUP MODIFY | スタートアップ・データベースの構成要素がどのように実行するかを記述するレコードを編集する。 |
| STARTUP REMOVE | スタートアップ・データベースから 1 つまたは複数の構成要素を削除する。 |
| STARTUP SET DATABASE | 省略時のデータベースを設定する。 |
| STARTUP SET OPTIONS | スタートアップ中にクラスタ内の 1 つ以上のノードのログと表示の情報を制御する。 |
| STARTUP SHOW | 現在のスタートアップ・データベースの名前または内容を表示する。 |
| SYS_LOADABLE ADD | ブート時にロードしたイメージ集合に、エグゼクティブ・ロード・イメージを追加する。 |
| SYS_LOADABLE REMOVE | ブート時にロードしたイメージ集合から、エグゼクティブ・ロード・イメージを削除する。 |

@ (プロシージャの実行)

コマンドの入力を，特定のファイルまたはデバイスから読み込むことを SYSMAN に指示します。

形式

@ ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

実行したい入力デバイスまたはコマンド・プロシージャを指定します。省略時のファイル・タイプは.COM です。ワイルドカード文字は，ファイル指定に使用できません。

説明

@コマンドは，SYSMAN のコマンドを格納しているコマンド・プロシージャを実行します。まず，SYSMAN を始動してコマンド行の始めに@コマンドを入力し，次に，コマンド・プロシージャのファイル名を指定します。

コマンド・プロシージャには，SYSMAN のどのコマンドでも含めることができます。

例

```
1. $ CREATE ENV.COM
   SET ENVIRONMENT
   SHOW PROFILE [Ctrl/Z]
   $ RUN SYS$SYSTEM:SYSMAN
   SYSMAN> @ENV.COM
```



```
%SYSMAN-I-DEFDIR, default directory on node -- SYS$SYSROOT:[SYSMGR]
%SYSMAN-I-DEFPRIV, default process privileges on node --
    CMKRNL
    CMEXEC
    SYSNAM
    .
    .
    .
    GRPPRV
    READALL
    SECURITY
SYSMAN>
```

SYSMAN 環境としてローカル・ノードを設定して現在のプロファイルを表示するコマンド・プロシージャを作成しています。これらのコマンドは、@ENV.COM コマンドを入力すると実行されます。

2. \$ CREATE TIME.COM
SET ENVIRONMENT/CLUSTER
CONFIGURATION SHOW TIME Ctrl/Z
\$ RUN SYS\$SYSTEM:SYSMAN
SYSMAN> @TIME

```
System time on node NODE23: 19-JUN-2002 13:32:19.45
System time on node NODE24: 19-JUN-2002 13:32:27.79
System time on node NODE25: 19-JUN-2002 13:32:58.66
```

クラスタ内のすべてのノードの現在の日時を表示するコマンド・プロシージャを、作成し実行しています。

ALF ADD

新しいレコードを自動ログイン機能 (ALF) データベースに追加します。また、代理アカウントのためにレコードを作成することもできます。

SYSALF データベースに対する読み込みアクセス権 (R) と書き込みアクセス権 (W) が必要です。省略時の SYSALF データベースは、SYS\$SYSTEM:SYSALF.DAT です。

形式

ALF ADD デバイス・ユーザ

パラメータ

デバイス

ユーザ名に割り当てるターミナル名またはポート名を指定します。コマンド行で修飾子を指定しない場合は、ターミナル名を指定してください。論理名と短縮デバイス名

のどちらでも指定できます。このパラメータは代理アカウントのデバイスを含んだ最高 63 文字まで受け付けます。

ユーザ

特定のターミナルまたはポートに設定したいアカウントのユーザ名を指定します。

修飾子

/TERMINAL (省略時の設定)

指定したデバイス名がターゲット・システム上のターミナルであるかどうかをチェックします。論理名や短縮デバイス名を指定した場合は、SYSMAN がフル・デバイス名に変換します。

/PORT

指定したデバイス名が正しいポートであるかどうかをチェックします。スラッシュ(/)などの特殊文字をポート名に含める場合や小文字として識別させたい小文字をポート名に含める場合には、二重引用符(" ")でポート名を囲みます。

二重引用符で囲まれた文字列は、すべてそのまま ALF データベース・ファイルに書き込まれることに注意してください。たとえば、実際のポート名に特殊文字に加えて大文字が含まれている場合は、二重引用符の中で大文字を使用することを忘れないでください。文字列を誤ると、実際のポート名と SYSALF.DAT ファイルで指定されている名前が一致しなくなります。

/PROXY

デバイス名が NODE::USERNAME の形式であるかどうかをチェックします。

/LOG

ALF データベースに追加されたデバイス名とユーザ名を表示します。

説明

ALF ADD コマンドを実行すれば、ターミナルやポートを特定のユーザ名と対応づけることができます。特定のターミナルやポートに対するログインを特定のユーザに許可したい場合、ユーザ名を指定せずに許可できます。

ALF ADD コマンドは、新しいレコードを ALF データベースに追加します。

例

1. SYSMAN> ALF ADD TTA3 JBERGERON
SYSMAN> ALF ADD "MN34C3/LC-1-2" FMARTIN /PORT

まず、TTA3 というターミナルをユーザ JBERGERON に割り当てています。次のコマンドは、MN34C3/LC-1-2 というポートをユーザ FMARTIN に割り当てています。

2. SYSMAN> ALF ADD VMS:.ZKO.VMSORG.SYSMAN.CLIENT1::SYSTEM FOOBAR

この例では、VMS:.ZKO.VMSORG.SYSMAN.CLIENT1::SYSTEM は、FOOBAR に割り当てられるデバイス・パラメータの値です。

ALF REMOVE

1 つまたは複数のレコードを ALF データベースから削除します。

SYSMAN) SYSALF データベース SYS\$SYSTEM:SYSALF.DAT に対する読み込みアクセス権(R)と書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

ALF REMOVE デバイス

パラメータ

デバイス

ALF からレコードを削除するターミナル名またはポート名を指定します。ALF REMOVE コマンドで修飾子を使用していても、デバイス名は必須です。

ターミナル名またはポート名ではワイルドカード文字を使用できます。たとえば、TTA*というデバイスを指定すると、TTA という文字列から始まるすべてのレコードが削除されます。しかし、<nodename>\$TTA (<nodename>はシステムの SCSNODE 名) という文字列から始まるレコードは削除されません。\$で始まるレコードを削除するには、\$TTA*と指定するか、または、*TTA*のようにワイルドカードを 2 つ使用します。

ワイルドカード文字を使用せずに、REMOVE コマンドを入力した場合には、SYSMAN はデバイス名を正確に照合します。複数のレコードが条件を満たす場合には、SYSMAN はエラー・メッセージを表示します。

修飾子

/USERNAME=ユーザ

デバイスに関連付けられた特定のユーザ用のレコードを ALF から削除できます。/USERNAME 修飾子を使うときにはデバイスも指定する必要があります。/USERNAME 修飾子では、ワイルドカード文字を使用できます。

/CONFIRM

レコードを削除するかどうか確認するメッセージを表示します。

/LOG

ALF データベースから削除したデバイス名とユーザ名を表示します。

説明

ALF REMOVE コマンドは、1 つまたは複数のレコードを ALF データベースから削除します。

例

1. SYSMAN> ALF REMOVE WORK1/USERNAME=*

ALF データベースから全ユーザ用の WORK1 デバイスのレコードを削除します。アスタリスク (*) はユーザ名に置き換わります。

2. SYSMAN> ALF REMOVE */USERNAME=*

ALF データベースからすべてのレコードを削除します。最初のアスタリスク (*) はデバイス名に置き換わり、2 番目のアスタリスクがユーザ名に置き換わります。

3. SYSMAN> ALF REMOVE _TTA3:
SYSMAN> ALF REMOVE /USERNAME=SMITHSON

まず、TTA3 というターミナルのレコードを削除しています。次のコマンドは、ユーザ名 SMITHSON に関係する (すべてのデバイス用の) レコードをすべて削除しています。

4. SYSMAN> ALF REMOVE *TTA*

文字列 TTA を含むデバイスのすべてのレコードを削除します。

5. SYSMAN> REMOVE TTA

このコマンドは次のエラー・メッセージを出力します。

```
%SYSMAN-E-ALFWILCRDREQ, more than one record might match - Wildcard or
unit number of device required.
```

注意

REMOVE コマンドをバージョン 6.1 以前の SYSMAN クライアントからバージョン 6.2 以降のシステムに対して実行する場合には、特に注意をしてください。

たとえば、OpenVMS バージョン 6.1 以前を実行しているシステムから OpenVMS バージョン 6.2 を実行しているシステムに対して次のコマンドを実行すると、エラー・メッセージは出力されず、FOOBAR\$TTA と一致するすべてのレコードが削除されます。

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=FOOBAR      ! FOOBAR runs OpenVMS Version 6.2
%SYSMAN-I-ENV, current command environment:
      Individual nodes: FOOBAR
      Username SYSTEM will be used on nonlocal nodes
SYSMAN> ALF REMOVE TTA                    ! Does not produce an error message
SYSMAN>
```

OpenVMS バージョン 6.1 以前を実行しているシステムから OpenVMS バージョン 6.1 以前を実行している別のシステムに対して同じコマンドを発行した場合には、次のエラー・メッセージが出力されます。

```
%SYSMAN-I-NODERR, error returned from node F00
-SMI-E-ALFNOMATCH, no records matched search criteria
```

これは、OpenVMS バージョン 6.2 より前のシステムでは、ワイルドカードの処理に誤りがあるからです。

ALF SHOW

ALF データベースから 1 つまたは複数のレコードを表示します。

SYSALF データベース SYS\$SYSTEM:SYSALF.DAT に対する読み込みアクセス権(R)と書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

ALF SHOW [デバイス]

パラメータ

[デバイス]

レコードを表示するターミナル名またはポート名を指定します。ターミナル名またはポート名ではワイルドカード文字を使用できます。例に示すように、ALF レコードのワイルドカード照合に関しては、特定の制約事項があります。

修飾子

/USERNAME=ユーザ

指定のユーザが保有するレコードを表示できます。この修飾子では、ワイルドカード文字を使用できます。

/OUTPUT[=ファイル指定]

コマンドの出力先として、ファイルを指定できます。ファイルを指定しない場合、省略時のディレクトリの SYSMAN.LIS ファイルに出力が書き込まれます。

説明

ALF SHOW コマンドは、ALF データベースに格納されている 1 つまたは複数のレコードを表示します。

例

1. SYSMAN> ALF SHOW TTA* /USERNAME=MANESS /OUTPUT=ALF.TXT

この例では、MANESS というユーザに割り当てられているターミナル TTAx のレコードを選択し、ALF.TXT ファイルに出力しています。

2. SYSMAN> ALF SHOW TTA*

このコマンドは、TTA という文字列から始まるレコードだけを表示します。

3. SYSMAN> ALF SHOW TTA

このコマンドは、<nodename>\$TTA という文字列から始まるレコードだけを表示します。

4. SYSMAN> ALF SHOW *TTA

このコマンドは、デバイス名が TTA で終了するレコードを表示します。

5. SYSMAN> ALF SHOW *TTA*

このコマンドは、TTA という文字列を含むすべてのレコードを表示します。

ATTACH

あるジョブにおいて、現在のプロセスから指定のプロセスに制御を渡します。現在のプロセスは、この結果ハイバネート状態になります。

メールボックスが設定されているターミナルでは、ATTACH コマンドと SPAWN コマンドは使用できません。

形式

ATTACH [プロセス名]

パラメータ

プロセス名

制御の渡し先とする親プロセスまたはサブプロセスの名前を指定します。指定するプロセスは、すでに存在しており、現在のジョブ木構造の一部であり、同じ入力ストリームを現在のプロセスと共有していることが必要です。ただし、現在のプロセスまたはNOWAIT 修飾子を付けて作成したサブプロセスは、制御の渡し先プロセスとして指定できません。

プロセス名は、15 文字以内の英数字です。指定のプロセスに接続できない場合、エラー・メッセージが表示されます。

修飾子

/PARENT

親プロセスに接続します。親プロセスが存在しない場合、エラー・メッセージが出力されます。

説明

ATTACH コマンドは、入力ストリームを別のプロセスに接続します。ATTACH コマンドを使用すると、制御を 1 つのサブプロセスから別のサブプロセスまたは親プロセスに切り換えることができます。

ATTACH コマンドを実行すると、親プロセスは、ハイバネート状態となり、指定のデスティネーション・プロセスに使用中の入力ストリームが接続されます。現在のジョブの一部であり、SPAWN/WAIT コマンドまたは ATTACH コマンドによってハイ

バネート状態となっているサブプロセスへの接続を確立できます。ただし、接続を確立できる場合にかぎります。現在のプロセス、現在のジョブの一部でないプロセス、存在しないプロセスには接続できません。これらのプロセスに接続しようとすると、エラー・メッセージが出力されます。

ATTACH コマンドと SPAWN/WAIT コマンドを組み合わせれば、作成したサブプロセスを終了しないまま親プロセスに戻ることができます。詳細については、SPAWN コマンドの説明を参照してください。

例

```
$ SPAWN
%DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_1 spawned
%DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_1
$ RUN SYS$SYSTEM:SYSMAN
SYSMAN> ATTACH SYSTEM
%DCL-S-RETURNED, control returned to process SYSTEM
$
```

SYSTEM_1 というサブプロセスを作成しています。SYSMAN を始動して ATTACH コマンドを実行し、ターミナルの制御を親プロセス SYSTEM に戻しています。

CLASS_SCHEDULE ADD

ADD コマンドは新しいスケジューリング・クラスを作成します。

クラス・スケジューラは、システムのユーザをスケジューリング・クラスに入れることで、そのユーザが受け取る CPU 時間の量を制限する機能を提供します。各クラスにはシステム全体の CPU 時間のパーセンテージが割り当てられます。システムが稼働すると、クラス内のユーザ群は、そのクラスに割り当てられた CPU 実行時間のパーセンテージに制限されます。

ユーザのスケジューリング・クラスで/WINDFALL 修飾子が有効になっている場合、ユーザは追加の CPU 時間を取得できる可能性があります。/WINDFALL 修飾子を有効にすることで、スケジューリング・クラスに分配された時間がほとんど無くても、未使用の CPU が利用可能なときには、システムは短い CPU 時間をスケジューリング・クラスに提供できます。

形式

CLASS_SCHEDULE ADD クラス名

パラメータ

クラス名

スケジューリング・クラスの名前を指定します。ADD コマンドでは必ずクラス名を指定します。この名前の最大長は 16 文字です。

修飾子

/ACCOUNT

このスケジューリング・クラスに参加するユーザを指定します。これは、ユーザの SYSUAF レコードの一部になります。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/ACCOUNT = (名前1, 名前2, ... 名前"n")]
```

/CPULIMIT

指定された曜日と時間にこのスケジューリング・クラスが取得できる CPU 時間の最大量を定義します。クラスを追加するときには必ずこの修飾子を指定します。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
/CPULIMIT = ([primary], [h1-h2=time%], [h1=time%],  
              [, ...], [secondary], [h1-h2=time%], [h1=time%], [, ...])
```

h1-h2=time% 構文によって時間の範囲を指定し、その次に、この時間のセットに関連付ける CPU 時間の最大量 (パーセンテージで表記) を指定します。PRIMARY キーワードに続く最初の時間のセットには主曜日での時間を指定し、SECONDARY キーワードに続く時間のセットには副曜日での時間を指定します。指定した時間はそれ自体も含まれます。ある時間にクラス・スケジュールを行うと、アクセスはその時間の最後まで拡張されます。

/PRIMEDAYS

主曜日と副曜日を定義できます。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/PRIMEDAYS = ([no]曜日[, ...])]
```

主曜日は、MON、TUE、WED、THU、FRI、SAT、SUN と指定します。副曜日は、NOMON、NOTUE、NOWED、NOTHU、NOFRI、NOSAT、NOSUN と指定します。

省略時の設定は、MON から FRI までと、NOSAT および NOSUN です。リストにない曜日は省略時の設定になります。DCL コマンドの SET DAY を使うと、主曜日と副曜日のクラス定義を変更できます。

/UIC

このスケジューリング・クラスに参加するユーザを指定します。これは、ユーザの SYSUAF レコードの一部になります。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/UIC = (uic1,uic2,...uic"n")]
```

/USERNAME

このスケジューリング・クラスに参加するユーザを指定します。これは、ユーザの SYSUAF レコードの一部になります。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/USERNAME = (名前1, 名前2,...名前"n")]
```

/WINDFALL

スケジューリング・クラス内のすべてのプロセスがウィンドフォールを使用する資格があると指定します。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/WINDFALL])
```

ウィンドフォールを許可することで、スケジューリング・クラス内のプロセスは「ウィンドフォール」を受け取ることができます。「ウィンドフォール」とは、クラスに分配された CPU 時間がほとんど無くて、CPU がアイドル状態であるときの、CPU 時間の短いパーセンテージです。これは、プロセスに分配された時間よりも多くの時間をプロセスに提供することになるとしても、CPU がアイドル状態のままよりはこれらのプロセスを実行させる方がよいと選択したことにもなります。

省略時の設定では、ウィンドフォールは禁止になっています。

説明

CLASS_SCHEDULE ADD コマンドの形式は次のとおりです。

```
SYSMAN> CLASS_SCHEDULE ADD クラス名
```

/ACCOUNT, /UIC, /USERNAME のいずれかの修飾子を使うと、どのユーザがスケジューリング・クラスに加わるのかを指定できます。

クラス・スケジューラ・データベース

クラス・スケジューラ・データベースは、システムがブートおよびリブートした後に、OpenVMS が自動的にプロセスのクラスをスケジュールできるパーマネント・データベースです。このデータベースはシステム・ディスクにSYS\$SYSTEM:VMS\$CLASS_SCHEDULE.DATA という名前で存在します。SYSMAN の CLASS_SCHEDULE ADD コマンドで初めてスケジューリング・クラスが作成されると、SYSMAN はこのファイルを RMS の索引編成ファイルとして作成します。

すべてのクラスタ・ノードに共通のクラス・スケジューラ・データベースを持つことも、1つのノードまたは少数のノードごとに独立したデータベースを持つこともできます。共通のデータベースを使用すると、システム管理を簡略化することができます。ただし、次の例で指摘する項目に注意する必要があります。

• 例 1

共通であっても、独立していても、1つのデータベースでは、各クラス用に持つことができるのは1セットのパラメータのみです。次の例を参照してください。

```
SYSMAN> SET ENV/NODE=X
SYSMAN> CLASS ADD class1 /USERNAME=(user1) /CPULIMIT=(0-2=100%,3-23=30%)
SYSMAN> SET ENV/NODE=Y
SYSMAN> CLASS ADD class1 /USERNAME=(user1) /CPULIMIT=(0-2=40%,3-23=20%)
```

ノード X と Y の両方に共通なデータベースでは、2 番目のコマンドは同一のクラスに異なるパラメータを指定しているため、エラーになります。ノード X と Y に別々のデータベースがある場合には、2 番目のコマンドは動作します。

• 例 2

システムは、プロセスを1つの一意なクラスに割り当てることができる必要もあります。別個のノードでこれらのクラスを定義するかぎり、複数のクラスで同一のユーザ（または他の識別情報）を指定できます。次の例を参照してください。

```
SYSMAN> SET ENV/NODE=X
SYSMAN> CLASS ADD class1 /USERNAME=(user1) /CPULIMIT=(0-2=100%,3-23=30%)
SYSMAN> SET ENV/NODE=Y
SYSMAN> CLASS ADD class2 /USERNAME=(user1) /CPULIMIT=(0-2=40%,3-23=20%)
```

この例では、ノード X と Y の両方で共通な1つのデータベースで動作します。これは、2つのセットのパラメータも異なるクラス名を持つためです。システムは、user1 が実行中のノードを確認することで user1 用のクラスを決定できます。

• 例 3

次の例は、共通データベースに対しても、独立したデータベースに対しても正しくありません。その理由は、class1 と class2 が両方とも NODE X に対して定義されているので、user1 が class1 のメンバなのか、class2 のメンバなのかをシステムが判断できないためです。

```
SYSMAN> SET ENV/NODE=X  
SYSMAN> CLASS ADD class1 /USERNAME=(user1) /CPULIMIT=(0-2=100%,3-23=30%)  
SYSMAN> CLASS ADD class2 /USERNAME=(user1) /CPULIMIT=(0-2=40%,3-23=20%)
```

• 例 4

これまでの例で示したように、ノードを明示的に指定することの他に、クラスをクラス全体に適用することも指定できます。次の例を参照してください。

```
SYSMAN> SET ENV /CLUSTER  
SYSMAN> CLASS ADD class1 /USERNAME=(user1) /CPULIMIT=(0-2=100%,3-23=30%)
```

この例では、class1 はクラスタ内のすべてのノードに対して定義されているばかりでなく、後でクラスタに追加する可能性のあるノードが同一のデータベースを使用するかぎり、後でクラスタに追加するノードに対しても定義できます。

環境を CLUSTER に設定したクラスを定義する場合、SYSMAN> CLASS SHOW/FULL コマンドは、データベースがすべてのクラスタ・ノードに対して共通ではない場合でも、"Nodes: All Cluster Members"の通知のあるクラスを一覧に表示します。混乱を防ぐため、共通のデータベースを使用してください。

論理名 VMS\$CLASS_SCHEDULE の定義

システム・ディスクが異なるクラスタで共通のクラス・スケジューラ・データベースを持とうとしている場合、または、システム・ディスクが共通のクラスタにある各ノードに独立したデータベースを持とうとしている場合、各ノードでシステム論理名 VMS\$CLASS_SCHEDULE を定義して、そのノードで使用するデータベースの場所をポイントします。たとえば、SYSTARTUP_VMS.COM に次のコマンドを含めます。

```
$ DEFINE/SYSTEM VMS$CLASS_SCHEDULE disk:[directory]VMS$CLASS_SCHEDULE.DATA
```

内容:

disk:[directory]は、データベース・ファイルを置くディスクとディレクトリを示しています。

クラス・スケジューラ・データベースとプロセスの生成

パーマネント・クラス・スケジューラを使用することで、プロセスは、適切であれば、プロセスの生成時にスケジューリング・クラスに配置されます。新しいプロセスが生成されると、システムは、そのプロセスがスケジューリング・クラスに属しているかどうかを判断します。その判断は、SYSUAF ファイル内のデータをもとにしています。Loginout イメージはプロセスに関する情報を SYSUAF ファイルからすでに取得しているので、Loginout は、プロセスがスケジューリング・クラスに属していると判断した場合に、そのプロセスをクラスにスケジュールします。

プロセス生成時に考慮する必要があるプロセスとして、サブプロセスと独立プロセスの2つのタイプのプロセスがあります。

- サブプロセスがクラスの条件に一致しない可能性があったとしても、サブプロセスは親プロセスと同じスケジューリング・クラスに加わります。つまり、サブプロセスのユーザ名とアカウント名、または UIC は、クラスのレコードではない可能性もあります。
- 独立プロセスがプロセス生成中に LOGINOUT イメージ (LOGINOUT.EXE) を実行しない限り、独立プロセスはそれを作成したプロセスと同じスケジューリング・クラスに参加します。独立プロセスが LOGINOUT を実行した場合、クラス・スケジューラ・データベースのクラス条件に一致するクラスがあれば、そのクラスに参加します。

プロセスはプロセス生成時にスケジューリング・クラスに参加できますが、実行中に SET PROCESS/SCHEDULING_CLASS コマンドを使うと、スケジューリング・クラスを変更できます。

プロセスがクラスにスケジューリングされたかどうかの判断

次に示すいずれかの方法を使うと、プロセスがクラスにスケジューリングされたかどうかを判断できます。

- 次の DCL コマンドのいずれか

```
$ SHOW SYSTEM/SCHEDULING_CLASS
$ SHOW SYSTEM/FULL
```

DCL コマンド SHOW SYSTEM の詳細については、『OpenVMS DCL ディクショナリ: N-Z』を参照してください。

- JPI\$_SCHED_CLASS_NAME アイテムを使った、SYS\$GETJPI システム・サービス

SYS\$GETJPI システム・サービスの詳細については、『OpenVMS System Services Reference Manual: A-GETUAI』を参照してください。

- AUTHORIZE ユーティリティ

新しいユーザが SYSUAF ファイルに追加されたとき、または、ユーザのレコードが変更されたとき、AUTHORIZE はクラス・スケジューラ・データベース・ファイルを検索して、そのユーザがスケジューリング・クラスのメンバであるかどうかを判断します。ユーザがスケジューリング・クラスのメンバである場合、AUTHORIZE は次のメッセージを表示します。

```
UAF-I-INCLASS, user belongs to at least 1 selecting class
```

AUTHORIZE ユーティリティの詳細については、本書の AUTHORIZE の章を参照してください。

CLASS_SCHEDULE DELETE

DELETE サブコマンドはスケジューリング・クラスをクラス・スケジューラ・データベース・ファイルから削除します。

形式

CLASS_SCHEDULE DELETE クラス名

パラメータ

クラス名
スケジューリング・クラスの名前を指定します。DELETE コマンドには必ずクラス名を指定します。この名前の最大長は 16 文字です。

修飾子

なし

CLASS_SCHEDULE MODIFY

MODIFY サブコマンドは、スケジューリング・クラスの属性を変更します。

形式

CLASS_SCHEDULE MODIFY クラス名

パラメータ

クラス名
スケジューリング・クラスの名前を指定します。MODIFY コマンドには必ずクラス名を指定します。この名前の最大長は 16 文字です。

修飾子

/ACCOUNT

このスケジューリング・クラスに参加するユーザを指定します。これは、ユーザの SYSUAF レコードの一部になります。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/ACCOUNT = (名前1, 名前2, ... 名前"n")]
```

/CPULIMIT

指定された曜日と時間にこのスケジューリング・クラスが取得できる CPU 時間の最大量を定義します。クラスを追加するときには必ずこの修飾子を指定します。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/CPULIMIT = ([primary], [h1-h2=time%],[h1=time%],  
[,...],[secondary],[h1-h2=time%],[h1=time%],[,...])]
```

h1-h2=time% 構文によって時間の範囲を指定し、その次に、この時間のセットに関連付ける CPU 時間の最大量 (パーセンテージで表記) を指定します。PRIMARY キーワードに続く最初の時間のセットには主曜日での時間を指定し、SECONDARY キーワードに続く時間のセットには副曜日での時間を指定します。指定した時間はそれ自体も含まれます。ある時間にクラス・スケジュールを行うと、アクセスはその時間の最後まで拡張されます。

/PRIMEDAYS

主曜日と副曜日を定義できます。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/PRIMEDAYS = ([no]曜日[,,...])]
```

主曜日は、MON、TUE、WED、THU、FRI、SAT、SUN と指定します。副曜日は、NOMON、NOTUE、NOWED、NOTHU、NOFRI、NOSAT、NOSUN と指定します。

省略時の設定は、MON から FRI までと、NOSAT および NOSUN です。リストにない曜日は省略時の設定になります。DCL コマンドの SET DAY を使うと、主曜日と副曜日のクラス定義を変更できます。

/UIC

このスケジューリング・クラスに参加するユーザを指定します。これは、ユーザの SYSUAF レコードの一部になります。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/UIC = (uic1,uic2,...uic"n")]
```

/USERNAME

このスケジューリング・クラスに参加するユーザを指定します。これは、ユーザの SYSUAF レコードの一部になります。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/USERNAME = (名前1, 名前2,...名前"n")]
```

/WINDFALL

スケジューリング・クラス内のすべてのプロセスがウィンドフォールの資格があると指定します。

この修飾子の構文は次のとおりです。

```
[/WINDFALL])
```

ウィンドフォールを許可することで、スケジューリング・クラス内のプロセスは「ウィンドフォール」を受け取ることができます。「ウィンドフォール」とは、クラスに分配された CPU 時間がほとんど無くて、CPU がアイドル状態であるときの、CPU 時間の短いパーセンテージです。これは、プロセスに分配された時間よりも多くの時間をプロセスに提供することになるとしても、CPU がアイドル状態のままよりはこれらのプロセスを実行させる方がよいと選択したことにもなります。

省略時の設定では、ウィンドフォールは禁止になっています。

説明

時間の制限を削除するには、特定の時間範囲に関連付けられている時間パーセンテージにゼロ (0) を指定します。

名前または UIC の値を削除するには、名前または UIC の前にマイナス記号を指定する必要があります。

CLASS_SCHEDULE RESUME

RESUME サブコマンドは SUSPEND コマンドを補完するものです。このコマンドを使って、現在中断されているスケジューリング・クラスを再開します。

形式

CLASS_SCHEDULE RESUME クラス名

パラメータ

クラス名
スケジューリング・クラスの名前を指定します。RESUME コマンドには必ずクラス名を指定します。この名前の最大長は 16 文字です。

修飾子

なし

CLASS_SCHEDULE SHOW

SHOW サブコマンドはスケジューリング・クラスの属性を表示します。

形式

CLASS_SCHEDULE SHOW [クラス名] [/修飾子]

パラメータ

クラス名
スケジューリング・クラスの名前を指定します。SHOW コマンドには必ずクラス名または、/ALL 修飾子を指定します。クラス名の最大長は 16 文字です。

修飾子

/ALL
すべてのスケジューリング・クラスを表示します。クラス名が何も指定されない場合、この修飾子を指定する必要があります。

/FULL
このスケジューリング・クラスに関するすべての情報を表示します。

説明

省略時の設定では、SHOW サブコマンドによって限定されたデータが表示されます。省略時の表示は次のとおりです。

- 名前
- 各時間範囲に対する最大 CPU 時間
- 主曜日と副曜日
- ウィンドフォールの設定

CLASS_SCHEDULE SUSPEND

SUSPEND サブコマンドは指定したスケジューリング・クラスを中断します。

形式

CLASS_SCHEDULE SUSPEND クラス名

パラメータ

クラス名

スケジューリング・クラスの名前を指定します。SUSPEND コマンドには必ずクラス名を指定します。この名前の最大長は 16 文字です。

修飾子

なし

説明

スケジューリング・クラスを中断すると、スケジューリング・クラスに属しているすべてのプロセスはそのままクラスに属しますが、CPU 時間は無制限に与えられません。

CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION

ローカル・エリア・クラスタのセキュリティ・データを変更します。

SYSPRV 特権が必要です。

形式

CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION

パラメータ

なし

修飾子

/GROUP_NUMBER=[n]

SYS\$SYSTEM:CLUSTER_AUTHORIZE.DAT に記録されているクラスタ・グループ番号を指定します。グループ番号は、1 つのイーサネットに存在する各ローカル・エリア・クラスタを一意で識別します。1 ~ 4095 または 61440 ~ 65535 の範囲の番号を指定します。

/PASSWORD=パスワード

クラスタ・アクセスに使用するパスワードを指定します。パスワードは、31 文字以内の英数字、ドル記号、アンダスコアです。パスワードは、同じイーサネット上のクラスタのグループ番号が万一同じであった場合に、グループ番号の次の確認基準となります。また、グループ番号が外部に洩れた場合でも、パスワードによってクラスタへの侵入を防止できます。

説明

CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION コマンドは、SYS\$SYSTEM:CLUSTER_AUTHORIZE.DAT に記録されているローカル・エリア・クラスタのグループ番号とパスワードを変更します。複数のシステム・ディスクを使用している場合、SET ENVIRONMENT/CLUSTER でクラスタとして環境が定義されていれば、すべての CLUSTER_AUTHORIZE.DAT が自動的に更新されます。CLUSTER_AUTHORIZE.DAT の詳細については、『OpenVMS Cluster システム』を参照してください。

SYSMAN CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION

重要

グループ番号やパスワードを変更した場合、クラスタ全体をリブートする必要があります。

CLUSTER_AUTHORIZE.DAT ファイルは CLUSTER_CONFIG.COM の実行で初期化され、SYSMAN で管理されます。通常の状態では、CLUSTER_AUTHORIZE.DAT ファイルのレコードを会話で変更する必要はありません。CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION コマンドを使用すれば、クラスタのメンバに矛盾が発生しないように保護できます。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER/NODE=NODE21
SYSMAN> SET PROFILE /PRIVILEGE=SYSPRV
SYSMAN> CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION/PASSWORD=GILLIAN
%SYSMAN-I-CAFOLDGROUP, existing group will not be changed
%SYSMAN-I-GRPNOCHG, Group number not changed
SYSMAN-I-CAFREBOOT, cluster authorization file updated.
The entire cluster should be rebooted.
```

この例では、クラスタのパスワードを変更しています。環境がクラスタとして定義されているので、CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION コマンドを実行する前に SYSPRV 特権を設定しています。

CONFIGURATION SET TIME

現在のシステム時間を変更します。

OPER、LOG_IO、SYSPRV 特権が必要です。OpenVMS Cluster 環境では、SYSLCK 特権も必要です。

形式

CONFIGURATION SET TIME [時間]

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

CONFIGURATION SET TIME コマンドは、システム時間を再設定します。次の形式で時間値を指定します。

[dd-mmm-yyyy[:]] [hh:mm:ss.cc]

デルタ時間を入力することもできます。時間形式の詳細については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

個々のノードで構成される環境では、指定の値が各ノードの時間として設定されます。時間を指定しない場合、各ノードのタイム・オブ・イヤー・クロックに基づいて時間が設定されます。

OpenVMS Cluster 環境では、指定の値が各ノードの時間として設定されます。時間を指定しない場合、タイム・オブ・イヤー・クロックが使用されます。ローカル・クラスタでは、SYSMAN を実行しているノードのクロックから読み込んだ値を、OpenVMS Cluster 内のすべてのノードに設定します。リモート OpenVMS Cluster では、ターゲット・ノードのクロックから読み込んだ値をクラスタ内のすべてのノードに設定します。タイム・オブ・イヤー・クロックがオプションであるプロセッサもあります。詳細については、プロセッサのマニュアルを参照してください。

SYSMAN では、OpenVMS Cluster 環境内のすべてのプロセッサに同じ時間を設定するように、特殊な処理を行います。通信と処理に遅延が生じるため、クロックを正確に同期させることは不可能ですが、誤差は通常、数百分の 1 秒未満です。指定した時間の 1/2 秒以内の時間を設定できなかった場合、応答が迅速でなかったノードを示す警告メッセージが出力されます。

プロセッサ・クロックごとにわずかな誤差があるので、ノード間で時間がずれがちです。以下は、クラスタ環境でシステム時間の同期をとるプロシージャです。

```
$ SYNCH_CLOCKS:
$ RUN SYS$SYSTEM:SYSMAN
    SET ENVIRONMENT/CLUSTER
    CONFIGURATION SET TIME
    EXIT
$ WAIT 6:00:00
$ GOTO SYNCH_CLOCKS
```

ローカル・ノードのタイム・オブ・イヤー・クロックの時間をすべてのクラスタ・ノードの時間に設定し、6 時間後に時間を再設定します。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=(NODE21,NODE22,NODE23)
SYSMAN> SET PROFILE /PRIVILEGE=LOG_IO
SYSMAN> CONFIGURATION SET TIME 12:38:00
```

NODE21 , NODE22 , NODE23 のシステム時間を変更しています。

CONFIGURATION SHOW CLUSTER_AUTHORIZATION

ローカル・エリア・クラスタのグループ番号とマルチキャスト・アドレスを表示します。

SYSPRV 特権が必要です。

形式

CONFIGURATION SHOW CLUSTER_AUTHORIZATION

パラメータ

なし

修飾子

/OUTPUT[=ファイル指定]

SYS\$OUTPUT から指定ファイルに、出力先を変更します。ファイルを指定しない場合、現在のディレクトリの SYSMAN.LIS に出力されます。

説明

CONFIGURATION SHOW CLUSTER_AUTHORIZATION コマンドは、クラスタ内のすべてのノードにメッセージを送信するときに使用するイーサネット・アドレス、グループ番号、マルチキャスト・アドレスを表示します。グループ番号とマルチキャスト・アドレスは、CLUSTER_CONFIG のダイアログで SYS\$SYSTEM:CLUSTER_AUTHORIZE.DAT に記録されます。

クラスタ環境やマルチノード環境では、クラスタ内の最初のノードのグループ番号を表示し、次に、グループ番号とパスワードのいずれかまたは両方が異なるノードが存在すれば、それらの名前を表示します。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER/NODE=NODE21
.
.
.
SYSMAN> SET PROFILE /PRIVILEGE=SYSPRV
SYSMAN> CONFIGURATION SHOW CLUSTER_AUTHORIZATION
Node NODE23: Cluster group number 65240
Multicast address: AB-00-04-01-F2-FF
```

この例の CONFIGURATION SHOW CLUSTER_AUTHORIZATION コマンドは、NODE21 のグループ番号とマルチキャスト・アドレスを表示します。クラスタ内の他のノードのグループ番号とパスワードが同一であるため、情報はこれ以上表示されません。

CONFIGURATION SHOW TIME

数百分の 1 秒の精度で、現在の日付とシステム時間を表示します。

形式

CONFIGURATION SHOW TIME

パラメータ

なし

修飾子

/OUTPUT[=ファイル指定]

SYS\$OUTPUT から指定ファイルに、出力先を変更します。ファイルを指定しない場合、現在のディレクトリの SYSMAN.LIS に出力されます。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER/NODE=NODE21
.
.
.
SYSMAN> CONFIGURATION SHOW TIME
System time on node NODE21: 19-JUN-2002 13:32:19.45
System time on node NODE22: 19-JUN-2002 13:32:27.79
System time on node NODE23: 19-JUN-2002 13:32:58.66

クラスタ内のすべてのノードのシステム時間を表示しています。
```

DEFINE/KEY

SYSMAN コマンドを実行するキーを定義します。この結果，コマンド名を入力するのではなく，キーを押すだけでコマンドを実行できます。

形式

```
DEFINE/KEY キー名文字列
```

パラメータ

キー名
定義するキーの名前を指定します。次の表は，指定できるキー名の一覧です。

| キー名 | VT100 | LK201/LK401 |
|-----------------------|----------|----------------------|
| PF1 | PF1 | PF1 |
| PF2 | PF2 | PF2 |
| PF3 | PF3 | PF3 |
| PF4 | PF4 | PF4 |
| KP0, KP1 ~ KP9 | 0 ~ 9 | 0 ~ 9 |
| PERIOD | ピリオド・キー | ピリオド・キー |
| COMMA | コンマ・キー | コンマ・キー |
| MINUS | マイナス・キー | マイナス・キー |
| ENTER | ENTER キー | ENTER キー |
| UP, DOWN, LEFT, RIGHT | 矢印キー | 矢印キー |
| FIND, INSERT_HERE | - | Find, Insert Here キー |
| REMOVE, SELECT | - | Remove, Select キー |
| PREV_SCREEN | - | Previous Screen キー |

| キー名 | VT100 | LK201/LK401 |
|---------------------|-------|----------------|
| NEXT_SCREEN | - | Next Screen キー |
| HELP, DO | - | Help, Do キー |
| F6 ~ F10, F11 ~ F14 | - | ファンクション・キー |
| F17 ~ F20 | - | ファンクション・キー |

文字列

定義したキーを押したときに実行したい文字列を指定します。たとえば、SHOW ENVIRONMENT コマンドや SHOW PROFILE コマンドを指定します。

修飾子

/ECHO (省略時の設定)

/NOECHO

定義したキーを押したときにコマンド行をエコーさせるかどうかを指定します。

/NOECHO と/NOTERMINATE の両方の修飾子を付けてキーを定義することはできません。

/IF_STATE=状態リスト

/NOIF_STATE

状態リストを指定します。指定したキー定義を使用可能にするには、いずれかの状態リストを指定する必要があります。この修飾子を省略した場合や否定した場合、現在の状態が使用されます。

/LOCK_STATE

/NOLOCK_STATE (省略時の設定)

次に/SET_STATE 修飾子で状態を変更するまでの間、/SET_STATE 修飾子で指定した状態が維持されます。

/SET_STATE

/NOSET_STATE

キーに状態を対応づけます。状態名は、英数文字列です。この修飾子を省略した場合や否定した場合、現在の状態が維持されます。/SET_STATE と/TERMINATE の両方の修飾子を付けてキーを定義することはできません。

/TERMINATE

/NOTERMINATE

キーを押したときに指定したコマンド文字列を実行するかどうかを指定します。

/NOTERMINATE を指定した場合にコマンド文字列を実行するには、Return キーを押す必要があります。/SET_STATE と/TERMINATE の両方の修飾子を付けてキーを定義することはできません。

説明

DEFINE/KEY コマンドは、SYSMAN コマンドにキーを割り当てます。この結果、キーを押すだけでコマンドを実行できます。SHOW KEY コマンドを実行すれば、定義したキーを表示できます。

初期化ファイルで定義しないかぎり、キー定義は、SYSMAN を終了すると無効となります。第 7.1.2 項を参照してください。

例

1. SYSMAN> DEFINE /KEY PF1 "SHOW PROFILE"

PF1 を SYSMAN の SHOW PROFILE コマンドとして定義しています。PF1 を押して Return キーを押すと、SHOW PROFILE コマンドが実行されます。

2. SYSMAN> DEFINE /KEY KP0 /TERMINATE "CONFIGURATION SHOW TIME"

0 キーを CONFIGURATION SHOW TIME コマンドとして定義しています。
/TERMINATE 修飾子が指定されているので、Return を押さなくとも、0 キーを押すだけでコマンドが実行されます。

DISKQUOTA ADD

ディスク・クォータ・ファイルにエントリを追加し、使用量を 0 に初期化します。

クォータ・ファイルへの書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

DISKQUOTA ADD 所有者

パラメータ

所有者

追加するクォータ・エントリに対応するユーザ識別コード (UIC) またはライト識別子を指定します。UIC は数値でも英数字でも指定できます。UIC の指定方法についての詳しい説明は、使用しているシステムに応じて、『OpenVMS システム・セキュリティ・ガイド』を参照してください。

ライト識別子は AUTHORIZE で設定します。形式は、UIC 形式ではなく、ID 形式です。ライト識別子の詳細については、『OpenVMS Programming Concepts Manual』を参照してください。

ローカル以外の環境で作業する場合、その環境で利用できる英数 UIC やライト識別子を指定してください。

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルの記憶位置を指定します。入力したデバイス指定は、SYSMAN が確認します。論理名を指定することができます。その場合、指定した論理名は、ターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

/OVERDRAFT=値

指定 UIC の超過値を示す正の整数を指定します。省略時の超過値は、[0,0]のエントリの値です。

/PERMQUOTA=値

指定 UIC のクォータを示す正の整数を指定します。省略時の永久クォータは、[0,0]のエントリの値です。

説明

DISKQUOTA ADD コマンドは、指定ディスク上のクォータ・ファイルに、個々のエントリを追加します。クォータ・ファイルはすでに存在しており、使用可能になっていなければなりません。

永久クォータと超過値を指定しないかぎり、UIC [0,0]のエントリの値が省略時の値として適用されます。UIC [0,0]を調整するには、DISKQUOTA MODIFY コマンドを実行します。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=(NODE22,NODE21) 1
%SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
      Individual nodes: NODE22,NODE21
      Username ALEXIS   will be used on nonlocal nodes.
SYSMAN> SET PROFILE /PRIVILEGE=SYSPRV 2
SYSMAN> DISKQUOTA ADD [MKT,MORSE] /DEVICE=WORK1 -
SYSMAN> /PERMQUOTA=200 /OVERDRAFT=50 3
SYSMAN> DISKQUOTA ADD PAYROLL /DEVICE=WORK1 /PERMQUOTA=1000 4
```

- 1 NODE22 と NODE21 を管理環境として定義する。
- 2 クォータ・ファイルへの書き込みを行うため、現在のユーザ特権に SYSPRV 特権を追加する。
- 3 NODE22 と NODE21 の WORK1 というデバイス上のクォータ・ファイルに、UIC [MKT,MORSE]を追加し、絶対制限値 250 ブロックに対し、永久クォータのディスク・ブロック数を 200、超過値上限のディスク・ブロック数を 50 に設定する。

MORSE というユーザ名がシステムに固有の UIC を持つ場合には、次のコマンドを入力できる。

```
SYSMAN> DISKQUOTA ADD MORSE
```

- 4 ライト識別子 PAYROLL のエントリを追加する。識別子 PAYROLL を持つユーザは、すべてこのディスク空間を使用できる。

DISKQUOTA CREATE

現在クォータ・ファイルを格納していないディスク・ボリュームに対し、クォータ・ファイルを作成し使用可能にします。

ボリュームのマスタ・ファイル・ディレクトリ MFD に対する書き込みアクセス権(W)が必要です。さらに、SYSPRV 特権、システム UIC、ボリュームの所有権のいずれかが必要です。

形式

DISKQUOTA CREATE

パラメータ

なし

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルの作成先ディスク・ボリュームを指定します。入力したデバイス指定は、SYSMAN が確認します。論理名を指定することができます。その場合、指定した論理名は、ターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

説明

DISKQUOTA CREATE コマンドは、現在クォータ・ファイルを持たないボリュームに対してクォータ・ファイルを作成します。

1 つのボリュームまたは 1 つのボリューム・セットに設定できるクォータ・ファイル [000000]QUOTA.SYS は、1 つだけです。クォータ・ファイルを作成すると同時に、DISKQUOTA MODIFY コマンドで UIC [0,0] を調整して省略時のクォータ値と超過値を設定します。ディスクに既存ファイルが存在する場合、DISKQUOTA REBUILD コマンドを実行し、現在の使用状況値を反映するようクォータ・ファイルを更新してください。

注意

システム・ディスク上でのファイルの作成が許可されている場合を除いて、システム・ディスク上には、クォータ・ファイルを作成しないようにしてください。

SYSMAN DISKQUOTA CREATE

例

```
SYSMAN> SHOW ENVIRONMENT
%SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
      Node NODE24 of local cluster
      Username ALEXIS   will be used on nonlocal nodes

SYSMAN> DO SHOW DEVICES
.
.
.
SYSMAN> DISKQUOTA CREATE /DEVICE=DJA31:
SYSMAN> DISKQUOTA MODIFY /DEVICE=DJA31: [0,0] -
_SYSMAN> /PERMQUOTA=10000 /OVERDRAFT=100
```

現在の管理環境の特性を表示し、デバイス名をチェックしています。次に、DJA31 というディスク上にクォータ・ファイルを作成し、省略時のクォータ値を設定しています。

DISKQUOTA DELETE

クォータ・ファイルからエントリを削除します。

詳細については、DISKQUOTA REMOVE コマンドを参照してください。
DISKQUOTA REMOVE コマンドと DISKQUOTA DELETE コマンドの機能は同じです。

DISKQUOTA DISABLE

現在の管理環境でボリュームのディスク・クォータの管理と適用を停止します。これは、ディスクがマウントされている各ノードに適用されます。

重要

クラスタ内の複数のノードにマウントされているディスクに対して、DISKQUOTA DISABLE コマンドを使用するには、まず、SET ENVIRONMENT コマンドでノードを指定しなければなりません。

SYSPRV 特権、システム UIC、またはボリュームの所有権が必要です。

形式

DISKQUOTA DISABLE

パラメータ

なし

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルを禁止するディスク・ボリュームを指定します。入力したデバイス指定は、SYSMAN が確認します。論理名を指定することができます。その場合、指定した論理名は、ターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

説明

DISKQUOTA DISABLE コマンドは、ボリュームにおけるクォータ動作を中断します。デバイスに対してクォータを永久的に禁止するには、DISKQUOTA DISABLE コマンドでクォータを禁止し、[000000]QUOTA.SYS ファイルを削除します。この処理をしない場合、ディスクをマウントしたときにシステムが暗黙にクォータを許可するので、クォータ情報が間違っているとしてもそのままとなります。

禁止されていたクォータ・ファイルを使用可能にするには、DISKQUOTA REBUILD コマンドを実行して UIC エントリと使用量を更新します。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=(AMANDA,BARRY)
SYSMAN> DISKQUOTA DISABLE /DEVICE=DJA1:
```

これらのコマンドは、DJA1 というディスクでクォータの適用を一時停止します。このディスクは AMANDA ノードと BARRY ノードにマウントされています。

SYSMAN DISKQUOTA DISABLE

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER 1
%SYSMAN-I-ENV, current command environment:
    Clusterwide on local cluster
    Username STEIN    will be used on nonlocal nodes

SYSMAN> DO SHOW QUOTA/DISK=$6$dkd0:/USER=[0,0] 2
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node WALTER
    User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
    of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on $6$DKD0
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS2
    User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
    of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on $6$DKD0
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS1
    User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
    of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on $6$DKD0
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node EXPERT
    User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
    of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on $6$DKD0

SYSMAN> DISKQUOTA DISABLE/DEVICE=$6$dkd0: 3
SYSMAN> DO SHOW QUOTA/DISK=$6$dkd0:/USER=[0,0] 4
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node WALTER
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS2
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS1
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node EXPERT
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume
SYSMAN>
```

この例では、\$6\$dkd0: というディスクはクラスタ単位でマウントされています。

- 1 SET ENVIRONMENT コマンドはクラスタ内のすべてのノードの環境を設定します。
- 2 この DO SHOW QUOTA コマンドの出力は、ディスク・クォータがクラスタ全体で有効であることを示します。
- 3 DISKQUOTA DISABLE コマンドは、クラスタ全体に対してディスク・クォータを無効にします。
- 4 この DO SHOW QUOTA コマンドの出力は、ディスク・クォータが無効に設定されたことを示します。

DISKQUOTA ENABLE

現在の管理環境でディスク・ボリュームに対するクォータの適用を再開します。これは、ディスクがマウントされている各ノードに適用されます。

重要

クラスタ内の複数のノードにマウントされているディスクに対して、DISKQUOTA ENABLE コマンドを使用するには、まず、SET ENVIRONMENT コマンドでノードを指定しなければなりません。

SYSPRV 特権、システム UIC、またはボリュームの所有権が必要です。

形式

DISKQUOTA ENABLE

パラメータ

なし

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルを使用可能にするディスク・ボリュームを指定します。入力したデバイス指定は、SYSMAN が確認します。論理名を指定することができます。その場合、指定した論理名は、ターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

説明

DISKQUOTA ENABLE コマンドは、ボリュームに対して DISKQUOTA DISABLE コマンドで中断されていたクォータを使用可能にします。ボリュームに対してクォータを使用可能にするたびに、DISKQUOTA REBUILD コマンドを実行して UIC エントリと使用量を更新してください。

例

1. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=(NODE21,NODE22)
SYSMAN> DISKQUOTA ENABLE
SYSMAN> DISKQUOTA REBUILD

この例の DISKQUOTA ENABLE コマンドは、省略時のディスク DJA12 に対してクォータの適用を再開します。このディスクは NODE21 と NODE22 にマウントされています。DISKQUOTA REBUILD コマンドは、クォータ・ファイルを更新し、クォータを修正し、新しいエントリを追加します。

2. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER 1
%SYSMAN-I-ENV, current command environment:
Clusterwide on local cluster
Username STEIN will be used on nonlocal nodes

SYSMAN> DO SHOW QUOTA/DISK=\$6\$dkd0:/USER=[0,0] 2
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node WALTER
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS2
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS1
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node EXPERT
%SYSTEM-F-QFNOTACT, disk quotas not enabled on this volume

SYSMAN> DISKQUOTA ENABLE/DEVICE=\$6\$dkd0: 3
SYSMAN> DO SHOW QUOTA/DISK=\$6\$dkd0:/USER=[0,0] 4
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node WALTER
User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on \$6\$DKD0
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS2
User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on \$6\$DKD0
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ARTOS1
User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on \$6\$DKD0
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node EXPERT
User [0,0] has 0 blocks used, 1000 available,
of 1000 authorized and permitted overdraft of 100 blocks on \$6\$DKD0

この例では、\$6\$dkd0: というディスクはクラスタ単位でマウントされています。

- 1 SET ENVIRONMENT コマンドは、クラスタ内のすべてのノードの環境を設定します。
- 2 この DO SHOW QUOTA コマンドの出力は、ディスク・クォータが有効に設定されていないことを示します。
- 3 DISKQUOTA ENABLE コマンドは、クラスタ全体に対してディスク・クォータを有効にします。
- 4 この DO SHOW QUOTA コマンドの出力は、ディスク・クォータがクラスタ全体で有効に設定されたことを示します。

DISKQUOTA MODIFY

クォータ・ファイルのエントリを変更したり、クォータと超過値の省略時の値を調整したりします。新しいクォータ制限値が現在の使用量未満である場合、新しいクォータを使用する前に警告メッセージが出力されます。

クォータ・ファイルに対する書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

DISKQUOTA MODIFY 所有者

パラメータ

所有者

追加するクォータ・エントリに対応するユーザ識別コード (UIC) またはライト識別子を指定します。UIC は数値でも英数字でも指定できます。UIC の指定方法についての詳しい説明は、使用しているシステムに応じて、『OpenVMS システム・セキュリティ・ガイド』を参照してください。

ライト識別子は Authorize ユーティリティ (AUTHORIZE) で設定します。形式は、UIC 形式ではなく、ID 形式です。ライト識別子についての詳しい説明は、『OpenVMS Programming Concepts Manual』を参照してください。

ローカル以外の環境で作業する場合、その環境で利用できる英数 UIC やライト識別子を指定してください。

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルを格納しているディスク・ボリュームを指定します。入力したデバイス指定は、SYSMAN が確認します。論理名を指定することができます。その場合、指定した論理名は、ターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

/OVERDRAFT=値

指定 UIC の超過値を示す正の整数を指定します。省略時の超過値は、[0,0]のエントリの値です。

/PERMQUOTA=値

指定 UIC のクォータを示す正の整数を指定します。省略時の永久クォータは、[0,0]のエントリの値です。

説明

DISKQUOTA MODIFY コマンドは、デバイス指定で指定したディスクのクォータ・ファイルに格納されている値を変更します。現在の使用量未満のクォータ制限値を設定した場合、ユーザは依然としてログインしログアウトできますが、ファイルを作成することはできません。

クォータ・ファイルを作成した場合、DISKQUOTA MODIFY コマンドを実行してクォータ値と超過値の省略時の値を設定します。永久クォータ値と永久超過値の省略時の値は、UIC [0,0]によって設定されるので、環境に適した値にエントリ[0,0]を変更する必要があります。クォータ値と超過値を指定しないかぎり、UIC エントリには省略時の値が適用されます。

例

1. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=NODE21
SYSMAN> DISKQUOTA MODIFY /DEVICE=DUA12: [0,0] -
_SYSMAN> /PERMQUOTA=3000 /OVERDRAFT=300

この例のコマンドは、NODE21 にある DUA12 のクォータ・ファイルで UIC [0,0]のエントリを編集します。

2. SYSMAN> DISKQUOTA MODIFY /DEVICE=SYS\$DISK1 [TTD,DAVIS] -
_SYSMAN> /PERMQUOTA=900

UIC [TTD,DAVIS]の永久クォータを 900 ブロックに変更しています。超過値は変更していません。現在の環境の SYS\$DISK1 上のクォータ・ファイルが SYSMAN によって変更されます。

DAVIS というユーザ名がシステムに固有の UIC を持つ場合には、次のコマンドを入力できます。

```
SYSMAN> DISKQUOTA MODIFY DAVIS/PERMQUOTA=900
```

DISKQUOTA REBUILD

クォータ・ファイルを更新します。新しい UIC を追加し、各ボリューム・ユーザの使用量を修正します。

クォータ・ファイルに対する書き込みアクセス権(W)が必要です。さらに、SYSPRV 特権、システム UIC、ボリュームの所有権のいずれかが必要です。

形式

DISKQUOTA REBUILD

パラメータ

なし

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルを格納しているディスク・ボリュームを指定します。入力したデバイス指定は、SYSMAN が確認します。論理名を指定した場合、ファイルを再作成する前にターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

説明

DISKQUOTA REBUILD コマンドは、ディスクを読み込み、QUOTA.SYS のすべての既存エントリの使用量を再計算し、新しいエントリを追加します。それまで存在していなかったエントリに対しては、UIC [0,0]に設定されている省略時のクォータ値と超過値を設定します。DISKQUOTA REBUILD コマンドが実行されている間、ボリューム上のファイル動作は凍結します。ファイルの作成、削除、拡張、切り捨ては行えません。

DISKQUOTA REBUILD コマンドは、次の状況で使用します。

- 既存ファイルが存在するボリュームでクォータ・ファイルを新たに作成したとき
- 禁止されていたクォータ・ファイルが使用可能になったとき。DISKQUOTA REBUILD コマンドが使用量を修正し、新しいUICがあればすべて追加する。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT /NODE=NODE21  
SYSMAN> SET PROFILE /PRIVILEGE=SYSPRV  
SYSMAN> DISKQUOTA ENABLE /DEVICE=DUA226:  
SYSMAN> DISKQUOTA REBUILD /DEVICE=DUA226:
```

これらのコマンドは、NODE21 に存在する DUA226 というディスク上のクォータ・ファイルを使用可能にし、すべてのエントリの使用量を再設定しています。

DISKQUOTA REMOVE

クォータ・ファイルからエントリを削除します。

クォータ・ファイルに対する書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

DISKQUOTA REMOVE 所有者

パラメータ

所有者

追加するクォータ・エントリに対応するユーザ識別コード (UIC) またはライト識別子を指定します。UIC は数値でも英数字でも指定できます。UIC の指定方法について

の詳しい説明は、使用しているシステムに応じて、『OpenVMS システム・セキュリティ・ガイド』を参照してください。

ライト識別子は Authorize ユーティリティによって与えられ、UIC 形式ではなく、ID 形式です。ライト識別子についての詳しい説明は、『OpenVMS Programming Concepts Manual』を参照してください。

ローカル以外の環境で作業する場合、その環境で利用できる英数 UIC やライト識別子を指定してください。

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルを格納しているディスク・ボリュームを指定します。入力したデバイス指定は、SYSMAN が確認します。論理名を指定した場合、UIC エントリを削除する前にターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

説明

DISKQUOTA REMOVE コマンドは、指定デバイス上のクォータ・ファイルから指定 UIC を削除します。

UIC の使用量が 0 でない場合、ファイルはディスク上に存在したままであり、ユーザは依然としてログインできますが、ファイルを作成したり、拡張することはできません。

UIC [0,0]のエントリは削除できません。

例

SYSMAN DISKQUOTA REMOVE

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=MARS
SYSMAN> SHOW PROFILE
%SYSMAN-I-DEFDIR, Default directory on node MARS -- WORK2:[CASEY]
%SYSMAN-I-DEFPRIV, Process privileges on node MARS --
    TMPMGX
    OPER
    NETMBX
    SYSPRV

SYSMAN> DISKQUOTA REMOVE /DEVICE=DUA45: [TTD,DAVIS]
```

これらのコマンドは、MARS ノードにある DUA45 ディスクのクォータ・ファイルから UIC [TTD,DAVIS]を削除します。

DISKQUOTA SHOW

クォータ、超過値、使用量を表示します。

自分自身のクォータ、超過値、使用量を表示する場合は特権が不要ですが、その他の場合には、クォータ・ファイルへの読み込みアクセス権(R)が必要です。

形式

DISKQUOTA SHOW 所有者

パラメータ

所有者

ユーザ識別コード (UIC) またはライト識別子を指定します。UIC は数値でも英数字でも指定できます。UIC の指定方法についての詳しい説明は、使用しているシステムに応じて、『OpenVMS システム・セキュリティ・ガイド』を参照してください。

ライト識別子は、Authorize ユーティリティで設定します。形式は、UIC 形式ではなく、ID 形式です。ライト識別子の詳細については、『OpenVMS Programming Concepts Manual』を参照してください。

クォータ・エントリの指定には、次のようにワイルドカード文字の(*)を使用することができます。

| コマンド | 説明 |
|-------------------------|--|
| DISKQUOTA SHOW CJ | ユーザ CJ を表示する (CJ がシステムに固有の UIC を持つ場合)。 |
| DISKQUOTA SHOW [TTD,CJ] | グループ TTD に属するユーザ CJ を表示する。 |

| コマンド | 説明 |
|------------------------|----------------------------|
| DISKQUOTA SHOW [TTD,*] | グループ TTD に属するすべてのユーザを表示する。 |
| DISKQUOTA SHOW * | すべてのエントリを表示する。 |

修飾子

/DEVICE=デバイス指定

クォータ・ファイルを格納しているディスク・ボリュームを指定します。入力したデバイス指定は、DISKQUOTA が確認します。論理名を指定した場合、UIC エントリを表示する前にターゲット環境で変換されます。

デバイスを指定しない場合、ターゲット・ノードの省略時のディスクが使用されます。SET PROFILE コマンドで省略時のデバイスを設定しないかぎり、省略時のディスクは、ローカル・ノード上の現在のデバイスまたは別のノード上のログイン省略時のデバイスです。両者のうち、どちらが使用されるかは、環境によって決まります。

/OUTPUT[=ファイル指定]

指定ファイルに出力先を指定します。ファイルを指定しない場合、SYSMAN を実行しているローカル・ノード上の現在のディレクトリの SYSMAN.LIS に出力されます。

例

```
SYSMAN> DISKQUOTA SHOW [ACCT,*]
```

このコマンドは、省略時のディスクのグループ ACCT のすべてのユーザのクォータ、超過値、使用量を表示します。

DO

現在の環境におけるすべてのノード上で、DCL コマンドまたは DCL コマンド・プロシージャを実行します。

実行対象の DCL コマンドの特権が必要です。

形式

DO [コマンド行]

パラメータ

コマンド行

SYSMAN が実行のためにコマンド・インタフェース (CLI) に渡すコマンド文字列を指定します。

コマンド DO RUN SYS\$SYSTEM:SYSMAN [SYSMAN-command] はサポートされません。その代わり、次の手順を実行してください。

1. ドル (\$)・プロンプトに対して RUN SYS\$SYSTEM:SYSMAN と入力します。
2. SYSMAN>プロンプトに対して、SET ENVIRONMENT コマンドを使用して、選択したノードに環境を設定します。
3. SYSMAN>プロンプトに対して SYSMAN コマンドを入力します。

DCL コマンドの構文の詳細については、『OpenVMS DCL デクシヨナリ』を参照してください。

修飾子

/CONFIRM

SYSMAN の SET ENVIRONMENT コマンドに指定した各ノードで、DO コマンドを実行することを確認します。

/CONFIRM 修飾子を使用すると、システムは次のプロンプトを表示します。

```
Execute command for node <nodename>? [N]:
```

次の応答を指定できます。

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| YES | NO | QUIT | ALL |
| TRUE | FALSE | <input type="text" value="Ctrl/Z"/> | |
| 1 | 0 | <input type="text" value="Ctrl/C"/> | |
| | <input type="text" value="Return"/> | | |

使い方に関する注意

- 肯定応答は YES, TRUE, 1 です。
- 否定応答は NO, FALSE, 0 であり、Return キーを押した場合も否定応答になります。
- 応答を入力する場合、大文字と小文字は任意に組み合わせて使用できます。
- 応答は 1 文字以上の英字 (たとえば TRUE の場合は T, TR, TRU のいずれか) に短縮できますが、これらの短縮形は一意に識別できなければなりません。
- QUIT と入力するか、または Ctrl/C か Ctrl/Z を押すと、その時点でコマンドの処理を停止することを示します。

- ALL と入力すると、コマンドは処理を続行しますが、システムはこれ以上プロンプトを表示しません。
- 誤った応答を入力した場合には、SYSMAN はエラー・メッセージを表示し、プロンプトを再表示します。

/OUTPUT[=ファイル指定]

SYSMAN を実行しているノードに格納されている指定ファイルに、コマンドの出力を記録します。この修飾子は、DO コマンドの直後に指定してください。省略時の出力ファイルは、現在のデバイスとディレクトリに格納されている SYSMAN.LIS です。出力の先頭に、"%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node xxxxxx."というメッセージが追加されます。

/PAUSE

システムが情報を表示する割合を制御します。/PAUSE 修飾子を指定すると、一度に 1 つのノードに関する情報を表示できます。次のノードに関する情報を表示するときは、プロンプトに対して Return キーを押してください。

説明

DO コマンドは、現在の環境に存在するすべてのノード上で、DCL コマンドまたは DCL コマンド・プロシージャを実行します。各 DO コマンドは独立したプロセスとして実行するので、DO コマンド同士の間にはプロセス・コンテキストはありません。このため、実行したいすべての DCL コマンドを 1 つのコマンド文字列で指定する必要があります。また、入力を期待するプログラムは実行できません。

OpenVMS Cluster 環境では、クラスタ内のすべてのノード上で順次コマンドが実行されます。あるノードで 1 つのコマンドが正常終了すると、次のノードに送られます。コマンドを実行できないノードは、エラー・メッセージを戻します。ノードが応答する前にタイムアウトした場合、SYSMAN がエラー・メッセージを表示します。

システムは、コマンドから返される連結なしで 2048 文字を越えるような出力を表示することができません。

クラスタ内で DO コマンドを使用する場合には、次の 3 つの例外に注意してください。

- OpenVMS VAX, OpenVMS Alpha, OpenVMS I64 のシステムが実行されているマルチ・アーキテクチャ・クラスタでは、DO コマンドを使用するときに、その使い方に応じて特殊な処理が必要なことがあります。たとえば、各アーキテクチャで名前の異なるイメージをインストールする場合、VAX ノード、Alpha ノード、I64 ノードに対して論理名テーブルを作成すれば、DO コマンドを使用できます。例については、この説明の後の例の項を参照してください。

- MOUNT/CLUSTER コマンドや SET QUORUM/CLUSTER コマンドなど、一部の DCL コマンドはその設計上、クラスタ全体で動作します。環境がクラスタに設定されている場合には、SYSMAN の DO コマンドと組み合わせてこれらのコマンドを使用しないようにしてください。また、SPAWN コマンドを使用して SYSMAN を一時的に終了し、これらのコマンドを DCL で実行するか、またはクラスタ内の単一ノードとして環境を定義することもできます。同様に、クラスタワイドの論理名、論理名テーブルは、その設計上、クラスタ全体で動作します。
- DCLTABLES という論理名を再定義する場合、SYSTARTUP_VMS.COM や他の場所の定義を変更するのではなく、SYLOGICALS.COM の定義を変更してください。このようにしないと、リモート・ノードで DO コマンドを実行したときに、コマンド・インタプリタ障害が発生します。

例

1. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER/NODE=NODE21
SYSMAN> DO/OUTPUT SHOW DEVICE

最初のコマンドは、NODE21 が属するクラスタを管理環境として定義しています。次のコマンドは、このクラスタ内の各ノードで DCL コマンドを実行しています。出力は、ターミナルではなく、ファイル SYSMAN.LIS に送られます。

2. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=NODE21
SYSMAN> SET PROFILE /DEFAULT=[CJ.PROGRAMS] -
_SYSMAN> /PRIVILEGES=NOSYSRV
SYSMAN> DO/OUTPUT @PROCESS_INFO

環境を 1 つのノードとして定義し、現在の特権とディレクトリを調整しています。DO コマンドは、ディレクトリ[CJ.PROGRAMS]に格納されているコマンド・プロシージャ PROCESS_INFO.COM を実行し、SYSMAN を実行しているディレクトリに存在する SYSMAN.LIS に出力を書き込んでいます。

3. \$ CREATE/NAME_TABLE/PARENT=LNMS\$SYSTEM_DIRECTORY SYSMAN\$NODE_TABLE
\$ DEFINE/TABLE=SYSMAN\$NODE_TABLE ALPHA_NODES NODE21,NODE22,NODE23
\$ DEFINE/TABLE=SYSMAN\$NODE_TABLE VAX_NODES NODE24,NODE25,NODE26
\$ RUN SYS\$SYSTEM:SYSMAN
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=ALPHA_NODES
%SYSMAN-I-ENV, current command environment:
Individual nodes: NODE21,NODE22,NODE23
Username BOUCHARD will be used on nonlocal nodes

SYSMAN> DO INSTALL REPLACE SYS\$LIBRARY:DCLTABLES.EXE
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE21
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE22
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE23
SYSMAN> DO INSTALL REPLACE SYS\$SYSTEM: COM_FORTRAN.EXE
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE21
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE22
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE23

```

SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=VAX_NODES
%SYSMAN-I-ENV, current command environment:
      Individual nodes: NODE24,NODE25,NODE26
      Username BOUCHARD will be used on nonlocal nodes

SYSMAN> DO INSTALL REPLACE SYS$LIBRARY:DCLTABLES.EXE
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE24
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE25
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE26
SYSMAN> DO INSTALL REPLACE SYS$SYSTEM:FORTRAN$MAIN.EXE
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE24
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE25
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node NODE26

```

この例では、DO コマンドを使用してアーキテクチャ固有のイメージをインストールできるように、マルチ・アーキテクチャ・クラスタで VAX ノード、Alpha ノード、I64 ノードに対してそれぞれ論理名を定義する方法を示しています。

4. \$ RUN SYS\$SYSTEM:SYSMAN


```

SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER
%SYSMAN-I-ENV, current command environment:
      Clusterwide on local cluster
      Username STEIN will be used on nonlocal nodes

SYSMAN> DO/CONFIRM SHOW TIME
Execute command for node EXPERT? [N]: Y 
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node EXPERT
      22-MAR-2002 09:40:28

Execute command for node MODERN? [N]: Y 
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node MODERN
      22-MAR-2002 09:40:56

Execute command for node IMPOSE? [N]: N 
Execute command for node ADU26A? [N]: Y 
      .
      .
      .

```

この例のコマンドは、システムがクラスタ内の各ノードの時刻を表示するかどうかを制御する方法を示しています。

5. SYSMAN> DO/PAUSE SHOW TIME


```

%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node EXPERT
      22-MAR-2002 09:40:13

Press return to continue 

%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node MODERN
      22-MAR-2002 09:40:41

Press return to continue 

%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node IMPOSE
      22-MAR-2002 09:39:46

```

Press return to continue Return

.
. .
.

この例のコマンドは、情報をシステムで表示するレートを制御する方法を示しています。

DUMP_PRIORITY ADD (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、System Dump Priority レジストリ・ファイルにエントリを追加します。

レジストリ・データ・ファイルは、リブート後も保持されるパーマネント・データベースです。このファイルは、ブート時にメモリにロードされます(このファイルの内容をメモリにロードする場合、いつでも DUMP_PRIORITY LOAD コマンドを使用できます)。

レジストリ・ファイルにエントリを追加する場合、プロセス名と UIC の両方を指定する必要があります。

ダンプ優先順位の動作のしくみ

BUGCHECK は、System Dump Priority レジストリのロードされた内容を使用して、選択型ダンプの初期にダンプするために優先順位プロセスを選択します。プロセスにダンプ優先順位を追加すると、すべてのプロセスに十分な領域がない場合に、ダンプにプロセスが含まれる可能性が増加します。(ADD コマンドは、System Dump Priority レジストリ・パーマネント・ファイルにエントリを追加するだけです。BUGCHECK でエントリを確認できるようにするには、DUMP_PRIORITY LOAD コマンドも入力する必要があります。)

また、BUGCHECK は、優先順位プロセスについて、固定値のメモリ内リストを保持しています。これらのプロセスは、Dump Priority レジストリが空であっても、常に優先順位プロセスとして扱われます。

| プロセス名 | UIC |
|--------------|-------|
| MSCPmount | [1,4] |
| AUDIT_SERVER | [1,4] |
| NETACP | [1,4] |
| NET\$ACP | [1,3] |
| REMACP | [1,3] |
| LES\$ACP | [1,4] |

DUMP_PRIORITY コマンドでは、これらの省略時のプロセスの確認、変更、削除はできません。

プロセスを System Dump Priority レジストリに入れた場合、そのプロセスは先にダンプされます。これは、ユーザが指定した優先順位プロセスが BUGCHECK に固定値で指定されているプロセスよりも前にダンプされるためです。

BUGCHECK は、プロセスが重複してダンプされないように、ダンプ済みのプロセスを常に追跡していることに注意してください。

形式

DUMP_PRIORITY ADD プロセス名/UIC=*uic* [/WILD_CARD]

パラメータ

プロセス名

プロセスの正確な名前。プロセス名に大文字と小文字が混在している場合や、OpenVMS の標準以外の文字がある場合、“My Process”のように、二重引用符で囲む必要があります。

ワイルドカード文字 (*および%) を使用できます。これらの文字はプロセス名でも有効な文字なので、ワイルドカード・フラグ/WILD_CARD を含める必要があります。特定のプロセス・エントリに/WILD_CARD フラグを設定すると、BUGCHECK はアスタリスク (*) とパーセント記号 (%) をワイルドカードとして扱うようになります。

修飾子

/INFORMATIONAL (省略時の設定)
/NOINFORMATIONAL

Alpha システムと I64 システムで、情報メッセージの表示を抑制または復帰することができます。メッセージの抑制は、ソフトウェア・インストール環境で実行していて、情報メッセージを表示させたくない場合に便利です。

/UIC

追加するエントリの UIC を指定します。UIC は大括弧 ([]) で囲む必要があります。/UIC は、8 進数 (例: [377,377]) または識別子形式 (例: [SYSTEM] または [VMS,USER]) で指定できます。

ワイルドカードは次のように使用できます。

| ワイルドカードの例 | 説明 |
|------------|-----------------------------|
| /UIC = [*] | 任意の UIC で、指定した名前のプロセスを選択する。 |

| ワイルドカードの例 | 説明 |
|------------------|-----------------------------------|
| /UIC = [group,*] | “group”というグループ内の指定した名前のプロセスを選択する。 |
| /UIC = [100,*] | グループ 100 内の指定した名前のプロセスを選択する。 |

注意

ワイルドカードは、識別子名や UIC 番号に混在させて使用することはできません。たとえば、/UIC=[USER*,*]や/UIC=[17*,100]は許可されていません。

/WILD_CARD
/NOWILD_CARD

プロセス名の中にあるワイルドカード文字をワイルドカードとして扱うかどうかを指定します。ただし、/WILD_CARD 修飾子を指定しても指定しなくても、同じプロセス名と UIC の組み合わせを追加することはできません。同じ組み合わせがすでに指定されていた場合、DUMP_PRIORITY MODIFY コマンドを使用してワイルドカード設定を変更します。

/WILD_CARD 設定は、プロセス名のみに影響します。ワイルドカードは UIC では常に許可されます。

例

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY ADD "MyPro*" /UIC=[*] /WILD_CARD
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LIST
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73

Process name    UIC                               Wild Card
MyPro*         [*]                               Y
```

この例の最初のコマンドでは、System Dump Priority レジストリにエントリを追加します。プロセス名は "MyPro*" で、任意の UIC を指定し、BUGCHECK は、レジストリがメモリにロードされたときに MyPro* のアスタリスク (*) ワイルドカードとして扱います。

BUGCHECK は、コマンド行に /WILD_CARD 修飾子を指定していなくても、UIC のワイルドカード・アスタリスク (*) をワイルドカードとして扱います。

Wild Card という見出しの下にある Y の意味は、/WILD_CARD 修飾子がコマンド行に指定されており、ワイルドカードがプロセス名に指定されているということです。

DUMP_PRIORITY LIST (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、System Dump Priority レジストリ・ファイルの内容をリストします。

形式

DUMP_PRIORITY LIST

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LIST
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
Process name    UIC                                Wild Card
MSCPmount        [SYSTEM]                                N
NETACP          [SYSTEM]                                N
NET$ACP         [1,3]                                N
REMACP          [1,3]                                N
LES$ACP         [SYSTEM]                                N
SYSMAN>
```

この例のコマンドは、各エントリのプロセス名と UIC など、System Dump Priority レジストリの内容のリストを生成します。また、このリストには、Wild Card 見出しの下に N がありますが、BUGCHECK がクラッシュ中に正確にプロセス名に一致させることを意味します (ただし、Wild Card の下の N または Y は、プロセス名が 1 つ以上のワイルドカード文字を含む場合にのみ重要です)。

DUMP_PRIORITY LOAD (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、BUGCHECK での使用のために、System Dump Priority レジストリ・ファイルの内容をメモリにロードします。

形式

DUMP_PRIORITY LOAD

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY SHOW
%SMI-F-SDPNOTLOAD, System Dump Priority not loaded
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LOAD
SYSMAN> DUMP_PRIORITY SHOW
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
Process name    UIC                                Wild Card
MSCPmount       [SYSTEM]                                       N
NETACP         [SYSTEM]                                       N
NET$ACP        [00001,000003]                       N
REMACP         [00001,000003]                       N
LES$ACP        [SYSTEM]                                       N
SYSMAN>
```

例の最初のコマンドでは、System Dump Priority レジストリ・ファイルがメモリ内にロードされていないというメッセージが表示されます。2 番目のコマンドでは、BUGCHECK での使用のために、レジストリ・ファイルがメモリにロードされ、3 番目のコマンドでは、メモリにロードされたレジストリ・ファイルの内容が表示されます。

DUMP_PRIORITY MODIFY (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、System Dump Priority レジストリ・ファイルのエントリを変更します。

形式

DUMP_PRIORITY MODIFY プロセス名/UIC=*uic* [/NEWUIC=新しい
UIC][/WILD_CARD]

パラメータ

プロセス名

プロセスの正確な名前。プロセス名に大文字と小文字が混在している場合や、OpenVMS の標準以外の文字がある場合、“My Process”のように、二重引用符で囲む必要があります。また、DUMP_PRIORITY MODIFY コマンドを入力するときには、入力したプロセス名をシステムが検索して変更するエントリを見つけるため、DUMP_PRIORITY LIST コマンドを入力したときに表示されたプロセス名を正確に入力してください。

修飾子

/INFORMATIONAL (省略時の設定)

/NOINFORMATIONAL

Alpha システムと I64 システムで、情報メッセージの表示を抑制または復帰することができます。メッセージの抑制は、ソフトウェア・インストール環境で実行して、情報メッセージを表示させたくない場合に便利です。

/UIC

変更する対象のレジストリ内のエントリの UIC を指定します。UIC とプロセス名をともに指定することで、エントリは固有のものになります。UIC は、DUMP_PRIORITY LIST コマンドを入力したときに表示されたとおりに指定します。

/NEWUIC

プロセス名と現在の UIC によって指定するエントリの UIC を変更します。
/NEWUIC は、8 進数 (例: [377,377]) または識別子形式 (例: [SYSTEM]または[VMS,USER]) で指定できます。

ワイルドカードは次のように使用できます。

| ワイルドカードの例 | 説明 |
|------------------|-----------------------------------|
| /UIC = [*] | 任意の UIC で、指定した名前のプロセスを選択する。 |
| /UIC = [group,*] | “group”というグループ内の指定した名前のプロセスを選択する。 |
| /UIC = [100,*] | グループ 100 内の指定した名前のプロセスを選択する。 |

注意

ワイルドカードは、識別子名や UIC 番号に混在させて使用することはできません。たとえば、/UIC=[USER*,*]や/UIC=[17*,100]は許可されていません。

/WILD_CARD

/NOWILD_CARD

/WILD_CARD 修飾子を MODIFY コマンドとともに使用すると、変更中のエントリのワイルドカード設定が変更されます。/WILD_CARD を省略した場合、現在のワイルドカード設定が保持されます。

例

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LIST
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
```

| Process name | UIC | Wild Card |
|--------------|----------|-----------|
| MSCP* | [SYSTEM] | Y |
| NETACP | [SYSTEM] | N |

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY MODIFY "MSCP*" /UIC=[SYSTEM] /NEWUIC=[TEST] /NOWILD_CARD 1
```

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LIST
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
```

| Process name | UIC | Wild Card |
|--------------|----------|-----------|
| MSCP* | [TEST] | N |
| NETACP | [SYSTEM] | N |

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY MODIFY "MSCP*" /UIC=[TEST] /NEWUIC=[*] 2
```

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LIST
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
```

| Process name | UIC | Wild Card |
|--------------|----------|-----------|
| MSCP* | [*] | N |
| NETACP | [SYSTEM] | N |

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY MODIFY "MSCP*" /UIC=[*] /WILD_CARD 3
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
```

| | | |
|--------------|----------|-----------|
| Process name | UIC | Wild Card |
| MSCP* | [*] | Y |
| NETACP | [SYSTEM] | N |

例の DUMP_PRIORITY MODIFY コマンド行の右側にある数字は、以下の説明に対応しています (DUMP_PRIORITY LIST コマンドは、各 MODIFY コマンドの次にあり、これらは System Dump Priority レジストリでの変更の結果を表示します)。

- 1 最初の DUMP_PRIORITY MODIFY コマンドは、MSCP* エントリを変更して、現在の UIC [SYSTEM] を新しい UIC [TEST] にします。また、/WILD_CARD フラグを /NOWILD_CARD に変更します。System Dump Priority レジストリが次にメモリにロードされた場合、BUGCHECK はプロセス名でアスタリスク (*) をワイルドカードとして扱わず、MSCP* と正確に文字を一致させます。
- 2 2 番目の DUMP_PRIORITY MODIFY コマンドは、エントリの UIC を [*] に変更するだけです。/[NO]WILD_CARD 修飾子を省略すると、現在の設定は変更されないままになります。
- 3 3 番目の DUMP_PRIORITY MODIFY コマンドは、/WILD_CARD 修飾子でフラグをワイルドカード化しているプロセスのみを変更します。

DUMP_PRIORITY REMOVE (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、System Dump Priority レジストリ・ファイルからレコードを削除します。

形式

DUMP_PRIORITY REMOVE プロセス名/UIC=*uic*

パラメータ

process-name

プロセスの正確な名前。プロセス名に大文字と小文字が混在している場合や、OpenVMS の標準以外の文字がある場合、“My Process”のように、二重引用符で囲む必要があります。また、DUMP_PRIORITY REMOVE コマンドを入力するときには、入力したプロセス名をシステムが検索して削除するエントリを見つけるため、DUMP_PRIORITY LIST コマンドを入力したときに表示されたプロセス名を正確に入力してください。

修飾子

/INFORMATIONAL (省略時の設定)
/NOINFORMATIONAL

Alpha システムと I64 システムで、情報メッセージの表示を抑制または復帰することができます。メッセージの抑制は、ソフトウェア・インストール環境で実行していて、情報メッセージを表示させたくない場合に便利です。

/UIC

削除する対象のレジストリ内のエントリの UIC を指定します。UIC とプロセス名をともに指定することで、エントリは固有になります。UIC は、DUMP_PRIORITY LIST コマンドを入力するときに表示されたとおりに指定します。

例

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LIST
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
Process name    UIC                                Wild Card
MSCPmount       [SYSTEM]                             N
NETACP         [SYSTEM]                             N
NET$ACP        [1,3]                             N
REMACP         [1,3]                             N
LES$ACP        [SYSTEM]                             N
```

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY REMOVE "MSCPmount"/UIC=[SYSTEM]
```

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY LIST
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
Process name    UIC                                Wild Card
NETACP         [SYSTEM]                             N
NET$ACP        [1,3]                             N
REMACP         [1,3]                             N
LES$ACP        [SYSTEM]                             N
```

この例の DUMP_PRIORITY REMOVE コマンドは、System Dump Priority レジストリ・ファイルから [SYSTEM] の UIC のエントリ MSCPmount を削除します (プロセス名 MSCPmount は、大文字と小文字が混在しているので引用符で囲まれています)。

DUMP_PRIORITY SHOW (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、System Dump Priority レジストリ・ファイルのメモリ内コピーの内容をリストします。

形式

DUMP_PRIORITY SHOW

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY SHOW
%SMI-F-SDPNOTLOAD, System Dump Priority not loaded

SYSMAN> DUMP_PRIORITY LOAD
SYSMAN> DUMP_PRIORITY SHOW
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node VMS73
Process name    UIC                                Wild Card
MSCPmount       [SYSTEM]                                           N
NETACP          [SYSTEM]                                           N
NET$ACP         [00001,000003]                             N
REMACP          [00001,000003]                             N
LES$ACP         [SYSTEM]                                           N
SYSMAN>
```

例の最初の DUMP_PRIORITY SHOW コマンドは、System Dump Priority レジストリ・ファイルがメモリにロードされていないことを示す結果の表示です。2 番目の DUMP_PRIORITY SHOW コマンドは、LOAD コマンドに続くものであり、ファイルのメモリ内コピーを表示します。

DUMP_PRIORITY UNLOAD (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、System Dump Priority レジストリ・ファイルのメモリ内コピーをクリアします。

形式

DUMP_PRIORITY UNLOAD

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSMAN> DUMP_PRIORITY UNLOAD  
SYSMAN> DUMP_PRIORITY SHOW  
%SMI-F-SDPNOTLOAD, System Dump Priority not loaded
```

この例の DUMP_PRIORITY UNLOAD コマンドに続く DUMP_PRIORITY SHOW コマンドは、System Dump Priority レジストリがファイルのメモリ内コピーをすでに持たなくなったというメッセージを表示します。

EXIT

SYSMAN セッションを終了し、制御を DCL コマンド・レベルに戻します。SET PROFILE コマンドでローカル・ノードのプロファイルに施した変更内容は、SYSMAN を始動したときの値に戻されます。Ctrl/Z を押しても、終了することができます。

形式

EXIT

パラメータ

なし

修飾子

なし

HELP

SYSMAN のコマンド , パラメータ , 修飾子の使用方法に関するヘルプ情報をオンラインで出力します。Ctrl/Z を押すと終了します。

形式

HELP [キーワード...]

パラメータ

キーワード

ヘルプを出力する対象のコマンド , パラメータ , 修飾子を指定します。キーワードを省略した場合 , ヘルプ・トピックのリストが表示され , キーワードを入力するよう指示するプロンプトが表示されます。

修飾子

なし

例

SYSMAN> HELP DO

このコマンドは , SYSMAN の DO コマンドに関するヘルプ情報を表示します。

IO AUTOCONFIGURE (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、デバイスを接続し、ドライバをロードすることにより、システムにつながれているすべてのハードウェア・デバイスを自動的に識別し、設定します。

VAX システムでは、SYSGEN の AUTOCONFIGURE コマンドを使用してください。

SYSMAN の IO AUTOCONFIGURE コマンドを実行するには、CMKRNL と SYSLOCK の特権が必要です。

形式

IO AUTOCONFIGURE

パラメータ

なし

修飾子

/SELECT=(デバイス名)

自動構成するデバイス・タイプを指定します。設定対象のデバイスを指すデバイス名またはニーモニックを指定します。ワイルドカード文字を使用することができます。

/SELECT と /EXCLUDE の両方の修飾子に適用される注意事項については、/EXCLUDE 修飾子の下に記載した使い方に関する注意を参照してください。

表 7-2 は、/SELECT 修飾子の指定例を示しています。

表 7-2 SELECT 修飾子の指定例

| コマンド | 設定されるデバイス | 設定されないデバイス |
|-------------|-------------|------------|
| /SELECT=P* | PKA,PKB,PIA | なし |
| /SELECT=PK* | PKA,PKB | PIA |

(次ページに続く)

表 7-2 (続き) SELECT 修飾子の指定例

| コマンド | 設定されるデバイス | 設定されないデバイス |
|--------------|-----------|------------|
| /SELECT=PKA* | PKA | PKB,PIA |

/EXCLUDE=(デバイス名)

自動構成しないデバイス・タイプを指定します。設定対象のデバイスを指すデバイス名またはニーモニックを指定します。ワイルドカード文字を使用することができます。

/SELECT および/EXCLUDE 修飾子の使い方に関する注意

- /SELECT 修飾子と/EXCLUDE 修飾子は、VAX システムでは、1 つのコマンド行に組み合わせて指定できます。
- /SELECT と/EXCLUDE 修飾子を使用すると、手動の自動構成コマンドの間に、Fibre Channel ポート・ドライバ・デバイス (FG) およびすべての SCSI ポート・ドライバ・デバイス (PK) の取り込みと除外を行い、デバイスの自動構成を永続的に指定できます (各システムのブート時にデバイスの除外を永続的に指定するには、SYSMAN コマンドの IO SET EXCLUDE を使用します)。

次のデバイス・タイプの取り込みと除外には、/SELECT および/EXCLUDE 修飾子を使用することはできません。

- ポート割り当てクラスまたは HSZ 割り当てクラスを名前に含んでいる、SCSI クラス・ドライバ・デバイス (DK, MK, GK)
- Fibre Channel クラス・ドライバ・デバイス (PG, DG, GG)

この制限は、SCSI デバイス名にポート割り当てクラスが含まれる場合、OpenVMS Alpha バージョン 7.1 システムの SCSI デバイスにも適用されます。

/LOG

ロードしたデバイスに関する情報を SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドで表示するかどうかを制御します。

説明

SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドは、システムに物理的につながれているすべてのハードウェア・デバイスを識別し、設定します。VAX システムでは、SYSGEN の AUTOCONFIGURE コマンドを使用してください。このコマンドは、デバイスを接続し、デバイス・ドライバをロードします。SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを実行するには、CMKRNL と SYSLCK の特権が必要です。

例

1. SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE/EXCLUDE=DKA0

このコマンドは、DKA0 以外のすべてのデバイスを自動構成しています。

IO AUTOCONFIGURE コマンドは、ネットワーク通信デバイスを除き、システムに物理的につながれているすべての標準デバイスを自動的に構成します。

2. SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE/LOG

/LOG 修飾子により、AUTOCONFIGURE がロードしたすべてのデバイスに関する情報が表示されます。

IO CONNECT (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、ハードウェア・デバイスを接続し、ドライバがまだロードされていない場合はロードします。

VAX システムでは、SYSGEN の CONNECT コマンドを使用してください。

SYSMAN IO CONNECT コマンドを実行するには、CMKRNL と SYSLOCK の特権が必要です。

注意

システムはほとんどエラー検査を行いませんので、SYSMAN IO CONNECT コマンドの発行には十分注意を払ってください。たとえば、デバイス名のスペルを間違えると入出力データベースに損傷を与え、システムに障害を起こす原因になる可能性があります。

形式

IO CONNECT デバイス名[:]

パラメータ

デバイス名[:]

接続するハードウェア・デバイスの名前を指定します。デバイス名は次の形式でなければなりません。

デバイス・タイプ コントローラ ユニット番号

たとえば、LPA0 という指定では、LP はコントローラ A のユニット番号 0 のライン・プリンタです。/NOADAPTER 修飾子を使用する場合には、デバイスはロードされるソフトウェアです。

修飾子

/ADAPTER=TR 番号

/NOADAPTER (省略時の設定)

指定デバイスの接続先アダプタの関係番号を指定します。負以外の 32 ビット整数を指定します。/NOADAPTER 修飾子は、指定デバイスがハードウェアに対応していないことを示します。/NOADAPTER 修飾子が互換性を持つのは、/DRIVER_NAME 修飾子だけです。

/CSR=CSR アドレス

設定対象のデバイスの CSR アドレス。先頭に%X を付けた 16 進値で指定します。CSR アドレスは、SYSMAN が解釈することなく IDB\$Q_CSR にロードされるクォードワード値です。物理アドレスと仮想アドレスのいずれでも指定できます。どちらのアドレスを使用するかは、接続対象デバイスによって決まります。

- 物理アドレスの場合、/CSR=%X3A0140120
- 仮想アドレスの場合、/CSR=%XFFFFFFFFF807F8000 (Alpha および I64 仮想アドレスには、符号拡張子が必要)

/ADAPTER=TR 番号 には、この修飾子を付ける必要があります。

/DRIVER_NAME=ファイル指定

ロードするデバイス・ドライバの名前を指定します。この修飾子を指定しなかった場合には、SYSMAN は、SYSGEN の省略時の名前が決定される方法と同じ方法で省略時の設定を判断します。たとえば、弊社が提供する SYS\$ELDRIVER.EXE をロードする場合には、SYS\$という接頭辞が必要です。SYS\$を指定しなかった場合には、SYSMAN は SYS\$LOADABLE_IMAGES から ELDRIVER.EXE を検索します。この方式では、ユーザ・デバイス・ドライバ名前空間と弊社が提供するデバイス・ドライバの名前空間が区分されます。

/LOG=(ALL,CRB,DDB,DPT,IDB,SB,UCB)

/NOLOG (省略時の設定)

指定の制御ブロックのアドレスを表示するかどうかを制御します。省略時の値は、/LOG=ALL です。/LOG=UCB を指定すると、次のようなメッセージが表示されます。

%SYSMAN-I-IOADDRESS, the UCB is located at address 805AB000

/MAX_UNITS=最大ユニット数

ドライバがサポートできる最大ユニット数を指定します。省略時の値は、ドライバのドライバ・プロログ・テーブル (DPT) に指定します。DPT に値を指定していない

場合の省略時の値は 8 です。この値は、/NUM_UNITS で指定したユニット数以上でなければなりません。この修飾子は省略可能です。

/NUM_UNITS=ユニット数

作成するユニット数を指定します。開始デバイス番号は、デバイス名パラメータに指定した番号です。たとえば DKA0 の最初のデバイスは 0 です。2 番目以降のデバイスには、順に番号が付けられます。省略時の値は 1 です。この修飾子は省略可能です。

/NUM_VEC=ベクタ数

デバイスに使用するベクタ数を指定します。省略時のベクタ数は 1 です。この修飾子は省略可能であり、使用できるのは、/VECTOR_SPACING 修飾子を指定した場合だけです。/NUM_VEC 修飾子を指定する場合は、/VECTOR 修飾子を付けて基本ベクタを指定する必要があります。

/SYS_ID=リモート・システム番号

デバイスの接続先とするリモート・システムの SCS システム ID を指定します。64 ビットの 16 進整数を指定します。省略時の設定では、ローカル・システムが使用されます。この修飾子は省略可能です。

/VECTOR=(ベクタ・アドレス,...)

デバイスの割り込みベクタまたは最下位ベクタ。直接的に指示される割り込みの場合は、割り込みベクタの SCB へのバイト・オフセット、間接的に指示される割り込みの場合は、ADP ベクタ・テーブルへのバイト・オフセットです。整合したロングワードを指定してください。8 進値で指定する場合は %0，16 進値で指定する場合は %X を値の前に付けます。/ADAPTER=TR 番号 または /NUM_VEC=ベクタ数 を指定する場合は、この修飾子を付ける必要があります。64 個までのベクタを指定することができます。

/VECTOR_SPACING=ベクタ間のバイト数

ベクタ間の間隔を指定します。16 バイトの倍数を指定します。省略時の値は 16 です。/VECTOR による基本ベクタの指定と /NUM_VEC によるベクタ数の指定の両方を行う必要があります。この修飾子は省略可能です。

説明

SYSMAN IO CONNECT コマンドは、ハードウェア・デバイスを接続し、そのドライバがまだロードされていない場合はロードします。VAX システムでは、SYSGEN の CONNECT コマンドを使用してください。SYSMAN IO CONNECT コマンドを実行するには、CMKRNL と SYSLCK の特権が必要です。

ファイルによるデバイス構成サポートの詳細については、『OpenVMS システム管理者マニュアル』の「周辺デバイスの管理」を参照してください。

例

1. SYSMAN> IO CONNECT DKA0:/DRIVER_NAME=SYS\$DKDRIVER/CSR=%X80AD00-
/ADAPTER=4/NUM_VEC=3/VECTOR_SPACING=%X10/VECTOR=%XA20/LOG

%SYSMAN-I-IOADDRESS, the CRB is located at address 805AEC40
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the DDB is located at address 805AA740
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the DPT is located at address 80D2A000
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the IDB is located at address 805AEE80
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the SB is located at address 80417F80
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the UCB is located at address 805B68C0

この例のコマンドは、DKA0 というデバイスを接続し、SYS\$DKDRIVER というドライバをロードし、次の内容を指定しています。

CSR 物理アドレス
アダプタ番号
ベクタ数
ベクタ間隔
割り込みベクタ・アドレス

/LOG 修飾子により、すべての制御ブロックのアドレスが表示されています。

2. SYSMAN> IO CONNECT DKA0:/DRIVER_NAME=SYS\$DKDRIVER/CSR=%X80AD00-
/ADAPTER=4/VECTOR=(%XA20,%XA30,%XA40)/LOG=(CRB,DPT,UCB)

%SYSMAN-I-IOADDRESS, the CRB is located at address 805AEC40
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the DPT is located at address 80D2A000
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the UCB is located at address 805B68C0

この例のコマンドは、デバイス DKA0 を接続し、ドライバ SYS\$DKDRIVER をロードし、次の内容を指定しています。

CSR 物理アドレス
アダプタ番号
割り込みベクタ・アドレス

/LOG 修飾子により、チャンネル要求ブロック (CRB)、ドライバ・プロローグ・テーブル (DPT)、ユニット制御ブロック (UCB) のアドレスが表示されています。

3. SYSMAN> IO CONNECT FTA0:/DRIVER=SYS\$FTDRIVER/NOADAPTER/LOG=(ALL)

%SYSMAN-I-IOADDRESS, the CRB is located at address 805AEC40
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the DDB is located at address 805AA740
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the DPT is located at address 80D2A000
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the IDB is located at address 805AEE80
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the SB is located at address 80417F80
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the UCB is located at address 805B68C0

この例のコマンドは、疑似ターミナル FTA0 を接続し、ドライバ SYS\$FTDRIVER をロードし、FTA0 が実ハードウェア・デバイスではないことを/NOADAPTER 修飾子で指示しています。/LOG=ALL 修飾子により、すべての制御ブロックのアドレスが表示されています。

デバイス・ドライバのロードと構成の詳細については、『Writing OpenVMS Alpha Device Drivers in C』(Margie Sherlock and Leonard S. Szubowicz, Digital Press, 1996)を参照してください。

IO CREATE_WWID (Alpha および I64)

これまで使用されていない特定のデバイス名を、SYSMAN IO LIST_WWID 表示のこれまで使用されていない特定のワールドワイド識別子 (WWID) に割り当てます。

このコマンドはクラスタ全体で実行し、このコマンドの後に SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを実行して、デバイスを実際に構成することをお勧めします。

形式

IO CREATE_WWID デバイス名文字列 / WWID=*wwid* 文字列

パラメータ

デバイス名文字列

デバイス名文字列を指定します。この文字列は、\$2\$MGAnの形式とし、nは 9999 よりも小さくする必要があります。

修飾子

/WWID=*wwid* 文字列

SYSMAN IO LIST_WWID 表示から直接示される WWID 文字列を指定します。

この修飾子は必須です。

説明

このコマンドは SYSMAN IO FIND_WWID コマンドの代替であり、SYSMAN IO FIND_WWID は検出された WWID に対して、システムが生成したデバイス名を選択します。ただし、WWID の対応関係を再定義するために SYSMAN IO FIND_WWID コマンドの後に SYSMAN IO CREATE_WWID コマンドを使用しないでください。また、クラスタの他の場所ですでに指定されているデバイスと WWID 文字列は、SYSMAN IO CREATE_WWID コマンドでは指定しないでください。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER
SYSMAN> IO CREATE_WWID $2$MGA5/WWID=04100022:"DEC TZ89 (C) DECCX939S2777"
SYSMAN> IO CREATE_WWID $2$MGA3/WWID=02000008:500E-09E0-0005-30D7
SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE
```

この例のコマンドは、2つのデバイス名\$2\$MGA5 および\$2\$MGA3 を作成し、デバイスを構成します。

IO FIND_WWID (Alpha および I64)

SYSMAN IO FIND_WWID コマンドは、すべての Fibre Channel ポートをプローブし、NSR (Network Storage Router) または MDR (Modular Data Router) の後ろにある、これまで発見されなかったテープやメディア・チェンジャをすべて検出します。また、それぞれに対してワールドワイド識別子 (WWID) を割り当てます。

このコマンドでは、デバイスとそれに割り当てられたデバイス名のリストを表示し、この情報を SYS\$SYSTEM:SYS\$DEVICES.DAT ファイルに自動的に記録します。そして、対応するローカルおよびクラスタ全体のメモリ構造を更新します。

新しく接続された Fibre Channel テープを構成するには、このコマンドを使ってから、SYSMAN コマンドの IO AUTOCONFIGURE を実行してください。

SYSMAN IO FIND_WWID コマンドを使用するには、CMKRNL 特権が必要です。

Fibre Channel の詳細については、『OpenVMS Cluster 構成ガイド』を参照してください。

形式

IO FIND_WWID

説明

Fibre Channel ポートでテープ・デバイスを構成する前に、テープ・デバイスのワールドワイド識別子 (WWID) を検出し、デバイス名とともにテキスト・ファイル SYS\$SYSTEM:SYS\$DEVICES.DAT に格納する必要があります。これを行うには、SYSMAN コマンドの IO FIND_WWID を使います。

SYSMAN IO FIND_WWID コマンドはすべての Fibre Channel ポートをプローブし、すべてのテープ・デバイスとメディア・チェンジャ・デバイスの場所を特定します。これまで行った SYSMAN IO FIND_WWID コマンドでは検出されなかった

テープとメディア・チェンジャに対して、IO FIND_WWID はデバイス名を割り当て、そのデバイスの WWID を検索して、そのデバイス名と WWID のデータを SYS\$SYSTEM:SYS\$DEVICES.DAT ファイルに格納してから、メモリ構造を更新します。

SYSMAN IO FIND_WWID の主な目的は SYS\$DEVICES.DAT ファイルにデータを読み込むことなので、新しいデバイスに対して SYSMAN IO FIND_WWID コマンドを実行する必要があるのは 1 つのデバイスに対して 1 回のみです。SYSMAN IO FIND_WWID コマンドを初めて使うと、システムにある既存のテープ・デバイスとメディア・チェンジャ・デバイスがすべて検出されます。

情報がファイルに格納されると、その後、SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを使ったときには、ファイルから情報が読み込まれ、自動的にテープ・デバイスとメディア・チェンジャ・デバイスが構成されて、必要に応じてデバイス・ドライバのロードや接続が行われます。SYS\$DEVICES.DAT ファイルはシステムがリブートするたびに読み取られ、Fibre Channel でのテープとメディア・チェンジャの自動構成を起動します (SYSMAN IO FIND_WWID は実際のデバイス・ドライバのロードや接続は行いません)。

注意

システムのブート後にデバイスを追加した場合は、MDR に電源を再投入して内部マッピング情報を更新する必要があります。また、もう一度 SYSMAN IO FIND_WWID コマンドを実行して、新しいデバイス情報を SYS\$DEVICES.DAT ファイルに追加する必要があります。

同様に、Network Storage Router (NSR) に対しては、LUN マップを更新する必要があります。

OpenVMS クラスタ環境では、さまざまなデータ構造をメモリで更新するために、クラスタ内のそれぞれのノードで SYSMAN IO FIND_WWID コマンドを実行する必要があります。各ノードでこのコマンドを実行しない場合、1 つのノードで SYSMAN IO FIND_WWID を実行してから、同一のシステム・ディスクを共有する他のノードをリブートする方法もあります。これは、ブート時に SYS\$DEVICES.DAT ファイルが読み込まれ、メモリ構造を正しく初期化するためです。

クラスタ内に複数のシステム・ディスクが存在する場合、SYS\$DEVICES.DAT ファイルのすべてのコピーが一貫していることを確認してください。それにはすべてのノード上で IO FIND_WWID コマンドを実行することが望ましいのですが、別の方法としては、SYSMAN IO FIND_WWID を実行して 1 つの SYS\$DEVICES.DAT ファイルのみを更新し、オリジナルのファイルから対象の各ファイルにデバイスと WWID の適切なレコードをカット・アンド・ペーストして、残りの SYS\$DEVICES.DAT ファイルを編集する方法があります。

オリジナル・ファイル全体を別のシステム・ディスクにコピーするのは控えてください。これは、SYS\$DEVICES.DAT ファイルが PAC (ポート割り当てクラス) の定義にも使われており、ファイル全体をコピーすると、この PAC エントリが不用意に転送されてしまうことになるためです。

例

```
SYSMAN> IO FIND_WWID
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node SAMPLE
On port _SAMPLE$PGA0:, the following tape WWIDs and their proposed
device names have been found but not yet configured:
```

```
    [Device $2$GGA0]
    WWID=04100024:"DEC      TL800      (C) DEC3G9CCR82A017"

    [Device $2$MGA0]
    WWID=04100022:"DEC      TZ89       (C) DECCX939S2777"

    [Device $2$MGA1]
    WWID=04100022:"DEC      TZ89       (C) DECCX942S6295"
```

これは TL891 テープ・ライブラリを使った構成例です。SYSMAN コマンド IO FIND_WWID は、これまでに検出されなかったすべてのテープ・デバイスとそのデバイス名のリストを表示します。

WWID 全体が等号の右側にあるすべてのもので構成されていることに注意してください。WWID はそれぞれ固有です。ただし、ヘッダは基本タイプと WWID データの長さだけを反映しているので、ヘッダ部分のみだと固有にはならない可能性があります。

SYSMAN IO FIND_WWID コマンドは、次のように新しいテープ・デバイスに関する情報を自動的に SYS\$SYSTEM:SYS\$DEVICES.DAT に記録します。

SYSMAN IO FIND_WWID (Alpha および I64)

```
$ TYPE SYS$SYSTEM:SYS$DEVICES.DAT
!
! Updated 23-OCT-2002 14:17:41.85: DEC TL800
!
[Device $2$GGA0]
WWID=04100024:"DEC      TL800      (C) DEC3G9CCR82A017"
!
!
! Updated 23-OCT-2002 14:17:41.93: DEC TZ89
!
[Device $2$MGA0]
WWID=04100022:"DEC      TZ89      (C) DECCX939S2777"
!
!
! Updated 23-OCT-2002 14:17:42.01: DEC TZ89
!
[Device $2$MGA1]
WWID=04100022:"DEC      TZ89      (C) DECCX942S6295"
!
```

ここで SYSMAN コマンドの IO CONFIGURE を使うと、これらのデバイスを構成できます。この手順を完了した後で、SHOW DEVICE/FULL コマンドを実行すると、テープのワールドワイド識別子が表示されます。

IO LIST_WWID (Alpha および I64)

Fibre Channel 上のテープ・デバイスのみに適応されます。Fibre Channel 上でまだ構成していないすべてのテープ・デバイス WWID をリストします。

このコマンドの出力を SYSMAN IO CREATE_WWID コマンドと SYSMAN IO REPLACE_WWID コマンドの入力として使用することができます。

形式

IO LIST_WWID

例

```
SYSMAN> IO LIST_WWID
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node ROCKY

On port _ROCKY$PGA0:, the following tape WWIDs are not yet configured:

Target 3, LUN 1, COMPAQ SuperDLT1
WWID=02000008:500E-09E0-0005-30D7
```

Target 3, LUN 3, COMPAQ SDX-500C
WWID=0C000008:0800-4606-C00D-473F

Target 4, LUN 1, COMPAQ SuperDLT1
WWID=02000008:500E-09E0-0005-30D7

Target 4, LUN 3, COMPAQ SDX-500C
WWID=0C000008:0800-4606-C00D-473F

この例では、テープ・ブリッジがデュアルポートで、1つのFCポートがターゲット3にあり、他のFCポートがターゲット4にあるので、各ドライブは2回リストされます。

IO LOAD (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、入出力ドライバをロードします。

VAX システムでは、SYSGEN の LOAD コマンドを使用してください。

SYSMAN IO LOAD コマンドを実行するには、CMKRNL と SYSLCK の特権が必要です。

注意

システムはほとんどエラー検査を行いませんので、SYSMAN IO LOAD コマンドの発行には十分注意を払ってください。

形式

IO LOAD ファイル指定

パラメータ

ファイル指定

ロードするドライバのファイル名を指定します。このパラメータは省略できません。

修飾子

/LOG=(ALL,DPT)

ロードしたドライバに関する情報を表示するかどうかを制御します。省略時の値は/LOG=ALLです。/LOG=DPT または/LOG=ALL を指定した場合、ドライバ・プロログ・テーブル (DPT) が表示されます。

説明

SYSMAN IO LOAD コマンドは、入出力ドライバをロードします。VAX システムでは、SYSGEN の LOAD コマンドを使用してください。SYSMAN IO LOAD コマンドを実行するには、CMKRNL と SYSLCK の特権が必要です。

例

```
SYSMAN> IO LOAD/LOG SYS$DKDRIVER  
%SYSMAN-I-IOADDRESS, the DPT is located at address 80D5A000
```

デバイス SYS\$DKDRIVER をロードし、ドライバ・プロローグ・テーブル (DPT) のアドレスを表示しています。

IO REBUILD (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、システムを再構成するための SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを使用する準備として、デバイス構成テーブルを再構築します。

SYSMAN IO REBUILD コマンドを使用するには、CMKRNL 特権が必要です。

形式

IO REBUILD

パラメータ

なし

修飾子

/VERIFY

SYSMAN はファイル SYS\$SYSTEM:SYS\$USER_CONFIG.DAT と SYS\$SYSTEM:CONFIG.DAT を読み込んで処理しますが、これらのファイルを入出力データベースに適用しません。エラーが発生した場合にはメッセージが表示されます。開発者はこのコマンドを、現在のシステムを変更することなく、SYS\$SYSTEM:SYS\$USER_CONFIG.DAT に加えた新しい変更点をテストするために使用します。

説明

SYSMAN IO REBUILD コマンドは、ファイル SYS\$SYSTEM:SYS\$USER_CONFIG.DAT と SYS\$SYSTEM:SYS\$CONFIG.DAT を読み込んで解析することで、システムのデバイス構成テーブルを再構築します。

SYS\$SYSTEM:SYS\$USER_CONFIG.DAT ファイルの変更点をデバッグする際には、SYSMAN IO REBUILD コマンドと SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを使用して、システムをリブートしなくてもドライバをロードすることができます。ただし、いったんアダプタのドライバをロードしたら、システムをリブートしないとドライバの再ロードはできません。

例

```
SYSMAN> IO REBUILD
SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE
```

この例の 1 つ目のコマンドは、デバイス構成テーブルを再構築します。2 つ目のコマンドは、デバイス構成テーブルを読み込み、新しく定義されたドライバのドライバをロードします。

IO REPLACE_WWID (Alpha および I64)

このコマンドを使うと、NSR (Network Storage Router) の後ろにある 1 つのテープ・デバイスを同一の FC (Fibre Channel) 論理ユニット番号 (LUN) 位置にある別のテープ・デバイスに交換できます。

このコマンドは、必要なファイルとメモリ・データ構造をすべて新しいテープ・デバイスの WWID で更新します。置き換えたドライブの名前は、元のドライブの名前と同じになります。

このコマンドは、主にハードウェア問題がテープ・ドライブで発生し、交換ドライブを代わりにインストールする必要があるときに使用するためのものです。

このコマンドを使用するには、CMKRNL 特権が必要です。これは、NSR や MDR (Modular Data Router) など、Fibre Channel テープ・ブリッジの後ろにある FC テープのみに適用されます。

Fibre Channel の詳細については、『OpenVMS Cluster 構成ガイド』を参照してください。

形式

IO REPLACE_WWID デバイス名文字列 / WWID=*wwid* 文字列

パラメータ

デバイス名文字列
テープデバイス名を指定します。

修飾子

/WWID=*wwid* 文字列
SYSMAN IO LIST_WWID 表示から直接示される WWID 文字列を指定します。この修飾子の使用は、次の説明で説明されている状況の下のみで適切です。

説明

障害のあるテープ・デバイスを新しいテープ・デバイスに交換するには、REPLACE_WWID コマンドで「デバイス名文字列」と「*wwid* 文字列」という 2 つのパラメータを使用できます。このコマンドは、新しいデバイス名と WWID の相関関係を記録するデータ構造を自動的に更新し、デバイスは自動的に正しく機能し始めます。

このコマンドは、次の 2 つの異なるケースで便利です。

- ドライブが故障し、システムをリブートせずに即座に交換する必要がある可能性があるケースです。このようなケースが発生した場合、ドライブを物理的に新しいドライブに交換し、コマンド SYSMAN IO REPLACE_WWID \$2\$MGAn をクラスタ全体に発行します。デバイスのデータ構造に格納された情報を使用して新しい WWID が自動的に検出されるため、/WWID 修飾子はこの場合は適切ではありません。
- ドライブが故障し、システムがシャットダウンまたはリブートされる後まで交換されない可能性があるケースです。リブート中にデバイスの構成が失敗したため、SHOW DEVICE 表示にはデバイス名は表示されなくなります。

構成の失敗は、故障したドライブが応答しなかったため、または、新しいドライブが SYSMAN IO AUTOCONFIGURE がブート時に予想した WWID とは異なるものを持っているために発生しています。そのため、この状況では、SYS\$DEVICES.DAT にはデバイス名があり、SHOW DEVICE 表示にはデバイス名がないので、/WWID 修飾子を使用して、新しいデバイス名と WWID の相関関係を定義します。

次の手順をクラスタ全体で行います。

1. SYSMAN IO LIST_WWID コマンドを実行して新しい WWID を表示する。
2. SYSMAN IO REPLACE_WWID \$2\$MGA_n/WWID=新規 wwid コマンドを使用して新しい相関関係を定義する。
3. SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを使用してデバイスを構成する。

SYSMAN IO LIST_WWID コマンドを使用する場合、次のことに注意してください。

- 交換デバイスは元のデバイスと同じ SCSI ターゲット ID に設定する必要がある。
- SYSMAN IO REPLACE_WWID コマンドを発行する前に、そのデバイスに対するすべての処理を停止する必要がある。
- コマンドの実行には CMKRNL 特権が必要であり、このコマンドは NSR または MDR の後ろにある FC テープのみに適用される。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER
SYSMAN> IO REPLACE_WWID $2$MGA3/WWID=02000008:500E-09E0-0005-30D7
SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE
```

この例では、\$2\$MGA3 という名前のデバイスが故障しており、システムがダウンしている間に交換しました。リブート時には、OpenVMS が予想していた WWID とドライブの新しい WWID が一致しなかったため、ドライブは構成されませんでした。そのため、ユーザはデバイス名と WWID の相関関係を再定義することで、\$2\$MGA3 を正確に構成できます。指定された WWID は、SYSMAN IO LIST_WWID コマンドの出力からのものです。

IO SCSI_PATH_VERIFY (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、SYSMAN IO SCSI_PATH_VERIFY サブコマンドは、システム内の SCSI と FC のパスを 1 つずつチェックして、接続されたデバイスが変更されたかどうかを判断します。デバイスの変更が検出された場合には、その SCSI または FC パスは入出力データベースで切断されます。これによって、SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを使うことで、パスを新しいデバイスに対して再設定できます。

SYSMAN IO SCSI_PATH_VERIFY コマンドを使用するには、CMKRNL 特権が必要です。

形式

IO SCSI_PATH_VERIFY

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

SCSI または FC のインターコネクトのオンライン再設定を行った後、通常は、SYSMAN IO SCSI_PATH_VERIFY コマンドを入力します。このコマンドは、システム内にある SCSI および FC パスそれぞれのデバイス・タイプとデバイス識別子を読み込みます。デバイスが入出力データベースに格納されているデータと一致しない場合には、そのパスは入出力データベースで切断されます。SYSMAN IO SCSI_PATH_VERIFY コマンドの後、通常は SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドを入力します。IO AUTOCONFIGURE は、新しい SCSI や FC の設定に合わせて入出力データベースを更新するコマンドです。

例

```
SYSMAN> IO SCSI_PATH_VERIFY  
SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE
```

この例の 1 番目のコマンドは、すべての SCSI パスをチェックして、有効ではなくなったパスを切断します。2 番目のコマンドはシステムに 物理的に接続されているデバイスをすべて自動構成します。

IO SET EXCLUDE (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムでは、デバイスを自動的に構成するときに使用するパーマネント除外リストを設定します。

形式

IO SET EXCLUDE =デバイス名

パラメータ

デバイス名

自動構成から除外するデバイス・タイプを指定します。パーマネント除外リストに入れるデバイスを表す有効なデバイス名またはニックを使用します。ワイルドカードが使用できます。

修飾子

なし

説明

デバイスの自動構成を行うときに使用するパーマネント除外リストを設定します。

このコマンドを使用して、各システムのブート時に Fibre Channel ポート・ドライバ・デバイス (FG) とすべての SCSI ポート・ドライバ・デバイス (PK) を除外するためにデバイス自動構成を永続的に指定することができます (手動の構成コマンドの間に、デバイスの除外または取り込みを永続的に指定するには、SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドに/EXCLUDE または/SELECT 修飾子を指定します)。

次のデバイス・タイプは SYSMAN IO SET EXCLUDE コマンドで除外することはできません。

- ポート割り当てクラスまたは HSZ 割り当てクラスを名前に含んでいる、SCSI クラス・ドライバ・デバイス (DK, MK, GK)
- Fibre Channel クラス・ドライバ・デバイス (PG, DG, GG)

SYSMAN IO SET EXCLUDE (Alpha および I64)

この制限は、SCSI デバイス名にポート割り当てクラスが含まれる場合、OpenVMS Alpha バージョン 7.1 システムの SCSI デバイスにも適用されます。

例

```
SYSMAN> IO SET EXCLUDE=(DKC500,DKD*)
```

この例は、DKC500 とすべての DKD デバイスについて、自動構成を行わないことを指定します。

デバイス名の指定方法を示す他の例については、/SELECT 修飾子を参照してください。

IO SET PREFIX (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名の作成に使用する接頭辞リストを設定します。

形式

```
IO SET PREFIX  = (ICBM 接頭辞)
```

パラメータ

ICBM 接頭辞

ICBM 接頭辞を指定します。ICBM 接頭辞は、SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドが ICBM イメージ名を作成するときに使用します。

修飾子

なし

説明

SYSMAN IO SET PREFIX コマンドは、IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名を作成するときに使用する接頭辞リストを設定します。

例

```
SYSMAN> IO SET PREFIX=(SYS$,PSI$,VME_)
```

ICBM 名を作成するときに SYSMAN IO AUTOCONFIGURE が使用する接頭辞名を指定しています。SYS\$、PSI\$、VME_の接頭辞が指定されています。

IO SHOW BUS (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、システムのすべてのバス、ノード番号、バス名、TR 番号、CSR 基底アドレスを表示します。この情報表示は主に、弊社の保守エンジニアが使用します。

VAX システムでは、SYSGEN の SHOW/BUS コマンドを使用してください。

形式

IO SHOW BUS

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

SYSMAN IO SHOW BUS コマンドはすべてのバス、ノード番号、バス名、TR 番号、CSR 基底アドレスを表示します。この情報が表示されるのは主に、弊社社内のエンジニアリングをサポートするためです。SYSMAN IO SHOW BUS コマンドを使用するには、CMKRNL 特権が必要です。

例

```
SYSMAN> IO SHOW BUS
```

| _Bus | Node | TR# | Name | Base CSR |
|--------------|------|-----|-------------|------------------|
| LSB | 0 | 1 | EV3 4MB | FFFFFFFF86FA0000 |
| LSB | 6 | 1 | MEM | FFFFFFFF86FC4000 |
| LSB | 7 | 1 | MEM | FFFFFFFF86FCA000 |
| LSB | 8 | 1 | IOP | FFFFFFFF86FD0000 |
| XZA XMI-SCSI | 0 | 3 | XZA-SCSI | 0000008001880000 |
| XZA XMI-SCSI | 1 | 3 | XZA-SCSI | 0000008001880000 |
| XZA XMI-SCSI | 0 | 4 | XZA-SCSI | 0000008001900000 |
| XZA XMI-SCSI | 1 | 4 | XZA-SCSI | 0000008001900000 |
| XMI | 4 | 2 | LAMB | 0000008001A00000 |
| DEMNA | 0 | 5 | Generic XMI | 0000008001E80000 |
| DEMNA | 0 | 6 | Generic XMI | 0000008001F00000 |

この例は DEC 7000 モデル 600 から抜粋したものです。それぞれの Alpha システムと I64 システムで表示内容は異なります。

この表示で使用されている字下げレベルは、システムのアダプタ制御ブロックの階層を示しています。表示される各項目は次のとおりです。

| 項目のタイトル | 意味 |
|----------|---------------------------|
| Bus | バス識別 |
| Node | 対応するバス・アレイへの索引; バス・スロット |
| TR# | 指定したデバイスが接続されるアダプタのネクサス番号 |
| Name | デバイス名 |
| Base CSR | デバイスの CSR 基底アドレス |

Alpha システムと I64 システムでは、SDA の CLUE CONFIG コマンドを使用して、ハードウェア・アダプタとデバイスを含む追加情報を表示できます。このコマンドについては、『OpenVMS Alpha System Dump Analyzer Utility Manual』を参照してください。

デバイス・ドライバのロードと構成の詳細については、『Writing OpenVMS Alpha Device Drivers in C』を参照してください。

IO SHOW DEVICE (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、システムにロードされているデバイス・ドライバ、ドライバに接続されているデバイス、ドライバの入出力データベースを表示します。アドレスはすべて、16 進仮想アドレスです。

VAX システムでは、SYSGEN ユーティリティの SHOW/DEVICE コマンドを使用してください。

形式

IO SHOW DEVICE

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

SYSMAN IO SHOW DEVICE コマンドは、システムにロードされているデバイス・ドライバ、ドライバに接続されているデバイス、ドライバの入出力データベースを表示します。

SYSMAN IO SHOW DEVICE コマンドは、指定のデバイス・ドライバについて次の情報を表示することを指定します。

| | |
|--------|---------------------------|
| Driver | ドライバの名前 |
| Dev | ドライバに接続されている各デバイスの名前 |
| DDB | デバイスのデバイス・データ・ブロックのアドレス |
| CRB | デバイスのチャネル要求ブロックのアドレス |
| IDB | デバイスの割り込みディスパッチ・ブロックのアドレス |
| Unit | デバイス上の各ユニットの番号 |
| UCB | 各ユニットのユニット制御ブロックのアドレス |

アドレスはすべて、16 進の仮想アドレスです。

SYSMAN の詳細については、『A Comparison of System Management on OpenVMS AXP and OpenVMS VAX』（アーカイブ扱いになっています）と『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

例

SYSMAN> IO SHOW DEVICE

次は、SYSMAN IO SHOW DEVICE コマンドで出力される表示例です。

| Driver | Dev_DDB | CRB | IDB | Unit_UCB |
|----------------|--------------|----------|----------|------------|
| SYS\$FTDRIVER | FTA 802CE930 | 802D1250 | 802D04C0 | |
| | | | | 0 801C3710 |
| SYS\$EUDRIVER | EUA 802D0D80 | 802D1330 | 802D0D10 | |
| | | | | 0 801E35A0 |
| SYS\$DKDRIVER | DKI 802D0FB0 | 802D0F40 | 802D0E60 | |
| | | | | 0 801E2520 |
| SYS\$PKADRIVER | PKI 802D1100 | 802D13A0 | 802D1090 | |
| | | | | 0 801E1210 |
| SYS\$TTDRIVER | | | | |
| OPERATOR | | | | |
| NLDRIVER | | | | |

SYS\$TTDRIVER, OPERATOR, NLDRIVER に対応するデバイスはありません。

IO SHOW EXCLUDE (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムでは、デバイスの自動構成で使用するパーマネント除外リストを表示します。

形式

IO SHOW EXCLUDE

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

SYSMAN IO SHOW EXCLUDE コマンドは、コンソールにパーマネント除外リストを表示します。このリストはデバイスの自動構成で使用されます。

例

```
SYSMAN> IO SHOW EXCLUDE  
%SYSMAN-I-IOEXCLUDE, the current permanent exclusion list is: DKC500,DKD*
```

このコマンドは、デバイスの自動構成の際に使用されるパーマネント除外リストを表示します。現在のリストは、DKC500 と、すべての DKD デバイスを含んでいます。

IO SHOW PREFIX (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名の作成に使用している現在の接頭辞リストを表示します。

形式

IO SHOW PREFIX

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

SYSMAN IO SHOW PREFIX コマンドは、現在の接頭辞リストをコンソール上に表示します。このリストは、SYSMAN IO AUTOCONFIGURE コマンドが ICBM 名を作成するときに使用します。

例

```
SYSMAN> IO SHOW PREFIX
%SYSMAN-I-IOPREFIX, the current prefix list is: SYS$,PSI$,VME_
```

この例は、ICBM 名を作成するときに SYSMAN IO AUTOCONFIGURE が使用する接頭辞を表示しています。

LICENSE LOAD

LICENSE データベースに登録されているライセンスを有効にします。

CMKRNL、SYSNAM、SYSPRV の特権が必要です。

注意

戻される状態メッセージの数を除き、次のコマンドは機能的には同じです。

```
SYSMAN> LICENSE LOAD
$ LICENSE LOAD
```

DCL コマンドに対してリモート・ノードですべての状態メッセージを表示するには、次の SYSMAN コマンドを使用します。

```
SYSMAN> DO LICENSE LOAD
```

形式

LICENSE LOAD 製品

パラメータ

製品

有効にするライセンスを持つ製品の名前を指定します。

修飾子

/DATABASE=ファイル指定

LICENSE データベースの格納場所を指定します。省略時のファイルは SYS\$COMMON:[SYSEXE]LMF\$LICENSE.LDB です。省略時の LICENSE データベース名と格納場所を使用するときは、/DATABASE 修飾子を指定する必要はありません。

/PRODUCER=文字列

ライセンスの対象製品を所有している会社名を指定します。この修飾子を使用するのは、製品が弊社以外から提供される場合だけです。

説明

LICENSE LOAD コマンドを使用すれば、システム管理環境内に存在する複数のシステムとローカル以外のシステムに対し、ライセンスを有効にすることができます。SYSMAN の LICENSE コマンド群は、ライセンス管理機能 (LMF) コマンド群の一部です。LMF の詳細については、『OpenVMS License Management Utility Manual』を参照してください。

例

```
SYSMAN> LICENSE LOAD FORTRAN
```

この例は、HP Fortran for OpenVMS のライセンスを有効にしています。弊社製品のライセンスであるため、/PRODUCER 修飾子は指定されていません。

LICENSE UNLOAD

LICENSE データベースに登録されているライセンスを無効にします。

CMKRNL, SYSNAM, SYSPRV の特権が必要です。

形式

```
LICENSE UNLOAD [製品]
```

パラメータ

製品

ライセンスを無効にする製品の名前を指定します。製品名を指定せずに LICENSE UNLOAD コマンドを入力すると、システムは登録されているすべてのライセンスを無効にします。

修飾子

/PRODUCER=文字列

登録ライセンスを持つ製品を提供している企業の名前を指定します。この修飾子は、弊社以外の企業が提供している製品に対してだけ使用します。

説明

LICENSE UNLOAD コマンドを使用すれば、システム管理環境内に存在する複数のシステムとローカル以外のシステムに対し、ライセンスを無効にすることができます。SYSMAN の LICENSE コマンド群は、ライセンス管理機能 (LMF) コマンド群の一部です。LMF の詳細については、『OpenVMS License Management Utility Manual』を参照してください。

例

```
SYSMAN> LICENSE UNLOAD FORTRAN
```

HP Fortran for OpenVMS のライセンスを無効にしています。弊社製品のライセンスであるため、/PRODUCER 修飾子は指定されていません。

PARAMETERS DISABLE CHECKS

パラメータ値のチェックを行わないようにします。パラメータ・チェックは、パラメータ値が、PARAMETERS SET コマンドで指定した最小値以上、最大値以下であることを確認します。

形式

PARAMETERS DISABLE CHECKS

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

PARAMETERS DISABLE CHECKS コマンドは、システム・パラメータに設定した最小値と最大値を無効にします。SYSMAN では、省略時の設定ではパラメータ・チェックを行います。チェックが許可されているときに制限値を超える値をパラメータに設定すると、エラー・メッセージが出力されます。チェックを禁止すれば、上限と下限にかかわらず、パラメータを設定できます。

注意

最小値以上、最大値以下でシステムを動作させることが望ましいので、範囲チェックは省略時の設定では許可されます。制限値を超える値を設定すると、システムに障害が発生したり、システムが停止したりする恐れがあります。

例

```
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER
SYSMAN> SET PROFILE/DEFAULT=SYS$SYSTEM/PRIVILEGES=CMEXEC
SYSMAN> PARAMETERS SET MAXPROCESSCNT 10
%SMI-E-OUTRANGE, parameter is out of range
SYSMAN> PARAMETERS DISABLE CHECKS
SYSMAN> PARAMETERS SET MAXPROCESSCNT 10
```

範囲チェックが許可されている状態では、最小値未満の MAXPROCESSCNT が設定できず、範囲チェックを禁止した後に設定が成功しています。

PARAMETERS ENABLE CHECKS

すべてのパラメータ値をチェックし、最小値以上、最大値以下であることを確認します。

範囲チェックは省略時の設定では許可されるので、PARAMETERS DISABLE CHECKS コマンドを実行した後に、PARAMETERS ENABLE CHECKS コマンドを実行してください。

形式

PARAMETERS ENABLE CHECKS

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSMAN> PARAMETERS DISABLE CHECKS
SYSMAN> PARAMETERS SET WSMAX 20
SYSMAN> PARAMETERS ENABLE CHECKS
SYSMAN> PARAMETERS SET WSMAX 30
%SMI-E-OUTRANGE, parameter is out of range
SYSMAN> PARAMETERS SHOW WSMAX
Parameter Name    Current  Default  Minimum  Maximum Unit  Dynamic
WSMAX             2000    1024     60      6400 pages
```

範囲チェックを禁止したため、ワーキング・セット値 (WSMAX) 20 をシステムが受け付けています。範囲チェックが許可された後では、最小値の 60 より小さい WSMAX を受け付けていません。

PARAMETERS SET

ワーク・エリアに格納されているパラメータの値を変更します。

PARAMETERS SET コマンドは、パラメータ・ファイル、ディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイル、アクティブ・システムは変更しません。変更方法の詳細については、PARAMETERS WRITE コマンドを参照してください。

形式

PARAMETERS SET パラメータ名[値]
/STARTUP ファイル指定

パラメータ

パラメータ名

変更するパラメータの名前を指定します。パラメータ名ではなく、ピリオド(.)を指定すると、最後に表示されたパラメータまたは最後に変更したパラメータの値を変更することができます。パラメータ名の代わりにピリオドを使用する例については、PARAMETERS SHOW コマンドを参照してください。

システム・パラメータの種類と詳細は、HELP PARAMETERS コマンドを実行すると表示されます。

値

パラメータの新しい値を指定します。ASCII パラメータの値に空白文字などの特殊文字を含める場合、二重引用符で囲みます。

通常、整数またはキーワード DEFAULT を値として指定します。キーワード DEFAULT は、パラメータを省略時の値に設定します。PARAMETERS SHOW コマンドを実行すると、パラメータについて定義されている最小値、最大値、省略時の値が表示されます。最小値、最大値、省略時の値は、PARAMETERS DISABLE CHECKS コマンドで範囲チェックを禁止しないかぎり必須です。

修飾子

/STARTUP ファイル指定

汎用スタートアップ・プロシージャの名前を、31 文字以内で指定します。スタートアップ・コマンド・プロシージャの初期名は、SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM です。

例

1. SYSMAN> PARAMETERS SET PFCDEFAULT 20

このコマンドは、PFCDEFAULT パラメータに 20 という値を割り当てます。

2. SYSMAN> PARAMETERS SET GBLSECTIONS DEFAULT

このコマンドは、GBLSECTIONS パラメータに省略時の値(40)を割り当てます。

3. SYSMAN> PARAMETERS SET/STARTUP SYS\$SYSTEM:XSTARTUP.COM

このコマンドは、現在のサイトから独立したスタートアップ・コマンド・プロシージャとして、SYS\$SYSTEM:XSTARTUP.COM を割り当てます。

PARAMETERS SHOW

ワーク・エリアに格納されているパラメータまたはパラメータ・グループの値を表示します。パラメータの最小値、最大値、省略時の値、単位も表示します。

形式

PARAMETERS SHOW [パラメータ名]

パラメータ

パラメータ名

パラメータ名またはピリオド(.)を指定します。ピリオドを入力すると、最後に実行した PARAMETERS SET コマンドまたは PARAMETERS SHOW コマンドで指定したパラメータを指定したと解釈されます。パラメータ名は短縮できますが、短縮名に最初に一致するパラメータが取り出されるので、一意の短縮名を指定してください。

OpenVMS Version 8.2 からは、廃止されたパラメータの名前が入力された場合、SYSMAN は Unit 欄に「OBSOLETE」と表示します。

修飾子

/ACP

Files-11 ACP パラメータをすべて表示します。

/ALL

アクティブ・パラメータの値をすべて表示します。

/CLUSTER

OpenVMS Cluster 固有のパラメータをすべて表示します。

/DYNAMIC

PARAMETERS WRITE ACTIVE コマンドを実行した直後に有効となるパラメータをすべて表示します。

/GEN

一般パラメータをすべて表示します。

/HEX

10 進ではなく 16 進で数値パラメータを表示します。システム・パラメータ名またはパラメータ・タイプを/HEX を付けて指定してください。/HEX 修飾子に/NAMES 修飾子を付けて指定した場合、/HEX は無視されます。

/JOB

ジョブ・コントローラ・パラメータをすべて表示します。

/LGI

LOGIN セキュリティ制御パラメータをすべて表示します。

/MAJOR

最も重要なパラメータを表示します。

/MULTIPROCESSING

多重処理固有のパラメータを表示します。

/NAMES

パラメータ名だけを表示します。他の修飾子を付けて指定することができます。

/OBSOLETE

廃止されたすべてのシステム・パラメータの名前を表示します。

/OUTPUT

SYS\$OUTPUT ではなく、指定ファイルに出力します。ファイルを指定しない場合、現在のディレクトリの SYSMAN.LIS に出力されます。

/PAUSE

システムがパラメータに関する情報を表示するレートを制御します。

/PQL

省略時のすべてのプロセス・クォータのパラメータを表示します。

/RMS

OpenVMS レコード管理サービス (RMS) 固有のパラメータをすべて表示します。

/SCS

OpenVMS Cluster システム通信サービス固有のパラメータをすべて表示します。

/SPECIAL

特殊な制御パラメータをすべて表示します。

/STARTUP

汎用スタートアップ・プロシージャの名前を表示します。

/SYS

アクティブなシステム・パラメータをすべて表示します。

/TTY

ターミナル・ドライバのパラメータをすべて表示します。

説明

SYSMAN では、/HEX 修飾子を指定しないかぎり、10 進表記でパラメータが表示されます。ASCII 値は、常に ASCII 表記で表示されます。

パラメータ名を短縮した場合、短縮名に最初に一致するパラメータが取り出されるので、一意の短縮名を指定する必要があります。あいまいさのチェックは行われません。たとえば PARAMETERS SHOW GBL と入力すると、GBLSECTIONS パラメータが表示されます。GBLPAGES パラメータではなく GBLPAGFIL パラメータを表示するには、PARAMETERS SHOW GBLPAGF と入力します。

ピリオド(.)を指定すると、最後に実行した PARAMETERS SET コマンドや PARAMETERS SHOW コマンドで指定したシステム・パラメータを使用することができます。

例

```
1. SYSMAN> PARAMETERS SHOW GBLSECTIONS
Parameter Name  Current  Default  Minimum  Maximum Unit  Dynamic
GBLSECTIONS      100      40       20      -1 Sections

SYSMAN> PARAMETERS SET . 110
SYSMAN> PARAMETERS SHOW .
Parameter Name  Current  Default  Minimum  Maximum Unit  Dynamic
GBLSECTIONS      110      40       20      -1 Sections
```

最初のコマンドは、まず GBLSECTIONS パラメータを表示し、次にピリオドでパラメータを参照して、現在の値を 110 に設定しています。パラメータ値が変更されたことを確認するため、次のコマンドでもピリオドを使用しています。

```
2. SYSMAN> PARAMETERS SHOW/ACP
```

このコマンドは次のような出力を作成します。

SYSMAN PARAMETERS SHOW

Parameters in use: Active

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| ACP_MULTIPLE | 0 | 1 | 0 | 1 | Boolean | D |
| ACP_SHARE | 1 | 1 | 0 | 1 | Boolean | |
| ACP_MAPCACHE | 52 | 8 | 1 | -1 | Pages | D |
| ACP_HDRCACHE | 138 | 128 | 2 | -1 | Pages | D |
| ACP_DIRCACHE | 138 | 80 | 2 | -1 | Pages | D |
| ACP_DINDXCACHE | 37 | 25 | 2 | -1 | Pages | D |
| ACP_WORKSET | 0 | 0 | 0 | -1 | Pages | D |
| ACP_FIDCACHE | 64 | 64 | 0 | -1 | File-Ids | D |
| ACP_EXTCACHE | 64 | 64 | 0 | -1 | Extents | D |
| ACP_EXTLIMIT | 300 | 300 | 0 | 1000 | Percent/10 | D |
| ACP_QUOCACHE | 130 | 64 | 0 | -1 | Users | D |
| ACP_SYSACC | 4 | 8 | 0 | -1 | Directories | D |
| ACP_MAXREAD | 32 | 32 | 1 | 64 | Blocks | D |
| ACP_WINDOW | 7 | 7 | 1 | -1 | Pointers | D |
| ACP_WRITEBACK | 1 | 1 | 0 | 1 | Boolean | D |
| ACP_DATACHECK | 2 | 2 | 0 | 3 | Bit-mask | D |
| ACP_BASEPRIO | 8 | 8 | 4 | 31 | Priority | D |
| ACP_SWAPFLGS | 14 | 15 | 0 | 15 | Bit-mask | D |
| ACP_XQP_RES | 1 | 1 | 0 | 1 | Boolean | |
| ACP_REBLDSYS | 0 | 1 | 0 | 1 | Boolean | |

3. SYSMAN> PARAMETERS SHOW/ACP/HEX

このコマンドは ACP システム・パラメータの値を 16 進数で表示します。

Parameters in use: Active

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|
| ACP_MULTIPLE | 00000000 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | D |
| ACP_SHARE | 00000001 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | |
| ACP_MAPCACHE | 00000034 | 00000008 | 00000001 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_HDRCACHE | 0000008A | 00000080 | 00000002 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_DIRCACHE | 0000008A | 00000050 | 00000002 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_DNDXCACHE | 00000025 | 00000019 | 00000002 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_WORKSET | 00000000 | 00000000 | 00000000 | FFFFFFFF | Pages | D |
| ACP_FIDCACHE | 00000040 | 00000040 | 00000000 | FFFFFFFF | File-Ids | D |
| ACP_EXTCACHE | 00000040 | 00000040 | 00000000 | FFFFFFFF | Extents | D |
| ACP_EXTLIMIT | 0000012C | 0000012C | 00000000 | 000003E8 | Percent/10 | D |
| ACP_QUOCACHE | 00000082 | 00000040 | 00000000 | FFFFFFFF | Users | D |
| ACP_SYSACC | 00000004 | 00000008 | 00000000 | FFFFFFFF | Directories | D |
| ACP_MAXREAD | 00000020 | 00000020 | 00000001 | 00000040 | Blocks | D |
| ACP_WINDOW | 00000007 | 00000007 | 00000001 | FFFFFFFF | Pointers | D |
| ACP_WRITEBACK | 00000001 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | D |
| ACP_DATACHECK | 00000002 | 00000002 | 00000000 | 00000003 | Bit-mask | D |
| ACP_BASEPRIO | 00000008 | 00000008 | 00000004 | 0000001F | Priority | D |
| ACP_SWAPFLGS | 0000000E | 0000000F | 00000000 | 0000000F | Bit-mask | D |
| ACP_XQP_RES | 00000001 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | |
| ACP_REBLDSYS | 00000000 | 00000001 | 00000000 | 00000001 | Boolean | |

SYSMAN PARAMETERS SHOW

4. SYSMAN> PARAMETERS SHOW/OBSOLETE

このコマンドは、廃止されたすべてのシステム・パラメータの名前を表示します。

```
SYSMAN> PARAMETERS SHOW/OBSOLETE
```

```
Node XENON3: Parameters in use: ACTIVE
```

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|
| VECTOR_PROC | 1 | 1 | 0 | 3 | Obsolete | |
| PAGFILCNT | 0 | 0 | 0 | 0 | Obsolete | |
| SWPFILCNT | 0 | 0 | 0 | 0 | Obsolete | |
| VIRTUALPAGECNT | 2147483647 | 2147483647 | 2048 | 2147483647 | Obsolete | |
| EXUSRSTK | 1024 | 1024 | 1024 | -1 | Obsolete | |
| QBUS_MULT_INTR | 0 | 0 | 0 | 1 | Obsolete | |
| LAMAPREGS | 0 | 0 | 0 | 255 | Obsolete | |
| LOCKIDTBL_MAX | 4251127 | 16776959 | 1792 | 16776959 | Obsolete | |
| SCSCONNCNT | 40 | 40 | 2 | 32767 | Obsolete | |
| UDABURSTRATE | 0 | 0 | 0 | 31 | Obsolete | |
| SA_APP | 0 | 0 | 0 | 1 | Obsolete | |
| TAILORED | 0 | 0 | 0 | 1 | Obsolete | |
| BOOT_STYLE | 0 | 0 | 0 | 2 | Obsolete | |
| SD_ALLOCLASS | 0 | 0 | 0 | 255 | Obsolete | |
| NISCS_LAN_OVRHD | 0 | 0 | 0 | 256 | Obsolete | |
| SERVED_IO | 0 | 0 | 0 | 0 | Obsolete | |
| XFMAXRATE | 236 | 236 | 0 | 255 | Obsolete | |
| . | | | | | | |
| . | | | | | | |
| . | | | | | | |

5. SYSMAN> PARAMETERS SHOW <parameter_name>

このコマンドは、VIRTUALPAGECNT という廃止されたシステム・パラメータに関する情報を表示します。

```
SYSMAN> PARAMETERS SHOW VIRT
```

```
%SYSMAN-I-NODERR, error returned from node XENON3  
-SMI-E-NOSUCHPARM, no such parameter
```

パラメータの完全な名前を入力する必要があります。

```
SYSMAN> PARAMETERS SHOW VIRTUALPAGECNT
```

```
Node XENON3: Parameters in use: ACTIVE
```

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|
| VIRTUALPAGECNT | 2147483647 | 2147483647 | 2048 | 2147483647 | Obsolete | |

```
SYSMAN>
```

```
$
```

6. SYSMAN> PARAMETERS SHOW/STARTUP
Startup command file = SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM

このコマンドは、サイトから独立したスタートアップ・コマンド・プロシージャの名前を表示します。

SYSMAN> PARAMETERS SHOW/PAUSE MAXPROCESSCNT

Node EXPERT: Parameters in use: ACTIVE

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| MAXPROCESSCNT | 160 | 32 | 12 | 8192 | Processes | |

Press return to continue Return

Node MODERN: Parameters in use: ACTIVE

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| MAXPROCESSCNT | 157 | 32 | 12 | 8192 | Processes | |

Press return to continue Return

Node IMPOSE: Parameters in use: ACTIVE

| Parameter Name | Current | Default | Minimum | Maximum | Unit | Dynamic |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| MAXPROCESSCNT | 50 | 32 | 12 | 8192 | Processes | |

Press return to continue Return

·
·
·

この例のコマンドを使用すると、情報を表示するレートを制御できます。

PARAMETERS USE

表示または変更を目的として、システム・パラメータ集合をワーク・エリアに読み込みます。

形式

PARAMETERS USE ソース

パラメータ

ソース

ワーク・エリアに読み込むデータを格納しているシステム・パラメータ・ファイルのソース。次のいずれかを指定することができます。

| | |
|---------|---|
| ACTIVE | メモリからパラメータを読み込む。 SYSMAN を始動すると、アクティブ値が有効となります。 |
| CURRENT | 省略時のシステム・パラメータ・ファイルからパラメータを読み込みます。これは、システムをブートするときのパラメータのソースです。現在のパラメータを使用するには、システム・パラメータ・ファイルに対して読み込み(R)アクセス権が必要です。 <ul style="list-style-type: none">• Alpha システムでは、現在のパラメータを格納したファイルは SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR です。• VAX システムでは、現在のパラメータを格納したファイルは SYS\$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR です。• I64 システムでは、現在のパラメータを格納したファイルは SYS\$SYSTEM:IA64VMSSYS.PAR です。 |
| ファイル指定 | 以前に作成したシステム・パラメータ・ファイルからパラメータを読み込む。省略時のファイル・タイプは.PAR であり、このファイルへの読み込みアクセス権が必要です。 |
| DEFAULT | すべてのパラメータの省略時の値を格納するパラメータ・セットを読み込む。オペレーティング・システムが提供する値です。 |

修飾子

なし

説明

コマンドに入力したソースに応じて、PARAMETERS USE は次のパラメータ値を有効にします。

- メモリに格納されているパラメータ値 (ACTIVE)
- 省略時のブート・パラメータ・ファイルに格納されているパラメータ値 (CURRENT)
- 別のファイルから読み込んだパラメータ値 (ファイル指定)
- システムの省略時の値 (DEFAULT)

例

```
SYSMAN> PARAMETERS USE DEFAULT  
SYSMAN> SET STARTUP_P1 "MIN"
```

第1のコマンドは、オペレーティング・システムで提供される省略時のパラメータ値を有効にします。第2のコマンドは、STARTUP_P1 コマンド・パラメータを"MIN"に設定します。これによりシステム上のすべてのレイヤード・プロダクトが起動されないように設定できます。システムをハングさせてしまう可能性のある未調整のレイヤード・プロダクトがシステム上にある場合に、このパラメータを設定すればその製品を起動させることなくシステムだけを起動することができます。

PARAMETERS WRITE

ワーク・エリアの内容を、メモリ、ディスク、ファイルのいずれかに書き込みます。書き込み先は、指定するデスティネーションによって決まります。

形式

PARAMETERS WRITE デスティネーション

パラメータ

デスティネーション

新しいパラメータ・ファイルのデスティネーションには、次のいずれかを指定することができます。

- | | |
|---------|--|
| ACTIVE | メモリにパラメータを書き込みます。ACTIVE パラメータを使用するには、CMKRNL 特権が必要です。 |
| CURRENT | <p>パラメータをディスクの SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR ファイルに書き込みます。このファイルには現在のパラメータが格納されています。現在のパラメータを使用するには、SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR に対する書き込み(W)アクセス権が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none">• Alpha システムでは、現在のパラメータを格納したファイルは SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR です。• VAX システムでは、現在のパラメータを格納したファイルは SYS\$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR です。• I64 システムでは、現在のパラメータを格納したファイルは SYS\$SYSTEM:IA64VMSSYS.PAR です。 |

ファイル指定 ファイルにパラメータを書き込みます。省略時のファイル・タイプは.PAR であり、このファイルへの書き込みアクセス権が必要です。

修飾子

なし

説明

PARAMETERS WRITE コマンドは、システム・パラメータ値と汎用スタートアップ・コマンド・プロシージャ名をワーク・エリアから取り出し、メモリ内のアクティブ・システム、ディスク上の現在のシステム・パラメータ・ファイル、新しいパラメータ・ファイルのいずれかに書き込みます。アクティブ・システムに書き込めるのは動的パラメータだけです。

PARAMETERS WRITE ACTIVE コマンドと PARAMETERS WRITE CURRENT コマンドは、イベントを記録するよう、OPCOM にメッセージを送信します。

例

1. SYSMAN> PARAMETERS WRITE SYS\$SYSTEM:SPECIAL

このコマンドは新しいパラメータ指定ファイルを作成します。

2. SYSMAN> PARAMETERS WRITE CURRENT

このコマンドは、ディスクで現在のシステム・パラメータ・ファイル (SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR) を変更します。

RESERVED_MEMORY ADD (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、Reserved Memory Registry データ・ファイルにエントリを追加します。Reserved Memory Registry データ・ファイルの変更や追加は、次にシステムをリブートするまで有効になりません。

RESERVED_MEMORY ADD コマンドを使用すると、将来必要になる可能性のある一定量の物理メモリを予約できます。/ALLOCATE 修飾子を使用すると、ブート処理中に 1 つ以上のブロックの物理メモリを取り除いておきます。/ALLOCATE 修飾子を使用すると、メモリを十分に連続的にして、粒度ヒントとともに使用するためにアラインすることができます。

AUTOGEN は GETDATA フェーズで Reserved Memory Registry データ・ファイルを処理します。AUTOGEN は、利用可能な物理メモリの量に従うシステム・パラメータを計算する場合に、すべてのエントリのサイズを考慮します。

AUTOGEN は、エントリが/NOGLOBAL_SECTION として指定された場合を除き、すべてのエントリの予約サイズを使用して、グローバル・ページ・テーブルの初期サイズを計算します。

Reserved Memory Registry の詳細については、『OpenVMS システム管理者マニュアル』と『OpenVMS Programming Concepts Manual』を参照してください。

形式

RESERVED_MEMORY ADD 名前

パラメータ

名前

メモリ予約の名前です。この名前は指定する必要があります。

この予約がメモリ常駐グローバル・セクション用である場合、予約の名前はグローバル・セクション名と同じである必要があります。

修飾子

/ALLOCATE

/NOALLOCATE (省略時の設定)

システムを次にリブートするときのページを割り当てます。ページの物理的なアラインメントは、メモリ予約のサイズを超えることなく、ページの対応付けに使用できる最大粒度ヒント係数に基づいて決定されます (/ALLOCATE 修飾子の詳細については、この項の導入部を参照してください)。

粒度ヒント係数としては、512 ページ (4MB) と 64 ページ (512KB) があります。したがって、システム・ページ・サイズを 8KB とすると、予約されるメモリは次のように物理的にアラインされます。

- サイズ \geq 4MB: 4MB 境界に物理的にアラインされます。
- サイズ $<$ 4MB: 512KB 境界に物理的にアラインされます。

/NOALLOCATE を指定した場合、または/ALLOCATE を指定しなかった場合には、メモリは、システムの流動ページ・カウントを引き算することによってのみ予約されますが、具体的なページを取り除いておくことはできません。

/GLOBAL_SECTION (省略時の設定)
/NOGLOBAL_SECTION

/NOGLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用ではなく特権アプリケーション用であることを表しています (/GLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用であることを表しています)。/NOGLOBAL_SECTION 修飾子は /GROUP, /SYSGBL, /PAGE_TABLES と同時に指定することはできません。

/GROUP=n

予約済みメモリがグループ・グローバル・セクションのためのメモリであることを指定します。値nは、グループ・グローバル・セクションを作成するプロセスの UIC グループ番号 (8 進) を指定します。グローバル・セクションへのアクセスは、作成者の UIC グループ番号に属するプロセスだけが行えます。たとえば、UIC が [6,100] のプロセスがグループ・グローバル・セクションの作成者である場合、/GROUP 修飾子のグループ番号は 6 になります。

/GROUP 修飾子は /SYSGBL または /NOGLOBAL_SECTION 修飾子と同時に指定することはできません。

/PAGE_TABLES (省略時の設定)
/NOPAGE_TABLES

共用ページ・テーブルのために追加のメモリを予約します。メモリ常駐グローバル・セクションが作成されると、グローバル・セクションのための共用ページ・テーブルが作成されます。/ALLOCATE を指定しない場合 (または /NOALLOCATE を指定する場合)、追加の予約済みメモリはシステムの流動ページ・カウントから引き算されるだけです。/ALLOCATE を指定すると、共用ページテーブル用の追加のページがシステムの次のリポートの際に割り当てられ、追加の予約済みメモリがシステムの流動ページ・カウントから引き算されます。

/PAGE_TABLES を指定しなかった場合、または /NOPAGE_TABLES を指定した場合は、共用ページ・テーブルのための追加のメモリは予約されません。メモリ常駐グローバル・セクションが作成されるときも、グローバル・セクションのための共用ページ・テーブルは作成されません。

/RAD=n

行おうとしている予約に対して、優先するリソース・アフィニティ・ドメイン (RAD) を指定します。値nは、指定する RAD の数です。この修飾子を省略した場合、またはこの RAD に十分なメモリがない場合、他の任意の RAD が予約要求を満たすことができ、利用可能な最初のメモリ・セクションが使用されます。

RAD を指定すると、/ALLOCATE 修飾子が暗黙で強制されます。

サンプル・プロシージャについては、SYSMAN RAD 修飾子とオプションの使用方法を示す第 7.4 節を参照してください。

/SIZE=予約済みメモリのサイズ, MB 単位

システムの初期化の際に VMS\$RESERVED_MEMORY.DATA データ・ファイルが読み込まれるときに, このメモリ常駐グローバル・セクションのためにシステムの流動ページ・カウントから引き算される M バイト数を指定します。

/SYSGBL

予約がシステムのグローバル・メモリ常駐セクション用であることを示します。

この修飾子を/GROUP 修飾子または/NOGLOBAL_SECTION 修飾子と同時に指定できません。この修飾子は, /GROUP または/NOGLOBAL_SECTION 修飾子を指定しないかぎり省略時の設定です。

/ZERO

/NOZERO (省略時の設定)

/ZERO 修飾子は/ALLOCATE 修飾子も同時に指定する必要があります。/ZERO を指定すると, システムの初期化の際に, 事前に割り当てられるページはゼロで埋められます。メモリ常駐グローバル・セクションには, ゼロにされたページが必要ですが, システムの初期化の際にゼロで埋められたページが必要というわけではありません。

/ZERO を指定しなかった場合, または/NOZERO を指定した場合は, システムの初期化の際に, 事前に割り当てられるページはゼロにされません。これらのページは, グローバル・セクションの作成時にゼロにされます。

説明

OpenVMS オペレーティング・システムでは, メモリ常駐のグローバル・デマンドゼロ・セクションの中で使用する非流動メモリを予約することができます。予約されるメモリは, 単にシステムの流動メモリ・サイズから引き算するという形でも, 物理ページとして事前に割り当てることもできます。

Reserved Memory Registry を使用することにより, AUTOGEN は, 流動ページ・カウントの計算において, メモリ常駐セクション・ページが算入されないようにシステムを正しく設定することができます。AUTOGEN はシステムの流動ページ・カウントに基づいて, システム・ページ・ファイルのサイズ, プロセスの数, およびワーキング・セットの最大サイズを決定します。AUTOGEN が, 何らかの他の目的のために永久的に予約されている物理メモリを考慮に入れないまま, 流動ページ・カウントに基づいてパラメータを調整していると, システムの性能が大幅に低下することがあります。

また, Reserved Memory Registry を使用することにより, 割り当てオプションの使用時にメモリ常駐セクションのためのメモリが確保できることが保証されます。

予約された非流動メモリのユーザは、システムの初期化時（ブート時）に読み込まれるデータ・ファイルに、メモリの特性を入力します。このファイルは SYS\$SYSTEM:VMS\$RESERVED_MEMORY.DATA であり、このファイルの保守には SYSMAN ユーティリティを使用します。

注意

SYS\$SYSTEM:VMS\$RESERVED_MEMORY.DATA データ・ファイルは編集しないでください。

VMS\$RESERVED_MEMORY.DATA はシステムの初期化の際に読み込まれます。このデータ・ファイルの各エントリについて、RESERVED_MEMORY ADD コマンドの /SIZE 修飾子の指定に従い、このメモリ常駐グローバル・セクションのためにシステムの流動ページ・カウントから M バイト単位での引き算が行われます。/PAGE_TABLES が指定されている場合には、メモリ常駐グローバル・セクションに対応する共用ページ・テーブルに必要なメモリも、システムの流動ページ・カウントから引き算されます。

次の表に、RESERVED_MEMORY ADD コマンドの修飾子の効果をまとめます。

| 修飾子 | 効果 |
|--------------|--|
| /ALLOCATE | 物理ページのブロックが割り当てられ、メモリ常駐グローバル・セクションのために予約される。 |
| /PAGE_TABLES | 物理ページのブロックが追加で割り当てられ、共用ページ・テーブルのために予約される。これらのページは、ブロックの最大の粒度ヒント係数を使用するのに適した物理的アラインメントを持っている。 |
| /ZERO | ページは、システムの初期化の際に、またはシステムがアイドル状態にあるときにゼロにされる。 |
| /NOZERO | ページは、メモリ常駐グローバル・セクションの作成時にゼロにされる。 |

システム・パラメータ STARTUP_P1 を“MIN”に設定すると、Reserved Memory Registry のエントリは無視され、メモリは予約されません。

システム初期化の際、Reserved Memory Registry データ・ファイルの処理を行っているときに、流動ページの予約や物理ページの割り当てでエラーが発生すると、システムはコンソールに警告を発し、ブート処理を続けます。ただし要求は実行を許可されません。

例

```
SYSMAN> RESERVED_MEMORY ADD DFW$GS_1 /NOPAGE /GROUP=100 /SIZE=1  
SYSMAN> RESERVED_MEMORY ADD DFW$GS_2 /PAGE /SIZE=2 /ALLOC /ZERO  
SYSMAN> RESERVED_MEMORY ADD DFW$GS_3 /PAGE /SIZE=3
```

この例のコマンドは、Reserved Memory Registry データ・ファイルにエントリを追加します (RESERVED_MEMORY SHOW コマンドの例に、これらのエントリの値があります)。

RESERVED_MEMORY EXTEND (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、単一の予約に複数のリソース・アフィニティ・ドメイン (RAD) を指定する場合は、メモリのセクションを追加します。

EXTEND では、/ALLOCATE、/ZERO、または/PAGE_TABLES フラグを指定できません。既存の予約によってこれらのフラグの状態が判断されます。/ALLOCATE フラグは、初期予約用に設定されていてもそうでなくても、EXTEND では暗黙的に設定されます。

RAD を指定せずにメモリ・セクションを追加するには、/NORAD 修飾子を使用します。

サンプル・プロシージャについては、SYSMAN RAD 修飾子とオプションの使用方法を示す第 7.4 節を参照してください。

説明

RESERVED_MEMORY EXTEND 名前

パラメータ

名前

メモリ予約の名前です。名前を指定する必要があります。

予約がメモリ常駐グローバル・セクション用である場合、予約の名前をグローバル・セクション名と同じにする必要があります。

修飾子

/RAD=n

/NORAD

単一の予約用に複数の RAD を指定する場合、追加のメモリ・セクションを指定します。

RAD を指定せずにメモリ・セクションを追加するには/NORAD を使用します。

/SIZE=予約済みのメモリのサイズ, MB 単位

システムの初期化の際に VMS\$RESERVED_MEMORY.DATA データ・ファイルが読み込まれるときに, このメモリ常駐グローバル・セクションのためにシステムの流動ページ・カウントから引き算される M バイト数を指定します。

RESERVED_MEMORY FREE (Alpha および I64)

実行中の Alpha システムと I64 システムにおいて, 予約済みのメモリを解放します。このコマンドは Reserved Memory Registry データ・ファイルの内容には影響を与えません。これは実行中のシステムにのみ影響を与えます。

形式

RESERVED_MEMORY FREE 名前

パラメータ

名前

メモリ予約の名前です。この名前は指定する必要があります。

修飾子

/GLOBAL_SECTION (省略時の設定)

/NOGLOBAL_SECTION

/NOGLOBAL_SECTION は, メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用ではなく特権アプリケーション用であることを表しています (/GLOBAL_SECTION は, メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用であることを表しています)。/NOGLOBAL_SECTION 修飾子は /GROUP, /SYSGBL, /PAGE_TABLES と同時に指定することはできません。

/GROUP=n

メモリ常駐グローバル・セクションがグループ・グローバル・セクションである場合, /GROUP を指定する必要があります。メモリ常駐グローバル・セクションがシステム・グローバル・セクションである場合, /GROUP は指定しないでください。値nは, メモリ常駐に関連し, 解放の対象になる UIC グループ番号 (8 進) です。

/GROUP 修飾子は, /SYSGBL, /NOGROBAL_SECTION 修飾子とともに指定することはできません。

/SYSGBL

予約がシステムのグローバル・メモリ常駐セクション用であることを示します。

この修飾子を/GROUP 修飾子または/NOGROBAL_SECTION 修飾子と同時に指定できません。この修飾子は、/GROUP または/NOGLOCAL_SECTION 修飾子を指定しないかぎり省略時の設定です。

説明

システム初期化の際に、このグローバル・セクションに対して物理ページが事前に割り当てられなかった場合、予約されたメモリは単にシステムの流動ページ・カウントに追加されます。そうでない場合、ページはシステムのフリーまたはゼロ化ページ・リストに割り当て解除されます。

指定したメモリ常駐グローバル・セクションに対してページ・テーブルも予約されている場合は、共用ページ・テーブルの予約済みメモリも解放されます。指定した予約の一部がまだ使用されている場合、現在使用されていないだけの量の予約済みメモリが解放されます。システムは、指定したグローバル・セクションが予約済みメモリの一部を使用しているかどうかを示す情報メッセージを表示します。

例

```
SYSMAN> RESERVED_MEMORY FREE DFW$GS_2
%SMI-S-RMRFREPAG, pages successfully freed from reservation
SYSMAN> RESERVED_MEMORY SHOW
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI
Name           Pages  In Use Group   PTs  Allocated Zeroed
DFW$GS_3        384      0 SYSGBL    No   No       No
DFW$GS_1        128      0 00000100  No   No       No
DFW$GS_3         1      0 SYSGBL    Yes  No       No
```

この例で、1 つ目のコマンドは DFW\$GS_2 の中の予約済みメモリを解放します。2 つ目のコマンドは、実行中のシステムの中の DFW\$GS_3 と DFW\$GS_1 の予約済みメモリを表示しますが、予約済みメモリを持たない DFW\$GS_2 については表示しません。

RESERVED_MEMORY LIST (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムで、Reserved Memory Registry データ・ファイルに現在格納されているこの予約のプレビューを提供します。予約が何も指定されない場合、現在のすべての予約が表示されます。

この修飾子を使用すると、予約が意図されたとおりに行われていることを確認できます。

サンプル・プロシージャについては、SYSMAN リソース・アフィニティ・ドメイン RAD 修飾子とオプションの使用方法を示す第 7.4 節を参照してください。

形式

RESERVED_MEMORY LIST 名前

パラメータ

名前

Reserved Memory Registry データ・ファイルで検証する予約の名前です。

修飾子

/GLOBAL_SECTION (省略時の設定)

/NOGLOBAL_SECTION

/NOGLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用ではなく特権アプリケーション用であることを表しています (/GLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用であることを表しています)。/NOGLOBAL_SECTION 修飾子は /GROUP、/SYSGBL、/PAGE_TABLES と同時に指定することはできません。

/GROUP=n

メモリ常駐グローバル・セクションがグループ・グローバル・セクションである場合、/GROUP を指定する必要があります。メモリ常駐グローバル・セクションがシステム・グローバル・セクションである場合、/GROUP は指定しないでください。値 n は、メモリ常駐に関連し、解放の対象になる UIC グループ番号 (8 進) です。

/GROUP 修飾子は、/SYSGBL、/NOGLOBAL_SECTION 修飾子と同時に指定できません。

/SYSGBL

予約がシステムのグローバル・メモリ常駐セクション用であることを示します。

この修飾子を/GROUP 修飾子または/NOGROBAL_SECTION 修飾子と同時に指定できません。この修飾子は、/GROUP または/NOGLOBL_SECTION 修飾子を指定しない限り省略時の設定です。

RESERVED_MEMORY MODIFY (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、Reserved Memory Registry データ・ファイルの既存のエントリの変更を許可します。

サンプル・プロシージャについては、SYSMAN RAD 修飾子とオプションの使用方法を示す第 7.4 節を参照してください。

形式

RESERVED_MEMORY MODIFY 名前

パラメータ

名前

削除するエントリに関連付けられた名前です。この名前は指定する必要があります。

修飾子

/ALLOCATE

/NOALLOCATE (省略時の設定)

システムを次にリブートするときに、コマンド行に指定されたようにページを割り当てます (省略時の設定は、既存の Reserved Memory Registry エントリから設定されます)。ページの物理的なアラインメントは、予約されるメモリのサイズに応じて、ページの対応付けに使用できる最大粒度ヒント係数に基づいて決定されます。

粒度ヒント係数としては、512 ページ (4MB) と 64 ページ (512KB) があります。したがって、システム・ページ・サイズを 8KB とすると、予約されるメモリは次のように物理的にアラインされます。

- サイズ ≥ 4MB: 4MB 境界に物理的にアラインされます。
- サイズ < 4MB: 512KB 境界に物理的にアラインされます。

/NOALLOCATE を指定した場合、または/ALLOCATE を指定しなかった場合には、メモリは、システムの流動ページ・カウントを引き算することによってのみ予約されますが、具体的なページを取り除いておくことはできません。

/GLOBAL_SECTION (省略時の値)

/NOGLOBAL_SECTION

/NOGLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用ではなく特権アプリケーション用であることを表しています (/GLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用であることを表しています)。/NOGLOBAL_SECTION 修飾子は /GROUP、/SYSGBL、/PAGE_TABLES と同時に指定することはできません。

/GROUP=n

予約済みメモリがグループ・グローバル・セクションのためのメモリであることを指定します。値nは、グループ・グローバル・セクションを作成するプロセスの UIC グループ番号 (8 進) を指定します。グローバル・セクションへのアクセスは、作成者の UIC グループ番号に属するプロセスだけが行えます。たとえば、UIC が [6,100] のプロセスがグループ・グローバル・セクションの作成者である場合、/GROUP 修飾子のグループ番号は 6 になります。

/GROUP 修飾子は、/SYSGBL、/NOGLOBAL_SECTION 修飾子とともに指定することはできません。

/NEW_RAD=nn

/NONEW_RAD

エントリの RAD 割り当てを変更する場合は NEW_RAD を使用します。まず、/RAD=n を指定して変更するエントリを識別し、次に /NEW_RAD=nn を指定して新しい RAD を識別します。古いエントリが RAD を割り当てられていない場合、(/RAD 修飾子なしで) /NEW_RAD=nn のみを使用します。

/PAGE_TABLES (省略時の設定)

/NOPAGE_TABLES

コマンド行に指定したように共用ページ・テーブル用に追加のメモリを予約します (省略時の設定は、既存の Reserved Memory Registry エントリから設定されます)。

メモリ常駐グローバル・セクションが作成されると、グローバル・セクションのための共用ページ・テーブルが作成されます。/ALLOCATE を指定しない場合、または /NOALLOCATE を指定する場合、追加の予約済みメモリはシステムの流動ページ・カウントから引き算されます。/ALLOCATE を指定すると、システムの次のリブートの際に共用ページ・テーブルのために追加のページが割り当てられ、追加の予約済みメモリがシステムの流動ページ・カウントから引き算されます。

/PAGE_TABLES を指定しなかった場合、または /NOPAGE_TABLES を指定した場合は、共用ページ・テーブルのための追加のメモリは予約されません。メモリ常駐グローバル・セクションが作成されるときも、グローバル・セクションのための共用ページ・テーブルは作成されません。

予約が/NOGLOBAL_SECTION 属性をもっている場合、/PAGE_TABLES 修飾子を指定することはできません。

/RAD=n
/NORAD

MODIFY/RAD=nは、指定したリソース・アフィニティ・ドメイン (RAD) 用のエントリのみに影響します。nの値は指定する RAD です。

使い方の規則

- 指定された数値がないエントリの予約サイズを変更するため、あるいは/ZERO または/PAGE_TABLES フラグの状態を変更するためには、MODIFY/RAD=nは使用しないでください(フラグは与えられた予約のすべてのエントリに対して常に一貫しています)。
- エントリの RAD 割り当てを変更するには、/RAD=nを指定して変更するエントリを識別し、/NEW_RAD=nnを指定して新しい RAD を識別します。古いエントリに RAD の割り当てがなかった場合には、(/RAD 修飾子を指定せず) /NEW_RAD=nnのみを使用します。
- この予約に対するメモリを具体的な RAD に結び付ける必要がなくなった場合には、MODIFY 名前 /NORAD を使用します。SYSMAN は、この予約のすべての RAD エントリの合計として合計メモリ・サイズで未指定の RAD の単一のエントリに複数のエントリを圧縮します。

/SIZE=予約済みメモリのサイズ、MB 単位

システムの初期化の際に VMS\$RESERVED_MEMORY.DATA データ・ファイルが読み込まれるときに、このメモリ常駐グローバル・セクションのためにシステムの流動ページ・カウントから引き算される M バイト数を指定します。/SIZE の省略時の設定は、既存の Reserved Memory Registry エントリから設定されます。

/SYSGBL

予約はグローバル・メモリ常駐セクション用であることを示します。

/GROUP 修飾子と/NOGLOBAL_SECTION 修飾子は同時に指定できません。この修飾子は、/GROUP または/NOGLOBAL_SECTION 修飾子を指定しない限り省略時の設定です。

/ZERO

/NOZERO (省略時の設定)

/ZERO 修飾子は/ALLOCATE 修飾子を暗黙に指定しています。/ZERO を指定すると、システムの初期化の際に、事前に割り当てられるページはゼロにされます。メモリ常駐グローバル・セクションでは、ゼロにされたページが必要です。ただし、必ずシステムの初期化の際にページをゼロにしなければならないというわけではありません。省略時の設定は既存の Reserved Memory Registry エントリから設定されます。

/NOALLOCATE 修飾子は/NOZERO 修飾子を暗黙に指定します。これは/ZERO 修飾子は/NOALLOCATE 修飾子と互換性がないからです。/ZERO を指定しなかった場合、または/NOZERO を指定した場合は、システムの初期化の際に、事前に割り当て

られるページはゼロにされません。これらのページは、グローバル・セクションの作成時にゼロにされます。

説明

変更される Reserved Memory Registry エントリは、次の項目の組み合わせです。

名前
/[NO]GLOBAL_SECTION
/GROUP=n
/SYSGBL

これらの修飾子の値は、RESERVED_MEMORY ADD コマンド用の値と同じです。

例

```
1. SYSMAN> RESERVED_MEMORY MODIFY
X234567890123456789012345678901/SIZ=2/ZERO
$ TYPE SYS$SYSTEM:VMS$RESERVED_MEMORY.DATA
! VMS$RESERVED_MEMORY.DATA
! Do NOT edit this file
! Modify with SYSMAN RESERVED_MEMORY commands
! A = /ALLOCATE, Z = /ZERO, P = /PAGE_TABLES, VERSION = 1
! SIZE (MB) RESERVATION NAME                                GROUP  A Z P
1          X23456789012345678901234567890                  1      0 0 1
2          X234567890123456789012345678901                  SYSGBL 1 1 1
1          X2345678901234567890123456789012                  NOGBL  0 0 0
SYSMAN> EXIT
$
```

この例のコマンドは、割り当て用の 2MB のメモリを予約し、ブート時にゼロにクリアするようにエントリを変更します。

RESERVED_MEMORY REMOVE (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、Reserved Memory Registry データ・ファイルから予約済みメモリ・エントリを削除します。このコマンドは次のリブートから有効になり、実行中のシステムには影響を与えません。

形式

RESERVED_MEMORY REMOVE 名前

パラメータ

名前

削除されるエントリに関連付けられた名前です。指定する必要があります。

指定されたメモリ常駐グローバル・セクション用のページ・テーブルがすでに予約されている場合、追加された予約メモリも削除されます。

修飾子

/GLOBAL_SECTION (省略時の設定)

/NOGLOBAL_SECTION

/NOGLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用ではなく特権アプリケーション用であることを表しています (/GLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用であることを表しています)。/NOGLOBAL_SECTION 修飾子は /GROUP, /SYSGBL, /PAGE_TABLES と同時に指定することはできません。

/GROUP=n

メモリ常駐グローバル・セクションがグループ・グローバル・セクションである場合は、/GROUP を指定する必要があります。メモリ常駐グローバル・セクションがシステム・グローバル・セクションである場合は、/GROUP を指定してはなりません。値nは、解放するメモリ常駐グローバル・セクションに関連付けられた UIC グループ番号 (8 進) です。/GROUP 修飾子は /SYSGBL, /NOGLOBAL_SECTION と同時に指定することはできません。

/SYSGBL

予約は、システム・グローバル・メモリ常駐セクション用であると指定します。

/SYSGBL 修飾子は /GROUP, /NOGLOBAL_SECTION と同時に指定することはできません。

例

1. SYSMAN> RESERVED_MEMORY ADD DFW\$GS1/SIZE=1
SYSMAN> RESERVED_MEMORY REMOVE DFW\$GS1

1 行目のコマンドは DFW\$GS1 を追加しています。2 行目のコマンドはこれを削除しています。

RESERVED_MEMORY SHOW (Alpha および I64)

Alpha システムと I64 システムにおいて、予約済みのメモリを表示します。

表示には、指定されたグローバル・セクションによってどれほどの量のメモリが現在予約されているかの情報も含まれています。また、ページ・テーブルが存在している場合ページ・テーブルが現在が予約しているメモリ、および予約されている物理ページのブロックも含んでいます。

形式

RESERVED_MEMORY SHOW 名前

パラメータ

名前

実行中のシステムで表示されるエントリに関連付けられた名前です。名前を指定しないと、システムは登録されたすべてのグローバル・セクション用に予約されたメモリを表示します。

修飾子

/GLOBAL_SECTION (省略時の設定)

/NOGLOBAL_SECTION

/NOGLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用ではなく特権アプリケーション用であることを表しています (/GLOBAL_SECTION は、メモリ修飾子がグループまたはシステム・グローバル・セクション用であることを表しています)。/NOGLOBAL_SECTION 修飾子は /GROUP, /SYSGBL, /PAGE_TABLES と同時に指定することはできません。

/GROUP=n

メモリ常駐グローバル・セクションがグループ・グローバル・セクションである場合は、/GROUP を指定する必要があります。メモリ常駐グローバル・セクションがシステム・グローバル・セクションである場合は、/GROUP を指定してはなりません。値nは、表示するメモリ常駐グローバル・セクションに関連付けられた UIC グループ番号 (8 進) です。/GROUP 修飾子は名前を指定する場合だけ使用できます。/GROUP 修飾子は /SYSGBL, /NOGLOBAL_SECTION と同時に指定することはできません。

/SYSGBL

予約は、システム・グローバル・メモリ常駐セクション用であると指定します。

/SYSGBL 修飾子は /GROUP , /NOGLOBAL_SECTION と同時に指定することはできません。

例

```
1. SYSMAN> RESERVED_MEMORY SHOW

%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPER
Name           Pages  In Use Group   PTs  Allocated Zeroed
DFW$GS_3       384      0 SYSGBL   No   No       No
DFW$GS_2       256      0 SYSGBL   No  Yes       Yes
DFW$GS_1       128      0 00000100 No   No       No
DFW$GS_3         1      0 SYSGBL  Yes  No       No
DFW$GS_2         1      0 SYSGBL  Yes  Yes       No
```

この例のコマンドは、実行中のシステムのメモリ予約状況を表示します。

SET ENVIRONMENT

SET ENVIRONMENT 以降のコマンドを適用するノードまたはクラスタを指定します。

ターゲット環境内のすべてのノードに対し、OPER 特権または SETPRV 特権が必要です。

形式

SET ENVIRONMENT

パラメータ

なし

修飾子

/CLUSTER

SET ENVIRONMENT 以降のすべてのコマンドを、クラスタ内のすべてのノードに適用することを指定します。省略時の設定では、管理環境がローカル・クラスタです。ローカル以外のクラスタを指定するには、/NODE 修飾子でクラスタ・メンバを指定します。

/NODE=(ノード 1, ノード 2,...)

SET ENVIRONMENT 以降のコマンドを指定 DECnet ノードで実行することを指定します。/CLUSTER 修飾子を付けて指定すると、指定 DECnet ノードをメンバとするクラスタとして環境が設定されます。ノード名には、システム名、クラスタの別名、論理名を使用することができます。ただし、論理名でコマンド環境を定義する場合は、あらかじめ、論理名テーブル SYSMAN\$NODE_TABLE を設定する必要があります。SYSMAN 論理名テーブルの指定の詳細については、『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

/USERNAME=ユーザ名

別のノードにおけるアクセス制御に使用するユーザ名を指定します。この修飾子には、/CLUSTER 修飾子または/NODE 修飾子を付ける必要があります。ユーザ名を指定しない場合、現在のユーザ名が使用されます。新しいユーザ名を指定すると、パスワードの入力を指示するプロンプトが出力されます。

注意

指定するアカウントには第 1 パスワードだけを割り当てなければなりません。第 2 パスワードが割り当てられたアカウントはサポートされません。

説明

SET ENVIRONMENT コマンドは、このコマンドの後で実行するコマンドのターゲット・ノードまたはターゲット・クラスタを定義します。始動時、SYSMAN を実行しているローカル・ノードがシステム管理環境です。クラスタ内の他のノード、クラスタ全体、DECnet を通して利用できるノードやクラスタのいずれかに、環境を変更することができます。

OpenVMS Cluster 環境は、/CLUSTER 修飾子で指定します。ローカル以外のクラスタを指定する場合は、/NODE 修飾子でクラスタを指定します。

環境に VAX ノード、Alpha ノード、I64 ノードが接続されている場合には、環境として各プラットフォームを管理するための論理名の作成について、DO コマンドの説明を参照してください。

SHOW ENVIRONMENT コマンドを実行すれば、現在の環境を表示できます。現在の環境における特権と省略時の値を調整するには、SET PROFILE コマンドを使用します。

環境は、SYSMAN を終了するまで、または SET ENVIRONMENT コマンドで別のコマンド・コンテキストを設定するまでの間存在し続けます。

例

1. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER
 %SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
 Clusterwide on local cluster
 Username ALEXIS will be used on nonlocal nodes

この例は、コマンド環境をローカル・クラスタとして定義しています。新しい環境は、SYSMAN によって確認されます。

2. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=NODE21/CLUSTER
 Remote Password:
 %SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
 Clusterwide on remote node NODE21
 Username ALEXIS will be used on nonlocal nodes

このコマンドは、NODE21 が属するクラスタに、管理環境を設定しています。非ローカル環境であるため、パスワード入力を指示するプロンプトが出力されます。

3. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=(NODE21,NODE223,NODE23)
 %SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
 Individual nodes: NODE21,NODE22,NODE23
 Username ALEXIS will be used on nonlocal nodes

このコマンドは、3つのノードを、管理環境として定義しています。

4. \$ CREATE/NAME_TABLE/PARENT=LMN\$SYSTEM_DIRECTORY -
 _\$ SYSMAN\$NODE_TABLE
 \$ DEFINE LAVCS SYS1,SYS2,SYS3,SYS4/TABLE=SYSMAN\$NODE_TABLE
 \$ RUN SYS\$SYSTEM:SYSMAN
 SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=(LAVCS)
 %SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
 Individual nodes: SYS1,SYS2,SYS3,SYS4
 Username ALEXIS will be used on nonlocal nodes

この例でコマンドは、SYSMAN\$NODE_TABLE という論理名テーブルを設定し、論理名 LAVCS を定義し、この論理名でコマンド環境を定義しています。

SET PROFILE

ユーザの現在の特権、省略時のデバイス、省略時のディレクトリを、一時的に変更します。

形式

SET PROFILE

パラメータ

なし

修飾子

/DEFAULT=デバイス:[ディレクトリ]

対象環境においてファイルを格納する省略時のディスク・デバイスとディレクトリ名を指定します。

/PRIVILEGES=(特権 1, 特権 2...)

現在の特権に追加する特権を指定します。上の特権が認められている必要があります。

/VERIFY

/NOVERIFY (省略時の設定)

DO コマンドで、プロシージャとイメージの DCL チェックを行うかどうかを指定します。

説明

SET PROFILE コマンドは現在の管理環境のプロセス属性を変更します。環境で使用するコマンドに必要な特権を考慮した後、現在の特権を追加または削除できます(これらの特権が認可されている場合)。また、新しい省略時のデバイスとディレクトリも設定でき、SET PROFILE/[NO]VERIFY コマンドを使用すれば、SYSMAN で DCL コマンドのチェックを制御できます。プロセスの他の属性は変更されません。プロファイルは、それを変更するか、環境を再設定するか、SYSMAN を終了するまで有効です。プロファイルの変更についての詳しい説明は、『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

例

1. SYSMAN> SET PROFILE/DEFAULT=WORK1:[ALEXIS]

このコマンドは、ユーザ・アカウントの省略時のデバイスとディレクトリを、デバイス WORK1 上の ALEXIS というディレクトリに変更しています。

2. SYSMAN> SET PROFILE/PRIVILEGES=(SYSPRV,CMKRNL)/VERIFY

このコマンドは、認められている特権である SYSPRV, CMKRNL を現在の特権の一部とし、DCL チェックを許可しています。環境が変更するか、再び SET PROFILE コマンドを実行するか、SYSMAN を終了するまでの間、これらの特権は有効です。

SET TIMEOUT

ノードが応答するまで SYSMAN が待つ時間を設定します。タイムアウトすると、同じ環境内の次のコマンドが実行されます。

形式

SET TIMEOUT 時間

パラメータ

時間

デルタ時間値を次の形式で指定します。

hh:mm:ss[.cc.]

ノードが応答するまで SYSMAN が待つ時間です。省略時の設定では、タイムアウト時間はないので、SYSMAN は無制限に待ちます。デルタ時間値については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

修飾子

なし

例

SYSMAN SET TIMEOUT

```
SYSMAN> SET TIMEOUT 00:00:30
%SYSMAN-I-TIMEVAL, timeout value is 00:00:30
SYSMAN> CONFIGURATION SHOW TIME
System time on node NODE21: 19-JUN-2002 14:22:33
%SYSMAN-I-NODERR, error returned from node NODE22
%SMI-E-TIMEOUT, remote operation has timed out
System time on node NODE23: 19-JUN-2002 14:23:15
```

このコマンドは、30 秒のタイムアウト時間を設定しています。NODE22 が 30 秒以内に応答しなかったため、エラー・メッセージが表示され、同じ環境内の次のノード上のコマンドが実行されます。

SHOW ENVIRONMENT

SYSMAN がコマンドを実行しているターゲット・ノードまたはターゲット・クラスタを表示します。

形式

SHOW ENVIRONMENT

パラメータ

なし

修飾子

なし

説明

SHOW ENVIRONMENT コマンドは、現在の管理環境を表示します。ローカル・クラスタ、ローカル・ノード、リモート・ノード、ローカル以外のクラスタのいずれでも指定することができます。ノード単位やクラスタ単位の環境である場合、その旨が表示されます。現在のユーザ名も表示します。

SYSMAN を終了するか、または再び SET ENVIRONMENT コマンドを実行するまで環境は存続します。

例

1. SYSMAN> SHOW ENVIRONMENT
%SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
Clusterwide on local cluster
Username ALEXIS will be used on nonlocal nodes

このコマンドは、現在の環境がローカル・クラスタであることを表示しています。クラスタ内の他のノードでは、ALEXIS というユーザ名が使用されます。

2. SYSMAN> SHOW ENVIRONMENT
%SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
Clusterwide on remote cluster NODE21
Username ALEXIS will be used on nonlocal nodes

このコマンドは、NODE21 が属するローカル以外のクラスタがコマンド環境であることを示しています。

3. SYSMAN> SHOW ENVIRONMENT
%SYSMAN-I-ENV, Current command environment:
Individual nodes: NODE22,NODE23
At least one node is not in local cluster
Username ALEXIS will be used on nonlocal nodes

このコマンドは、コマンド環境が2つのノードで構成されることを示しています。

SHOW KEY

DEFINE/KEY コマンドで設定したキー定義を表示します。

形式

SHOW KEY [キー名]

パラメータ

キー名

表示したい定義が設定されているキーの名前を指定します。キー名については、DEFINE/KEY コマンドを参照してください。

修飾子

/ALL

指定状態のキー定義をすべて表示します。キー名を指定する必要はありません。

/BRIEF

キー定義だけを表示します。省略時の設定では、キー定義に対応する修飾子をすべて表示します。状態が指定されている場合は、状態も表示します。

/DIRECTORY

キーを定義したすべての状態名を表示します。キーを定義していない場合、省略時のSYSMAN キーパッドである、DEFAULT 状態と GOLD 状態を表示します。

/STATE=(状態, 状態...)

表示するキー定義が対応する状態の名前を指定します。複数の状態名を指定する場合、状態名をコンマで区切り、リスト全体を括弧で囲みます。

説明

表示する定義が対応するキーの名前を指定します。キー名については、DEFINE /KEY コマンドを参照してください。

例

```
SYSMAN> SHOW KEY/ALL  
DEFAULT keypad definitions:  
  KP0 = "SHOW ENVIRONMENT" (echo)  
  KP1 = "SHOW PROFILE" (echo)  
SYSMAN>
```

このコマンドは現在有効なすべてのキー定義を表示します。

SHOW PROFILE

現在の環境で使用している現在の特権、省略時のデバイス、省略時のディレクトリを表示します。

形式

SHOW PROFILE

パラメータ

なし

修飾子

/DEFAULT

対象環境においてファイルを格納する省略時のディスク・デバイスとディレクトリ名を表示します。

/PRIVILEGES

現在の環境で現在有効な特権だけを表示します。

説明

SHOW PROFILE コマンドは、現在の環境で使用している現在の特権、省略時のデバイス、省略時のディレクトリを表示します。これらの属性は、SET PROFILE コマンドで変更することができます。

環境を変更するか、再び SET PROFILE コマンドを実行するまで、これらの値は有効です。

例

```
SYSMAN> SHOW PROFILE
%SYSMAN-I-DEFDIR, Default directory on node NODE21 -- WORK1:[BERGERON]
%SYSMAN-I-DEFPRIV, Process privileges on node NODE21 --
    TMPMGX
    OPER
    NETMBX
    SYSPRV
```

このコマンドは、省略時のデバイス、省略時のディレクトリ、現在の特権を表示しています。

SHOW TIMEOUT

ノードが応答するまで SYSMAN が待つ時間を表示します。省略時の設定では、時間に制限はありません。

形式

SHOW TIMEOUT

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
SYSMAN> SHOW TIMEOUT  
%SYSMAN-I-TIMEVAL, timeout value is 00:00:04.00
```

このコマンドは現在の時間切れの値を表示します。この値は 4 秒です。

SHUTDOWN NODE

OpenVMS Cluster 内の 1 つ以上のノードをシャットダウンします。

SHUTDOWN NODE コマンドは SYS\$SYSTEM:SHUTDOWN を起動して、現在の管理環境で指定された 1 つのノードまたは複数のノードをシャットダウンします。各ノードで個別に SHUTDOWN.COM プロシージャを実行するのではなく、1 つのコマンド行にシャットダウン・コマンドを入力できます。

SETPRV 特権が必要です。または CMKRNL, EXQUOTA, LOG_IO, OPER, SYSNAM, SYSPRV, TMPMBX, WORLD のすべての特権が必要です。

形式

SHUTDOWN NODE

パラメータ

なし

修飾子

/AUTOMATIC_REBOOT
/NOAUTOMATIC_REBOOT (省略時の設定)

シャットダウンが終了したときシステムを自動的にリブートします。

/CLUSTER_SHUTDOWN
/NOCLUSTER_SHUTDOWN (省略時の設定)

クラスタ全体をシャットダウンします。

/CLUSTER_SHUTDOWN オプションを使用した場合、すべてのノードでシャットダウンの準備ができるまで、各ノードの作業が中断されます。

このオプションは、すべてのクラスタ・ノードについて指定しなければなりません。1 つでもシャットダウンされないノードがあると、クラスタ全体をシャットダウンできません。

クラスタのすべてのノードを確実にシャットダウンするには、SET ENVIRONMENT/CLUSTER コマンドを実行してから SHUTDOWN NODE /CLUSTER_SHUTDOWN コマンドを実行します。

/DISABLE_AUTOSTART

ノードで実行中の自動起動キューが停止待ち状態としてマークされており、別のノードにフェールオーバーされるときに、シャットダウンされるまでの分数を指定します。

この修飾子を使用すれば、自動起動フェールオーバー・プロセスがいつ開始されるかを制御できます。省略時の設定では、/MINUTES_TO_SHUTDOWN 修飾子の値と同じです。

シャットダウンの前にできるだけ多くのジョブを終了することと、円滑な移行とのどちらが重要であるかを判断して、システム構成にとって適切な分数を決定してください。値を大きくすればするほど、移行は円滑になります。値を小さくすればするほど、より多くのジョブがノードで実行されます。

/INVOKE_SHUTDOWN
/NOINVOKE_SHUTDOWN (省略時の設定)

システム固有のシャットダウン・プロシージャを起動します。

/MINUTES_TO_SHUTDOWN=分数

シャットダウンが実行されるまでの分数。システム論理名 SHUTDOWN\$MINIMUM_MINUTES を定義している場合には、その整数値が入力可能な最小値です。したがって、論理名が 10 として定義されている場合には、最終シャットダウンまで少なくとも 10 分を指定しなければなりません。10 分以上の値を指定しなかった場合には、エラー・メッセージが表示されます。論理名が定義されていないときに、値を入力しなかった場合には、省略時の値は 0 分になります。

/POWER_OFF

シャットダウンが完了した後にシステムの電源をオフにすることを指定します。

/REASON=テキスト
シャットダウンの理由 (1 行)。

/REBOOT_CHECK
/NOREBOOT_CHECK (省略時の設定)
基本オペレーティング・システム・ファイルをチェックし、ファイルが欠落している場合は、そのことを通知します。欠落しているファイルはリブートの前に正しく準備してください。

/REBOOT_TIME=時刻
システムをリブートする時刻であり、IMMEDIATELY、IN 10 MINUTES、2 P.M.、14:00:00 などと指定します。ユーザに対するシャットダウン・メッセージにこの時刻が表示されます。

/REMOVE_NODE
/NOREMOVE_NODE (省略時の設定)
ノードをアクティブ・クラスタ・クォーラムから削除します。シャットダウンされているノードをクラスタに再結合したくない場合には、この修飾子を使用します。

REMOVE_NODE オプションを使用した場合、クラスタの残りのノードのアクティブ・クォーラムの値は下方修正され、削除されたノードがクォーラム値に影響を与えないようにします。シャットダウン・プロシージャは、SET CLUSTER /EXEPECTED_VOTES コマンドを実行することにより、クォーラムを再調整します。

オプションは、次のコマンドで再設定することができます。

```
SYSMAN> STARTUP SET OPTIONS/NOVERIFY/NOCHECKPOINTING
```

クラスタの管理についての詳しい説明は、『OpenVMS Cluster システム』を参照してください。

/SAVE_FEEDBACK
/NOSAVE_FEEDBACK (省略時の設定)
最後にブートした後でシステムから収集されたフィードバック・データを記憶し、AUTOGEN フィードバック・データ・ファイルの新しいバージョンを作成します。このファイルは、AUTOGEN を次に実行するときに使用できます。

/SPIN_DOWN_DISKS
/NOSPIN_DOWN_DISKS (省略時の設定)
ディスクの回転を停止します。システム・ディスクの回転を停止することはできません。

説明

SYSMAN では、ターゲット環境を定義できるため、シャットダウンはローカル・ノード、接続されているクラスタ、クラスタ内の一部に対して実行できます。ローカル・ノードをシャットダウンする場合には、環境をローカル・ノードに設定している限り、シャットダウンでシステムにログインする必要はありません。詳しくは SHUTDOWN NODE コマンドの例と SET ENVIRONMENT を参照してください。

システムをシャットダウンする場合、シャットダウン・プロセスは次の処理を行います。

1. シャットダウンまでの時間をカウントダウンするときに、ユーザにログアウトすることを要求するメッセージをブロードキャストします。
2. /MINUTES_TO_SHUTDOWN 修飾子に指定した値を反映するように、システム論理名 SHUTDOWN\$TIME を定義します。たとえば、12:00 に/MINUTES_TO_SHUTDOWN=10 と入力した場合には、シャットダウン時刻は 12:10 になります。

シャットダウンが実行されているかどうかを判断したり、シャットダウンの実際の時刻を判断するには、SHOW LOGICAL SHUTDOWN\$TIME コマンドを使用します。

3. シャットダウンまでの時間が 6 分未満になると、オペレータ以外のログインはすべて禁止されます。DECnet が実行されている場合には、それもシャットダウンされます。
4. シャットダウンまでの残り時間が 1 分になると、バッチ・キューとデバイス・キュー、およびシステム・ジョブ・キュー・マネージャが停止されます。
5. シャットダウンまで 0 分になると、システム固有のコマンド・プロセス SYS\$MANAGER:SHUTDWN.COM が起動されます。
6. すべてのユーザ・プロセスが停止されます。しかし、システム・プロセスは継続されます。補助制御プロセス (ACP) は、マウントされているボリュームが最終的にディスマウントされるときに、それ自体を削除します。
7. デュアル・プロセッサ・システムで 2 次プロセッサを停止します。
8. インストールされているすべてのイメージを削除します。
9. ユーザの要求に従って、ボリュームをディスマウントし、ディスクの回転を停止します。システム・ディスクとクォラム・ディスクの回転は停止されません (クォラム・ディスクが存在する場合)。
10. オペレータのログ・ファイルをクローズします。
11. SYS\$SYSTEM:OPCRASH を起動してシステムをシャットダウンします。
12. 自動リブートを要求しなかった場合には、次のメッセージが表示されます。

SYSTEM Micro/RX SHUTDOWN COMPLETE - USE CONSOLE TO HALT SYSTEM

自動リブートを要求した場合には、必要な制御が設定されている限り、システムはリブートされます。

例

1. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER
SYSMAN> SHUTDOWN NODE/MINUTES_TO_SHUTDOWN=15/REBOOT_TIME="later"-
_SYSMAN> /REASON="SOFTWARE UPGRADE"/REBOOT_CHECK/CLUSTER_SHUTDOWN

この例の最初のコマンドは、クラス内のすべてのノードをシャットダウンするように設定します。2 番目のコマンドは、クラスタ全体のシャットダウンを要求し、オペレーティング・システム・ファイルが欠落しているかどうかの確認を、リブート時に要求します。クラスタのユーザに対して次のメッセージが表示されます。

```
SHUTDOWN message on NODE21, from user SYSTEM at NODE21$0PA0: 12:00:00:20
NODE21 will shut down in 15 minutes; back up later. Please log off NODE21.
SOFTWARE UPGRADE
```

```
SHUTDOWN message on NODE22, from user SYSTEM at NODE22$0PA0: 12:00:00:22
NODE22 will shut down in 15 minutes; back up later. Please log off NODE22.
SOFTWARE UPGRADE
```

```
SHUTDOWN message on NODE23, from user SYSTEM at NODE23$0PA0: 12:00:00:24
NODE23 will shut down in 15 minutes; back up later. Please log off NODE23.
SOFTWARE UPGRADE
```

2. SYSMAN> SET ENVIRONMENT/NODE=0
Password:
SYSMAN> SHUTDOWN NODE/MINUTES=120
%SYSMAN-I-SHUTDOWN, SHUTDOWN request sent to node
SYSMAN> EXIT
\$ LOGOUT

この例では、2 時間でシャットダウンされます。環境をローカル・ノードに設定している限り、SMISERVER システム独立プロセスのサブプロセスによってシャットダウンが実行されるため、シャットダウン中にユーザがシステムにログインする必要はありません。環境をローカル・ノードに設定していない場合には、シャットダウンは現在のプロセスのサブプロセスを通じて実行されるため、シャットダウン・サイクルでログインしなければなりません。

SPAWN

現在のプロセスのサブプロセスを作成します。現在のプロセスのコンテキストが、サブプロセスでも使用されます。SPAWN コマンドにより、SYSMAN から一時的に出て他の作業を行い(ディレクトリ・リストの表示やファイルの印刷など)、また SYSMAN に戻ることができます。

SPAWN の動作対象は、ローカル・ノードだけです。DCL コマンドやコマンド・プロシージャを環境全体で実行するには、DO コマンドを使用します。

ユーザ特権 TMPMBX または PRMMBX が必要です。ターミナル特性は管理しません。ターミナルにメールボックスがある場合、SPAWN コマンドと ATTACH コマンドは使用できません。

形式

SPAWN [コマンド文字列]

パラメータ

コマンド文字列

作成したサブプロセスのコンテキストで実行する 132 文字未満のコマンド文字列を指定します。指定したコマンドが実行されると、サブプロセスは終了し、制御は親プロセスに戻ります。コマンド文字列と/INPUT 修飾子の両方を指定した場合、まずコマンド文字列が実行され、次に/INPUT から取り出したコマンドが実行されます。

修飾子

/INPUT=ファイル指定

サブプロセスで実行させる DCL コマンド文字列を格納する入力ファイルを指定します。入力ファイル以外にコマンド文字列を指定した場合、このコマンド文字列がまず実行され、次に、入力ファイルに含まれているコマンドが実行されます。処理が終了すると、サブプロセスは終了します。

/LOGICAL_NAMES (省略時の設定)

/NOLOGICAL_NAMES

親プロセスの論理名をサブプロセスで使用することを指定します。親プロセスの論理名をサブプロセスで使わない場合には、/NOLOGICAL_NAMES 修飾子を指定します。

/OUTPUT=ファイル指定

動作結果を書き込む出力ファイルを指定します。/NOWAIT 修飾子を指定する場合は、SYS\$OUTPUT 以外の出力を指定するようにしてください。こうすることにより、コマンドを指定しているときに出力が同時に表示されてしまうことを防止できます。/OUTPUT 修飾子を省略した場合、現在の SYS\$OUTPUT デバイスに出力されます。

/PROCESS=サブプロセス名

作成するサブプロセスの名前を指定します。省略時のサブプロセス名の形式は、USERNAME_n です。

/SYMBOLS (省略時の設定)

/NOSYMBOLS

DCL のグローバル・シンボルとローカル・シンボルをサブプロセスに渡すかどうかを指定します。

/WAIT (省略時の設定)

/NOWAIT

サブプロセスが終了するまで他のコマンドを指定できないようにするかどうかを指定します。/NOWAIT 修飾子を指定すると、サブプロセスが実行している間に他のコマンドを指定できます。/NOWAIT 修飾子は/OUTPUT 修飾子を付けて指定し、画面上ではなくファイルに出力させます。この結果、複数のプロセスが同時にターミナルを使用することを防止できます。

説明

SPAWN コマンドは、現在のプロセスのサブプロセスを作成し、親プロセスの属性をサブプロセスに与えます。与えられるプロセス属性は、次のとおりです。

- \$RESTART, \$SEVERITY, \$STATUS 以外のすべてのシンボル
- キー定義
- 現在のキーパッド状態
- 現在のプロンプト文字列
- すべてのプロセスの論理名と論理名テーブル。

明示的に CONFINED とマークされているもの、エグゼクティブ・モードやカーネル・モードで作成されたものは除きます。

- 省略時のディスクとディレクトリ
- SET MESSAGE の現在の設定値
- 現在のプロセス特権
- 制御とチェックの状態

現在のコマンド・テーブルなど、サブプロセスで使用されない属性もあります。

親プロセスのプロセス永久オープン・ファイルをはじめ、イメージ・コンテキストやプロシージャ・コンテキストは、サブプロセスでは使用されません。サブプロセスは、コマンド・レベル 0 (現在のプロンプトを使用する DCL レベル) に設定されます。

/PROCESS 修飾子を指定しない場合、サブプロセス名は、親プロセスと同じ名前に一意番号を加えたものとなります。たとえば、親プロセス名が SMITH であれば、サブプロセス名は、SMITH_1, SMITH_2 ... となります。

コンテキストは別々にコピーされるので、親プロセスの LOGIN.COM ファイルはサブプロセスに対しては実行されません。この結果、サブプロセスを迅速に初期化できます。/WAIT 修飾子を指定した場合、サブプロセスが終了するまで、または ATTACH コマンドで親プロセスに制御が戻るまでの間、親プロセスはハイバネート状態となります。

複数のプロセスが入力または出力ストリームを共用しているときに次のいずれかを行うと、これらのプロセスはストリームを同時に使用します。

- 現在アタッチされていないサブプロセスを終了する。
- 現在アタッチされているプロセスから作成したプロセスを終了する。

サブプロセスを終了して親プロセスに戻るには、LOGOUT コマンドを使用してください。ATTACH コマンドを実行すれば、サブプロセスの木構造(親プロセスも含まれる)の中の別のプロセスにターミナルの制御を渡すこともできます。SHOW PROCESS/SUBPROCESSES コマンドを入力すると、サブプロセスの木構造に存在するプロセスが表示され、現在のプロセスが示されます。

注意

SPAWN コマンドは、複数のサブプロセスで構成される木構造を作成する可能性があるため、木構造内のプロセスを終了する場合は、十分に注意する必要があります。あるプロセスを終了すると、その下位のサブプロセスは、すべて自動的に終了されます。

SPAWN コマンドで使用する修飾子は、コマンド動詞の直後に入力してください。コマンド文字列のパラメータは、最後の修飾子の後からコマンド行の終わりまでです。

例

- 1.

```
SYSMAN> SPAWN DIR SYS$MANAGER:SITE*.*
Directory CLU$COMMON:[SYSMGR]
SITE$STARTUP.COM;5
Total of 1 file.
SYSMAN>
```

このコマンドは、DCLのDIRECTORYコマンドを実行し、サイト別スタートアップ・ファイルがディレクトリに存在するかどうかを調べています。DIRECTORYコマンドが終了すると、制御は親プロセスに戻ります。

```
2. SYSMAN> SPAWN
   $ EDIT SITE$STARTUP.COM
   .
   .
   .
   $ LOGOUT
Process SYSTEM_1 logged out at 28-JUN-2002 10:05:17.24
SYSMAN>
```

この例は、SYSMAN から離れてファイルを編集しています。LOGOUT コマンドによって、SYSMAN に戻ります。

```
3. SYSMAN> SPAWN /NOLOGICAL_NAMES SET HOST
   _Node: NODE21
   .
   .
   .
   $ LOGOUT
%REM-S-END, control returned to node _NODE22::
SPAWN>
```

この例は、SPAWN コマンドを使用してサブプロセスを作成し、このサブプロセスでSET HOST コマンドを実行しています。NODE21 から出るには、LOGOUT を実行します。/NOLOGICAL_NAMES 修飾子が指定されているので、親プロセスの論理名はサブプロセスに使用されません。

STARTUP ADD

スタートアップ・データベースに構成要素を追加します。

スタートアップ・データベースに対する読み込みアクセス権(R)と書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

STARTUP ADD *FILE* ファイル指定

パラメータ

FILE

スタートアップ・データベースに構成要素を追加します。省略時の設定では、STARTUP\$STARTUP_LAYERED が変更されます。

ファイル指定

スタートアップ・データベースに追加するファイルを指定します。スタートアップ・データベースの構成要素は、.COM または .EXE のファイル・タイプを持っており、かつ SYS\$STARTUP に常駐している必要があります。

修飾子

/CONFIRM

/NOCONFIRM (省略時の設定)

スタートアップ・データベースに追加する前に各ファイルのファイル指定を表示するかどうか、また、追加の確認を行うかどうかを制御します。/CONFIRM を指定した場合、プロンプトに対して Y (Yes) または T (True) と入力して Return を押さなければ、ファイルは追加されません。N や NO など、他の文字を入力した場合、指定ファイルは追加されません。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

指定ファイルを追加した後に、そのファイル指定を表示するかどうかを制御します。

/MODE=モード

ファイルの実行モードを指定します。モードの種類は、『OpenVMS システム管理者マニュアル』に記述された DIRECT, SPAWN, BATCH, ANY です。

/NODE=(ノード 1, ノード 2,..., ノード n)

スタートアップ時にファイルを実行する、クラスタ内のノードを指定します。省略時の設定では、クラスタ内のすべてのノードでスタートアップ・ファイルが実行されます。

/PARAMETER=(P1: 引数 1,P2: 引数 2,...,P8: 引数 8)

スタートアップ時にファイルに渡すパラメータを指定します。指定しなかったパラメータに対しては、システム・パラメータ STARTUP_Pn によって定義される省略時のパラメータが渡されます。STARTUP_Pn が空白の場合には、"FULL"がパラメータ 1 (P1) として使用され、STARTUP.COM はこのパラメータを各スタートアップ・コンポーネント・ファイルに渡します。空白の P1 パラメータを特定のコンポーネント・ファイルに渡す場合には、次のコマンドを使用してください。

```
SYSMAN> STARTUP MODIFY FILE component.com/PARAM=P1:""
```

/PHASE=フェーズ名

ファイルを実行するときのスタートアップにおけるフェーズを指定します。
LPBEGIN, LPMAIN, LPBETA, END のフェーズを指定できます。省略時の
値は, LPMAIN です。

説明

STARTUP ADD コマンドは, スタートアップ・データベースに構成要素を追加します。構成要素とは, 実際にスタートアップを行うコマンド・プロシージャや実行可能ファイルです。オペレーティング・システム, サイト別プログラム, レイヤード製品を, これらのファイルが始動します。スタートアップ・データベース構成要素は, STARTUP\$STARTUP_VMS と STARTUP\$STARTUP_LAYERED に格納されています。

通常, 1つのスタートアップ・データベースを1つの OpenVMS Cluster で使用する
ので, 1つのクラスタまたはクラスタ内の1つのノードとして SYSMAN 環境を定義
することができます。

例

```
SYSMAN> STARTUP ADD FILE /MODE=DIRECT /PHASE=LPMAIN -  
_SYSMAN> DECSET$ENVMGR_STARTUP.COM
```

このコマンドは, DECset 環境マネージャ・ソフトウェアを起動するスタートアップ・データベースにレコードを追加します。

STARTUP DISABLE

スタートアップ・データベースに格納されているファイルの実行を禁止します。

スタートアップ・データベースへの読み込みアクセス権(R)と書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

STARTUP DISABLE *FILE* ファイル指定

パラメータ

FILE

スタートアップ・データベースの構成要素を禁止します。省略時の設定では、SYSMAN が STARTUP\$STARTUP_LAYERED を変更します。

ファイル指定

スタートアップ・データベース構成要素の名前を指定します。スタートアップ・ファイルは、SYS\$STARTUP に格納し、ファイル・タイプは.COM または.EXE とします。ワイルドカード文字のアスタリスク(*)とパーセント(%)を使用できます。

修飾子

/CONFIRM

/NOCONFIRM (省略時の設定)

各ファイルを禁止する前にそのファイル指定を表示するかどうか、また禁止確認プロンプトを出力するかどうかを制御します。/CONFIRM を指定した場合、Y (Yes) または T (True) を入力して Return を押さなければ、ファイルは禁止されません。N や NO などの他の文字を入力した場合、ファイルは禁止されません。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

各ファイルを禁止した後、そのファイル指定を表示するかどうかを制御します。

/NODE=(ノード 1, ノード 2,..., ノード n)

スタートアップ時にファイルを実行しない、クラスタ内のノードを指定します。省略時の設定では、クラスタ内のすべてのノードでスタートアップ・ファイルが禁止されます。

/PHASE=フェーズ名

指定ファイルが実行されときのシステム・スタートアップ・フェーズを指定します。LPBEGIN, LPMAIN, LPBETA, END のフェーズを指定できます。省略時の値は LPMAIN です。

説明

STARTUP DISABLE コマンドは、スタートアップ・データベースに格納されているファイルの実行を禁止します。スタート・データベース内のレコードを編集し、一時的にファイルを禁止します。

例

```
SYSMAN> STARTUP DISABLE FILE /NODE=NODE21 DECSET$ENVMGR_STARTUP.COM
```

このコマンドは、DECset 環境マネージャが NODE21 にインストールされないように、スタートアップ・データベースを変更します。

STARTUP ENABLE

スタートアップ・データベースの中の禁止されていたファイルの実行を可能にします。

スタートアップ・データベースへの読み込みアクセス権(R)と書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

STARTUP ENABLE *FILE* ファイル指定

パラメータ

FILE

スタートアップ・データベースの構成要素を使用可能にします。省略時の設定では、SYSMAN が STARTUP\$STARTUP_LAYERED を変更します。

ファイル指定

使用可能にするスタートアップ・ファイルの名前を指定します。ワイルドカード文字を使用できます。

修飾子

/CONFIRM

/NOCONFIRM (省略時の設定)

各ファイルを使用可能にする前にそのファイル指定を表示するかどうか、また使用可能にする確認プロンプトを出力するかどうかを制御します。/CONFIRM を指定した場合、Y (Yes) または T (True) を入力して Return を押さなければ、ファイルは使用可能になりません。N や NO などの他の文字を入力した場合、ファイルは許可されません。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

各ファイルを使用可能にした後、そのファイル指定を表示するかどうかを制御します。

/NODE=(ノード 1, ノード 2,..., ノード n)

クラスタ内で、ファイルを使用可能にするノードを指定します。省略時の設定では、クラスタ内のすべてのノードでスタートアップ・ファイルが使用可能になります。

/PHASE=フェーズ名

指定ファイルが実行されときのシステム・スタートアップ・フェーズを指定します。LPBEGIN, LPMAIN, LPBETA, END のフェーズを指定できます。省略時の値は LPMAIN です。

説明

STARTUP ENABLE コマンドは、禁止されていたファイルをスタートアップ時に実行することを許可します。

例

```
SYSMAN> STARTUP ENABLE FILE /NODE=NODE22 DECSET$ENVMGR_STARTUP.COM
```

このコマンドはスタートアップ・データベースを変更します。NODE22 には、スタートアップ時に DECSET 環境マネージャがインストールされます。

STARTUP MODIFY

スタートアップ・データベース内のファイルに関する情報を変更します。

スタートアップ・データベースへの読み込みアクセス権(R)と書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

STARTUP MODIFY *FILE* ファイル指定

パラメータ

FILE

スタートアップ・データベース内のレコードを変更します。省略時の設定では、SYSMAN が STARTUP\$STARTUP_LAYERED を変更します。

ファイル指定

変更するスタートアップ・ファイルを選択します。ワイルドカード文字を使用できます。

修飾子

/CONFIRM

/NOCONFIRM (省略時の設定)

スタートアップ・データ・ファイルに格納されているスタートアップ特性を変更する前に各ファイルのファイル指定を表示するかどうか、また変更確認プロンプトを出力するかどうかを制御します。/CONFIRM を指定した場合、Y (Yes) または T (True) を入力して Return を押さなければ、ファイルは変更されません。N や NO などの他の文字を入力した場合、ファイルは変更されません。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

各ファイルのスタートアップ特性を変更した後、そのファイル指定を表示するかどうかを制御します。

/MODE=モード

スタートアップ・ファイルの実行モードを変更します。『OpenVMS システム管理者マニュアル』に記述された DIRECT, SPAWN, BATCH, ANY のモードを指定できます。

/NAME=ファイル指定

スタートアップ・ファイルの名前を変更します。スタートアップ・ファイルは、SYS\$STARTUP に格納します。

/PARAMETER=(P1: 引数 1,P2: 引数 2,...,P8: 引数 8)

スタートアップ時にファイルに渡されるパラメータを変更します。パラメータを指定しなかった場合には、システム・パラメータ STARTUP_Pn によって定義される省略時のパラメータが渡されます。STARTUP_Pn が空白の場合には、"FULL"がパラメータ 1 (P1) として使用され、STARTUP.COM はこのパラメータを各スタートアップ・コンポーネント・ファイルに渡します。空白の P1 パラメータを特定のコンポーネント・ファイルに渡す場合には、次のコマンドを使用してください。

```
SYSMAN> STARTUP MODIFY FILE component.com/PARAM=P1:""
```

/PHASE=フェーズ名

変更対象のスタートアップ・ファイルを，実行フェーズで指定します。LPBEGIN，LPMAIN，LPBETA，END のフェーズを指定できます。省略時の値は LPMAIN です。

説明

STARTUP MODIFY コマンドは，スタートアップ・データベースの構成要素に関するスタートアップ情報を編集します。たとえば，ファイルをリネームしたり，スタートアップ時にファイルに渡すパラメータを変更したりできます。フェーズ指定を利用すれば，複数のファイルを選択できます。

例

```
SYSMAN> STARTUP MODIFY FILE DECSET$ENVMGR_STARTUP.COM -
_SYSMAN> /PARAM=(P3:TRUE,P4:FALSE) /CONFIRM
```

このコマンドは，コマンド・プロシージャ DECSET\$ENVMGR_STARTUP.COM の 2 つのスタートアップ・パラメータを変更します。

STARTUP REMOVE

スタートアップ・データベース内のレコードを削除し，指定のスタートアップ・ファイルをスタートアップ時に実行しないようにします。

スタートアップ・データベースへの読み込みアクセス権(R)と書き込みアクセス権(W)が必要です。

形式

STARTUP REMOVE *FILE* ファイル指定

パラメータ

FILE

スタートアップ・データベース内から構成要素を削除します。省略時の設定では，SYSMAN が STARTUP\$STARTUP_LAYERED を変更します。

ファイル指定

削除するスタートアップ・ファイルを選択します。ワイルドカード文字を使用できません。

修飾子

/CONFIRM

/NOCONFIRM (省略時の設定)

各ファイルのレコードを削除する前にそのファイル指定を表示するかどうか、また削除確認プロンプトを出力するかどうかを制御します。/CONFIRM を指定した場合、Y (Yes) または T (True) を入力して Return を押さなければ、ファイルは削除されません。N や NO などの他の文字を入力した場合、ファイルは削除されません。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

各ファイルのスタートアップ特性を削除した後、そのファイル指定を表示するかどうかを制御します。

/PHASE=フェーズ名

ファイルを削除するスタートアップ・フェーズを指定します。LPBEGIN, LPMAIN, LPBETA, END のフェーズを指定できます。

例

```
SYSMAN> STARTUP REMOVE FILE DECSET$ENVMGR_STARTUP.COM /LOG
```

このコマンドは、スタートアップ・データベースからファイル DECSET\$ENVMGR_STARTUP.COM を取り出します。

STARTUP SET DATABASE

現在のスタートアップ・データベースを設定します。

形式

STARTUP SET DATABASE データベース

パラメータ

データベース

設定するデータベースの名前を指定します。省略時のデータベース名は、STARTUP\$STARTUP_LAYERED です。第2のデータベース STARTUP\$STARTUP_VMS は、その内容を見ることはできますが、変更はしないようにしてください。

修飾子

なし

例

```
SYSMAN> STARTUP SET DATABASE STARTUP$STARTUP_LAYERED
%SYSMAN-I-NEWCOMPFIL, current component file is now STARTUP$STARTUP_LAYERED
SYSMAN> STARTUP SHOW FILE
%SYSMAN-I-COMPFIL, contents of component database on node LUCERN
Phase   Mode   File
-----
LPBEGIN DIRECT VMS$LPBEGIN_070_STARTUP.COM
LPMAIN  DIRECT FOR$LPMAIN_070_STARTUP.COM
```

このコマンドは、レイヤード・プロダクト・データベースを設定し、表示できるようにしています。

STARTUP SET OPTIONS

スタートアップ時にクラスタ内の1つ以上のノードの情報のログと表示を制御します。

ディスクの現在のシステム・パラメータ・ファイルに対して読み込み (R) アクセス権と書き込み (W) アクセス権が必要です。このファイルは、VAX システムの場合は SYS\$SYSTEM:VAXVMSSYS.PAR、Alpha システムの場合は SYS\$SYSTEM:ALPHAVMSSYS.PAR、I64 システムの場合は SYS\$SYSTEM:IA64VMSSYS.PAR です。

形式

STARTUP SET OPTIONS

パラメータ

なし

修飾子

/CHECKPOINTING
/NOCHECKPOINTING

各スタートアップ・フェーズとコンポーネント・プロシージャの時刻および状態を示す情報メッセージを表示します。

/OUTPUT=CHECKPOINTING に対応するシステム・パラメータ STARTUP_P2 の値は "C" です。

/OUTPUT=FILE,CONSOLE
/VERIFY 修飾子を使用して作成された出力をファイルまたはシステム・コンソールに送ります。FILE オプションを選択した場合には、SYS\$SPECIFIC:[SYSEXEC]STARTUP.LOG が作成されます。

/OUTPUT=FILE に対応するシステム・パラメータ STARTUP_P2 の値は "D" です。

/VERIFY=FULL,PARTIAL
/NOVERIFY

スタートアップ・プロシージャを実行時に表示します。この修飾子は SYSGEN のシステム・パラメータ STARTUP_P2 を定義し、選択したオプションに応じて適切な値を割り当てます (/VERIFY の後ろに値が何も付かないものは、/VERIFY=full と同じになります)。

次の表は/VERIFY のオプションの一覧です。

| 値 | 説明 |
|---------|--|
| FULL | スタートアップ・コンポーネント・プロシージャと STARTUP.COM が実行する各 DCL 行を表示する。 このオプションに対応するシステム・パラメータ STARTUP_P2 の値は "V" である。 |
| PARTIAL | スタートアップ・コンポーネント・プロシージャが実行する各 DCL 行を表示するが、STARTUP.COM が実行する DCL は表示しない。 このオプションに対応するシステム・パラメータ STARTUP_P2 の値は "P" である。 |

重要

SYSMAN STARTUP OPTIONS で変更したすべての STARTUP_P2 パラメータは、AUTOGEN コマンド・プロシージャによって上書きされます。SYSMAN を使ってパラメータに加えた変更を保存したい場合は、『OpenVMS システム管理者マニュアル』の説明に従って、SYS\$SYSTEM:MODPARAMS.DAT ファイルを編集してください。

説明

STARTUP SET OPTIONS コマンドを使用すれば、スタートアップ時にロギング(記録)とチェックポイントを制御できます。(完全にまたは部分的に)記録される情報の量を制御でき、情報をどこに表示するか(ファイルまたはコンソール)も制御できます。また、スタートアップ時に各フェーズの時刻と状態を示す情報メッセージを表示するために、チェックポイントを選択することもできます。

省略時のオプションは、/NOCHECKPOINTING、/OUTPUT=CONSOLE、および/NOVERIFY です。

SYSMAN では、ターゲット環境を定義できるため、スタートアップ・ロギングはローカル・ノード、クラスタ、クラスタ内のノードの一部に対して実行できます。詳しくは SET ENVIRONMENT コマンドを参照してください。

例

```
SYSMAN> STARTUP SET OPTIONS/VERIFY=FULL/OUTPUT=FILE/CHECKPOINTING
```

この例では、完全なチェックを実行するためにスタートアップ・ロギングを要求し、結果を SYS\$SPECIFIC:[SYSEXE]STARTUP.LOG に出力し、チェックポイントも要求します。システム・パラメータ STARTUP_P2 の対応する値は "VDC" です。

STARTUP SHOW

現在のスタートアップ・データベースの名前またはその構成要素、および STARTUP SET OPTIONS コマンドを使用して選択されたスタートアップ・ロギング・オプションを表示します。

形式

STARTUP SHOW *DATABASE*
FILE
OPTIONS

パラメータ

DATABASE

現在のスタートアップ・データベースの名前を表示します。スタートアップ・データベースには、STARTUP\$STARTUP_LAYERED と STARTUP\$STARTUP_VMS の2つがあります。STARTUP\$STARTUP_VMS は、変更しないようにしてください。

FILE

現在のスタートアップ・データベースの内容を表示します。各構成要素について、ファイル名、フェーズ、実行モードが表示されます。

OPTIONS

STARTUP SET OPTIONS コマンドを使用して選択したオプションを表示します。

修飾子

/FULL

データベースの各構成要素について、詳細情報を表示します。構成要素のフェーズ、ファイル名、実行モードをはじめ、ファイルが実行されるノードとファイルに渡されるパラメータが表示されます。FILE パラメータに付けて指定します。

/NODE

ファイルが実行される、クラスタ内のノードを表示します。省略時の設定では、環境内のすべてのノードでスタートアップ・ファイルが実行されます。FILE パラメータに付けて指定します。

/OUTPUT=ファイル指定

SYS\$OUTPUT から指定ファイルに、出力先を変更します。ファイルを指定しない場合、現在のディレクトリの SYSMAN.LIS に出力されます。

/PARAMETERS

スタートアップ・ファイルを実行するときに使用するパラメータを表示します。パラメータを省略した場合には、システム・パラメータ STARTUP_Pn によって定義される省略時の設定が与えられます。STARTUP_Pn が空白の場合には、"FULL"がパラメータ 1 (P1) として使用され、STARTUP.COM はこのパラメータを各スタートアップ・コンポーネント・ファイルに渡します。特定のコンポーネント・ファイルに空白の P1 パラメータを渡す場合には、STARTUP MODIFY コマンドの/PARAMETER 修飾子の説明を参照してください。

/PHASE=フェーズ名

特定のスタートアップ・フェーズで実行されるすべての構成要素を表示します。

LPBEGIN, LPMAIN, LPBETA, END のフェーズを指定できます。省略時の値は LPMAIN です。FILE パラメータに付けて指定します。

例

```
SYSMAN> STARTUP SET DATABASE STARTUP$STARTUP_VMS
SYSMAN> STARTUP SHOW FILE
%SYSMAN-I-COMPFIL, contents of component database on node LUCERN
Phase      Mode      File
-----
BASEENVIRON DIRECT  VMS$BASEENVIRON_050_LIB.COM
BASEENVIRON CALLED  VMS$BASEENVIRON_050_SMISERVER.COM
BASEENVIRON DIRECT  VMS$BASEENVIRON_050_VMS.COM
.
.
.
```

VMS スタートアップ・データベースの内容を表示しています。

SYS_LOADABLE ADD

システム・イメージ・ファイル SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.IDX に、
エントリを追加します。

重要

SYS_LOADABLE ADD コマンドは、汎用コマンドではありません。使用する
のは、上級システム・プログラマだけに限定してください。

形式

SYS_LOADABLE ADD 製品イメージ

パラメータ

製品

ロード可能イメージを一意で指定する 8 文字以内の製品ニーモニック。ユーザが作成
したイメージの場合、_LOCAL_ という文字列が通常含まれます。

イメージ

追加するロード可能システム・イメージのファイル名。このパラメータに指定できる値は、ファイル名だけです。デバイス、ディレクトリ、ファイル・タイプ、ワイルドカード文字は、指定しないようにしてください。

修飾子

/LOAD_STEP

イメージをロードするブート・プロセスのステップを指定します。システム初期化コードでイメージをロードする INIT と、SYSINIT プロセスでイメージをロードする SYSINIT のいずれかを指定します。

省略時の値は SYSINIT です。

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

エントリを追加したことを示すメッセージを表示するかどうかを制御します。

/MESSAGE

条件を満たしたときに表示するメッセージ・テキストを指定します。/SEVERITY 修飾子を参照してください。省略時のメッセージは、"system image load failed" です。

/SEVERITY

イメージ・ロード状態によるコンソール出力とブート状態への影響を指定します。次の値を指定できます。

| | |
|-------------|---|
| FATAL | イメージのロード時にエラーが発生した場合、エラー・メッセージと BUGCHECK 情報を表示する。 |
| INFORMATION | メッセージを表示し、処理を続行する。 |
| SUCCESS | イメージのロード時にエラーが発生しても、処理を続行する。メッセージは表示しない。 |
| WARNING | イメージのロード時にエラーが発生した場合、エラー・メッセージを表示し、処理を続行する。 |

省略時の値は、WARNING です。

説明

SYS_LOADABLE ADD コマンドは、システム・イメージ・ファイル SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.IDX にエントリを追加します。このファイルは、コマンド・プロシージャ SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.COM で処理します。この処理の結果、システムがブート時に使用するシステム・イメージ・データ・ファイルが作成されます。

SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.IDX ファイルが存在しない場合、新たに作成されます。

SYS_LOADABLE REMOVE

システム・イメージ・ファイル SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.IDX からエントリを削除します。

重要

SYS_LOADABLE REMOVE コマンドは、汎用コマンドではありません。使用するのは、上級システム・プログラマだけに限定してください。

形式

SYS_LOADABLE REMOVE 製品
イメージ

パラメータ

製品

ロード可能イメージを一意で指定する 8 文字以内の製品ニーモニック。ユーザが作成したイメージの場合、_LOCAL_ という文字列が通常含まれます。

イメージ

削除するロード可能システム・イメージのファイル名。このパラメータに指定できる値はファイル名だけです。デバイス、ディレクトリ、ファイル・タイプ、ワイルドカード文字は、指定しないようにしてください。

修飾子

/LOG

/NOLOG (省略時の設定)

エントリを削除したことを示すメッセージを表示するかどうかを制御します。

説明

SYS_LOADABLE REMOVE コマンドは、システム・イメージ・ファイル
SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.IDX からエントリを削除します。このファ
イルは、コマンド・プロシージャ SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.COM で
処理します。この処理の結果、システムがブート時に使用するシステム・イメージ・
データ・ファイルが作成されます。

SYS\$UPDATE:VMS\$SYSTEM_IMAGES.IDX ファイルが存在しない場合、空のファ
イルが作成されます。

7.4 RAD の例

次のサンプル・プロシージャは、SYSMAN リソース・アフィニティ・ドメイン (RAD) の修飾子とオプションの使用例を示しています。

1. 予約済みのメモリ・レジストリが存在しないことを示します。

```
SYSMAN> reserved_memory list
%SYSMAN-I-NODERR, error returned from node PIPERI
-RMS-E-FNF, file not found
```

2. グループ・グローバル・セクション用の予約を追加し、新しい予約を表示します。

```
SYSMAN> reserved_memory add ak_sec/gr=4711 /size=16 /zero /page_tables
SYSMAN> reserved_memory list
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI
Reservation Name      Group   RAD   Size (MB)  Pages  Attributes
AK_SEC                4711   ANY    16        2048  Allocated Zeroed
AK_SEC                4711                   2  PageTables Allocated
```

3. 4 つの RAD それぞれから割り当てられたメモリへの予約を変更し、その結果を表示します。

```
SYSMAN> reserved_memory modify ak_sec/gr=4711 /new_rad=0 /size=4
SYSMAN> reserved_memory extend ak_sec/gr=4711 /rad=1 /size=4
SYSMAN> reserved_memory extend ak_sec/gr=4711 /rad=2 /size=4
SYSMAN> reserved_memory extend ak_sec/gr=4711 /rad=3 /size=4
SYSMAN> reserved_memory list
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI
Reservation Name      Group   RAD   Size (MB)  Pages  Attributes
AK_SEC                4711    0      4          512  Allocated Zeroed
AK_SEC                4711    1      4          512  Allocated Zeroed
AK_SEC                4711    2      4          512  Allocated Zeroed
AK_SEC                4711    3      4          512  Allocated Zeroed
AK_SEC                4711                   2  PageTables Allocated
```

4. ブート時にゼロ割り当てされなくなったページに予約を変更します。/ZERO, /ALLOCATE, /PAGE_TABLES などの属性を変更できるのは、予約全体に対してのみであり、特定の RAD に対しては変更できません。

```
SYSMAN> reserved_memory modify ak_sec/gr=4711 /nozero
SYSMAN> reserved_memory list
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI
Reservation Name      Group   RAD   Size (MB)  Pages  Attributes
AK_SEC                4711    0      4          512  Allocated
AK_SEC                4711    1      4          512  Allocated
AK_SEC                4711    2      4          512  Allocated
AK_SEC                4711    3      4          512  Allocated
AK_SEC                4711                   2  PageTables Allocated
```

5. 特定の RAD からメモリを要求しなくなるように予約を変更します。全体のサイズは変更されません。

```
SYSMAN> reserved_memory modify ak_sec/gr=4711 /norad  
SYSMAN> reserved_memory list
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI  
Reservation Name      Group   RAD   Size (MB)    Pages  Attributes  
AK_SEC                4711   ANY    16          2048  Allocated  
AK_SEC                4711                   2  PageTables Allocated
```

6. 複数の RAD に渡って割り当てられる予約を開始し、ブート時にメモリが割り当てられなくなることを要求します。これは、メモリが特定の RAD から割り当てられなくなることを意味しています。

変更前の予約は次のとおりです。

```
SYSMAN> reserved_memory list  
  
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI  
Reservation Name      Group   RAD   Size (MB)    Pages  Attributes  
AK_SEC                4711    0      4           512  Allocated  
AK_SEC                4711    1      4           512  Allocated  
AK_SEC                4711    2      4           512  Allocated  
AK_SEC                4711    3      4           512  Allocated  
AK_SEC                4711                   2  PageTables Allocated
```

ブート時に割り当てられなくするコマンドは次のとおりです。

```
SYSMAN> reserved_memory modify ak_sec/gr=4711 /noalloc
```

予約の新しい状態は次のとおりです。

```
SYSMAN> reserved_memory list  
  
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI  
Reservation Name      Group   RAD   Size (MB)    Pages  Attributes  
AK_SEC                4711   ANY    16          2048  
AK_SEC                4711                   2  PageTables
```

7. 割り当てられた RAD で予約のサイズを変更する、または、異なる RAD を使用して予約を変更するには、現在の RAD を指定する必要があります。

変更前の予約は次のとおりです。

```
SYSMAN> reserved_memory list  
  
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI  
Reservation Name      Group   RAD   Size (MB)    Pages  Attributes  
AK_SEC                4711    2      16          2048  Allocated  
AK_SEC                4711                   2  PageTables Allocated
```

予約サイズを変更しようとするコマンドは次のとおりです。

```
SYSMAN> reserved_memory mod ak_sec/gr=4711 /size=20
%SYSMAN-I-NODERR, error returned from node PIPERI
-SMI-E-RMRNOMATCH, no records matched search criteria
```

正しいコマンドは次のとおりです。

```
SYSMAN> reserved_memory mod ak_sec/gr=4711 /rad=2 /size=20
```

予約の新しい状態は次のとおりです。

```
SYSMAN> reserved_memory list
```

```
%SYSMAN-I-OUTPUT, command execution on node PIPERI
```

| Reservation Name | Group | RAD | Size (MB) | Pages | Attributes |
|------------------|-------|-----|-----------|-------|----------------------|
| AK_SEC | 4711 | 2 | 20 | 2560 | Allocated |
| AK_SEC | 4711 | | | 3 | PageTables Allocated |

UCM (USB Configuration Manager)

8.1 UCM について

UCM (USB (Universal Serial Bus) Configuration Manager) ユーティリティを使用すると、1 本の 4 芯ケーブルを使用して、コンピュータをさまざまなデバイスに接続できます。

UCM (USB Configuration Manager) は、以下の機能を備えた OpenVMS のユーティリティです。

- デバイスの接続や切断などのイベントや、USB バスで発生したエラーを記録します。これは UCM の USB イベント・ログ機能です。
- シリアル番号またはバスの位置をもとに、物理デバイスを永続的なデバイス名に変換します。
- システムで構成されているデバイスの追加、削除、変更を管理します。

この後の節では、USB と UCM の概念について説明します。

8.2 USB と UCM の概念


ここでは、USB と UCM の概要を示し、説明します。

8.2.1 USB の概要

USB (Universal Serial Bus) は、1 本の 4 芯ケーブルを使用して、コンピュータをさまざまなデバイスに接続できるようにする通信アーキテクチャです。USB は、ユーザにとって使いやすい方法で、低速および中速のデバイスをホスト・コンピュータに接続できるようにすることを目的にしています。

USB は USB デバイスを USB ホストに接続し、USB ホストはホスト・コンピュータ・システムに接続されます。各 USB にはホストが 1 つだけあります。図 8-1 で「USB Host」と示されているのがホストです（しかし、1 つのホストに複数の USB を搭載することができます）。

図 8-1 USB 構成



VM-1065A-AI


USB ホストはルート・ハブと一体化されています。ルート・ハブにはデバイス用に 1 つ以上の接続ポイントがあります。各ハブからの USB 物理接続は“スター形”であり、各スターの中心にハブがあります。

ポイント・ツー・ポイント接続は、USB ホストをハブまたはファンクションにリンクするか、またはハブを別のハブまたはファンクションにリンクします。ハブとファンクションは、以下の動作を実行する USB デバイスです。

- ハブは、追加接続ポイントを USB に提供します。
- ファンクションは、マウスやキーボードなどの機能をシステムに提供します。

図 8-2 では、最大 6 つのハブをチェーン接続して階層構造を構成できることを示しています (ここで示すデバイスは、例示のためのものです。実際にサポートされる USB デバイスについては、ハードウェアの QuickSpecs を参照してください)。デバイスのパスは、構造内での位置によって決定されます。たとえば、図 8-2 でプリンタ LPA0 へのパスは 1.1.2.3.1.4 です (ただし、物理ハブに印刷されている番号は、UCM で表示される番号と一致しませんので注意してください)。

図 8-2 ハブの階層構成



USB デバイスに対する OpenVMS のデバイス名は次のとおりです。

| デバイス名 | 説明 |
|-------------------|---------------------|
| KBDn ¹ | キーボード |
| MOUn ¹ | マウス |
| TXAn ¹ | モデム |
| LPAn ¹ | プリンタ・ドライバ |
| HID0 | ユーザがアクセスできない特殊なドライバ |

¹nの値は 0 ~ 9999 の範囲である。


| デバイス名 | 説明 |
|-------|----------------------|
| UCM0 | ハブ・ドライバ (各システムに 1 つ) |

UCM はハブ・ドライバと連携して、USB でサポートされるデバイスを構成します。

8.2.2 UCM の概念と操作

UCM はクライアント・レイヤとサーバ・レイヤで構成されています。ユーザはクライアント・レイヤと対話し、クライアント・レイヤはサーバ・レイヤとやり取りします。USB とやり取りするのはサーバ・レイヤです。図 8-3 はこれらのレイヤの相互関係を示しています。

図 8-3 UCM アーキテクチャ



VM-1067A-AI

この図に示すように、UCM サーバはイベント・ログ・ファイル、ジェネリック・リスト・ファイル、パーマネント・リスト・ファイルを管理します。これらのファイルは UCM クライアントに渡され、クライアントはユーザに対してファイルを表示することができます (UCM サーバが使用するリストの種類については、第 8.2.2.1 項を参照してください)。UCM サーバは、アーキテクチャの他のレイヤとの接続を管理する UCM ドライバ SYS\$HUBDRIVER とやり取りします。

8.2.2.1 UCM リストの種類

UCM サーバは次の 3 種類のリストを管理します。

- ジェネリック・リスト

このリストには、UCM がサポートするデバイスの説明が登録されています。ジェネリック・リストは、システムで管理されているファイル・ベースのデバイス構成情報の一部です (『OpenVMS システム管理者マニュアル』の第 8 章を参照)。

インストールの段階でこのリストが作成されます。ジェネリック・リスト内に対応するエントリのないデバイスは不明デバイス・タイプであり、構成することができません。

- テンタティブ・リスト

このリストは、ユーザの指示に従って UCM が構成するデバイスのリストです。テンタティブ・リストはメモリ内にあるリストであり、サーバの再起動時やシステムのリブート時に消去されます。

- パーマネント・リスト

このリストには、デバイスがバスに接続されたときに UCM が構成するデバイスが登録されています。パーマネント・リストには、USB デバイスの永続的な名前、つまり、リブートやサーバの再起動でも維持される名前が登録されています。

永続的な名前は、デバイスにシリアル番号があるかどうかに応じて、少し異なる動作をします。

- シリアル番号のあるデバイスでは、永続的な名前が常に機能します。
- シリアル番号のないデバイスでは、デバイスをハブの同じ場所に接続した場合だけ、名前は維持されます。

動作しているシステムには、パーマネント・リストは 1 つしかなく、UCM はこのリストを SYS\$SYSTEM:USB\$UCM_DEVICES.DAT から読み込みます。ほとんどのお客様の場合、このファイルは、OpenVMS が SYS\$COMMON:[SYSEXEC] に提供する小さなファイルです。

！ 警告 !

USB\$UCM_DEVICES.DAT は絶対に削除しないでください。このファイルを削除すると、USB で接続されるデバイスを使用できなくなる可能性があります。

8.2.2.2 UCM がデバイスを構成する方法

システムの起動時に、次の操作が行われます。

1. OpenVMS は UCM サーバを起動します。UCM サーバは次の操作を実行します。
 - a. サポートされるデバイスが登録されているジェネリック・リストを読み込みます。
 - b. パーマネント・リストからデバイスの説明を読み込みます。
2. UCM は空白のテンタティブ・リストを初期化します。
3. UCM は USB バスを起動し、バス上のデバイスは自己の存在を示します。
4. UCM はパーマネント・リストでデバイス・データを確認します。デバイス・データがパーマネント・リストに登録されている場合は、そのデータをロードし、使用できるようにします。

デバイス・データがリストにない場合は、UCM は次のステップを実行します。

5. UCM はジェネリック・リストでデータを確認します。デバイス・データがこのリストに登録されている場合は、そのデータを使用して、テンタティブ・リストにエントリを作成します。

ユーザがデバイスをパーマネント・リストに追加するか、またはこのリストからデバイスを削除するまで、データはテンタティブ・リストに残されます。

注意

- デバイスを切断しても、テンタティブ・リストのエントリは削除されません。
- デバイスを再接続するたびに、テンタティブ・リストに新しいエントリが作成されます。
- UCM の起動後、パーマネント・リストに追加されたデバイスは、その後、デバイスが切断されて再接続されるまで構成されません (つまり、使用可能な状態になりません)。
- パーマネント・リストを変更すると、ファイルの新バージョンが作成されます。

-
6. すべてのバスのすべてのデバイスが処理されるまで、ステップ 3 ~ 5 を繰り返します。
 7. UCM は、ユーザから要求があるか、またはデバイスが接続されるか切断されるまで待機します。

ログ・ファイル

UCM は以下のファイルを使用して、切断、接続、エラーを記録します。

`SYS$MANAGER:USB$UCM_EVENTS.LOG`

イベント・ログにアクセスするために、特殊なアクセス権は必要ありません。しかし、UCM コマンド SET LOG/NEW を使用して新しいログ・ファイルを作成するには、OPER 特権が必要です (UCM コマンドの一覧、および各コマンドを実行するのに必要な特権を記載した表が第 8.5 節に示されていますので参照してください)。

8.3 UCM を使用してデバイスの管理とイベントの表示を行う方法

UCM コマンドを使用して、構成するデバイスを選択したり、接続や切断、エラーなどの USB イベントを表示することができます。ここでは、USB デバイスの構成方法と、USB デバイス情報の表示方法について説明します。

8.3.1 デバイスの構成

システムで USB デバイスを構成するには、あらかじめパーマネント・リストにデバイスのエントリが登録されている必要があります。USB インストールの一部として、いくつかのエントリが登録されますが、これらのエントリはマウスとキーボードに対する最低限のサポートのみを提供します。ほとんどのデバイスの場合、特定の手順を実行して、パーマネント・リストにエントリを追加する必要があります。

パーマネント・リストにエントリがない既知のタイプの USB デバイスを接続する場合、UCM は読み取り専用ジェネリック・リストの情報を使用して、テンタティブ・リストにエントリを作成します。UCM がパーマネント・リストにエントリを作成する前に、ユーザがエントリを承認する必要があります。

ここでは、パーマネント・リストにエントリを作成する方法について説明します。

パーマネント・リストのエントリの作成

構成するデバイスを設定するには、パーマネント・リストにデバイスのエントリを作成します。その後、デバイスを接続するたびに、UCM はそのデバイスを認識します。

次の例では、プリンタを USB に接続します。プリンタは既知のデバイス・タイプです。つまり、ジェネリック・リストにエントリが登録されています。しかし、パーマネント・リストにはまだエントリが作成されていません。

デバイスを構成するには、次の操作を実行します。

1. プリンタを物理的に接続します。

2. UCM コマンドを入力して UCM 環境に入り、システムで構成済みのデバイスと未構成のデバイスに関するメッセージを表示します。

```
$ UCM
UCM>
```

3. 未構成のデバイスに関する追加情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

```
$ UCM
Universal Serial Bus Configuration Manager, Version V1.0

UCM> SHOW DEVICE /UNCONFIGURED
DEVICE
DEVICE_TYPE                TENTATIVE
DEVICE_NAME_ROOT            LP
UNIT_NUMBER                 0
BUS                          1
PATH                        1.0.0.0.0.0
END_DEVICE

UCM>
```

実際の画面表示は、ここに示した表示と少し異なる可能性があります。

4. 次に、ADD コマンドを入力してエントリを承認します。次の例を参照してください。

```
UCM> ADD DEVICE LPA0
UCM> EXIT
```

このコマンドはデバイス情報をパーマネント・リストに登録します。

5. プリンタを使用する前の最後の操作として、プリンタをいったん切断して再接続します。この操作を実行することで、プリンタを使用できるようになります (デバイスにシリアル番号がない場合は、同じポートにプリンタを接続するか、または MODIFY コマンドを使用して、新しい位置を示す必要があります)。

プリンタを再接続すると、シリアル番号およびベンダ ID はプリンタを LPA0 として識別します。UCM はデバイスを構成して、使用できる状態にします。

UCM サーバを再起動する場合や、システムをリブートする場合は、このステップは必要ありません。

8.3.2 イベントの表示

UCM イベント・ロガーは、デバイスの接続や切断、特定のエラーなどのイベントを記録します。この情報を表示するには、UCM ユーティリティの SHOW EVENTS コマンドを使用します。修飾子を使用して、さまざまなタイプのイベントの表示を制限することもできます。

8.3 UCM を使用してデバイスの管理とイベントの表示を行う方法

イベント・ログには、次のようなイベントが記録されます。

- デバイスが構成されたか、または構成が解除された。
- 既知のデバイスが接続されたが、構成されていない。
- 不明のデバイスが接続された。
- テキスト・メッセージが USB ドライバから送信された。

ここでは、不明のデバイスおよび構成障害に関する情報を表示する方法について説明します。

8.3.2.1 不明のデバイスに関する情報

UCM は不明デバイスの接続をイベント・ログに記録します。この情報を表示するには、SHOW EVENTS コマンドに/TYPE=UNKNOWN 修飾子を追加します。

次の例の情報には、ベンダ ID、製品 ID、その他のデバイスで提供されるオプション情報が示されています。不明デバイスが USB に接続されている場合に、たとえば次のように、不明デバイスの今日の動作に関するイベントだけを表示することができます。

```
UCM> SHOW EVENTS /TYPE=UNKNOWN /SINCE=TODAY
```

| Date | Time | Type | Priority | Component |
|---|-------------|---------|----------|--------------------|
| 22-AUG-2002 | 13:04:23.26 | UNKNOWN | NORMAL | UCM UNKNOWN DEVICE |
| Message: VENDOR_ID = 1118.PRODUCT_ID = 8.RELEASE_NUMBER = 256.BUS_NUMBER = 1.PATH = 1.0.0.0.0.DEVICE_CLASS = 0.DEVICE_SUB_CLASS = 0.DEVICE_PROTOCOL = 0.NUMBER_OF_INTERFACES = 1.NUMBER_OF_CONFIGURATIONS = 1.MANUFACTURER_STRING = Microsoft.PRODUCT_STRING = Microsoft SideWinder Precision Pro (USB).CONFIGURATION_NUMBER = 0. | | | | |

```
UCM>
```

実際の画面表示は、ここに示した表示と少し異なる可能性があります。

8.3.2.2 構成障害に関する情報

UCM がパーマネント・リストからエントリを検索できないためや、ドライバ・エラーが発生したために、UCM がデバイスを構成しない場合、この情報はイベント・ログに記録されます。このような情報は、SHOW EVENTS コマンド、および表示を制限する修飾子を使用して表示できます。次の例を参照してください。

```
UCM> SHOW EVENTS /SINCE=YESTERDAY
```

| Date | Time | Type | Priority | Component |
|---|-------------|--------|----------|-----------|
| 28-AUG-2002 | 17:43:47.09 | DRIVER | NORMAL | HUBDRIVER |
| Message: Find a driver for DeviceClass/DeviceSubClass = 0x2/0x0 | | | | |

UCM

8.3 UCM を使用してデバイスの管理とイベントの表示を行う方法

```
28-AUG-2002 17:43:47.09 UNKNOWN      NORMAL    UCM UNKNOWN DEVICE
Message: VENDOR_ID = 4483.PRODUCT_ID = 16392.RELEASE_NUMBER =
256.BUS_NUMBER = 3.PATH = 1.1.4.4.0.0.DEVICE_CLASS =
2.DEVICE_SUB_CLASS = 0.DEVICE_PROTOCOL = 0.NUMBER_OF_INTERFACES =
2.NUMBER_OF_CONFIGURATIONS = 2.MANUFACTURER_STRING
= Compaq Computer Corp., Inc..PRODUCT_STRING = Compaq USB
Modem.CONFIGURATION_NUMBER = 0.

28-AUG-2002 17:43:47.24 DRIVER        NORMAL    HUBDRIVER
Message: hub_configure_device Unable to find Interface Driver

28-AUG-2002 17:43:47.24 DRIVER        NORMAL    HUBDRIVER
Message: Find a driver for InterfaceClass/InterfaceSubClass/
Protocol = 0xff/0xff/0xff

28-AUG-2002 17:43:49.17 UCM           CRITICAL  ucm_config_request
Message: %SYSTEM-W-DEVEXISTS, device unit already exists

28-AUG-2002 17:43:50.17 DRIVER        NORMAL    HUBDRIVER
Message: Configured device TXA3 using driver SYS$YCDRIVER:

28-AUG-2002 17:43:56.11 DRIVER        NORMAL    HUBDRIVER
Message: Device on bus 3 at port 1 bus tier 4 can exceed the
bus power available

UCM> exit
```

実際の画面表示は、ここに示した表示と少し異なる可能性があります。

この例の最後のメッセージ(太字の部分)は、ハブがデバイスに供給する電力が不足していることを示しています。したがって、UCM はデバイスを構成しません。

デバイスのエントリがジェネリック・リストにない場合は、デバイスに関してわかっている情報がログに表示されます。エラーによって障害が発生した場合は、エラー・コードがログに示されます。

8.4 UCM の使用方法のまとめ

UCM (USB (Universal Serial Bus) Configuration Manager) ユーティリティを使用すると、1 本の 4 芯ケーブルを使用して、コンピュータをさまざまな USB デバイスに接続できます。

形式

UCM

Description

UCM を起動するには、DCL コマンド・プロンプト (\$) で「UCM」と入力します。

```
$ UCM
UCM>
```

UCM>プロンプトが表示されたら、UCM コマンドを入力できます。入力できるコマンドについては、第 8.5 節で簡単に説明し、その後の節で詳細に説明します。

また、DCL プロンプトで UCM コマンドを入力することもできます。次の例を参照してください。

```
$ UCM RELOAD
$
```

UCM を終了するには、UCM>プロンプトで EXIT コマンドを入力するか、Ctrl/Z を押します。

8.5 UCM コマンド

次の表は UCM コマンドの要約を示しています。

| コマンド | 説明 | 必要な特権 |
|---------------|------------------------------------|--------|
| ADD DEVICE | 新しいデバイスを既知の USB デバイス群に追加する。 | SYSPRV |
| DELETE DEVICE | デバイスを既知の USB デバイス群から削除する。 | SYSPRV |
| EXIT | UCM ユーティリティを終了する。 | なし |
| HELP | UCM コマンドの使用方法に関するオンライン・ヘルプ情報を表示する。 | なし |

UCM
8.5 UCM コマンド

| コマンド | 説明 | 必要な特権 |
|---------------|---|--------|
| MODIFY DEVICE | パーマネント・リストのエントリのフラグまたはユニット番号を変更する。変更はただちに有効になる。 | SYSPRV |
| RELOAD | ジェネリック・リストとパーマネント・リストをディスクから読み込む。 | SYSPRV |
| RESTART | 構成サーバを再起動する。 | CMKRNL |
| SET LOG/NEW | イベント・ログ・ファイルの新バージョンを作成する。 | OPER |
| SHOW DEVICE | USB に接続されている構成済みデバイスと未構成デバイスを表示する。 | なし |
| SHOW EVENTS | イベント・ログ・ファイルに記録されているイベントを表示する。 | なし |

ADD DEVICE

既知の USB デバイス群に新しいデバイスを追加します。

SYSPRV 特権が必要です。

形式

ADD DEVICE *device-name:*

パラメータ

device-name:

属性を追加するデバイスの名前。デバイス名はddcuという形式です。ここで、

- | | |
|----|---|
| dd | デバイス・コード (たとえば LP)。ドライバ名はデバイス・コードに対応する。この場合、ドライバ名は SYS\$LPDRIVER である。 |
| c | A ~ Z のコントローラ名。UCM が別の名前を指定しない限り、すべての USB デバイスは A である。 |
| u | ユニット番号 (0 ~ 9999)。 |

OpenVMS のデバイス名は、2 文字のデバイス・コード、コントローラ名、ユニット番号 (1 ~ 4 文字)、コロン (:) で構成されます。

修飾子

/BUS_NUMBER=number

デバイスの USB バス番号を指定します。このパラメータは、複数の USB バスがあるシステムで特定のデバイスを識別するときに必要です。この修飾子を使用しない場合、バス番号はデフォルトで 0 になります。

番号は 0 ~ 25 の範囲です。

/PATH=(n1[n2.n3.n4.n5.n6])

バス上でデバイスへのパスを指定します。デバイスにシリアル番号がない場合、パスはデバイスを一意に識別するのに使用されます。パス指定は、6 文字以内の 0 以外の数字です。ここで、

- | | |
|---------|---|
| n1 | ルート・ハブ (階層 0) のポートの番号。 |
| n2 ~ n6 | 階層 1, 2, 3, 4, 5 にある下流のハブのポート番号 (後続の 0 を指定しないと、UCM サーバが 0 を追加する)。 |

たとえば、/PATH=1.4.3 は、デバイスが階層 2 のハブのポート 3 に接続されており、階層 2 のハブは階層 1 のハブのポート 4 に接続されており、階層 1 のハブはルート・ハブ 1 に接続されていることを示します。

パス指定の詳細については、図 8-2 および図中のテキストを参照してください。

/UNIT_NUMBER=number

ユニット番号は 0 ~ 9999 の範囲です。デフォルトでは、UCM は使用可能な次のユニット番号を選択します。この修飾子を使用すると、要件に適合するようにユニット番号を変更できます。

例

1. \$ UCM

```
Universal Serial Bus Configuration Manager, Version V1.0
```

```
UCM> SHOW DEVICE /UNCONFIGURED
```

```
DEVICE
DEVICE_TYPE           TENTATIVE
DEVICE_NAME_ROOT      AG
UNIT_NUMBER            0
BUS                    1
PATH                   1.0.0.0.0.0
END_DEVICE
```

```
UCM> ADD DEVICE AGA0:
```

```
UCM> SHOW DEVICE /PERMANENT /FULL AGA0:
```

```
DEVICE
DEVICE_TYPE           PERMANENT
DEVICE_NAME_ROOT      AG
UNIT_NUMBER            0
DRIVER                SYS$AGDRIVER.EXE
BUS_NUMBER             1
PATH                   1.0.0.0.0.0
HID_USAGE_DATA         65540
BEGIN_INTERFACE
HID_USAGE_DATA         65540
END_INTERFACE
END_DEVICE

UCM>
```

この例では、最初の UCM コマンド SHOW DEVICE/UNCONFIGURED は、デバイスがまだ構成されていないことを示しています。ジェネリック・リストに登

録されている情報，つまり，デバイス名ルート，ユニット番号，バス，バスだけが表示されます。

ADD DEVICE コマンドの後，/PERMANENT 修飾子と/FULL 修飾子を指定した 2 番目の SHOW DEVICE コマンドは，パーマネント・リストの情報を表示します。このリストには，デバイスに割り当てられているドライバの名前，バス番号，HID (Human Interface Device) 使用データ番号が含まれています。この番号は，HID インタフェース・クラスのデバイスを構成するのに使用されます。HID デバイスとしては，キーボードやマウス，ジョイスティックなどがあります。

DELETE DEVICE

デバイスをパーマネント・リストから削除します。

SYSPRV 特権が必要です。

形式

DELETE DEVICE *device-name:*

パラメータ

device-name:

属性を削除するデバイスの名前。デバイス名はddcuという形式です。

ここで、

- | | |
|----|---|
| dd | デバイス・コード (たとえば LP)。ドライバ名はデバイス・コードに対応する。この場合、ドライバ名は SYS\$LPDRIVER である。 |
| c | A ~ Z のコントローラ名。UCM が別の名前を指定しない限り、すべての USB デバイスは A である。 |
| u | ユニット番号 (0 ~ 9999)。 |

OpenVMS のデバイス名は、2 文字のデバイス・コード、コントローラ名、ユニット番号 (1 ~ 4 文字)、コロン (:) で構成されます。

例

1. \$ UCM

```
Universal Serial Bus Configuration Manager, Version V1.0
```

```
UCM> SHOW DEVICE /PERMANENT AGA0:
```

```
DEVICE
DEVICE_TYPE          PERMANENT
DEVICE_NAME_ROOT     AG
UNIT_NUMBER           0
BUS                   1
PATH                  1.0.0.0.0.0
END_DEVICE
```

```
UCM> DELETE DEVICE AGA0:
```

```
UCM> SHOW DEVICE /PERMANENT AGA0:  
%USB-E-NOSUCHDEV, Device name or device unit not found  
UCM>
```

この例では、最初の SHOW DEVICE AGA0: コマンドは、パーマネント・リストに登録されているデバイスに関する情報を表示します。DELETE DEVICE AGA0: コマンドの後の 2 番目の SHOW DEVICE AGA0: コマンドは、パーマネント・リストにこれ以上デバイスが登録されていないことを示すエラー・メッセージを表示します。

UCM
EXIT

EXIT

UCM の実行を停止し、制御を DCL コマンド・レベルに戻します。Ctrl/Z を押して同じ機能を実行することもできます。

形式

EXIT

HELP

UCM コマンドの使用方法に関するオンライン・ヘルプを提供します。

形式

HELP *[command-name]*

パラメータ

command-name

UCM コマンドの名前。コマンド名を指定して HELP コマンドを入力すると、そのコマンドで利用できるすべてのコマンド・キーワードの一覧が表示されます。

例

1. UCM> HELP RESTART

RESTART

Restarts the configuration server. This command should be used only if the server is no longer responding to configuration requests or if the client cannot get the server to respond to commands. Use of this command requires the CMKRNL privilege.

Format

RESTART

Additional information available:

Qualifiers
/CONFIRM

RESTART Subtopic?

HELP RESTART コマンドは、RESTART コマンドについての説明とフォーマットを表示し、修飾子など、追加情報を表示できる項目も示します。その後、/CONFIRM 修飾子に関する情報を表示するにはその修飾子の名前を入力するように求めるプロンプトが表示されます。

MODIFY DEVICE

パーマネント・リストでデバイスの名前とユニット番号を変更します。変更はただちに有効になります。

SYSPRV 特権が必要です。

形式

MODIFY DEVICE *device-name:*

パラメータ

device-name:

属性を変更するデバイスの名前。デバイス名はddcuという形式です。ここで、

- | | |
|----|---|
| dd | デバイス・コード (たとえば LP)。ドライバ名はデバイス・コードに対応する。この場合、ドライバ名は SYS\$LPDRIVER である。 |
| c | A ~ Z のコントローラ名。UCM が別の名前を指定しない限り、すべての USB デバイスは A である。 |
| u | ユニット番号 (0 ~ 9999)。 |

OpenVMS のデバイス名は、2 文字のデバイス・コード、コントローラ名、ユニット番号 (1 ~ 4 文字)、コロン (:) で構成されます。

修飾子

/BUS_NUMBER=number

デバイスの USB バス番号を指定します。複数の USB バスがあるシステムで特定のデバイスを識別するには、このパラメータが必要です。この修飾子を指定しなかった場合、バス番号はデフォルトの 0 になります。

番号は 0 ~ 25 の範囲です。

/PATH=(n1[n2.n3.n4.n5.n6])

バス上のデバイスへのパスを指定します。デバイスにシリアル番号がない場合、デバイスを一意に識別するためにパスが使用されます。パス指定は 6 桁以内の数字です。ここで、

- | | |
|---------|----------------------------------|
| n1 | ルート・ハブ (階層 0) の番号。 |
| n2 ~ n6 | 階層 1, 2, 3, 4, 5 にある下流のハブのポート番号。 |

たとえば、/PATH=1.4.3 は、デバイスが階層 2 のハブのポート 3 に接続されており、階層 2 のハブは階層 1 のハブのポート 4 に接続されており、階層 1 のハブはルート・ハブ 1 に接続されていることを示します。

/UNIT_NUMBER=number

ユニット番号は 0 ~ 9999 の範囲です。デフォルトでは、使用可能な次のユニット番号が選択されます。この修飾子を使用すると、要件に適合するようにユニット番号を変更できます。

例

1. \$ UCM

```
Universal Serial Bus Configuration Manager, Version V1.0
```

```
UCM> SHOW DEVICE /UNCONFIGURED
```

```
DEVICE
DEVICE_TYPE          TENTATIVE
DEVICE_NAME_ROOT     AG
UNIT_NUMBER           0
BUS                   1
PATH                  1.0.0.0.0.0
END_DEVICE
```

```
UCM> ADD DEVICE AGA0:
```

```
UCM> MODIFY DEVICE AGA0:/UNIT=9999
```

```
UCM> SHOW DEVICE /PERMANENT /FULL AGA9999:
```

```
DEVICE
DEVICE_TYPE          PERMANENT
DEVICE_NAME_ROOT     AG
UNIT_NUMBER           9999
DRIVER                SYS$AGDRIVER.EXE
BUS_NUMBER            1
PATH                  1.0.0.0.0.0
HID_USAGE_DATA        65540
BEGIN_INTERFACE
HID_USAGE_DATA        65540
END_INTERFACE
END_DEVICE
```

```
UCM>
```

最初の SHOW DEVICE コマンドは、未構成の AG デバイスに関して、ジェネリック・リストに登録されている情報を表示します。ADD DEVICE コマンドはデバイスをパーマネント・リストに追加し、MODIFY DEVICE コマンドはデバイ

UCM MODIFY DEVICE

スのユニット番号を変更します。2 番目の SHOW DEVICE コマンドはこの変更を表示します。

RELOAD

構成サーバがジェネリック・デバイス・ファイルおよびパーマネント・デバイス・ファイルから構成データを再ロードし、リストを再作成するように要求します。このコマンドを使用すると、UCM を再起動せずに、新しいデバイス・タイプを追加して、サーバがそのデバイスに関する情報を検索できるようにすることができます。

SYSPRV 特権が必要です。

形式

RELOAD

RESTART

構成サーバを再起動します。

注意

このコマンドは、サーバが構成要求やクライアント・コマンドに応答しなくなった場合だけ使用するようにしてください。

CMKRNL 特権が必要です。

形式

RESTART

修飾子

/CONFIRM (デフォルト)
/NOCONFIRM

構成サーバを再起動するかどうかの確認を求めます。「yes」と応答すると、構成サーバは再起動されます。「no」と応答すると、操作は実行されません。

例

1. \$ UCM

```
UCM> RESTART
Restart UCM Server? [N]: yes
Waiting for UCM Server image to exit....
Waiting for UCM Server image to restart....
%USB-S-SRVRRESTART, Identification of new UCM Server is 00000217
UCM>
```

RESTART コマンドの後、このコマンドの実行を確認するプロンプトが表示されます。UCM サーバを再起動すると、新しい識別番号がサーバに割り当てられます。

SET LOG

新しいログ・ファイルを作成することを構成サーバに要求します。このコマンドでは/NEW 修飾子を使用する必要があります。

OPER 特権が必要です。

形式

SET LOG /NEW

修飾子

/NEW

新しいSYS\$MANAGER:USB\$UCM_EVENTS.DAT ファイルを作成します。SET LOG コマンドにはこの修飾子が必須です。

SHOW DEVICE

デバイスに関する情報を表示します。

形式

SHOW DEVICE *device-name:*

パラメータ

device-name:

属性を表示するデバイスの名前。デバイス名はddcuという形式です。ここで、

- | | |
|----|---|
| dd | デバイス・コード (たとえば LP)。ドライバ名はデバイス・コードに対応する。この場合、ドライバ名は SYS\$LPDRIVER である。 |
| c | A ~ Z のコントローラ名。UCM が別の名前を指定しない限り、すべての USB デバイスは A である。 |
| u | ユニット番号 (0 ~ 9999)。 |

OpenVMS のデバイス名は、2 文字のデバイス・コード、コントローラ名、ユニット番号 (1 ~ 4 文字)、コロン (:) で構成されます。

表示修飾子

/BRIEF (デフォルト)

各デバイスの要約情報を表示します。

/FULL

各デバイスの詳細情報を表示します。

選択修飾子

/ALL (デフォルト)

/CONFIGURED, /GENERIC, /PERMANENT, /PHYSICAL,

/UNCONFIGURED 修飾子が表示するエントリも含めて、すべてのデバイス・エントリを表示します。

/CONFIGURED

構成済みのバスに接続されているすべてのデバイスを表示します。

/GENERIC

ジェネリック・デバイス・リストに登録されているデバイスを表示します。

/PERMANENT

デバイスが接続されたときに、システムが自動的にデバイス・ドライバをロードするデバイスを表示します。

/PHYSICAL

デバイスのドライバがロードされていない場合でも、バスに接続されているデバイスを表示します。

/UNCONFIGURED

バスに接続され、ドライバはあるものの、パーマネント・リストにエントリが登録されていないデバイス(テンタティブ・デバイスとも呼びます)を表示します。

これらのデバイスをパーマネント・リストに登録するには、ADD DEVICE コマンドを実行する必要があります。ドライバが追加されると、デバイスを次回接続したときに、そのデバイスは自動的に構成されます。

例

1. \$ UCM

```
UCM> SHOW DEVICE /PERMANENT /FULL DNA3:
```

```
DEVICE
DEVICE_TYPE          PERMANENT
DEVICE_NAME_ROOT     DN
UNIT_NUMBER          3
DRIVER                SYS$DNDRIVER.EXE
USB_CONFIG_TYPE       INTERFACE
VENDOR_ID             3519
PRODUCT_ID            768
RELEASE_NUMBER        4352
BUS_NUMBER            1
PATH                  1.0.0.0.0.0
DEVICE_CLASS          0
DEVICE_SUB_CLASS      0
DEVICE_PROTOCOL       0
NUMBER_OF_INTERFACES  1
CONFIGURATION_VALUE    2
NUMBER_OF_CONFIGURATIONS 1
SERIAL_NUMBER         2B0301060D97A4C8
MANUFACTURER_STRING   QTS
PRODUCT_STRING        USB 2.0 ATAPI Bridge
CONFIGURATION_NUMBER   0
BEGIN_INTERFACE
```

UCM
SHOW DEVICE

```
INTERFACE_CLASS          8
INTERFACE_SUB_CLASS      6
INTERFACE_PROTOCOL       80
END_INTERFACE
END_DEVICE
UCM>
```

この例では、SHOW DEVICE コマンドは DNA3: に関する詳細情報を表示します。

SHOW EVENTS

USB バスで発生した重要なイベントを表示します。表示されるデータには、デバイスの切断や接続などのデバイス・イベント、認識されないデバイス、新しいデバイスなどに関する情報を含むことができます。

形式

SHOW EVENTS

修飾子

/BEFORE=time

指定した時刻より前に発生したイベントを選択します。timeは絶対時刻または絶対時刻とデルタ時間の組み合わせとして指定でき、TODAY (デフォルト)、TOMORROW、YESTERDAY というキーワードも指定できます。時刻は標準の OpenVMS 日付/時刻形式で表されます。

/OUTPUT=file-name

選択したイベントを指定したファイルに書き込みます。デフォルトでは、出力は現在の SYS\$OUTPUT デバイス (通常は端末) に送信されます。

/OUTPUT 修飾子を/PAGE 修飾子と組み合わせて使用することはできません。

/PAGE

/NOPAGE (デフォルト)

情報の表示方法を制御します。/PAGE 修飾子を指定すると、イベントは一度に 1 画面ずつ表示されます。

/PAGE 修飾子を/OUTPUT 修飾子と組み合わせて使用することはできません。

/SINCE=time

指定した時刻またはそれ以降に発生したイベントだけを選択します。時刻は絶対時刻または絶対時刻とデルタ時間の組み合わせとして指定でき、TODAY (デフォルト) または YESTERDAY というキーワードも指定できます。

/TYPE=event-type

指定したタイプのイベントだけを選択します。指定できるイベントのタイプは次のとおりです。

ALL

すべてのイベント・タイプ (デフォルト)。

CONFIGURED

デバイスが認識され、構成された。

UCM SHOW EVENTS

| | |
|-------------|-----------------------|
| DECONFIGURE | デバイスがバスから切断された。 |
| DRIVER | ドライバ・イベント。 |
| UCM | UCM サーバ・イベント。 |
| UNCONFIGURE | デバイスが認識されたが、構成されなかった。 |
| UNKNOWN | イベント・タイプが不明である。 |

/VALUE=event-number

イベント番号によって指定されるイベントだけを選択します。この製品の将来のバージョンでは、キーワードが割り当てられていないイベントの場合、/TYPE 修飾子の代わりにこの修飾子を使用できるようになります。

例

1. \$ UCM

```
Universal Serial Bus Configuration Manager, Version V1.0
UCM> SHOW EVENTS /SINCE=YESTERDAY
USB EVENT LISTING
-----
Date          Time          Type          Priority Component
-----
31-JUL-2002 11:46:20.76 DRIVER          NORMAL  HUBDRIVER
  Message: Find a driver for DeviceClass/DeviceSubClass = 0x9/0x0    1)
31-JUL-2002 11:46:20.76 DRIVER          NORMAL  HUBDRIVER
  Message: Configured device UCM0 using driver SYS$HUBDRIVER:        2)
31-JUL-2002 11:46:21.06 DRIVER          NORMAL  HUBDRIVER
  Message: Find a driver for DeviceClass/DeviceSubClass = 0x0/0x0    3)
31-JUL-2002 11:46:21.31 UNKNOWN          NORMAL  UCM UNKNOWN DEVICE
  Message: VENDOR_ID = 3519.PRODUCT_ID = 768.RELEASE_NUMBER =
  4352.BUS_NUMBER = 1.PATH = 1.0.0.0.0.DEVICE_CLASS =
  0.DEVICE_SUB_CLASS = 0.DEVICE_PROTOCOL = 0.NUMBER_OF_INTERFACES =
  1.NUMBER_OF_CONFIGURATIONS = 1.SERIAL_NUMBER =
  2B0301060D97A4C8.MANUFACTUR                                         4)
31-JUL-2002 11:46:21.31 DRIVER          NORMAL  HUBDRIVER
  Message: Find a driver for InterfaceClass/InterfaceSubClass/
  Protocol = 0x8/0x6/0x50                                             5)
31-JUL-2002 11:46:21.46 DRIVER          NORMAL  HUBDRIVER
  Message: Configured device DNA3 using driver SYS$DNDRIVER:        6)
1-AUG-2002 11:16:07.71 DECONFIGURED      NORMAL  HUBDRIVER
  Message: Deconfiguring device on bus 1 at port 1 bus tier 1 usb
  address 2                                                            7)
```

実際の画面表示は、ここに示した表示と少し異なる可能性があります。

例に示した番号は、次の説明の番号に対応します。

1. UCM はルート・ハブを認識しました。
2. UCM はルート・ハブを構成しました。
3. UCM は新しいデバイスを認識しました。
4. ステップ 3 で認識された新しいデバイスに関するデータが表示されます。
5. ステップ 3 で認識されたデバイスに関して、UCM はデバイス・インタフェース・データをもとにドライバを検索しようとします。
6. UCM は、ステップ 3 で認識されたデバイスのドライバを検索し、ロードしました。
7. メッセージに指定されているデバイスが切断されました。

XA Gateway Control Program ユーティリティ (XGCP)(Alpha および I64)

9.1 XGCP について

OpenVMS Alpha システムと OpenVMS I64 システムでは、XA Gateway Control Program ユーティリティ (XGCP) は、DECdtm XA Gateway との管理インタフェースを提供し、DECdtm XA Gateway で使用されるトランザクション・ログを作成します。また、XA Gateway サーバの停止と再起動にも使用できます。

DECdtm XA Gateway では、RMS Journaling または Oracle Rdb などの DECdtm 準拠のリソース・マネージャを XA 準拠のトランザクション・マネージャとともに使用できます。

9.2 XGCP のコマンド

次の表は XGCP コマンドの一覧です。

| コマンド | 説明 |
|--------------|------------------------|
| CREATE_LOG | 新しい XA Gateway ログを作成する |
| EXIT | XGCP を終了する |
| START_SERVER | XA Gateway サーバを起動する |
| STOP_SERVER | XA Gateway サーバを停止する |

9.3 XGCP 使用法の要約

形式

```
RUN SYS$SYSTEM: XGCP
```

説明

XGCP を起動するには、DCL プロンプトに対して次のコマンドを入力します。

```
$ RUN SYS$SYSTEM:XGCP
```

XGCP から次のプロンプトが表示されるので、ここから XGCP コマンドを入力できます。

```
XGCP>
```

XGCP を終了するには、XGCP>プロンプトに対して EXIT コマンドを入力するか、Ctrl/Z を押します。

CREATE_LOG

新しいXA Gateway ログを作成します。SYSPRV 特権、または SYS\$JOURNAL ディレクトリに対する読み込みと書き込みのアクセスが必要です。

形式

CREATE_LOG /GATEWAY_NAME=名前/SIZE=サイズ

パラメータ

なし

修飾子

/GATEWAY_NAME=名前

この修飾子は必須です。15 文字以内でゲートウェイ名を指定します。

SYS\$JOURNAL:name.DDTM\$XG_JOURNAL というファイル名のゲートウェイ・ログが作成されます。XA アプリケーションを実行させる各ゲートウェイ名に対して別個のゲートウェイ・ログが作成されます。

/SIZE=サイズ

ログの初期サイズをブロック単位で指定します。この修飾子を省略した場合は、ログは初期サイズ 242 ブロックで作成されます。ログ・ファイルのサイズは必要に応じて自動的に拡張されます。

例

XGCP> CREATE_LOG/GATEWAY_NAME=MYLOG1/SIZE=150

SYS\$JOURNAL:MYLOG1.DDTM\$XG_JOURNAL というゲートウェイ・ログが作成されます。初期サイズは 150 ブロックです。

EXIT

XGCP を終了します。Ctrl/Z を押すことでも XGCP を終了できます。

形式

EXIT

パラメータ

なし

修飾子

なし

START_SERVER

XA Gateway サーバを起動します。IMPERSONATE 特権が必要です。

形式

START_SERVER

パラメータ

なし

修飾子

なし

XGCP START_SERVER

例

```
XGCP> START_SERVER
```

DCL コマンド・ファイル SYS\$STARTUP:DDTM\$XG_STARTUP.COM を実行し、このファイルが DDTM\$XG_SERVER というサーバ・プロセスを起動します。

STOP_SERVER

DDTM\$XG_SERVER という XA Gateway サーバ・プロセスを現在のノードで停止させます。

OPER, SYSPRV, および AUDIT 特権が必要です。

形式

```
STOP_SERVER
```

パラメータ

なし

修飾子

なし

例

```
XGCP> STOP_SERVER
```

この例のコマンドは、ゲートウェイ・サーバ・プロセス DDTM\$XG_SERVER を停止します。

MONITOR におけるレコード形式

この付録では、MONITOR で使用するレコードの形式について説明します。

注意

最新の MONITOR レコード形式の入手については、弊社の担当者にお問い合わせください。

A.1 MONITOR 記録ファイル

MONITOR で記録要求を実行すると、バイナリ性能データが MONITOR 記録ファイルに書き込まれます。この書き込みは、各要求対象クラスの収集時間間隔ごとに行われます。レコードの内容は、指定した性能クラスに対してあらかじめ指定したデータ集合です。

記録ファイルは、MONITOR 要求を実行したときに作成され、要求が終了するとクローズされます。このファイルを使用すれば、データをフォーマットしてターミナル上に表示したり、要約ファイルを作成したり、別の特性を持たせた記録ファイルを新たに記録したりすることができます。

注意

この項で扱うレコード形式は、今後の OpenVMS リリースで断りなく変更される場合があります。

MONITOR 記録ファイルは、可変長レコードで構成される OpenVMS RMS 順編成ファイルです。ファイル内の最初のレコードは、1 バイトのタイプ・フィールドです。その他のフィールドの長さと形式は、レコードの種類によって異なります。レコード・タイプには、次の 3 つがあります。

- カスタマ制御レコード
- 弊社制御レコード
- クラス・レコード

カスタマ制御レコードは、記録ファイルのどこにでも格納することができます。このレコードは、MONITOR で作成されることはないので、MONITOR で記録ファイルを読み込んだときには無視されます。

MONITOR におけるレコード形式

A.1 MONITOR 記録ファイル

カスタマ制御レコード以外で記録ファイルの最初に格納されるのは、弊社制御レコードです。現在、ファイル・ヘッダ・レコード、システム情報レコード、レコード RMS ファイル名レコードの 3 種類の弊社制御レコードがあります。ノード遷移レコードも制御レコードですが、このレコードのファイル内における記憶位置は、任意です。

弊社制御レコードの後に、クラス・レコードが続きます。クラス・レコードは、指定の性能クラスに関するデータを格納します。通常、レコード対象クラスの収集間隔ごとに書き込まれます。ただし、1 回の収集間隔で 1 つのクラスのデータを取り出すためにいくつものクラス・レコードが必要である場合は、この限りではありません。こういった状況は、最大レコード・サイズを超えるほど多数のプロセスが存在する場合の PROCESSES クラスで発生する可能性があります。

各レコード・タイプには、一意の番号が割り当てられています。レコード・タイプ番号 0 ~ 127 はクラス・レコード、128 ~ 191 は弊社制御レコード、192 ~ 255 はカスタマ制御レコードに予約されています。

MONITOR が作成するレコード・タイプは、現在 26 個です。次の表は、MONITOR レコード・タイプとその番号、対応するクラス・タイプの一覧です。MONITOR クラス・タイプについては、第 A.4.1 項を参照してください。

| レコード・タイプ | タイプ番号 | クラス・タイプ |
|-----------------------|-------|---------|
| ファイル・ヘッダ | 128 | |
| システム情報 | 129 | |
| ノード遷移 | 130 | |
| RMS ファイル名 | 131 | |
| PROCESSES クラス | 0 | コンポーネント |
| STATES クラス | 1 | システム |
| MODES クラス | 2 | コンポーネント |
| PAGE クラス | 3 | システム |
| IO クラス | 4 | システム |
| FCP クラス | 5 | システム |
| POOL クラス ¹ | 6 | システム |
| LOCK クラス | 7 | システム |
| DECNET クラス | 8 | システム |
| 予約 | 9 | システム |
| 予約 | 10 | システム |
| FILE_SYSTEM_CACHE クラス | 11 | システム |
| DISK クラス | 12 | コンポーネント |
| 予約 | 13 | コンポーネント |
| DLOCK クラス | 14 | システム |
| SCS クラス | 15 | コンポーネント |

¹POOL クラスの情報は、バージョン 6.0 以前の MONITOR 記録ファイルでのみ使用できる。

| レコード・タイプ | タイプ番号 | クラス・タイプ |
|-----------------|-------|---------|
| 予約 | 16 | システム |
| SYSTEM クラス | 17 | システム |
| 予約 | 18 | システム |
| CLUSTER クラス | 19 | システム |
| RMS クラス | 20 | コンポーネント |
| MSCP_SERVER クラス | 21 | システム |
| TRANSACTION クラス | 22 | システム |
| VECTOR クラス | 23 | システム |
| VBS クラス | 24 | システム |
| 予約 | 25 | システム |
| RLOCK | 26 | システム |
| TIMER | 27 | システム |

A.2 規約

以降では、各レコード・タイプ内の各フィールドの内容について説明します。レコード・タイプとレコード・サイズは、10 進値で表します。システム時間は、システム時間形式による 64 ビット値です。

フィールド・オフセット名は、MONITOR では定義されません。ただし、MONITOR の出力レコードを使用して作業する場合には、オフセット名を定義し使用するようになしてください。

次は、フィールド・オフセット名の命名規約です。

MNR_CCC\$X_DDDDD

CCC は、レコード・タイプまたはクラス・ニックです。

X は、次のとおりにデータ項目のサイズを示す 1 文字コードです。

B はバイト
W はワード
L はロングワード
Q はクォドワード
O はオクタワード
T は ASCII 文字列

DDDDD は、データ項目を示す名前です。

以降の表では、レコード・フィールドについて説明しますが、フィールド内容の説明の後に、データ・サイズを括弧で囲んで示します。

A.3 弊社制御レコード

弊社制御レコードには、次の 4 つの種類があります。

- ファイル・ヘッダ・レコード
- システム情報レコード
- ノード遷移レコード
- RMS ファイル・レコード

それぞれのファイルには、そのファイルに格納されるすべてのクラスの性能データに該当する情報を示すヘッダ・レコードが 1 つ含まれます。ヘッダ・レコードは、カスタマ制御ファイルを除き、ファイルにおける最初のレコードでなくてはなりません。

1 ファイル、1 ノードにつき、システム情報レコードが 1 つ格納されます。このレコードはヘッダ・レコードの次に位置し、監視対象システムに関する情報が格納されます。

A.3.1 ファイル・ヘッダ・レコード

ファイル・ヘッダ・レコードのレコード・タイプは 128、サイズは 259 バイトです。

図 A-1 に、Alpha システムと I64 システムでのファイル・ヘッダ・レコードの形式を示します。

図 A-1 ファイル・ヘッダ・レコードの形式 - Alpha および I64


| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------|------------------------|
| MNR_HDR\$L_FLAGS | Flag Bits | | Type | MNR_HDR\$B_TYPE |
| | | | Flag Bits | |
| | Beginning Time (8 Bytes) | | | MNR_HDR\$Q_BEGINNING |
| | Ending Time (8 Bytes) | | | MNR_HDR\$Q_ENDING |
| | Interval | | | MNR_HDR\$L_INTERVAL |
| | | | | |
| | Revision Level 0 Classes (16 Bytes) | | | MNR_HDR\$O_REV0CLSBITS |
| | Record Count | | | MNR_HDR\$L_RECCT |
| | Level / Identification | | | MNR_HDR\$T_IDENT |
| | Comment (60 Bytes) | | | MNR_HDR\$T_COMMENT |
| | | Comment Length | | MNR_HDR\$W_COMLEN |
| | Classes (16 Bytes) | | | MNR_HDR\$0_CLASSBITS |
| | Revision Levels (144 Bytes) | | | MNR_HDR\$T_REVLEVELS |
| | | | | |

VM-1128A-AI

図 A-2 に , VAX システムでのファイル・ヘッダ・レコードの形式を示します。

MONITOR におけるレコード形式
A.3 弊社制御レコード

図 A-2 ファイル・ヘッダ・レコードの形式 - VAX のみ



ZK-0966-GE

ファイル・ヘッダ・レコードのフィールドの説明を次の表に示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------------------------------|------------------------|---|
| Type | MNR_HDR\$B_TYPE | レコード・タイプ識別子 (1 バイト) |
| Flags | MNR_HDR\$L_FLAGS | 全部で 32 のフラグ・ビット。下位ビット=ビット 0。フラグはすべて、今後の使用のため弊社で予約している。(1 ロングワード) |
| Beginning Time | MNR_HDR\$Q_BEGINNING | 記録を開始するシステム時間 (1 クォドワード) |
| Ending Time | MNR_HDR\$Q_ENDING | 記録を終了するシステム時間 (1 クォドワード) |
| Interval | MNR_HDR\$L_INTERVAL | 秒単位による収集間隔。記録要求を実行するときにユーザが指定する。連続する 2 つのタイムスタンプを減算することによって求められる時間間隔値とまったく同じであるとは限らない。(1 ロングワード) |
| Revision Level 0 Classes | MNR_HDR\$O_REV0CLSBITS | すべてのクラスを示す 128 ビット文字列。1 のビットは、更新レベルが 0 で、タイプ番号がビット番号と同じであるクラスがファイルに存在することを示す。下位ビット=ビット 0。(1 オクタワード)。OpenVMS VAX バージョン 3.0 のファイルとの互換性をとるため用意されている。 |
| Record Count | MNR_HDR\$L_RECCT | ファイル内のレコード総数 (1 ロングワード) |
| Structure Level Identification | MNR_HDR\$T_IDENT | MONITOR 記録ファイル構造レベル ID (MON30050) (8 バイト) |
| Comment | MNR_HDR\$T_COMMENT | ユーザが入力する記録ファイルの説明。説明が終わった後には、ブランク文字が入る。(60 バイト) |
| Comment Length | MNR_HDR\$W_COMLEN | ユーザが指定する記録ファイルの説明の実際の長さ (1 ワード) |
| Classes | MNR_HDR\$O_CLASSBITS | すべてのクラスを示す 128 ビット文字列。1 のビットは、タイプ番号がビット番号と同じクラスがファイルに存在することを示す。下位ビット=ビット 0。(1 オクタワード) |
| Revision Levels | MNR_HDR\$T_REVLEVELS | 各クラスの 1 バイトのバイナリ更新レベル番号で構成される 128 バイト文字列。初期状態のクラス更新レベルは、0 である。今後のリリースでレコード定義が変更された場合、更新レベルが 1 高くなるが、必ずしも 1 に限定されない。 |

A.3.2 システム情報レコード

システム情報レコードのレコード・タイプは 129、サイズは 47 バイトです。図 A-3 に、Alpha システムと I64 システムでのシステム情報レコードの形式を示します。

MONITOR におけるレコード形式
A.3 弊社制御レコード

図 A-3 システム情報レコードの形式 - Alpha および I64

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|--------------|----------------------|
| MNR_SYI\$W_FLAGS | | Flags | Type | MNR_SYI\$B_TYPE |
| | Time Booted (8 Bytes) | | | MNR_SYI\$Q_BOOTTIME |
| MNR_SYI\$B_MPCPUS | | CPUs | Max Proc Cnt | MNR_SYI\$W_MAXPRCCNT |
| | Node Name (16 Bytes) | | | MNR_SYI\$T_NODENAME |
| | Bal Set Memory | | | MNR_SYI\$L_BALSETMEM |
| | MPW High Limit | | | MNR_SYI\$L_MPWHILIM |
| | CPU Type | | | MNR_SYI\$L_CPUTYPE |
| | | | Index | MNR_SYI\$B_INDEX |
| | CPU Conf | | | MNR_SYI\$L_CPUCONF |
| | | | VPCPUs | MNR_SYI\$B_VPCPUS |
| | VP Conf | | | MNR_SYI\$L_VPCONF |

VM-1129A-AI

図 A-4 に、VAX システムでのシステム情報レコードの形式を示します。

図 A-4 システム情報レコードの形式 - VAX のみ

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|----------|--------------|----------------------|
| MNR_SYI\$W_FLAGS | Flags | | Type | MNR_SYI\$B_TYPE |
| | Time Booted (8 バイト) | | | MNR_SYI\$Q_BOOTTIME |
| | Max Proc Cnt | | | |
| MNR_SYI\$B_MPCPUS | CPUs | | Max Proc Cnt | MNR_SYI\$W_MAXPRCCNT |
| | Node Name (16 バイト) | | | MNR_SYI\$T_NODENAME |
| | Bal Set Mem | | | |
| | MPW High Lim | | Bal Set Mem | MNR_SYI\$L_BALSETMEM |
| | CPU Type | | MPW High Lim | MNR_SYI\$L_MPWHILIM |
| MNR_SYI\$B_INDEX | CPU Conf | Index | CPU Type | MNR_SYI\$L_CPUTYPE |
| MNR_SYI\$B_VPCPUS | VPCPUs | CPU Conf | | MNR_SYI\$L_CPUCONF |
| | VP Conf | | | MNR_SYI\$L_VPCONF |

JRD-1984-GE


システム情報レコード・フィールドの説明を次の表に示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------------------------------|----------------------|--|
| Type | MNR_SYI\$B_TYPE | タイプ識別子 (1 バイト) |
| Flags | MNR_SYI\$W_FLAGS | 全部で 16 のフラグ・ビット。下位ビット=ビット 0。0 のビットを 1 に設定した場合、データの収集対象ノードは、VAXcluster のメンバである。他のフラグは、今後の使用のため弊社で予約している。(1 ワード) |
| Time Booted | MNR_SYI\$Q_BOOTTIME | システムをブートしたシステム時間。ブート時以降の秒数を負の値に変換し、現在のシステム時間に加算して求める。(1 クォドワード) |
| Max Process Cnt | MNR_SYI\$W_MAXPRCCNT | システム・パラメータ MAXPROCESSCNT の値 (1 ワード) |
| CPUs | MNR_SYI\$B_MPCPUS | CPU の数 (1 バイト) |
| Node Name | MNR_SYI\$T_NODENAME | 監視対象ノードの名前 (指定された長さの ASCII 文字列。16 バイト) |
| Balance Set Memory (Bal Set Mem) | MNR_SYI\$L_BALSETMEM | メモリを割り当てることができるプロセス・ページ数 (1 ロングワード) |
| MPW High Limit | MNR_SYI\$L_MPWHILIM | システム・パラメータ MPW_HILIMIT の値 (1 ロングワード) |
| CPU Type | MNR_SYI\$L_CPUATYPE | CPU タイプ・コード。\$PRDEF マクロを指定する。(1 ロングワード) |
| Index | MNR_SYI\$B_INDEX | いくつかの内部データ構造におけるノード位置を示す。(1 バイト) |
| CPU Config | MNR_SYI\$L_CPUCONF | マルチプロセッサ内の各 CPU の記憶位置を示すビット・マスク (1 ロングワード) |
| VPCPUs | MNR_SYI\$B_VPCPUS | 現在のシステム内のベクタ機能付きプロセッサの数 (1 バイト) |
| VP Config | MNR_SYI\$L_VPCONF | ベクタ機能付きプロセッサを示すビット・マスク (1 ロングワード) |

A.3.3 ノード遷移レコード

ノード遷移レコードのレコード・タイプは 130、サイズは 2 バイトです。ノード遷移レコードの形式を次の図に示します。

図 A-5 ノード遷移レコードの形式



ZK-4532-GE


ノード遷移レコード・フィールドの説明を次の表に示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-------|------------------|-----------------------------------|
| Type | MNR_NTR\$B_TYPE | レコード・タイプ識別子。ノードの削除処理を示す。(1 バイト) |
| Index | MNR_NTR\$B_INDEX | いくつかの内部データ構造におけるノードの位置を示す。(1 バイト) |

A.3.4 RMS ファイル・レコード

RMS ファイル・レコードのレコード・タイプは 131 であり、サイズは、RMS ファイル数とファイル名文字列長によって異なります。RMS ファイル・レコードの形式を次お図に示します。

図 A-6 RMS ファイル・レコードの形式



ZK-6107-GE

RMS ファイル・レコード内のフィールドを次に示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------|---------------------|---|
| Type | MNR_FIL\$B_TYPE | レコード・タイプ識別子 (1 バイト) |
| Filename | MNR_FIL\$T_FILENAME | MONITOR RMS 要求に使用する RMS ファイルを示す、指定された長さの ASCII 文字列 (最大 256 バイト) |

A.4 クラス・レコード

MONITOR 記録ファイルには、収集間隔ごとに、処理対象クラスそれぞれに対して 1 つのクラス・レコードが格納されます。ただし、PROCESSES クラスは除きます。PROCESSES クラスの詳細については、第 A.4.2.12 項を参照してください。たとえば、100 の収集間隔において、PROCESSES 以外のクラスを 5 つ記録することをユーザが指定した場合、記録ファイルには 500 個のクラス・レコードが格納されます。クラス・レコードの順序は、収集間隔内のタイプ番号の昇順です。ある収集間隔における最初のクラス・レコードは、直前の収集間隔における最後のクラス・レコードの直後に格納されます。

A.4.1 クラス・タイプの形式


基本クラス・タイプには、システム・クラスとコンポーネント・クラスの 2 種類があります。通常、システム・クラスのクラス・レコードはシステム単位の動作数で構成されるのに対し（ページ・フォルトなど）、コンポーネント・クラスのクラス・レコードは測定対象動作の各要素の数で構成されます（システム内の各ディスクの入出力動作数など）。

システム・クラスのクラス・レコードは 1 つのクラス・ヘッダで始まり、次にデータ・ブロックが 1 つ続きます。コンポーネント・クラスのクラス・レコードは 1 つのクラス・ヘッダで始まり、クラス接頭辞 1 つと各要素に付き 1 つのデータ・ブロックが続きます。


次の図にクラス・レコードの形式を示します。

図 A-7 クラス・レコードの形式

システム・クラス



コンポーネント・クラス



ZK-0968-GE

A.4.1.1 クラス・ヘッダ

クラス・ヘッダはあらゆるクラス・レコードの最初の部分です。形式はクラスに依存しません。Alpha システムと I64 システムでは、クラス・ヘッダの長さは 16 バイトです。VAX システムでは、クラス・ヘッダの長さは 13 バイトです。

図 A-8 に、Alpha システムと I64 システムでのクラス・ヘッダの形式を示します。

図 A-8 クラス・ヘッダの形式 - Alpha および I64



VM-1130A-AI

図 A-9 に、VAX システムでのクラス・ヘッダの形式を示します。

図 A-9 クラス・ヘッダの形式 - VAX のみ

| | | | | |
|----------|----------------------------|-------|----------|---------------------|
| | Index | Flags | Type | MNR_CLS\$B_TYPE |
| | Time Recorded (8 Bytes) | | | MNR_CLS\$B_FLAGS |
| | | | | MNR_CLS\$B_INDEX |
| Reserved | | | | MNR_CLS\$Q_STAMP |
| | | | Reserved | MNR_CLS\$W_RESERVED |

ZK-1983-GE

次の表にクラス・ヘッダ・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------|---------------------|---|
| Type | MNR_CLS\$B_TYPE | レコード・タイプ識別子 (1 バイト) |
| Flags | MNR_CLS\$B_FLAGS | 全部で 8 つのフラグ・ビット。下位ビット= 0。0 のビットを 1 に設定した場合、対象の時間間隔におけるデータが次のレコードに続くことを示す。PROCESSES クラス専用。他のフラグは、今後の使用のため弊社で予約している。(1 バイト) |
| Index | MNR_CLS\$B_INDEX | いくつかの内部データ構造におけるノードの位置を示す。(1 バイト) |
| Time | MNR_CLS\$Q_STAMP | クラス・レコードを記録したシステム時間。ファイル内のどのクラス・レコードについても、この時間値は減少しない。 |
| Reserved | MNR_CLS\$W_RESERVED | 弊社で予約している。(1 ワード) |

A.4.1.2 クラス接頭辞 (コンポーネント・クラス専用)

コンポーネント・クラス・レコードのクラス・ヘッダの直後には、必ずクラス接頭辞が続きます。クラス接頭辞は、現在の収集間隔におけるクラス・レコードが表す要素 (PROCESSES クラスの場合はプロセス、DISK クラスの場合はディスク) の数を示すデータです。システム・クラス・レコードでは 1 つのレコードに付き 1 つのデータ・ブロックが格納されるのに対し、コンポーネント・クラスでは 1 つの要素に付き 1 つのデータ・ブロックが格納されます。

クラス接頭辞のデータ項目の一方は、クラス・レコードに含まれる要素の数すなわちデータ・ブロック数を示します。他方のクラス接頭辞データ項目は、PROCESSES クラス専用であり、収集間隔に含まれるプロセスの数を示します。以降の説明は、PROCESSES クラスだけに適用されます。

多数のプロセスを監視しているため、収集間隔に含まれるデータ・ブロックが最大サイズのレコードにも収まらなくなる可能性があります。この場合、すべてのプロセスを扱うに足る数の PROCESSES クラス・レコードが作成されます。

ある収集間隔に含まれる PROCESSES クラス・レコードのクラス・ヘッダは、すべて同じです。ただし、MNR_CLS\$W_FLAGS にビット 0 を設定した場合は除きます。このビットは、すべてのレコードで 1 であり、最後のレコードだけが 0 です。

クラス・レコードのクラス接頭辞は、次の表に示すとおり可変です。MNR_CMP\$L_ELCTCT フィールドの内容は、レコードに格納されるデータ・ブロック数によって異なります。MNR_CMP\$L_PCTINT フィールドの内容は、すべてのレコードで一定です。最後のレコード以外のレコードには、最大サイズ・レコード (32,000 バイト) に収まるだけのデータ・ブロックが格納されます。最後のレコードには、端数のデータ・ブロックが格納されます。

クラス接頭辞の形式を次の図に示します。クラス接頭辞の長さは、8 バイトです。

図 A-10 クラス接頭辞の形式

| | |
|---------------|-------------------|
| レコード内の要素数 | MNR_CMP\$L_ELCTCT |
| 収集間隔におけるプロセス数 | MNR_CMP\$L_PCTINT |

ZK-0970-GE

次の表にクラス接頭辞フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-----------------------|-------------------|--|
| Elements In Record | MNR_CMP\$L_ELCTCT | レコード内の要素 (データ・ブロック) 数 (1 ロングワード) |
| Processes In Interval | MNR_CMP\$L_PCTINT | 収集間隔に含まれるプロセス (データ・ブロック) 数 (1 ロングワード)。PROCESSES クラス専用である。他のコンポーネント・クラスの場合、今後の使用のため弊社で予約している。 |

A.4.2 クラス・データ・ブロック

各データ・ブロックのサイズと形式、およびレコードあたりのブロック数は、クラスによって異なります。システム・クラスでは、1 つのレコードに付き 1 つのデータ・ブロックが格納され、コンポーネント・クラスでは、1 つの要素に付き 1 つのデータ・ブロックが格納されます。ブロック内のフィールドは、性能データ項目です。

以降では、データ・ブロック内のデータ項目について、クラス別に説明します。データ項目には、数の項目、レベル項目、情報項目の 3 種類があります。数項目は、システムのブート時に収集間隔ごとに増える数量を示します。レベル項目は、収集間隔ごとに増減する可能性がある数量を示します。情報項目は、数項目やレベル項目のように数量ではなく、文章によるデータです。

以降の表の C は数項目、L はレベル項目、I は情報項目を示します。フィールド長の後の括弧内の文字が項目タイプです。クラス・レコードは、アルファベット順です。

A.4.2.1 CLUSTER クラス・レコード

CLUSTER クラス・レコードは、クラスタ単位の CPU、メモリ、ロッキング動作を示すデータです。CLUSTER クラス・レコードのレコード・タイプは 19、サイズは 65 バイトです。CLUSTER クラスを記録すると、明示的に指定していない場合でも、DISK クラスと MODES クラスもともに記録されます。

CLUSTER クラス・レコードの形式を次の図に示します。

図 A-11 CLUSTER クラス・レコードの形式

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Header | Class Header |
| | |
| CPU Busy | MNR_CLU\$L_CPU_BUSY |
| Free List Size | MNR_CLU\$L_FRLIST |
| Reserved | MNR_CLU\$L_RESERVED |
| Total Locks | MNR_CLU\$L_TOTAL_LOCKS |
| New ENQ Local | MNR_CLU\$L_ENQNEWLOC |
| New ENQ Incoming | MNR_CLU\$L_ENQNEWIN |
| New ENQ Outgoing | MNR_CLU\$L_ENQNEWOUT |
| ENQ Conversions Local | MNR_CLU\$L_ENQCVTLOC |
| ENQ Conversions Incoming | MNR_CLU\$L_ENQCVTIN |
| ENQ Conversions Outgoing | MNR_CLU\$L_ENQCVTOUT |
| DEQ Local | MNR_CLU\$L_DEQLOC |
| DEQ Incoming | MNR_CLU\$L_DEQIN |
| DEQ Outgoing | MNR_CLU\$L_DEQOUT |

ZK-4531-GE

次の表に CLUSTER クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------------|------------------------|---|
| CPU Busy | MNR_CLU\$L_CPU_BUSY | システム・ブート以降のすべての CPU モードで使用した 10 ミリ秒単位のクロック・ティックの数 (ロングワード, C) |
| Free List Size | MNR_CLU\$L_FRLIST | 空きリストに現在存在するページ数 (ロングワード, L) |
| Reserved | MNR_CLU\$L_RESERVED | 弊社で予約している |
| Total Locks | MNR_CLU\$L_TOTAL_LOCKS | 着信, 発信, ローカルの ENQ, DEQ, 変換の総数 (ロングワード, C) |

MONITOR におけるレコード形式
A.4 クラス・レコード


| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------------------------|----------------------|--|
| New ENQ Local | MNR_CLU\$L_ENQNEWLOC | ローカル・システムで指定し実行する新ロック要求の数 (ロングワード, C) |
| New ENQ Incoming | MNR_CLU\$L_ENQNEWIN | 他のシステムで指定し, ローカル・システムで実行する新ロック要求の数 (ロングワード, C) |
| New ENQ Outgoing | MNR_CLU\$L_ENQNEWOUT | ローカル・システムで指定し他のシステムで実行する新ロック要求の数 (ロングワード, C) |
| ENQ Conversions Local | MNR_CLU\$L_ENQCVTLOC | ローカル・ロック変換要求の数 (ロングワード, C) |
| ENQ Conversions Incoming | MNR_CLU\$L_ENQCVTIN | 着信ロック変換要求の数 (ロングワード, C) |
| ENQ Conversions Outgoing | MNR_CLU\$L_ENQCVTOUT | 発信ロック変換要求の数 (ロングワード, C) |
| DEQ Local | MNR_CLU\$L_DEQLOC | ローカル・アンロック要求の数 (ロングワード, C) |
| DEQ Incoming | MNR_CLU\$L_DEQIN | 着信アンロック要求の数 (ロングワード, C) |
| DEQ Outgoing | MNR_CLU\$L_DEQOUT | 発信アンロック要求の数 (ロングワード, C) |

A.4.2.2 DECNET クラス・レコード

DECNET クラス・レコードは, OpenVMS サブシステムの DECnet の動作を示すデータです。DECNET クラス・レコードのレコード・タイプは 8, サイズは 33 バイトです。

次の図に DECNET クラス・レコードの形式を示します。

図 A-12 DECNET クラス・レコードの形式



ZK-0979-AI

次の表に DECNET クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Arriving Local Packets | MNR_NET\$L_ARRLOCPK | 着信ローカル・パケットの数 (ロングワード, C) |
| Departing Local Packets | MNR_NET\$L_DEPLOCPK | 発信ローカル・パケットの数 (ロングワード, C) |
| Arriving Transit Packets | MNR_NET\$L_ARRTRAPK | 着信トランジット・パケットの数 (ロングワード, C) |
| Transit Packets Lost | MNR_NET\$L_TRCNGLOS | トランジットが輻輳していたため失われたパケットの数 (ロングワード, C) |
| Receiver Buffer Failures | MNR_NET\$L_RCVBUFFL | レシーバ・バッファ障害の数 (ロングワード, C) |

A.4.2.3 DISK クラス・レコード

DISK クラス・レコードは、システム内のすべてのディスク・デバイスについて示すデータです。DISK クラス・レコードのレコード・タイプは 12 であり、サイズは、監視対象ディスク数によって異なります。バイト数で表されるサイズは、クラス・ヘッダ、クラス接頭辞、レコードに格納されるデータ・ブロックを次の式で加算して求めます。

$$13 + 8 + (37 * \text{MNR_CMP\$L_ELTCT の値})$$

図 A-13 に、Alpha システムと I64 システムでの DISK クラス・レコードの形式を示します。

図 A-13 DISK クラス・レコードの形式 - Alpha および I64


| | | | |
|------------------------|------------------|--|---|
| Unit | Allocation Class | <div> MNR_DSK\$W_UNIT MNR_DSK\$W_ALLOCLS </div> | |
| Controller | | MNR_DSK\$T_CTRLR | |
| MBZ | Revision | Flag | <div> MNR_DSK\$B_MBX MNR_DSK\$B_REV MNR_DSK\$B_FLAGS </div> |
| Node Name (8 Bytes) | | MNR_DSK\$T_NODENAME | |
| Volume Name (12 Bytes) | | MNR_DSK\$T_VOLNAME | |
| Operations | | MNR_DSK\$L_OPCNT | |
| Queue Length | | MNR_DSK\$L_IOQUELN | |

VM-1131A-AI

MONITOR におけるレコード形式
A.4 クラス・レコード

図 A-14 に、VAX システムでの DISK クラス・レコードの形式を示します。

図 A-14 DISK クラス・レコードの形式 - VAX のみ



VM-0707A-AI

次の表に DISK クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|------------------|--------------------|--|
| Allocation Class | MNR_DSK\$W_ALLOCLS | 割り当てクラス番号 (ワード, I) |
| Controller | MNR_DSK\$T_CTRLR | デバイス・コントローラの名前 (指定された長さの ASCII 文字列) (4 バイト, I) |
| Unit Number | MNR_DSK\$W_UNITNO | ユニット番号 (ワード, I) |
| Flags | MNR_DSK\$B_FLAGS | 8 フラグ・ビット。ロー・ビットが設定されているデバイスは、MSCP サーバによって処理される。(バイト, I) |

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------------|---------------------|---|
| Node Name | MNR_DSK\$T_NODENAME | デバイスが常駐するクラスタ・ノードの名前 (指定された長さの ASCII 文字列)(8 バイト, D) |
| Volume Name | MNR_DSK\$T_VOLNAME | ディスクのボリューム名 (ASCII)(12 バイト, D) |
| Operations | MNR_DSK\$L_OPCNT | 入出力動作の数 (ロングワード, C) |
| Queue Length | MNR_DSK\$L_IOQUELN | 入出力要求キュー・サンプルの合計 (ロングワード, C) |

A.4.2.4 DLOCK クラス・レコード

DLOCK クラス・レコードは、分散ロック管理機能の動作を示すデータです。
DLOCK クラス・レコードのレコード・タイプは 14、サイズは 73 バイトです。

次の図に DLOCK クラス・レコードの形式を示します。

図 A-15 DLOCK クラス・レコードの形式

| | | |
|------------|---------------------------|----------------------|
| Header | Class Header | |
| Data Block | New Locks Local | MNR_DLO\$L_ENQNEWLOC |
| | New Locks Incoming | MNR_DLO\$L_ENQNEWIN |
| | New Locks Outgoing | MNR_DLO\$L_ENQNEWOUT |
| | Lock Conversions Local | MNR_DLO\$L_ENQCVTLOC |
| | Lock Conversions Incoming | MNR_DLO\$L_ENQCVTIN |
| | Lock Conversions Outgoing | MNR_DLO\$L_ENQCVTOUT |
| | Unlocks Local | MNR_DLO\$L_DEQLOC |
| | Unlocks Incoming | MNR_DLO\$L_DEQIN |
| | Unlocks Outgoing | MNR_DLO\$L_DEQOUT |
| | Blocking ASTs Local | MNR_DLO\$L_BLKLOC |
| | Blocking ASTs Incoming | MNR_DLO\$L_BLKIN |
| | Blocking ASTs Outgoing | MNR_DLO\$L_BLKOUT |
| | Functions Incoming | MNR_DLO\$L_DIRIN |
| | Functions Outgoing | MNR_DLO\$L_DIROUT |
| | Deadlock Message Rate | MNR_DLO\$L_DLCKMSG |

ZK-1349-AI

次の表に DLOCK クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

MONITOR におけるレコード形式
A.4 クラス・レコード


| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------------------------------|----------------------|---|
| New Locks —Local | MNR_DLO\$L_ENQNEWLOC | ローカル・システムで指定し実行する 新ロック要求の数 (ロングワード, C) |
| New Locks —Incoming | MNR_DLO\$L_ENQNEWIN | 別のシステムで指定しローカル・シス テムで実行する新ロック要求の数 (ロン グワード, C) |
| New Locks —Outgoing | MNR_DLO\$L_ENQNEWOUT | ローカル・システムで指定し別のシス テムで実行する新ロック要求の数 (ロン グワード, C) |
| Lock Conversions —Local | MNR_DLO\$L_ENQCVTLOC | ローカル・ロック変換要求の数 (ロング ワード, C) |
| Lock Conversions —Incoming | MNR_DLO\$L_ENQCVTIN | 着信ロック変換要求の数 (ロングワー ド, C) |
| Lock Conversions —Outgoing | MNR_DLO\$L_ENQCVTOUT | 発信ロック変換要求の数 (ロングワー ド, C) |
| Unlocks—Local | MNR_DLO\$L_DEQLOC | ローカル・アンロック要求の数 (ロング ワード, C) |
| Unlocks—Incoming | MNR_DLO\$L_DEQIN | 着信アンロック要求の数 (ロングワー ド, C) |
| Unlocks—Outgoing | MNR_DLO\$L_DEQOUT | 発信アンロック要求の数 (ロングワー ド, C) |
| Blocking ASTs —Local | MNR_DLO\$L_BLKLOC | ローカル・ロック・マネージャ・ブロ ッキング AST の数 (ロングワード, C) |
| Blocking ASTs —Incoming | MNR_DLO\$L_BLKIN | 着信ロック・マネージャ・ブロッキン グ AST の数 (ロングワード, C) |
| Blocking ASTs —Outgoing | MNR_DLO\$L_BLKOUT | 発信ロック・マネージャ・ブロッキン グ AST の数 (ロングワード, C) |
| Directory Functions —Incoming | MNR_DLO\$L_DIRIN | 着信ディレクトリ機能の数 (ロングワー ド, C) |
| Directory Functions —Outgoing | MNR_DLO\$L_DIROUT | 発信ディレクトリ機能の数 (ロングワー ド, C) |
| Deadlock Message Rate | MNR_DLO\$L_DLCKMSG | デッドロックの検出に要する発着信ロ ック・マネージャ・メッセージの数 (ロ ングワード, C) |

A.4.2.5 FCP クラス・レコード

FCP クラス・レコードは、ファイル・システム ACP の動作を示すデータです。FCP
クラス・レコードのレコード・タイプは5、サイズは61 バイトです。

次の図に FCP クラス・レコードの形式を示します。

図 A-16 FCP クラス・レコードの形式



ZK-0976-AI

次の表に FCP クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-------------------|----------------------|--|
| FCP Calls | MNR_FCP\$L_FCPCALLS | ファイル・システムが受信した QIO 要求の数 (ロングワード, C) |
| Disk Allocations | MNR_FCP\$L_ALLOC | ディスク空間の割り当てを発生させた QIO 要求の数 (ロングワード, C) |
| New Files | MNR_FCP\$L_FCPCREATE | 作成した新ファイルの数 (ロングワード, C) |
| Read I/Os | MNR_FCP\$L_FCPREAD | ファイル・システムがディスクに対して行った読み込み動作の数 (ロングワード, C) |
| Write I/Os | MNR_FCP\$L_FCPWRITE | ファイル・システムがディスクに対して行った書き込み動作の数 (ロングワード, C) |
| Volume Lock Waits | MNR_FCP\$L_VOLWAIT | ボリューム・ロックが争奪状態にあるため, XQP が待ち状態となった回数 (ロングワード, C) |
| CPU Time | MNR_FCP\$L_FCPCPU | ファイル・システムが使用した CPU 時間の 10 ミリ秒単位によるクロック・ティック数 (ロングワード, C) |
| FCP Page Faults | MNR_FCP\$L_FCPFAULT | ファイル・システムのページ・フォルト数 (ロングワード, C) |

MONITOR におけるレコード形式
A.4 クラス・レコード

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------------------|--------------------|--|
| Window Turns | MNR_FCP\$L_FCPTURN | ファイル・マップ・ウィンドウのエラー数 (ロングワード, C) |
| Access | MNR_FCP\$L_ACCESS | ファイル・ディレクトリにおけるファイル名検索動作の数 (ロングワード, C) |
| Files Opened | MNR_FCP\$L_OPENS | オープンしたファイルの数 (ロングワード, C) |
| Erase I/O Operations | MNR_FCP\$L_ERASE | 実行した消去動作の数 (ロングワード, C) |

A.4.2.6 FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコード

FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコードは、ファイル・システム ACP, XQP のキャッシュ動作を示すデータです。FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコードのレコード・タイプは 11, サイズは 69 バイトです。

次の図に FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコードの形式を示します。

図 A-17 FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコードの形式

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Class Header | |
| Directory FCB Cache Hits | MNR_FIL\$L_DIRFCB_HIT |
| Directory FCB Cache Attempts | MNR_FIL\$L_DIRFCB_TRIES |
| Directory Data Cache Hits | MNR_FIL\$L_DIRDATA_HIT |
| Directory Data Cache Attempts | MNR_FIL\$L_DIRDATA_TRIES |
| File Header Cache Hits | MNR_FIL\$L_FILHDR_HIT |
| File Header Cache Attempts | MNR_FIL\$L_FILHDR_TRIES |
| File ID Cache Hits | MNR_FIL\$L_FIDHIT |
| File ID Cache Attempts | MNR_FIL\$L_FID_TRIES |
| Extent Cache Hits | MNR_FIL\$L_EXTHIT |
| Extent Cache Attempts | MNR_FIL\$L_EXT_TRIES |
| Quota Cache Hits | MNR_FIL\$L_QUOHIT |
| Quota Cache Attempts | MNR_FIL\$L_QUO_TRIES |
| Storage Bitmap Cache Hits | MNR_FIL\$L_STORAGMAP_HIT |
| Storage Bitmap Cache Attempts | MNR_FIL\$L_STORAGMAP_TRIES |

ZK-1985-AI

次の表に FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Directory FCB Cache Hits | MNR_FIL\$L_DIRFCB_HIT | ディレクトリ FCB キャッシュにおけるヒット数 (ロングワード, C) |
| Directory FCB Cache Attempts | MNR_FIL\$L_DIRFCB_TRIES | ディレクトリ FCB キャッシュにおける試み数 (ロングワード, C) |
| Directory Data Cache Hits | MNR_FIL\$L_DIRDATA_HIT | ディレクトリ・データ・キャッシュにおけるヒット数 (ロングワード, C) |
| Directory Data Cache Attempts | MNR_FIL\$L_DIRDATA_TRIES | ディレクトリ・データ・キャッシュにおける試み数 (ロングワード, C) |
| File Header Cache Hits | MNR_FIL\$L_FILHDR_HIT | ファイル・ヘッダ・キャッシュにおけるヒット数 (ロングワード, C) |
| File Header Cache Attempts | MNR_FIL\$L_FILHDR_TRIES | ファイル・ヘッダ・キャッシュにおける試み数 (ロングワード, C) |
| File ID Cache Hits | MNR_FIL\$L_FIDHIT | ファイル ID キャッシュにおけるヒット数 (ロングワード, C) |
| File ID Cache Attempts | MNR_FIL\$L_FID_TRIES | ファイル ID キャッシュにおける試み数 (ロングワード, C) |
| Extent Cache Hits | MNR_FIL\$L_EXTHIT | 拡張キャッシュにおけるヒット数 (ロングワード, C) |
| Extent Cache Attempts | MNR_FIL\$L_EXT_TRIES | 拡張キャッシュにおける試み数 (ロングワード, C) |
| Quota Cache Hits | MNR_FIL\$L_QUOHIT | クォータ・キャッシュにおけるヒット数 (ロングワード, C) |
| Quota Cache Attempts | MNR_FIL\$L_QUO_TRIES | クォータ・キャッシュにおける試み数 (ロングワード, C) |
| Storage Bitmap Cache Hits | MNR_FIL\$L_STORAGMAP_HIT | 記憶ビットマップ・キャッシュにおけるヒット数 (ロングワード, C) |
| Storage Bitmap Cache Attempts | MNR_FIL\$L_STORAGMAP_TRIES | 記憶ビットマップ・キャッシュにおける試み数 (ロングワード, C) |

A.4.2.7 入出力クラス・レコード

入出力クラス・レコードは、入出力サブシステムの動作を示すデータです。入出力クラス・レコードのレコード・タイプは 4、サイズは 69 バイトです。

次の図に入出力クラス・レコードの形式を示します。

図 A-18 入出力クラス・レコードの形式

| | | |
|------------|---------------------------|--------------------|
| Header | Class Header | |
| Data Block | Direct I/Os | MNR_IO\$L_DIRIO |
| | Buffered I/Os | MNR_IO\$L_BUFIO |
| | Mailbox Writes | MNR_IO\$L_MBWRITES |
| | Split Transfers | MNR_IO\$L_SPLTRANS |
| | Logical Name Translations | MNR_IO\$L_LOGNAM |
| | Files Opened | MNR_IO\$L_OPENS |
| | Page Faults | MNR_IO\$L_FAULTS |
| | Page Reads | MNR_IO\$L_PREADS |
| | Page Read I/Os | MNR_IO\$L_PREADIO |
| | Page Writes | MNR_IO\$L_PWRITES |
| | Page Write I/Os | MNR_IO\$L_PWRITIO |
| | Inswaps | MNR_IO\$L_ISWPCNT |
| | Free Page Count | MNR_IO\$L_FREECNT |
| | Modified Page Count | MNR_IO\$L_MFYCNT |

ZK-0975-AI

次の表に入出力クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|---------------------------|--------------------|---|
| Direct I/Os | MNR_IO\$L_DIRIO | 直接入出力動作の数 (ロングワード, C) |
| Buffered I/Os | MNR_IO\$L_BUFIO | バッファード入出力動作の数 (ロングワード, C) |
| Mailbox Writes | MNR_IO\$L_MBWRITES | メールボックスへの書き込み要求の数 (ロングワード, C) |
| Split Transfers | MNR_IO\$L_SPLTTRNS | 分割転送の数 (ロングワード, C) |
| Logical Name Translations | MNR_IO\$L_LOGNAM | 論理名変換の数 (ロングワード, C) |
| Files Opened | MNR_IO\$L_OPENS | オープンしたファイルの数 (ロングワード, C) |
| Page Faults | MNR_IO\$L_FAULTS | すべてのワーキング・セットのページ・フォルトの数 (ロングワード, C) |
| Page Reads | MNR_IO\$L_PREADS | ページ・フォルトの結果ディスクから読み込んだページ数 (ロングワード, C) |
| Page Read I/Os | MNR_IO\$L_PREADIO | ページ・フォルトの結果ディスクに対して行われた読み込み動作の数 (ロングワード, C) |


| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|---------------------|-------------------|---|
| Page Writes | MNR_IO\$L_PWRITES | ページ・ファイルに書き込んだページ数 (ロングワード, C) |
| Page Write I/Os | MNR_IO\$L_PWRITIO | ページ・ファイルに対する書き込み動作の数 (ロングワード, C) |
| Inswaps | MNR_IO\$L_ISWPCNT | スワップ・ファイルからメモリに読み込んだワーキング・セットの数 (ロングワード, C) |
| Free Page Count | MNR_IO\$L_FREECNT | 現在空きページ・リストに存在するページ数 (ロングワード, L) |
| Modified Page Count | MNR_IO\$L_MFYCNT | 現在変更対象ページ・リストに存在するページ数 (ロングワード, L) |

A.4.2.8 LOCK クラス・レコード

LOCK クラス・レコードは、ローカル管理サブシステムの動作を示すデータです。
LOCK クラス・レコードのレコード・タイプは7、サイズは53 バイトです。

次の図に LOCK クラス・レコードの形式を示します。

図 A-19 LOCK クラス・レコードの形式



ZK-0978-AI

次の表に LOCK クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------|-------------------|------------------------------|
| New ENQs | MNR_LCK\$L_ENQNEW | 新 ENQ (ロック) 要求の数 (ロングワード, C) |

MONITOR におけるレコード形式

A.4 クラス・レコード

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-------------------|---------------------|--|
| Converted ENQs | MNR_LCK\$L_ENQCVT | 変換した ENQ (ロック) 要求の数 (ロングワード, C) |
| DEQs | MNR_LCK\$L_DEQ | DEQ (アンロック) 要求の数 (ロングワード, C) |
| Blocking ASTs | MNR_LCK\$L_BLKAST | キューに登録されたブロッキング AST の数 (ロングワード, C) |
| ENQ Waits | MNR_LCK\$L_ENQWAIT | ロックが直ちに許可されず、待ち状態となった回数 (ロングワード, C) |
| ENQs Not Queued | MNR_LCK\$L_ENQNOTQD | ロックが直ちに許可されず、待ち状態ではなくエラー状態となった回数 (ロングワード, C) |
| Deadlock Searches | MNR_LCK\$L_DLCKSRCH | デッドロック検索を行った回数 (ロングワード, C) |
| Deadlocks Found | MNR_LCK\$L_DLCKFND | デッドロックが検出された回数 (ロングワード, C) |
| Current Locks | MNR_LCK\$L_NUMLOCKS | 現在システムに存在するロック数 (ロングワード, L) |
| Current Resources | MNR_LCK\$L_NUMRES | 現在システムに存在する資源の数 (ロングワード, L) |


A.4.2.9 MODES クラス・レコード

MODES クラス・レコードは、各プロセッサ・モードで使用した時間を示すデータです。MODES クラス・レコードのレコード・タイプは 2 であり、サイズは監視対象システム上のアクティブ CPU の数によって異なります。バイト単位で表されるサイズは、レコードに格納されるクラス・ヘッダ、クラス接頭辞、データ・ブロックのサイズを次の式で加算して求めます。この式では、すべての CPU がアクティブであると仮定しています。

$$13 + 8 (33 * \text{MNR_SYI\$B_MPCPUS})$$

次の図に MODES クラス・レコードの形式を示します。

図 A-20 MODES クラス・レコードの形式



ZK- 0973- AI

次の表に MODES クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------|--|---------------------|
| CPU ID | MNR_MOD\$B_CPUID MNR_MOD\$B_CPUID (VAX) | CPU ID (ロングワード , I) |

MONITOR におけるレコード形式

A.4 クラス・レコード

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------------------|-------------------|--|
| Interrupt Stack | MNR_MOD\$L_INTER | システムをブートしてから割り込みスタックに使用した 10 ミリ秒単位によるクロック・ティックの数 (ロングワード, C) |
| MP Synchronization | MNR_MOD\$L_MPSYNC | システムをブートしてから複数の CPU の同期をとるのに使用したクロック・ティックの数 |
| Kernel | MNR_MOD\$L_KERNEL | システムをブートしてからカーネル・モードで使用したクロック・ティックの数。割り込みスタック時間を除く。(ロングワード, C) |
| Executive | MNR_MOD\$L_EXEC | システムをブートしてからエグゼクティブ・モードで使用したクロック・ティックの数 (ロングワード, C) |
| Supervisor | MNR_MOD\$L_SUPER | システムをブートしてからスーパーバイザ・モードで使用したクロック・ティックの数 (ロングワード, C) |
| User | MNR_MOD\$L_USER | システムをブートしてからユーザ・モードで使用したクロック・ティックの数。互換モード時間を除く。(ロングワード, C) |
| Compatibility | MNR_MOD\$L_COMPAT | システムをブートしてから互換モードで使用したクロック・ティックの数 (ロングワード, C) |
| Idle | MNR_MOD\$L_IDLE | システムをブートしてから NULL プロセスの実行に使用したクロック・ティックの数 (ロングワード, C) |

A.4.2.10 MSCP_SERVER クラス・レコード

MSCP_SERVER クラス・レコードは、MSCP サーバの動作を示すデータです。
MSCP_SERVER クラス・レコードのレコード・タイプは 21、サイズは 65 バイトです。

次の図に MSCP_SERVER クラス・レコードの形式を示します。

図 A-21 MSCP_SERVER クラス・レコードの形式

| | |
|------------------|---------------------|
| Class Header | |
| Requests | MNR_MSC\$L_REQUEST |
| Reads | MNR_MSC\$L_READ |
| Writes | MNR_MSC\$L_WRITE |
| Fragments | MNR_MSC\$L_FRAGMENT |
| Splits | MNR_MSC\$L_SPLIT |
| Buffer Waits | MNR_MSC\$L_BUFWAIT |
| 1 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE1 |
| 2 3 Block I/O s | MNR_MSC\$L_SIZE2 |
| 4 7 Block I/O s | MNR_MSC\$L_SIZE3 |
| 8 15 Block I/O s | MNR_MSC\$L_SIZE4 |
| 16 31 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE5 |
| 32 63 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE6 |
| 64+ Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE7 |

ZK-6374-AI

次の表に MSCP_SERVER クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|----------------|---------------------|---|
| Requests | MNR_MSC\$L_REQUEST | リモート・プロセッサによる入出力転送要求の数 (ロングワード, C) |
| Reads | MNR_MSC\$L_READ | リモート・プロセッサによる読み込み転送要求の数 (ロングワード, C) |
| Writes | MNR_MSC\$L_WRITE | リモート・プロセッサによる書き込み転送要求の数 (ロングワード, C) |
| Fragments | MNR_MSC\$L_FRAGMENT | サーバが出力する追加フラグメントの数 (ロングワード, C) |
| Splits | MNR_MSC\$L_SPLIT | サーバが出力したフラグメンテーションされた要求の数 (ロングワード, C) |
| Buffer Waits | MNR_MSC\$L_BUFWAIT | MSCP バッファ・メモリの使用を待たなければならなかった要求の数 (ロングワード, C) |
| 1 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE1 | 1 ブロックの長さの入出力要求の数 (ロングワード, C) |
| 2—3 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE2 | 2 ~ 3 ブロックの長さの入出力要求の数 (ロングワード, C) |
| 4—7 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE3 | 4 ~ 7 ブロックの長さの入出力要求の数 (ロングワード, C) |

MONITOR におけるレコード形式
A.4 クラス・レコード


| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 8—15 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE4 | 8 ~ 15 ブロックの長さの入出力要求の数 (ロングワード, C) |
| 16—31 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE5 | 16 ~ 31 ブロックの長さの入出力要求の数 (ロングワード, C) |
| 32—63 Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE6 | 32 ~ 63 ブロックの長さの入出力要求の数 (ロングワード, C) |
| 64+ Block I/Os | MNR_MSC\$L_SIZE7 | 64 ブロック以上の長さの入出力要求の数 (ロングワード, C) |

A.4.2.11 PAGE クラス・レコード

PAGE クラス・レコードは、ページ管理サブシステムの動作を示すデータです。
PAGE クラス・レコードのレコード・タイプは3、サイズは65 バイトです。

次の図に PAGE クラス・レコードの形式を示します。

図 A-22 PAGE クラス・レコードの形式



ZK-0974-AI

次の表に PAGE クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|---------------------------|----------------------|--|
| Page Faults | MNR_PAG\$L_FAULTS | すべてのワーキング・セットのページ・フォルトの数 (ロングワード, C) |
| Reads | MNR_PAG\$L_PREADS | ページ・フォルトの結果ディスクから読み込んだページ数 (ロングワード, C) |
| Read I/Os | MNR_PAG\$L_PREADIO | ディスク・ページ・フォルトの結果行われた読み込み動作の数 (ロングワード, C) |
| Writes | MNR_PAG\$L_PWRITES | ページ・ファイルに書き込んだページ数 (ロングワード, C) |
| Write I/Os | MNR_PAG\$L_PWRITIO | ページ・ファイルへの書き込み動作数 (ロングワード, C) |
| Free Page List Faults | MNR_PAG\$L_FREFLT | ページ・フォルトの結果空きリストから読み込んだページ数 (ロングワード, C) |
| Modified Page List Faults | MNR_PAG\$L_MFYFLT | ページ・フォルトの結果変更済みリストから読み込んだページ数 (ロングワード, C) |
| Demand-zero Faults | MNR_PAG\$L_DZROFLT | フォルトの結果設定された 0 だけのページ数 (ロングワード, C) |
| Global Valid Faults | MNR_PAG\$L_GVALID | システム・グローバル・ページ・テーブル内の正しい参照ページが対応するページ・フォルトの数 (ロングワード, C) |
| Write in Progress Faults | MNR_PAG\$L_WRTINPROG | フォルト発生時にディスクに書き込み中であつたプロセスに存在していた読み込み済みページ数 (ロングワード, C) |
| System Faults | MNR_PAG\$L_SYSFAULTS | システム空間に存在する参照ページが対応するページ・フォルトの数 (ロングワード, C) |
| Free Page Count | MNR_PAG\$L_FREECNT | 現在空きページ・リストに存在するページ数 (ロングワード, L) |
| Modified Page Count | MNR_PAG\$L_MFYCNT | 現在変更済みページ・リストに存在するページ数 (ロングワード, L) |

A.4.2.12 PROCESSES クラス・レコード

PROCESSES クラス・レコードは、システム内のすべてのプロセスを示すデータです。PROCESSES クラス・レコードのレコード・タイプは 0 であり、サイズは監視対象プロセス数によって異なります。バイト単位によるサイズは、レコードに格納されるクラス・ヘッダ、クラス接頭辞、データ・ブロックのサイズを次の式で加算して求めます。

$$13 + 8 + (63 * \text{MNR_CMP\$L_ELTCT の値})$$

図 A-23 に、Alpha システムと I64 システムでの PROCESSES クラス・レコードの形式を示します。

図 A-23 PROCESSES クラス・レコードの形式 - Alpha および I64


| | | |
|---------------------------|--|--|
| Class Header | | |
| Class Prefix (8 Bytes) | | |

| | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------------------------------------|
| Internal PID | | | MNR_PRO\$ _IPID |
| UIC | | | MNR_PRO\$ _UIC |
| | Priority | State | }MNR_PRO\$ _PRI }MNR_PRO\$ _STATE |
| | | | |
| Process Name (16 Bytes) | | | MNR_PRO\$ _T _LNAME |
| Global Page Count | | | MNR_PRO\$ _GPCNT |
| Process Page Count | | | MNR_PRO\$ _PPGCNT |
| Status Flags | | | MNR_PRO\$ _STS |
| Direct I/Os | | | MNR_PRO\$ _DIOCNT |
| Page Faults | | | MNR_PRO\$ _PAGEFLTS |
| CPU Time | | | MNR_PRO\$ _CPUTIM |
| Buffered IOs | | | MNR_PRO\$ _BIOCNT |
| Extended Process ID | | | MNR_PRO\$ _EPID |
| Event Flag Wait Mask | | | MNR_PRO\$ _EFWM |
| RBS Transitions | | | MNR_PRO\$ _RBSTRAN |

VM-1133A-AI

図 A-24 に、VAX システムでの PROCESSES クラス・レコードの形式を示します。

図 A-24 PROCESSES クラス・レコードの形式 - VAX のみ



ZK-0971-AI

次の表に PROCESSES クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|---------------------|-------------------|--|
| Internal Process ID | MNR_PRO\$L_IPID | 内部プロセス ID (ロングワード, I) |
| UIC | MNR_PRO\$L_UIC | ユーザ識別コード。Group は上位ワード, Member は下位ワード。(ロングワード, I) |
| State | MNR_PRO\$W_STATE | 現在のスケジューリング状態コード (ワード, I) |
| Priority | MNR_PRO\$B_PRI | 現在のソフトウェア優先順位 (31 の補数)(バイト, I) |
| Name | MNR_PRO\$T_LNAME | プロセス名 (指定された長さの ASCII 文字列)(16 バイト, I) |
| Global Page Count | MNR_PRO\$L_GPGCNT | 現在のグローバル・ページ数 (ロングワード, L) |

MONITOR におけるレコード形式

A.4 クラス・レコード


| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-----------------------|---------------------|---|
| Process Page Count | MNR_PRO\$L_PPGCNT | 現在のプロセス・ページ数 (ロングワード, L) |
| Status Flags | MNR_PRO\$L_STS | ソフトウェア・プロセス状態フラグ。 PCB\$V_RES ビットがクリアされている場合は, スワップ・アウトされたことを示す。 (ロングワード, I) |
| Direct I/Os | MNR_PRO\$L_DIOCNT | 直接入出力数。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード, C) |
| Page Faults | MNR_PRO\$L_PAGEFLTS | ページ・フォルト数。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード, C) |
| CPU Time | MNR_PRO\$L_CPU TIM | 10 ミリ秒ティック単位による累積 CPU 時間。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード, C) |
| Buffered I/Os | MNR_PRO\$L_BIOCNT | バッファード入出力数。スワップ・アウトされている場合は 0。 (ロングワード, C) |
| Extended Process ID | MNR_PRO\$L_EPID | 拡張プロセス ID (ロングワード, I) |
| Event Flg Weight Mask | MNR_PRO\$L_EFWM | イベント・フラグ待ちマスク。MWAIT に使用。 (ロングワード, I) |
| RBS Transitions | MNR_PRO\$L_RBSTRAN | 実バランス・スロット遷移 (ロングワード, C) |

A.4.2.13 RLOCK クラス・レコード

RLOCK クラス・レコードは, ノードにおける動的なロック再マスタリングを監視する際に便利なデータです。RLOCK クラス・レコードのレコード・タイプは 27, サイズは 41 バイトです。

図 A-25 に RLOCK クラス・レコードの形式を示します。

図 A-25 RLOCK クラス・レコードの形式



VM-0773A-AI

次の表に RLOCK クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|---------------------------|------------------------|---|
| Lock Tree Outbound | MNR_RLO\$L_RM_UNLOAD | このノードから移動されたロック・ツリーの数 |
| Lock Tree-Higher Activity | MNR_RLO\$L_RM_MORE_ACT | クラスタ内の別のノード上のロック処理が高いために移動されたツリーの数 |
| Lock Tree-Higher LCKDIRWT | MNR_RLO\$L_RM_BETTER | システム・パラメータ LCKDIRWT の値が高いノードに移動されたツリーの数 |
| Sole Interest | MNR_RLO\$L_RM_SINGLE | 移動先のノードがツリーに残っているロックの唯一のノードであるために、そのノードに移動されたツリー数 |
| Remaster Msg Sent | MNR_RLO\$L_RM_MSG_SENT | このノードから送信された再マスタリング・メッセージの数 |
| Lock Tree Inbound | MNR_RLO\$L_RM_ACQUIRE | このノードに移動されたツリーの数 |
| Remaster Msg Received | MNR_RLO\$L_RM_MSG_RCV | このノードで受信された再マスタリング・メッセージの数 |


A.4.2.14 RMS クラス・レコード

RMS クラス・レコードは、指定のファイルに対するレコード管理サービスを示すデータです。RMS クラス・レコードのレコード・タイプは 20 です。レコード・サイズは、レコードに格納されるクラス・ヘッダ、クラス接頭辞、データ・ブロックのサイズを、次の式で加算して求めます。

$$13 + 8 + (273 * \text{MNR_CMP\$L_ELTCT})$$

次の図に RMS クラス・レコードの形式を示します。

図 A-26 RMS クラス・レコードの形式



VM-1132A-AI

次の表に RMS クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-------------------|--|--------------------------------|
| File Number (Num) | MNR_RMS\$B_FILNUM MNR_RMS\$B_FILNUM (VAX) | ファイルの通し番号 (バイト, I) |
| File Organization | MNR_RMS\$L_ORG | ファイルの編成 (ロングワード, I) |
| Reserved | MNR_RMS\$L_RESERVED1 | 予約されている (ロングワード) |
| Sequential GETs | MNR_RMS\$L_SEQGETS | ファイルに対する順次\$GET の数 (ロングワード, C) |


A.4.2.15 SCS クラス・レコード

SCS クラス・レコードは、システム内のすべての SCS (システム通信サービス) について、ノード別に SCS 動作を示すデータです。SCS クラス・レコードのレコード・タイプは 15 であり、サイズは監視対象ノード数によって異なります。バイト単位によるサイズは、レコードに格納されるクラス・ヘッダ、クラス接頭辞、データ・ブロックのサイズを次の式で加算して求めます。

$$13 + 8 + (56 * \text{MNR_CMP\$L_ELTCT の値})$$

次の図に SCS クラス・レコードの形式を示します。

図 A-27 SCS クラス・レコードの形式



ZK-1670-GE

次の表に SCS クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-----------|---------------------|---|
| Node Name | MNR_SCS\$T_NODENAME | リモート・クラス・ノードの名前 (指定された長さの ASCII 文字列) (8 バイト, I) |

MONITOR におけるレコード形式

A.4 クラス・レコード

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|---|----------------------|---|
| Datagrams Sent | MNR_SCS\$L_DGSENT | リモート・ノードに送信したデータグラムの数 (ロングワード, C) |
| Datagrams Received | MNR_SCS\$L_DGRCVD | リモート・ノードから受信したデータグラムの数 (ロングワード, C) |
| Datagrams Discarded | MNR_SCS\$L_DGDISCARD | CI ポート・ドライバが破棄したデータグラムの数 (ロングワード, C) |
| Sequenced Messages Sent | MNR_SCS\$L_MSGSENT | リモート・ノードに送信したシーケンス・メッセージの数 (ロングワード, C) |
| Sequenced Messages Received | MNR_SCS\$L_MSGRCVD | リモート・ノードから受信したシーケンス・メッセージの数 (ロングワード, C) |
| Block Transfer Send-data commands | MNR_SCS\$L_SNDATS | リモート・ノードを送信先としてローカル・ノードで指定されたブロック転送データ送信の回数 (ロングワード, C) |
| Kilobytes Sent by Send-data commands | MNR_SCS\$L_KBYTSENT | データ送信の結果送信した KB 数 (ロングワード, C) |
| Block Transfer Request-data commands | MNR_SCS\$L_REQDATS | リモート・ノードを要求先としてローカル・ノードで指定されたブロック転送データ要求の回数 (ロングワード, C) |
| Kilobytes Received by Request-data commands | MNR_SCS\$L_KBYTREQD | データ要求の結果受信した KB 数 (ロングワード, C) |
| Block Transfer Kilobytes Mapped | MNR_SCS\$L_KBYTMAPD | ブロック転送にマップされた KB 数 (ロングワード, C) |
| Connections Queued For Send Credit | MNR_SCS\$L_QCRCNT | 送信クレジットのキューに接続が登録された回数 (ロングワード, C) |
| Connections Queued For Buffer Descriptor | MNR_SCS\$L_QBDTCNT | バッファ記述子のキューに接続が登録された回数 (ロングワード, C) |

A.4.2.16 STATES クラス・レコード

STATES クラス・レコードは、各スケジューラ状態にあるプロセスの数を示すデータです。STATES クラス・レコードのレコード・タイプは1、サイズは69 バイトです。

次の図に STATES クラス・レコードの形式を示します。

図 A-28 STATES クラス・レコードの形式

| | | |
|------------|------------------------------|------------------|
| Header | Class Header | |
| Data Block | Collided Page Wait | MNR_STA\$L_COLPG |
| | Misc. Resource Wait | MNR_STA\$L_MWAIT |
| | Common Event Flag Wait | MNR_STA\$L_CEF |
| | Page Fault Wait | MNR_STA\$L_PFW |
| | Local Event Flag, Inswapped | MNR_STA\$L_LEF |
| | Local Event Flag, Outswapped | MNR_STA\$L_LEFO |
| | Hibernate, Inswapped | MNR_STA\$L_HIB |
| | Hibernate, Outswapped | MNR_STA\$L_HIBO |
| | Suspended, Inswapped | MNR_STA\$L_SUSP |
| | Suspended, Outswapped | MNR_STA\$L_SUSPO |
| | Free Page Wait | MNR_STA\$L_FPG |
| | Compute State, Inswapped | MNR_STA\$L_COM |
| | Compute State, Outswapped | MNR_STA\$L_COMO |
| | Current | MNR_STA\$L_CUR |

ZK-0972-AI

次の表に STATES クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|------------------------------|------------------|---|
| Collided Page Wait | MNR_STA\$L_COLPG | 競合ページ待ち状態にあるプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Misc Resource Wait | MNR_STA\$L_MWAIT | その他の資源待ち状態にあるプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Common Event Flag Wait | MNR_STA\$L_CEF | 共通イベント・フラグ待ち状態にあるプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Page Fault Wait | MNR_STA\$L_PFW | ページ・フォルト待ち状態にあるプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Local Event Flag, Inswapped | MNR_STA\$L_LEF | ローカル・イベント・フラグ待ち状態にある, スワップ・インされたプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Local Event Flag, Outswapped | MNR_STA\$L_LEFO | ローカル・イベント・フラグ待ち状態にある, スワップ・アウトされたプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Hibernate Inswapped | MNR_STA\$L_HIB | ハイバネート待ち状態にある, スワップ・インされたプロセスの数 (ロングワード, L) |

MONITOR におけるレコード形式

A.4 クラス・レコード

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------------------------|------------------|---|
| Hibernate Outswapped | MNR_STA\$L_HIBO | ハイバネート待ち状態にある、スワップ・アウトされたプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Suspended Inswapped | MNR_STA\$L_SUSP | 中断待ち状態にある、スワップ・インされたプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Suspended Outswapped | MNR_STA\$L_SUSPO | 中断待ち状態にある、スワップ・アウトされたプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Free Page Wait | MNR_STA\$L_FPG | 解放待ち状態にあるプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Compute State Inswapped | MNR_STA\$L_COM | 演算状態にある、スワップ・インされたプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Compute State Outswapped | MNR_STA\$L_COMO | 演算状態にある、スワップ・アウトされたプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Current | MNR_STA\$L_CUR | 現在のプロセスの数 (ロングワード, L) |

A.4.2.17 SYSTEM クラス・レコード

SYSTEM クラス・レコードは、システムの主要構成要素である CPU、メモリ、入出力機構の全体的動作を示すデータです。SYSTEM クラス・レコードのレコード・タイプは 17、サイズは 49 バイトです。SYSTEM クラスを記録すると、明示的に指定していない場合でも、PROCESSES、STATES、MODES の各クラスもともに記録されます。

次の図に SYSTEM クラス・レコードの形式を示します。

図 A-29 SYSTEM クラス・レコードの形式

| | |
|---------------------|---------------------|
| Class Header | |
| CPU Busy | MNR_SYSS\$L_BUSY |
| Other States | MNR_SYSS\$L_OTHSTAT |
| Process Count | MNR_SYSS\$L_PROCS |
| Page Faults | MNR_SYSS\$L_FAULTS |
| Read I/Os | MNR_SYSS\$L_PREADIO |
| Free Page Count | MNR_SYSS\$L_FREECNT |
| Modified Page Count | MNR_SYSS\$L_MFYCNT |
| Direct I/Os | MNR_SYSS\$L_DIRIO |
| Buffered I/Os | MNR_SYSS\$L_BUFIO |

ZK-1986-AI

次の表に SYSTEM クラス・レコードのデータ・ブロック・フィールドの説明を示します。


| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|---------------------|--------------------|--|
| CPU Busy | MNR_SYS\$L_BUSY | システムをブートしてからすべての CPU モードで使用した 10 ミリ秒単位によるクロック・ティック数 (ロングワード, C) |
| Other States | MNR_SYS\$L_OTHSTAT | LEF, LEFO, HIB, HIBO, COM, COMO, PFW, MWAIT 以外の状態にあるプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Process Count | MNR_SYS\$L_PROCS | システム内のプロセスの数 (ロングワード, L) |
| Page Faults | MNR_SYS\$L_FAULTS | すべてのワーキング・セットのページ・フォルト数 (ロングワード, C) |
| Read I/Os | MNR_SYS\$L_PREADIO | ディスク・ページ・フォルトの結果行われた読み込み動作の数 (ロングワード, C) |
| Free Page Count | MNR_SYS\$L_FREECNT | 現在空きページリストにあるページ数 (ロングワード, L) |
| Modified Page Count | MNR_SYS\$L_MFYCNT | 現在変更済みページ・リストにあるページ数 (ロングワード, L) |
| Direct I/Os | MNR_SYS\$L_DIRIO | 直接入出力動作の数 (ロングワード, C) |
| Buffered I/Os | MNR_SYS\$L_BUFIO | バッファード入出力動作の数 (ロングワード, C) |

A.4.2.18 TIMER クラス・レコード

TIMER クラス・レコードは、OpenVMS エグゼクティブがタイマ・キュー・エントリ (TQE) を監視する際に便利なデータです。TIMER クラス・レコードのレコード・タイプは 26、サイズは 29 バイトです。

図 A-30 に TIMER クラス・レコードの形式を示します。

図 A-30 TIMER クラス・レコードの形式



VM-0774A-AI

次の表に TIMER クラス・レコード・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| Total TQEs | MNR_TMR\$L_TQE_TOTAL | 1 秒間に処理された全 TQE の数 |
| SYSUB TQEs | MNR_TMR\$L_TQE_SYSUB | 1 秒間に処理された SYSUB TQE の数 |
| Timer TQEs | MNR_TMR\$L_TQE_TIMER | 1 秒間にユーザから発行されたタイマ要求の数 |
| Wakeup TQEs | MNR_TMR\$L_TQE_WAKEUP | 1 秒間にユーザから発行されたウェイクアップ・タイマ要求の数 |

A.4.2.19 TRANSACTION クラス・レコード

TRANSACTION クラス・レコードは、DECdtm トランザクション・マネージャの動作を示すデータです。TRANSACTION クラス・レコードのレコード・タイプは 22、サイズは 69 バイトです。

次の図に TRANSACTION クラス・レコードの形式を示します。

図 A-31 TRANSACTION クラス・レコードの形式

| | |
|-------------------|----------------------|
| Class Header | |
| Starts | MNR_TRA\$L_STARTS |
| Prepares | MNR_TRA\$L_PREPARES |
| One Phase Commits | MNR_TRA\$L_ONE_PHASE |
| Commits | MNR_TRA\$L_COMMITS |
| Aborts | MNR_TRA\$L_ABORTS |
| Ends | MNR_TRA\$L_ENDS |
| Branches | MNR_TRA\$L_BRANCHS |
| Adds | MNR_TRA\$L_ADDS |
| 0 1 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS1 |
| 1 2 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS2 |
| 2 3 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS3 |
| 3 4 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS4 |
| 4 5 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS5 |
| 5+ Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS6 |

ZK-2023A-AI

次の表に TRANSACTION クラス・レコード・フィールドの説明を示します。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-------------------|----------------------|---|
| Starts | MNR_TRA\$L_STARTS | 始動したトランザクション動作の数。システム・サービス\$START_TRANS が正常終了した回数 (ロングワード, C) |
| Prepares | MNR_TRA\$L_PREPARES | 作成されたトランザクションの数 (ロングワード, C) |
| One Phase Commits | MNR_TRA\$L_ONE_PHASE | 1 フェーズのコミット・イベントを呼び出した回数 (ロングワード, C) |
| Commits | MNR_TRA\$L_COMMITS | コミットしたトランザクションの数。1 フェーズ・コミットと 2 フェーズ・コミットの合計 (ロングワード, C) |
| Aborts | MNR_TRA\$L_ABORTS | アボートしたトランザクションの数。計画アボートと非計画アボートの合計 (ロングワード, C) |

MONITOR におけるレコード形式 A.4 クラス・レコード


| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|------------------|---------------------|--|
| Ends | MNR_TRA\$L_ENDS | 終了したトランザクションの数。\$END_TRANS が正常終了した回数 (ロングワード, C) |
| Branches | MNR_TRA\$L_BRANCHS | リモートの親に対するリモート始動ブランチ動作の数 (ロングワード, C) |
| Adds | MNR_TRA\$L_ADDS | リモートの下位の親に対するリモート追加ブランチ動作の数 (ロングワード, C) |
| 0-1 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS1 | 1 秒未満のトランザクションの数 (ロングワード, C) |
| 1-2 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS2 | 1 ~ 2 (1.99) 秒のトランザクションの数 (ロングワード, C) |
| 2-3 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS3 | 2 ~ 3 秒のトランザクションの数 (ロングワード, C) |
| 3-4 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS4 | 3 ~ 4 秒のトランザクションの数 (ロングワード, C) |
| 4-5 Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS5 | 4 ~ 5 秒のトランザクションの数 (ロングワード, C) |
| 5+ Transactions | MNR_TRA\$L_BUCKETS6 | 5 秒を超えるトランザクションの数 (ロングワード, C) |

A.4.2.20 VBS クラス・レコード - VAX のみ

VAX システムにおいて, VBS クラス・レコードには仮想バランス・スロット (VBS) 機構の操作に関する統計情報が格納されます。VBS クラス・レコードは, レコード・タイプが 24 で, サイズは 21 バイトです。

次の図は VBS クラス・レコードの形式を示しています。

図 A-32 VBS クラス・レコードの形式 - VAX のみ



ZK-5502A-GE

次の表は VBS クラス・レコードのデータ・ブロックのフィールドを示しています。

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|-----------------|----------------------|--|
| VBS Faults | MNR_VBS\$L_VRBS_TRAN | 仮想バランス・スロットから実バランス・スロットへのフォルトの数 (ロングワード, C) |
| VBS Clock Ticks | MNR_VBS\$L_VCPUTICKS | 仮想バランス・スロット・クロック・ティックの数 (10 ミリ秒単位) (ロングワード, C) |


A.4.2.21 VECTOR クラス・レコード - VAX のみ

VECTOR クラス・レコードは、ベクタ機能付きプロセッサにベクタ使用プロセスがスケジューリングされた時間を示すデータです。VECTOR クラス・レコードのレコード・タイプは 23 であり、サイズは、システム内のアクティブ・プロセッサの数によって異なります。すべてのプロセッサがアクティブであると仮定した場合、レコードに格納されるクラス・ヘッダ、クラス接頭辞およびデータ・ブロックを次の式で加算してサイズを求めます。

$$13 + (5 * \text{MNR_SYI\$B_VPCPUS})$$

次の図に VECTOR クラス・レコードの形式を示しています。

図 A-33 VECTOR クラス・レコードの形式 - VAX のみ



JRD-1942A-GE

次の表に VECTOR クラス・レコード・フィールドの説明を示します。 \VECTOR_FIELD_TAB)

| フィールド | シンボリック・オフセット | 内容 |
|--------|------------------|--|
| CPU ID | MNR_VEC\$B_CPUID | データの収集元であるプロセッサの ID (1 バイト) |
| Ticks | MNR_VEC\$L_TICKS | ベクタ使用プロセスがプロセッサにスケジューリングされた 10 ミリ秒単位のクロック・ティック数 (1 ロングワード) |

VECTOR クラスをサポートするため、システム情報レコードの MNR_SYI\$B_VPCPUS と MNR_SYI\$L_VPCONF が使用されます。これらの項目の詳細については、第 A.3.2 項の表を参照してください。

SHOW CLUSTER キーパッド・コマンド

SHOW CLUSTER には、コマンドの入力に利用できるキーパッドが用意されています。ウィンドウの追加、削除、位置変更、スクロールのほか、表示の更新間隔の変更を行えます。さらに、個々のキーの省略時の機能を再定義することにより、キーパッドをカスタマイズすることができます。

B.1 キーパッドの使用方法

省略時のキーパッドは、図 B-1 のように定義されます。

SHOW CLUSTER キーパッド・コマンド B.1 キーパッドの使用方法

図 B-1 SHOW CLUSTER の省略時のキーパッド

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| PF1 GOLD 20 | PF2 HELP 10 | PF3 REFRESH 11 | PF4 INIT 17 |
| 7 SET FUNCTION PAN 7 | 8 SET FUNCTION SCROLL 8 | 9 SET FUNCTION MOVE 9 | — SET FUNCTION EDIT 18 |
| 4 ADD 4 | 5 REMOVE 5 | 6 SET AUTO_POS OFF SET AUTO_POS ON 6 | , 19 |
| 1 SET 1 | 2 SAVE 2 | 3 WRITE 3 | |
| 0 0 | | . SELECT DESELECT 16 | 21 |

ZK-4997-GE

陰が付いているキーパッド・コマンドは、GOLD キーを押してからキーパッド・キーを押します。

次の表は、Show Cluster ユーティリティ (SHOW CLUSTER) で使用できるキーパッド・コマンドの一覧です。KP n は、番号 n が付いたキーパッド・キーを指します。たとえば、KP2 は、2 の番号が付いたキーパッド・キーです。キーパッド・コマンドについては、第 5 章のコマンドの解説でも説明しています。

| コマンド | キーまたは キー・シーケンス | 説明 |
|------------------------|-------------------|---|
| ADD | KP4 | ADD コマンドで指定したフィールドまたはクラスを現在の表示に含めることによって、現在の表示を変更する。 |
| DESELECT | GOLD- ピリオド | ウィンドウの選択を解除する。 |
| GOLD | PF1 | 続けて押すキーパッド・キーの代替機能(キーパッド図で下側に示されている機能)を指定する。 |
| HELP | PF2 | 編集キーパッドの使用方法に関する情報を表示する。 |
| INIT | PF4 | フィールド名、クラス名、フィールド幅に元の省略時の値を使用して表示を再設定する。 |
| REFRESH | PF3 | 画面表示をリフレッシュする。画面をクリアして再描画し、SHOW CLUSTER 表示の一部ではない、外部からの文字やメッセージを削除する。Ctrl/W と同じ機能。 |
| REMOVE | KP5 | REMOVE コマンドで指定したフィールドまたはクラスを削除することによって、現在の表示を変更する。 |
| SAVE | KP2 | 現在の表示をスタートアップ初期化ファイルまたはコマンド・プロシージャにセーブする。このファイルやプロシージャを実行すれば、同じ表示を復元できる。 |
| SELECT | ピリオド | スクロール対象または移動対象のウィンドウを指定する。 |
| SET | KP1 | 表示するカラム数、秒単位による更新間隔、矢印キーの機能、ウィンドウの自動位置決定、フィールドの特性などのオプションを変更する。 |
| SET AUTO_POS OFF | KP6 | 画面上におけるウィンドウの自動位置決定を禁止する。 |
| SET AUTO_POS ON | GOLD-KP6 | 画面上におけるウィンドウの自動位置決定を許可する。省略時の設定値。 |
| SET FUNCTION EDIT | ハイフン | 矢印キーを再定義して行モード編集を復元する。 |
| SET FUNCTION MOVE | KP9 | 矢印キーを再定義して、ウィンドウを画面上の指定位置に移動できるようにする。たとえば、 を MOVE UP 1, を MOVE DOWN 1, を MOVE RIGHT 1, を MOVE LEFT 1 に再定義する。 |
| SET FUNCTION PAN | KP7 | 矢印キーを再定義して、表示を視点移動できるようにする。たとえば、 を PAN UP 1, を PAN DOWN 1, を PAN RIGHT 1, を PAN LEFT 1 に再定義する。 |
| SET FUNCTION SCROLL | KP8 | 矢印キーを再定義して、画面表示をスクロールできるようにする。たとえば、 を SCROLL UP 1, を SCROLL DOWN 1, を SCROLL RIGHT 1, を SCROLL LEFT 1 に再定義する。 |
| WRITE | KP3 | 指定したファイル名または省略時の出力ファイル名 SHOW_CLUSTER.LIS に、現在の表示を出力する。 |

B.2 キーパッド・キーの再定義

キーの定義を変更するには、DEFINE/KEY コマンドを実行します。詳細については、第 5 章の DEFINE/KEY コマンドの説明を参照してください。

B.3 矢印キーの再定義

省略時の SHOW CLUSTER の矢印キーには、EDIT 機能が設定されています。つまり、DCL の行モード編集と同じように、コマンド・プロンプトに対してコマンド行編集を行うことができます。たとえば、左向き矢印キーはカーソルを左に移動し、上向き矢印キーは直前に実行したコマンドを再呼します。DCL 行モード編集については、『OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

キーパッドの 2 列目の SET FUNCTION キーは、指定した機能を実行するように、矢印キーを再定義します。SET FUNCTION コマンドを使用すると、矢印キーを EDIT から PAN、SCROLL、MOVE のいずれかに再設定できます。たとえば、SET FUNCTION SCROLL キーを押すと、上向き矢印キーは SCROLL UP 1 に、下向き矢印キーは SCROLL DOWN 1 に、右向き矢印キーは SCROLL RIGHT 1 に、左向き矢印キーは SCROLL LEFT 1 にそれぞれ再定義されます（各コマンドの詳細については、第 5 章のコマンドの部分参照してください）。

注意

PAN、SCROLL、MOVE のいずれかに設定した矢印キーは、DCL の行モード編集キーとしては定義されていない状態となります。一度に設定できる機能は 1 つだけです。他の機能に変更した後で行モード編集を復元するには、SET FUNCTION EDIT コマンドを入力します。

システム・パラメータ

この付録では、OpenVMS システム・パラメータについて説明します。

注意

システム・パラメータを変更する場合は、AUTOGEN を使用してください。しかし、特別な場合には、会話型ブートを使用してパラメータ値を一時的に変更できます。パラメータ値を恒久的に変更するには、MODPARAMS.DAT を変更し、AUTOGEN を実行しなければなりません。詳しくは『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

C.1 パラメータの記述方法

システム・パラメータは、第 C.1.1 項に示すように、いくつかのカテゴリに分類することができます。また、それぞれのパラメータは「第 C.1.1 項」に示すように 1 つ以上の属性を持つことができます。さらに、それぞれのパラメータは値を持ちます。

この付録のパラメータはアルファベット順に並べられており、その属性も示しています。

C.1.1 パラメータのカテゴリと属性

システム・パラメータは、次のカテゴリに分類されます。

| カテゴリ | 説明 |
|---------|---|
| ACP | ファイル・システム・キャッシュとFiles-11補助制御プロセス (ACP) に関するパラメータ。 |
| CLUSTER | VAXcluster の動作を制御するパラメータ。 |
| JOB | ジョブ制御パラメータ。 |
| LGI | ログイン・セキュリティ・パラメータ。 |
| PQL | プロセス作成の制限値とクォータに関するパラメータ。 |
| RMS | OpenVMS レコード管理サービス (RMS) に関するパラメータ。 |
| SCS | システム通信サービス (SCS) とポート・ドライバの動作を制御するパラメータ。SCS 動作を制御するパラメータには SCS、ポート・ドライバ CI780 /CI750 を制御するパラメータには PA の接頭辞が付く。 |

システム・パラメータ

C.1 パラメータの記述方法

| カテゴリ | 説明 |
|---------|---|
| SPECIAL | 弊社で使用する特殊パラメータ。弊社の担当者から指示があった場合、または弊社提供のレイヤード・プロダクトのインストール・マニュアルやリリース・ノートで変更するよう明示されている場合を除き、これらの特殊パラメータは変更してはならない。 |
| SYS | システムの全体的動作を制御するパラメータ。 |
| TTY | ターミナルの動作に関係するパラメータ。 |

USERD1, USERD2, USER3, USER4 の 4 つのパラメータは、ユーザが定義することができます。USERD1 と USERD2 は、動的パラメータです。

パラメータの属性

パラメータには、次の属性を 1 つまたは複数持たせることができます。

| 属性 | 説明 |
|----------|------------------------------|
| AUTOGEN | 値を計算し、変更する。 |
| DYNAMIC | アクティブ値を変更できる。 |
| FEEDBACK | AUTOGEN での計算のために使用する情報を提供する。 |
| GEN | ブート時に、データ構造の作成と初期化を制御する。 |
| MAJOR | ほとんどの場合、変更する必要がある。 |

属性については、第 C.2 節で詳しく説明します。

C.1.2 パラメータの値

各パラメータには、省略時の値と、使用可能な値の範囲を定義する最小値および最大値が関連付けられています。これらの値を知りたい場合は、SYSGEN を起動して、SHOW [パラメータ名] コマンドを (適当な修飾子を指定して) 入力してください。たとえば、WSMAX の値を表示するには SHOW WSMAX と指定します。TTY パラメータの値を表示するには SHOW/TTY と指定します。また、パラメータを属性ごとにグループ分けして表示させることもできます。たとえば、DYNAMIC パラメータを表示するには SHOW/DYNAMIC と入力します。

システム・パラメータの省略時の値を使用すると、サポートされるどの OpenVMS 構成でもブートできます。SYSGEN コマンドの SHOW [パラメータ名] をパラメータ・カテゴリまたは属性の 1 つに対して入力すると、SYSGEN は省略時の値という見出しの下にこれらの省略時の値を表示します。省略時のパラメータ値をリセットするには、USE DEFAULT コマンドを使用します。

ただし、レイヤード・プロダクトに対して調整をしていないシステムですべてのレイヤード・プロダクトを起動してシステムが機能しなくなるような事態を避けるために、STARTUP_P1 システム・パラメータを "MIN" に設定してください。

この節で述べた、計算済みのインストールされた値は、AUTOGEN コマンド・プロシージャによって得られた値です（『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください）。

C.2 パラメータの説明

この項ではシステム・パラメータについて説明し、それぞれのシステム・パラメータを変更すべきかどうかを判断するときの基準を述べます。各パラメータについて、次の属性を示します。

AUTOGEN—A
DYNAMIC—D
FEEDBACK—F
GEN—G
MAJOR—M

注意

バージョン 4.0 より前の VMS オペレーティング・システムでは、ファイルのオープン、クローズやウィンドウの切り替えなどのファイル動作は、補助制御プロセス (ACP) という独立したプロセスが実行します。バージョン 4.0 では、システム上のすべてのプロセスがこれらの動作を実行できるようにする XQP (拡張 QIO プロシージャ) を導入しています。この結果、ACP カテゴリのパラメータの多くは、Files-11 オン・ディスク構造レベル 1 ディスクがマウントされている場合やマウント・コマンドで ACP を指定した場合だけに適用されます。互換性をとるため、パラメータ名は変更されていません。

C.2.1 システム・パラメータ

この項では、すべてのカテゴリのシステム・パラメータをアルファベット順に説明します。

パラメータ

ACP_BASEPRIO (D)

すべての ACP の基本優先順位を設定します。DCL の SET PROCESS/PRIORITY コマンドにより、個々の ACP の基本優先順位を再設定することができます。XQP には適用されません。

ACP_DATACHECK (D)

ACP_DATACHECK は、ファイル・ヘッダなどの内部ファイル・システム・メタデータに対して実行される一貫性チェックを制御します。

ACP_DATACHECK はビット・マスクです。次の表は現在定義されているビットを示しています。

| ビット | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---------|---------|------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 0 | 読み込み操作に対して一貫性チェックを実行するときは、このビットをセットする。 このビットをセットすると、ファイル・システム・メタデータを読み込む後続のすべての IO\$_READLBLK 操作に対して、IO\$_M_DATACHECK 関数修飾子が自動的に設定される（『OpenVMS I/O User's Reference Manual』を参照）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 書き込み操作に対して一貫性チェックを実行するときは、このビットをセットする。 このビットをセットすると、ファイル・システム・メタデータを読み込む後続のすべての IO\$_WRITELBLK 操作に対して、IO\$_M_DATACHECK 関数修飾子が自動的に設定される（『OpenVMS I/O User's Reference Manual』を参照）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 書き込み後の読み込み一貫性チェックを実行するときは、このビットをセットする。 これはビット 1 を設定するのと同じであるが、この場合、チェックするのはファイル・システムであり、下位レベルのデバイスやディスク・ドライバではない。 書き込み後の読み込み一貫性チェックは、デフォード書き込みでは実行できない。このビットがセットされている場合には、デフォード書き込みはオフになる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 弊社が使用するために確保されている。0 でなければならない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 弊社が使用するために確保されている。0 でなければならない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 と 6 | これらの 2 つのビットは、ディレクトリ・ブロックの読み込みと書き込みに対して実行されるチェックを制御する。4 種類のレベルのいずれかを選択できる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>チェックの対象</th><th>選択するレベル</th><th>ビット 6 のセット</th><th>ビット 5 のセット</th></tr><tr><td>ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであるかどうか (読み込みのみ)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであるかどうか (読み込みと書き込み)</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであり、有効なエントリが格納されているかどうか (読み込みと書き込み)</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>ブロックが有効なディレクトリ・ブロックであり、正しい英数字の順序で有効なエントリが格納されているかどうか (読み込みと書き込み)</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | | | | チェックの対象 | 選択するレベル | ビット 6 のセット | ビット 5 のセット | ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであるかどうか (読み込みのみ) | 0 | 0 | 0 | ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであるかどうか (読み込みと書き込み) | 1 | 0 | 1 | ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであり、有効なエントリが格納されているかどうか (読み込みと書き込み) | 2 | 1 | 0 | ブロックが有効なディレクトリ・ブロックであり、正しい英数字の順序で有効なエントリが格納されているかどうか (読み込みと書き込み) | 3 | 1 | 1 |
| チェックの対象 | 選択するレベル | ビット 6 のセット | ビット 5 のセット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであるかどうか (読み込みのみ) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであるかどうか (読み込みと書き込み) | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロックが正しいディレクトリ・ブロックであり、有効なエントリが格納されているかどうか (読み込みと書き込み) | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロックが有効なディレクトリ・ブロックであり、正しい英数字の順序で有効なエントリが格納されているかどうか (読み込みと書き込み) | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYSTEM_CHECK システム・パラメータを 1 に設定すると、ディレクトリ・ブロックのレベル 3 のチェックが有効になる。 書き込みエラーになると、BUGCHECK が発生し、システムがクラッシュする。読み込みエラーの場合は、操作が終了し、エラー状態 SS\$_BADDIRECTORY が戻される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 弊社が使用するために確保されている。0 でなければならない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACP_DINDXCACHE (A,D,F)

ディレクトリ・インデックス・キャッシュのサイズとキャッシュ全体で使用しているバッファ数を制御します。また、一時的インデックスをディレクトリ・ファイルに作成するので、検索時間が短縮されディレクトリ・ヘッダの検索処理が低減します。

ACP_DIRCACHE (A,D,F)

ディレクトリ・ブロックのキャッシングに使用するページ数を設定します。値が小さすぎると XQP 入出力動作が過剰となり、値が大きすぎるとディレクトリ・データ・ブロック・キャッシュが物理メモリを消費しすぎます。

ACP_EXTCACHE (D,F)

拡張キャッシュのエントリ数を設定します。各エントリは、ディスク上の連続する空き空間領域を 1 つ指します。0 はキャッシュなしを意味します。値が小さすぎると XQP 入出力動作が過剰となり、値が大きすぎると拡張キャッシュが物理メモリを消費しすぎます。

ACP_EXTLIMIT (D)

拡張キャッシュが指すことができる空き空間最大量を、ディスク上で現在利用できる空きブロック数の 1000 分の 1 単位で指定します。たとえば、ディスク上の空き空間が 20,000 ブロックである場合に 10 を指定すると、拡張キャッシュが 200 ブロックに制限されます。

通常は計算で求めたインストール済みの値で充分ですが、4 つ以上の OpenVMS Cluster ノード・システムを使用している場合は、このパラメータを調整してもよいでしょう。

ACP_FIDCACHE (D,F)

キャッシュ対象のファイル識別スロット数を設定します。1 はキャッシュなしを意味します。値が小さすぎると XQP 入出力動作が過剰となり、値が大きすぎると FID キャッシュが物理メモリを消費しすぎます。

ACP_HDRCACHE (A,D,F)

ファイル・ヘッダ・ブロックのキャッシングに使用するページ数を設定します。値が小さすぎると XQP 入出力動作が過剰となり、値が大きすぎるとファイル・ヘッダ・キャッシュが物理メモリを消費しすぎます。

ACP_MAPCACHE (A,D,F)

インデックス・ファイル・ビットマップ・ブロックのキャッシングに使用するページ数を設定します。値が小さすぎると XQP 入出力動作が過剰となり、値が大きすぎるとビットマップ・キャッシュが物理メモリを消費しすぎます。

ACP_MAXREAD (D)

1 回の入出力動作で読み込むディレクトリ・ブロックの最大数を設定します。

ACP_MULTIPLE (A,D)

異種デバイスにマウントされた各ボリュームに対し、独立した XQP ディスク・キャッシュの作成を許可 (1) または禁止します (0) (省略時の設定では作成されます)。4.0 より前のバージョンでこのパラメータを許可した場合、各デバイスに対して独立した

ACP プロセスが作成されます。現在ではプロセスごとの XQP が ACP 動作を処理するので、独立したプロセスは作成されません。複数のキャッシュは通常不要です。小容量のキャッシュを複数個使用するより、大容量のキャッシュを 1 つ使用した方が効率的です。DCL の MOUNT コマンドにより、ボリューム単位でこのパラメータを無効にすることができます。

ACP_QUOCACHE (A,D,F)

キャッシュ対象のクォータ・ファイル・エントリ数を設定します。0 はキャッシュなしを意味します。値が小さすぎると XQP 入出力動作が過剰となり、値が大きすぎるとクォータ・キャッシュが物理メモリを消費しすぎます。

ACP_REBLDSYSD

拡張キャッシング、ファイル番号キャッシング、ディスク・クォータ・キャッシングのいずれかが許可された状態でシステム・ディスクが正しくディスマウントされなかった場合、システム・ディスクを再作成するかどうかを指定します。省略時の値(1)は、システム・ディスクを再作成します。値を 0 に設定するということは、ディスクを再構築しないことを意味します。

ディスマウントする前にボリュームに許可されていたキャッシング量によっては、再作成動作にかなりの時間がかかる可能性があります。0 を指定すると、ディスクが直ちにアクティブに戻ります。0 を設定すれば、DCL の SET VOLUME/REBUILD コマンドで随時ディスクを再作成することができます。

ACP_SHARE (D)

最初に使用した ACP にグローバル・セクションの作成を許可(0)または禁止(1)します。以降の ACP は、最初の ACP のコードを共用します。ACP_MULTIPLE を設定した場合は、このパラメータをオン(0)に設定してください。

ACP_SWAPFLGS (A, D)

次の 4 種類の ACP クラスに対し、4 ビットの値を使用してスワップを許可または禁止します。

| ビット | ACP クラス |
|-----|--------------------------|
| 0 | MOUNT/SYSTEM でマウントしたディスク |
| 1 | MOUNT/GROUP でマウントしたディスク |
| 2 | プライベート・ディスク |
| 3 | 磁気テープ ACP |

ビットの値が 1 である場合、該当する ACP クラスをスワップできます。10 進値 15 (16 進値 F - すべてのビットが ON) は、すべてのクラスの ACP のスワップを許可します。10 進値 14 は、/SYSTEM 修飾子を指定してマウントしたボリュームの ACP のスワップを禁止しますが、他の ACP のスワップは許可した状態のままとします。ディスク ACP が存在するのは、マウント時に指定した場合または Files-11 オン・ディスク構造レベル 1 ディスクがマウントされている場合だけです。通常、ファイル ACP は存在しないので、意味を持つのはビット 3 だけです。

ACP_SYSACC (A, D)

/SYSTEM 修飾子を指定してマウントしたディスクについてキャッシュする、ディレクトリ・ファイル制御ブロック (FCB) の数を設定します。各ディレクトリ FCB は、ディレクトリの各ブロック (16 ブロックを超えるディレクトリの場合はブロック・グループ) の最終エントリの第 1 文字を格納する 16 バイトの配列です。ディレクトリのエントリはアルファベット順であるため、必要なディレクトリ・ブロックを、キャッシュした FCB によって迅速にアクセスできます。このパラメータ値は、各システム・ボリュームで同時に使用するディレクトリ数とほぼ同じにします。この値は、DCL の MOUNT コマンドで/ACCESSED 修飾子を指定することにより、ボリューム単位で上書きされることがあります。FCB が大量の非ページング動的プール空間を要するため、物理メモリ容量が小さくてファイル動作があまりないシステムでは、このパラメータに小さい値を設定してください。

値が小さすぎると XQP 入出力動作が過剰となり、値が大きすぎると FCB キャッシュが物理メモリを消費しすぎます。

ACP_WINDOW (D)

/SYSTEM 修飾子を指定してマウントしたディスクにおいて、省略時のファイル・アクセスで 1 つのウィンドウに割り当てるウィンドウ・ポインタの省略時の数を設定します。

ACP_WORKSET (D)

ACP のワーキング・セットの省略時のサイズを設定します。0 を指定すると、ACP がサイズを計算します。0 以外の値は、メモリ容量が小さい小型システムだけに設定してください。値が小さすぎると ACP ページが過剰となり、値が大きすぎると ACP が物理メモリを消費しすぎます。プロセス単位の XQP には、影響しません。

ACP_WRITEBACK (D)

ACP_WRITEBACK は、ファイル・ヘッダへのデファード書き込みを可能にするかどうかを制御する動的システム・パラメータです。省略時の値は 1 で、ファイル・ヘッダへのデファード書き込みを可能にします。この機能を無効にするには、ACP_WRITEBACK を 0 に設定します。

このシステム・パラメータは、ファイル・ヘッダへのデファード書き込みを要求できる、PATHWORKS などのアプリケーションのみに影響を与えます。デファード書き込み機能は Files-11 ODS-1 ボリュームでは利用できません。

ACP_XQP_RES

XQP を現在メモリに常駐させるかどうかを制御します。省略時の値の 1 では、XQP がメモリに永久に常駐します。ユーザが少なく、XQP を要するファイル動作がほとんどないか皆無であるような、メモリ容量が制限されたシステム以外では省略時の値を変更しないようにしてください。XQP を要するファイル動作とは、ファイルのオープンやクローズ、ディレクトリ検索、ウィンドウの切り替えなどです。

AFFINITY_SKIP

暗黙のアフィニティ (関係) の解除を制御します。値は、移動される前にプロセスがスキップする回数を示します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

AFFINITY_TIME

暗黙のアフィニティ (関係) の解除を制御します。値は、プロセスが演算キューに登録されている時間を示します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

ALLOCCLASS

システムのデバイス割り当てクラスを指定します。デバイス割り当てクラスは、1つのデバイスを指す複数のアクセス・パスの共通ロック資源名を求めるときに使用します。

ARB_SUPPORT (D)

(Alpha および I64) ARB (Access Rights Block) 互換オプションである ARB_SUPPORT システム・パラメータは、ARB の代わりに、新規のスレッド毎のセキュリティ Persona Security Block (PSB) データ構造を使用するにはまだ更新されていない製品をサポートするために特別に提供されています。ARB_SUPPORT を 2 または 3 (省略時の値) から別の値に変更すると、これらの製品の動作に影響を与える可能性があります。

注意

バージョン 7.3-1 のシステムでは、すべて、ARB_SUPPORT パラメータを 3 (省略時の値) に設定するようにしてください。ARB に依存しているすべての製品、および、それに関連する構造が新しい環境に合わせて変更されていない場合には、ARB_SUPPORT パラメータを変更しないでください。

次の表は ARB_SUPPORT パラメータを説明しています。

| ARB_SUPPORT パラメータ | 値 | 動作 |
|----------------------|---|---|
| ISS\$C_ARB_NONE | 0 | 現在では使用していないカーネル・データ・セルがシステムに維持されない。プロセス生成時にフィールドはゼロに初期化される (あるいは有効でないポインタに設定される)。 |
| ISS\$C_ARB_CLEAR | 1 | コードが後方互換性値を設定する時、現在では使用していないカーネル・データ・セルがクリアされる (あるいは有効でないポインタに設定される)。 |
| ISS\$C_ARB_READ_ONLY | 2 | 現在では使用していないセルは、\$PERSONA_ASSUME が発行されたときに現在の PSB に格納される、対応するセキュリティ情報によって更新される。 |

| ARB_SUPPORT パラメータ | 値 | 動作 |
|-------------------|-----------|---|
| ISS\$C_ARB_FULL | 3 (省略時の値) | セキュリティ関連の操作が行われると、データは使用されなくなったセルから現在アクティブな PSB に移動される。 |

AUTO_DLIGHT_SAV

AUTO_DLIGHT_SAV は 1 または 0 のどちらかに設定します。省略時の値は 0 です。

AUTO_DLIGHT_SAV を 1 に設定すると、OpenVMS は、夏時間に関する変更を自動的に行います。

AWSMIN (D)

VAX システムでは、ワーキング・セットの自動調整におけるワーキング・セットの最小ページ数を設定します。

Alpha システムと I64 システムでは、ワーキング・セットの自動調整におけるワーキング・セットの最小ページレット数を設定します。

AWSTIME (D)

ワーキング・セットのページ・フォルト率のサンプルをシステムが充分収集できるように必要なプロセッサの最小経過時間を指定します。単位は 10 ミリ秒であり、省略時の値の 20 は 200 ミリ秒を意味します。

メモリを大量に使用するプロセスを多数使用するアプリケーション構成では、値を減らすと有効な場合があります。値は 4 まで減らすことができます。

AWSTIME の満了はクォンタムの終了時にだけチェックされます。この値を小さくし、QUANTUM の値を小さくしないと、AWSTIME の値は QUANTUM の値に等しく設定されます。

BALSETCNT (A,G,D,M)

バランス・セット・スロットをシステム・ページ・テーブルに設定します。1 つのメモリ常駐ワーキング・セットは、1 つのバランス・セット・スロットを必要とします。

DCL の SHOW MEMORY コマンドまたは MONITOR ユーティリティの MONITOR PROCESSES コマンドを実行してアクティブ・システムを監視することにより、メモリに常駐している最大ワーキング・セット数を調べることができます。最大ワーキング・セット数が BALSETCNT よりはるかに小さい場合、このパラメータ値を小さくすることができます。すべてのバランス・セット・スロットが使用されている場合は、このパラメータ値を上げます。

MAXPROCESSCNT より 2 小さい値を超える値は、BALSETCNT に絶対に設定しないようにします。物理メモリにかなりの制約があるシステムでは、さらに小さい値を設定した方がよい場合もあります。ただし、MAXPROCESSCNT とほぼ同じ数の

プロセスを実行するシステムの場合、BALSETCNT を下げるとスワッピングが発生し、システムの性能に影響を及ぼす恐れがあります。

BALSETCNT は、メモリに常駐するプロセスの数の厳密な設定ではなくなりました。スワップは、常駐プロセスの数を BALSETCNT まで下げようとします。ただし、アクティブなプロセスとスワッピングが無効にされたプロセスの合計が BALSETCNT を超えた場合は、スワップは BALSETCNT の設定に合わせるためだけにプロセスをメモリから追い出すことはありません。

VAX システムでは、仮想バランス・スロット (VBS) は BALSETCNT と MAXPROCESSCNT の値に影響する可能性があります。

BORROWLIM (A,D,M)

ワーキング・セット・クォータ WSQUOTA を超える成長をプロセスに対してシステムが許可するために必要な空きページ・リストの最小ページ数を定義します。このパラメータには、必ず FREELIM より大きい値を設定します。

空きページ・リストに十分なメモリがあるシステムにおいて、ワーキング・セット・クォータ WSQUOTA で設定されている値を超え、ワーキング・セット・クォータ超過値 WSEXTENT までプロセスが成長できるようにします。このワーキング・セット自動調整は、WSINC、PFRATH、AWSTIME のパラメータ値にも依存します。

ワーキング・セットが成長することにより、重度のページ・フォルトが緩和されます。この成長を活用するには、ユーザの WSEXTENT 特権管理クォータに WSQUOTA 値より大きい数値を設定する必要があります。

BREAKPOINTS

XDELTA がロードされる場合、BREAKPOINTS はブート・シーケンスで XDELTA の追加組み込み呼び出しを許可します。許可されるブレークポイントは OpenVMS の各リリースで変更される可能性があります。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

BUGCHECKFATAL (D)

回復可能バグチェックから回復不可能バグチェックへの変換を許可または禁止します。システムをリブートするときは、回復不可能バグチェックで行う必要があります。回復可能バグチェックでは、エラー・ログだけにエントリを格納し、関係するプロセスを削除します。

このパラメータは、通常は OFF (0) に設定します。ON (1) に設定するのは、エグゼクティブをデバッグする場合だけです。

SYSTEM_CHECK パラメータを 1 に設定すると、BUGCHECKFATAL を ON (1) に設定する効果があります。

BUGREBOOT (D)

回復不可能バグチェックが発生したときにシステムを自動的にリブートすることを許可または禁止します。このパラメータは、通常は(1)に設定します。(0)に設定するのは、エグゼクティブをデバッグしている場合だけです。

CHANNELCNT

プロセスとシステムが使用できる最大入出力チャンネル数を指定します。FILLM クォータを使用して、プロセスの最大入出力チャンネル数を減らすことができます。CHANNELCNT よりも大きな FILLM クォータを持つプロセスも、CHANNELCNT で指定される最大入出力チャンネル数に制限されます。

CHECK_CLUSTER

(VAX のみ) CHECK_CLUSTER は VAXCLUSTER パラメータのサニティ・チェックを実行します。CHECK_CLUSTER が 1 に設定されているときに、VAXCLUSTER パラメータが 0 に設定されていることを検出すると、SYSBOOT は警告メッセージを出力し、強制的に会話型ブートを実行します。

CLASS_PROT (D)

非任意の分類チェックを実行します。XQP はこのパラメータをチェックし、作成されたファイルのヘッダに分類ブロックを追加すべきかどうかを判断します。

CLISYMTBL (D)

コマンド・インタプリタ・シンボル・テーブルのサイズを設定します。コマンド・インタプリタ・シンボル・テーブルは、DCL シンボルの作成可能数を制御します。

CLOCK_INTERVAL

(VAX のみ) CLOCK_INTERVAL は、ハードウェア・インターバル・タイマ・クロック割り込みの間隔をマイクロ秒数として設定します。サブセット・インターバル・クロック・レジスタだけを実現しているプロセッサにはまったく影響ありません。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

CLUSTER_CREDITS

CLUSTER_CREDITS は、ノードが受信側の VMS\$VAXcluster 通信のために割り当てられる接続ごとのバッファの数を指定します。

SHOW CLUSTER コマンドが、VMS\$VAXcluster 接続に関して、クレジット・ウェイトの大きな値を表示する場合は、他のノード上の CLUSTER_CREDITS の値を増やすことを検討してください。ただし、大規模なクラスタ構成では、この値を不要に大きな値に設定すると、大量の非ページ・プールが消費されます。個々の受信バッファのサイズは SC\$MAXMSG バイト以上ですが、下位のトランスポートによっては、これよりもずっと大きい場合があります。

クラスタのすべてのノードで、CLUSTER_CREDITS として同じ値を使用する必要はありません。

省略時の値は現在 32 です。システムで利用できるメモリが非常に制限されている場合を除き、これらの値を増やさないでください。

CONCEAL_DEVICES

隠しデバイスの使用を許可または禁止します。省略時の値 1 は、隠しデバイスの使用を許可します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

CRD_CONTROL

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

VAX システムでは、CRD_CONTROL は、以前のリリースにあった CRDENABLE の機能を提供します。Alpha システムと I64 システムでは、CRD_CONTROL は、CRDENABLE によって定義された機能を拡張するために使用できます。

CRD_CONTROL は、訂正された読み込みデータ (CRD) ソフト・エラー制御フラグのためのビット・マスクです。これらのフラグは CRDERROR ルーチンの使用を制御します。

VAX システムでは、次のビットが定義されています。

| ビット | 説明 |
|-----|--|
| 0 | すべてのシステムに対して CRD 処理を有効にする。 |
| 1 | CRD が発生したメモリ・ロケーションのスクラブ (再書き込み) を有効にする。 |
| 2 | CRD エラーが繰り返し発生するページのページ置換を有効にする。 |
| 3 | すべてのメモリ・ページを強制的に PFN データベースに格納する。512M バイト以上のメモリを装備したシステムでは、省略時の設定により、すべてのメモリが PFN データベースによってマップされる。このビットを使用すると、512M バイト未満のメモリを装備したシステムで、このマッピングが発生できる。 |

省略時の値は VAX システム、Alpha システム、I64 システムで異なります。VAX システムでは、省略時の値は 7 であり、CRD 処理、スクラブ、ページ置換が有効に設定されています。

Alpha システムと I64 システムでは、次のビットが定義されています。

| ビット | 説明 |
|-----|--|
| 0 | すべてのシステムに対して CRD 処理を有効にする。 |
| 1 | CRD が発生したメモリ・ロケーションのスクラブ (再書き込み) を有効にする。 |
| 2 | CRD エラーが繰り返し発生するページのページ置換を有効にする。 |

| ビット | 説明 |
|-------|--|
| 3 | すべてのメモリ・ページを強制的に PFN データベースに格納する。512M バイト以上のメモリを装備したシステムでは、省略時の設定により、すべてのメモリが PFN データベースによってマップされる。このビットを使用すると、512M バイト未満のメモリを装備したシステムで、このマッピングを発生できる。 |
| 4 | 可能な場合には、拡張 CRD の取り扱いを有効にする。 |
| 5 | ドライバのロードと、サーバ管理イベントの取り扱いための処理を有効にする。要求されるハードウェアとファームウェアのサポートが可能な場合、通常、プラットフォーム固有のコードがこのビットを設定する。 |
| 6 | CRD スロットリングを無効にする。 |
| 7 | SEL (System Event Log) ボーリングを無効にする。 |
| 16-31 | プラットフォーム固有のエラー処理制御のために予約されている。 |

Alpha システムと I64 システムでは、省略時の設定は 22 であり、スクラブ、ページ置換、拡張 CRD の取り扱いが有効に設定されています。

CRDENABLE

(Alpha および I64) CRDENABLE は、メモリの誤り訂正読み込みデータ (ECC) エラーの検出とログへの記録を有効または無効にします。このパラメータは通常、(1) に設定します。

OpenVMS バージョン 7.2 から、CRD_CONTROL が CRDENABLE の機能を拡張できるようになりました (CRD_CONTROL 参照)。

CTLIMGLIM

省略時のイメージ入出力セグメントのサイズを指定します。イメージ入出力セグメントとは、イメージ関係ファイル/RMS の入出力に使用する初期バッファ・プールとチャネル・テーブルです。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

CTLPAGES (A)

CTLPAGES は P1 プールのサイズを指定します。プロセス論理名テーブル、DCL シンボル、または、レイヤード・プロダクトで、P1 プール・エリア・サイズの増加を必要とするときにだけ、CTLPAGES は自動的に変更されます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

CWCREPRC_ENABLE

CWCREPRC_ENABLE は、非特権ユーザが別の OpenVMS クラスター・ノードでプロセスを生成できるかどうかを制御します。省略時の値は 1 であり、その場合は、非特権ユーザは別のノードで同じ UIC の独立プロセスを生成できます。値が 0 の場合

は、ユーザは別のノードでプロセスを生成するために、DETACH または CMKRNL 特権を必要とします。

DBGTK_SCRATCH

(Alpha および I64) DBGTK_SCRATCH はリモート・デバッガに対して割り当てられるメモリ・ページ数を指定します。このメモリは、8000 ブート・フラグによってリモート・デバッグが許可されている場合にだけ、割り当てられます。通常、省略時の値を使用すれば適切ですが、リモート・デバッガがエラー・メッセージを表示した場合には、この値を大きくする必要があります。詳細については、『Writing OpenVMS Alpha Device Drivers in C』(Margie Sherlock and Lenny S. Szubowicz, Digital Press, 1996) を参照してください。

DCL_CTLFLAGS

DCL_CTLFLAGS は、特定のコマンドに対する省略時の動作をシステム全体で変更するためのビットマスクです。現時点では、このビットマスクの最低ビットのみが定義されています。この最低ビットは、SPAWN コマンドまたは LIB\$SPAWN ルーチンを使って作成されるサブプロセスの省略時のプロセス名割り当てを制御します。

OpenVMS バージョン 7.3-1 より前では、プロセス名が提供されない場合、システムはユーザ名に_nを追加することでプロセス名を構築していました。このnはシステムに現在あるプロセスと重複しない、利用可能な次の整数値でした。たとえば、ユーザ SYSTEM から最初にスポーンしたプロセスは SYSTEM_1 になり、2 番目のサブプロセスは SYSTEM_2 のように続きます。数値の間に開きが見つかるとうちに次に利用可能な数値が選択されました。

この技法で問題になるのは、次に利用可能な数値を判断すると性能コストがかかることです。その理由は、このメカニズムでは、プロセス名が一意であるとわかるまで、名前を増分してプロセスを作成する必要があるためです。複数のサブプロセスがすでに存在している場合、繰り返しサブプロセスを作成するコストはさらに高くなります。同一の OpenVMS グループ内に複数のプロセスがある場合、プロセス名はグループ全体で一意でなければならないため、コストは倍増します。

OpenVMS バージョン 7.3-1 からは、サブプロセス用に省略時に構築されるプロセス名が変更されました。次に一意な数を増分して検索するのではなく、ランダムな数値が検索されてユーザ名に追加されます。このため、ユーザ SYSTEM からスポーンする最初のプロセスは SYSTEM_154、SYSTEM_42、SYSTEM_87 などである可能性があります。同じ名前がすでに使用されている可能性はかなり低いので、この手順によって、最初の試行で一意な名前を見つける確率が非常に高くなります。これによってプロセス作成コストが大幅に減少するので、スポーンするサブプロセスに依存するアプリケーションでは、この変更によって性能が劇的に向上する可能性があります。

ただし、アプリケーションの中には、これまでのサブプロセス名の割り当て方法に依存しているものもあります。DCL_CTLFLAGS パラメータでは、必要に応じてシステムを設定することができます。

DCL_CTLFLAGS のビット 0 では、省略時のサブプロセス名割り当ての動作を次のように選択します。

- このビットがクリアされている場合、新しい動作が使用されます。プロセス名を指定しない場合、システムはユーザ名にランダムな番号の接尾辞を割り当てます。これは省略時の設定です。
- ビットが設定されている場合、これまでの動作が使用されます。プロセス名を指定しない場合、システムはユーザ名にランダムな番号の接尾辞を割り当てます。

DEADLOCK_WAIT (D)

ロック要求におけるシステムの待ち時間を指定します。指定した待ち時間が経過すると、システムは、そのロックの代わりにデッドロックを検索します。0 を指定した場合、デッドロック・チェックが禁止されます。0 より大きく省略時の値より小さい値を設定すると、デッドロックが高速検索されますが、CPU 使用量が増えます。

DEFMBXBUFQUO (D)

システム・サービス\$CREMBX (メールボックスの作成) でメールボックスのバッファ・クォータ・サイズが指定されていない場合、その値をバイト数で設定します。

DEFMBXMXMSG (D)

システム・サービス\$CREMBX (メールボックスの作成) でメールボックスの最大メッセージ・サイズが指定されていない場合、その値をバイト数で設定します。

DEFPRI (D)

プロセスの省略時の基本優先順位を設定します。

DEFQUEPRI (D)

スケジューリング優先順位が明示的に指定されていない場合に、バッチ・キューと出力キュー (プリンタ、サーバ、ターミナル) に入力するジョブのスケジューリング優先順位を設定します。0 ~ 255 の値を設定することができます。省略時の値は 100 です。

このパラメータ値は、MAXQUEPRI 以下とします。

注意

DEFQUEPRI は、ジョブの実行優先順位ではなく、相対的キュー・スケジューリング優先順位です。

DELPRC_EXIT (D)

DELPRC_EXIT は、プロセスの最終的なクリーンアップと削除の前に終了ハンドラを呼び出す\$DELPRC システム・サービス・オプションを制御するために使用できます。次の表にオプションを示します。

| オプション | 説明 |
|------------|------------------------------------|
| 0 | \$DELPRC での終了ハンドラの機能を無効にする。 |
| 4 | カーネル・モード終了ハンドラを実行する。 |
| 5 (省略時の設定) | エグゼクティブおよびさらに特権のあるモードの終了ハンドラを実行する。 |
| 6 | スーパーバイザおよびさらに特権のあるモードの終了ハンドラを実行する。 |
| 7 | ユーザおよびさらに特権のあるモードの終了ハンドラを実行する。 |

DEVICE_NAMING

(Alpha および I64) DEVICE_NAMING は、SCSI デバイス名を作成するときにポートの割り当てクラスを使用するかどうかを示すビット・マスクです。

各ビットの定義は次のとおりです。

| ビット | 定義 |
|-----|---|
| 0 | 1 の場合は、新しい名前の作成を有効にする。 |
| 1 | 必ず 0 にする。このビットは弊社の使用のために予約されている。 |
| 2 | 1 の場合、複製されたデバイス・ユニット番号は、9999 の後で折り返される。 |

ポートの割り当てクラスについての詳細は、『OpenVMS Cluster システム』を参照してください。

DISABLE_UPCALLS (D)

DISABLE_UPCALLS は主にデバッグのために使用されます。このパラメータを使用すると、システム管理者はシステム全体に対して特定のタイプのスレッド・アップコールを無効に設定できます。値はビット・マスクであり、各ビットはアップコール・タイプに対応します。アップコール・タイプは定義マクロ \$TMCDEF に定義されています。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

DISK_QUORUM (D)

ASCII で表現されるオプションのクォーラム・ディスクの名前です。ASCII 空白文字は、クォーラム・ディスクが使用されていないことを意味します。

DLCKEXTRASTK

(VAX のみ) DLCKEXTRASTK は、デッドロック検索を実行するときに残す余分な割り込みスタックの量 (バイト数) を指定します。

このパラメータは Alpha システムまたは I64 システムでは使用されていません。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

DNVOSI1

DNVOSI1 は DECnet-Plus for OpenVMS のために予約されています。この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

DORMANTWAIT (D)

DORMANTWAIT は、重要なイベントが発生しない状態で経過する時間を秒数で指定します。指定した時間が経過すると、システムは、優先順位が低い計算可能プロセスをスケジューリング上 DORMANT プロセスとして処理します。優先順位が低いプロセスは、現在の優先順位が SYSGEN の DEFPRI パラメータの値 (省略時の値 4) 以下である非実時間プロセスです。DORMANT プロセスは、SUSP (中断されている) プロセスに続き、スワップによるメモリ再生の最上位の対象です。

DORMANTWAIT の値を増やすと、優先順位が低いプロセスが、優先順位が高いプロセスが待っているロックまたは資源を保持している場合に、優先順位の低いプロセスが優先順位の高いプロセスをブロックする頻度が高くなることがあります。

DR_UNIT_BASE (G)

(Alpha のみ) DR_UNIT_BASE は、DR デバイス (Digital StorageWorks RAID Array 200 ファミリーの論理 RAID ドライブ) のユニット番号を計算するときの基底値を指定します。

DR_UNIT_BASE を使用して、一意な RAID デバイス番号を生成することができます。DR デバイスは DR_UNIT_BASE の値から順に番号を付けられていきます。たとえば、DR_UNIT_BASE を 10 に設定すると、\$1\$DRA10、\$1\$DRA11 などのデバイス名が生成されます。

DR_UNIT_BASE を、同じ (ゼロ以外の) 割り当てクラスを共有するすべてのクラス・メンバで、適切な重なり合わない値に設定することにより、2 つの RAID デバイスに同じ名前が与えられないようにすることができます。

DUMPCBUG

回復不可能バグチェックが発生したときに、エラー・ログ・バッファとメモリ内容を SYS\$SYSTEM:SYSDUMP.DMP に書き込むことを許可 (1) または禁止 (0) します。このパラメータをオフ (0) に設定するのは、エグゼクティブをデバッグしている場合だけです。

DUMPSTYLE (A,D)

DUMPSTYLE はシステム・ダンプの書き込み方法を指定します。

DUMPSTYLE は 32 ビットのマスクであり、ビットは次のように定義されています。各ビットは個別に設定できます。システム・パラメータの値は、セットしたビットの値の合計です。他の値や未定義の値は、弊社が使用するために確保されています。

| ビット | マスク | 説明 |
|--------------------------------|----------|---|
| 0 | 00000001 | 0 = 完全なダンプ (SYSGEN の省略時の設定)。物理メモリの内容全体がダンプ・ファイルに書き込まれる。 1 = 選択的なダンプ。ディスク空間を節約しながら、ダンプ・ファイルを最大限に有効に利用できるように、メモリの内容を選択的にダンプ・ファイルに書き込む。 |
| 1 | 00000002 | 0 = 最小コンソール出力。 1 = 完全なコンソール出力 (スタック・ダンプ、レジスタの内容などを含む)。 |
| 2 | 00000004 | 0 = システム・ディスクへのダンプ。 1 = システム・ディスク (DOSD) を別のディスクにダンプする (詳細については、『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照)。 |
| 3 (Alpha および I64) ¹ | 00000008 | 0 = 圧縮しない。 1 = 圧縮する (この後の注意を参照)。 |
| 4 (Alpha および I64) ² | 00000010 | 0 = 共用メモリをダンプする。 1 = 共用メモリはダンプしない (この後の注意を参照)。 |
| 5 - 14 | | 弊社が使用するために確保されている。 |
| 15 (VAX のみ) ³ | 00008000 | 0 = ビット 16 ~ 27 の使用を禁止する。 1 = ビット 16 ~ 27 の使用を許可する。 |
| 16 - 27 (VAX のみ) ² | 0FFF0000 | DOSD ユニット番号の範囲。 |
| 28 - 31 | | 弊社が使用するために確保されている。 |

¹VAX システムはダンプ圧縮をサポートしない。
²VAX システムは共用メモリをサポートしない。
³VAX 7000 固有。

Alpha や I64 のシステム・ディスクでボリューム・シャドウイング・ミニマージ機能を有効にする計画がある場合は、必ず代替ディスクを DOSD として指定してください。

注意

Alpha システムと I64 システムでは、OpenVMS Alpha と OpenVMS I64 のダンプ圧縮機能を使用すると、システム・ディスクの容量を節約し、クラッシュが発生したときに、システム・メモリの記録時間を短縮できます。省略時の AUTOGEN による計算を無効にした場合を除き (MODPARAMS.DAT で DUMPSTYLE を設定することにより)、AUTOGEN は次のアルゴリズムを使用します。

- メモリが 128 MB 未満のシステムでは、DUMPSTYLE を 1 (選択的なダンプ) に設定し、それに応じてダンプ・ファイルのサイズを設定します。

- メモリが 128 MB 以上のシステムでは、DUMPSTYLE を 9 (圧縮した選択的なダンプ) に設定し、対応する圧縮しないダンプの場合の値の 2/3 のサイズのダンプ・ファイルを作成します。
-

例:

00000006 というマスクは、完全なコンソール出力とともに完全なダンプをシステム・ディスクから (別のディスクに) 送信するようにシステムに要求します。

VAX 7000 の場合、00098006 というマスクは、完全なコンソール出力とともに完全なダンプを、ユニット番号が 9 の DOSD に送信するようにシステムに要求します。

Alpha システムと I64 システムでは、00000009 というマスクは、最小コンソール出力とともに選択的なダンプを圧縮するように、システムに要求します。

ERLBUFFERPAG_S2 (Alpha および I64 で A)

ERLBUFFERPAG_S2 は、ERRORLOGBUFF_S2 パラメータで要求した各 S2 空間エラー・ログ・バッファ用に割り当てる、S2 空間メモリの量を指定します。

ERLBUFFERPAG_S2 の値を大きくしたときには、AUTOGEN を実行するか、システム・ダンプ・ファイルとエラー・ログ・ダンプ・ファイルのサイズを手動で大きくしなければなりません。

ERLBUFFERPAGES (Alpha システムおよび I64 システムで A)

ERLBUFFERPAGES は、ERRORLOGBUFFERS パラメータで要求した各 S0 空間エラー・ログ・バッファ用に割り当てる、S0 空間メモリの量を指定します。

ERRORLOGBUFF_S2 (Alpha システムおよび I64 システムで A)

ERRORLOGBUFF_S2 は、システム・エラー・ログ・エントリ用に確保される S2 空間エラー・ログ・バッファの数を指定します。各バッファの長さは ERLBUFFERPAG_S2 です。ERRORLOGBUFF_S2 の値が小さすぎる場合には、メッセージがエラー・ログ・ファイルに書き込まれない可能性があります。この値が大きすぎる場合には、不必要に多くの物理ページがバッファ用に使用される可能性があります。

ERRORLOGBUFF_S2 の値を大きくした場合には、AUTOGEN を実行するか、システム・ダンプ・ファイルとエラー・ログ・ダンプ・ファイルのサイズを手動で大きくしなければなりません。

ERRORLOGBUFFERS (Alpha システムと I64 システムで A)

ERRORLOGBUFFERS は、システム・エラー・ログ・エントリ用に確保される S0 空間エラー・ログ・バッファの数を指定します。各バッファの長さは ERLBUFFERPAGES です。ERRORLOGBUFFERS の値が小さすぎる場合には、メッセージがエラー・ログ・ファイルに書き込まれない可能性があります。この値が大きすぎる場合には、不必要に多くの物理ページがバッファ用に使用される可能性があります。

EXPECTED_VOTES (A)

同時にクラスタ内に存在することができる最大ポート数を指定します。すべての VAXcluster メンバのポート・パラメータ値の合計に、クォーラム・ディスクが提供するポートを加算した値を設定します。クラスタが機能するために存在しなければならないポート数の自動計算時に、このパラメータ値が使用されます (クォーラム)。

EXTRACPU (D)

プロセスがタイムアウトした後、すなわちプロセスの CPU 時間制限値に達した後、各アクセス・モードにおける各プロセス終了ハンドラに割り当てる時間を 10 ミリ秒単位で設定します。

FAST_PATH

(Alpha および I64) FAST_PATH は、すべての Fast Path 対応のポートに対する Fast Path 性能機能を許可 (1) または禁止 (0) する静的システム・パラメータです。

OpenVMS バージョン 7.2 から、FAST_PATH は省略時の設定で許可になりました。バージョン 7.0 と 7.1 では、省略時の設定で FAST_PATH は禁止でした。

その他の情報については、FAST_PATH_PORTS と IO_PREFER_CPUS を参照してください。

FAST_PATH_PORTS

(Alpha および I64) FAST_PATH_PORTS は、特定のドライバに対して Fast Path を使用できなくする静的パラメータです。

FAST_PATH_PORTS は 32 ビットのマスクであり、各 Fast Path ポート・ドライバに 1 つのビットを割り当てています。次の表でビットの値を示しています。

| ビットの値 | 説明 |
|-------|---|
| 1 | 対応するドライバによってサービスが行われるポートへの Fast Path が無効になることを示す。 |
| 0 | 対応するドライバによってサービスが行われるポートへの Fast Path は無効にならないことを示す。 |

OpenVMS バージョン 7.3-1 から、具体的なビット位置の値は、次の表で説明する値になりました。

| ビット位置 | 説明 |
|-------|--|
| 0 | PKQDRIVER (パラレル SCSI 用) の Fast Path を制御する。 |
| 1 | FGEDRIVER (Emulex LP7000, LP8000, LP9002, LP9802, LP10000 FibreChannel 用) の Fast Path を制御する。 |
| 2 | PKADRIVER (Adaptec AIC-78xx Ultra3 SCSI 用) の Fast Path を制御する。 |
| 3 | PEDRIVER (LAN 用) の Fast Path を制御する。 |
| 4 | PKRDRIVER (SMART Array 5300 用) の Fast Path を制御する。 |

| ビット位置 | 説明 |
|-------|---|
| 5 | PKMDRIVER (LSI Logic LSI53C1030 SCSI ポート・ドライバ) の Fast Path を制御する。 |
| 6 | PGQDRIVER (Qlogic ISP23xx FibreChannel ポート・ドライバ) の Fast Path を制御する。 |

現在、FAST_PATH_PORTS の省略時の値は 0 であり、これは Fast Path が表内のすべてのドライバに対して許可されていることを意味します。

また、次の点にも注意してください。

- CI ドライバは FAST_PATH_PORTS では制御されません。CI 用の Fast Path は、FAST_PATH システム・パラメータによって排他的に許可または禁止に設定されます。
- FAST_PATH_PORTS は、FAST_PATH システム・パラメータが許可になっている (1 である) ときにのみ意味があります。FAST_PATH を 0 に設定することと FAST_PATH_PORTS のすべてのビットを 1 に設定することは、同じ効果になります。

その他の情報については、FAST_PATH と IO_PREFER_CPUS を参照してください。ビットの設定方法については、『OpenVMS I/O User's Reference Manual』を参照してください。

FREEGOAL (A,D,M)

システム・メモリが不足したときに空きページ・リストに再設定するページ数を設定します。空きページ・リスト FREELIM に必要な最小ページ数未満までシステムが減少すると、メモリ不足となります。このパラメータ値は、必ず FREELIM 値以上とします。

FREELIM (A,M)

空きページ・リスト上の最小ページ数を設定します。

最小値を維持するため、システムは変更済みページ・リストからのページを書き込んだり、ワーキング・セットをスワップ・アウトしたり、ワーキング・セットのサイズを減少させたりします。

空きページ・リストが大きい場合、通常はページ入出力が少ないことを意味しますが、バランス・セットで使用する空間も少なくなるため、スワップ入出力が多くなります。MONITOR ユーティリティの MONITOR IO コマンドを使用することにより、空きページ・リストのサイズ、ページ数、スワップ量を監視することができます。

GALAXY

(Alpha Galaxy プラットフォームのみ) GALAXY パラメータは、メモリ共用を設定します。

次のいずれか 1 つを指定します。

| 値 | 説明 |
|---|---------------------|
| 0 | 省略時の設定。メモリ共用に参加しない。 |
| 1 | メモリ共用に参加する。 |

ハード・パーティションで GALAXY に 1 を設定すると、OpenVMS インスタンスは、そのハード・パーティション内のソフト・パーティション間でメモリを共有します。(ハード・パーティション内で 3 つ以上のソフト・パーティションを動作させ、その一部のパーティションでのみメモリを共有するようにすることもできます。) GALAXY では、ノードが共有メモリを使用するかどうかだけを指定します。連携して動作する複数の OpenVMS インスタンスを実行するためにこのパラメータを使用する必要はありません。構成ツリーのコンソール設定で、このような共有を行うことができます。

GBLPAGES (A,D,F,G,M)

ブート時に割り当てるグローバル・ページ・テーブルのエントリ数を設定します。1 つのグローバル・セクションでは、セクション・ページあたり 1 つのグローバル・ページ・テーブル・エントリに 2 つのエントリを加算し、結果を偶数に丸めた値が必要です。

CMKRNL 特権を持つユーザは、実行中のシステムで、このパラメータを変更することができます。このパラメータの値を増やすと、グローバル・ページ・テーブルは要求に応じて最大サイズまで拡大することができます。

省略時の値は、システム・スタートアップ・コマンド・プロシージャで共有イメージとして通常インストールされるイメージには充分です。システムを始動し、グローバル・セクションを作成した後、Install ユーティリティの/GLOBAL 修飾子を使用することにより、実際に必要なエントリ数を調べることができます。調べた結果、適宜値を下げるすることができます。ただし、ページ・テーブル・エントリは永久常駐メモリをわずかしき使用しないので、小さすぎる値は設定しないようにしてください。多数のユーザ・イメージを共有イメージとしてインストールする場合や、多数のグローバル・セクションをユーザ・プログラムが作成する場合には、このパラメータ値を上げる必要があります。

GBLPAGFIL (A,D)

グローバル・ページ・ファイル・セクション(ファイルにマップしないまま使用できるスクラッチ・グローバル・セクション)に使用できるシステム単位の最大ページ数を定義します。グローバル・ページ・ファイル・セクションには、一時的、永久、システム、グループの種類があり、システム・プロセスに指定されているページ・ファイルからブート時に割り当てられます。グローバル・ページ・ファイル・セクションに使用するページ数を指定する場合は、適宜ページ・ファイル・サイズを上げる必要があります。CMKRNL 特権を持つユーザは、実行中のシステムで、このパラメータを変更することができます。

グローバル・ページ・ファイル・セクションは、明示的なディスク・ファイルを指定せずに、Create and Map Section システム・サービス (\$CREATE_GPFIL, \$CRMPSC, \$CRMPSC_GPFIL_64) によって作成されます。これらのセクションは共用ファイルで必要な RMS グローバル・バッファのために使用されます。共用ファイルのユーザは、グローバル・ページ・ファイル・セクションがグローバル・ページ・テーブルと省略時のシステム・ページ・ファイル (PAGEFILE.SYS) の両方を使用することに注意しなければなりません。GBLPAGFIL の値が小さすぎる場合には、\$CRMPSC はグローバル・ページ・ファイル・セクションを作成しようとしたときに、エラー・メッセージを出力します。

RMS グローバル・バッファを使用する場合は、スクラッチ・グローバル・セクションが必要です。グローバル・バッファを使用する各ファイルについて、ファイルのバケット・サイズにファイルのグローバル・バッファ数を掛けた結果に等しいシステム・ページ・ファイル空間が必要となります。VMS RMS 索引編成ファイルの場合のようにファイルのバケット・サイズが一定でない場合、最大バケット・サイズを使用します。RMS 共用順編成索引ファイルの場合、ファイルのバケット・サイズではなく、\$CONNECT サービスを実行する最初のストリームのマルチブロック数を使用します。

省略時の値は、ほとんどのシステムに適しています。ただし、RMS グローバル・バッファを相当量使用している場合には、省略時の値より高い値を使用する必要が生じます。Install ユーティリティの/GLOBAL 修飾子を使用することにより、RMS グローバル・バッファが使用するページ数を調べることができます。RMS においてグローバル・バッファに使用するグローバル・セクションは、接頭辞 RMS\$ の後に 8 桁の 16 進値が続きます。

グローバル・バッファは、DCL の SET FILE/GLOBAL_BUFFERS で許可します。このコマンドについては、『OpenVMS DCL ディクショナリ』で説明しています。

GBLSECTIONS (A,F,G,M)

ブート時にシステム・ヘッダで割り当てるグローバル・セクション記述子の数を設定します。1 つのグローバル・セクションは、1 つの記述子を必要とします。各記述子は、永久常駐メモリを 32 バイト使用します。

省略時の値は、システム・スタートアップ・コマンド・プロシージャで共用イメージとして通常インストールされるイメージには充分です。システムを始動しグローバル・セクションを作成した後、Install ユーティリティの/GLOBAL 修飾子を使用することにより、実際に必要なエントリ数を調べることができます。調べた結果、適宜値を下げるすることができます。ただし、小さすぎる値は設定しないようにしてください。多数のユーザ・イメージを共用イメージとしてインストールする場合や、多数のグローバル・セクションをユーザ・プログラムが作成する場合には、このパラメータ値を上げる必要があります。

値が小さすぎる場合、システムをスタートアップしたときや手作業でイメージをインストールするたびに、Install ユーティリティがメッセージを出力します。値が大きすぎる場合、物理メモリを消費しすぎます。

GH_EXEC_CODE (A,F)

(Alpha および I64) エグゼックレット・コードの粒度ヒント領域のサイズをページ単位で指定します。

GH_EXEC_DATA (A,F)

(Alpha および I64) エグゼックレット・データの粒度ヒント領域のサイズをページ単位で指定します。

GH_RES_CODE (A,F)

(Alpha および I64) 常駐イメージ・コードの粒度ヒント領域のサイズをページ単位で指定します。

GH_RES_DATA (A,F)

(Alpha および I64) 常駐イメージ・データの粒度ヒント領域のサイズをページ単位で指定します。

LOAD_SYS_IMAGES パラメータのビット 2 が設定されている場合、イメージ LDR\$WRAPUP は、システム・スタートアップの最後に粒度ヒント領域にある未使用のページすべてを解放します。常駐イメージ粒度ヒント領域の未使用ページは、将来の使用のために予約されるか、未使用メモリ・リストに戻されます。

GH_RSRVPGCNT (F)

GH_RSRVPGCNT は、システムがブートを完了した後、Install ユーティリティが使用できる常駐イメージ・コードの粒度ヒント領域のページ数を指定します。

LOAD_SYS_IMAGES パラメータのビット 2 がセットされている場合には、イメージ LDR\$WRAPUP はシステム・スタートアップの最後に、粒度ヒント領域で未使用のすべてのページを解放します。常駐イメージの粒度ヒント領域の未使用ページは、将来使用するために確保されるか、または未使用メモリ・リストに戻されます。

GH_RSRVPGCNT は、常駐イメージ・コードの粒度ヒント領域に LDR\$WRAPUP が残そうとするページ数を指定します。GH_RSRVPGCNT によって指定されるページ数が粒度ヒント領域の未使用ページ数より多い場合には、要求されたページ数を収納するための領域の拡張は行われません。

GLX_INST_TMO

(Alpha Galaxy プラットフォームのみ) GLX_INST_TMO とは、Galaxy 共用セットのあるインスタンスが、他の共用インスタンスが失敗し共用セットから削除されたと推測する前に、タイムアウト時間を増加することに失敗することができる時間(ミリ秒単位の)を表します。

省略時の値は 20,000 ミリ秒 (20 秒) です。

GLX_SHM_REG

Alpha Galaxy システムにおいて、GLX_SHM_REG は、Galaxy 管理データベース (GMDB) 内に構成される共用メモリ領域構造体の数です。0 に設定されている場合、共用メモリ領域の省略時の数が構成されています。

SEC\$M_SHM_REG フラグを指定した\$CRNMPSC_GDZRO_64 システム・サービスに対して状態値 SS\$_INSF_SHM_REG が返された場合、Galaxy の共用メモリの処理で、内部の SHM_REG データ構造体が不足しています。GLX_SHM_REG システム・パラメータを大きくし、すべての Galaxy インスタンスをこの大きいパラメータ値でリブートする必要があります。

GROWLIM (A,D,M)

クォータを超えたとき、プロセスがページをワーキング・セットに追加できるように必要な空きページ・リストのページ数を設定します。プロセスがワーキング・セット・クォータ未満である場合、このパラメータは影響しません。GROWLIM は、システムの空きメモリ容量にもとづき、ワーキング・セット拡張機構を高速停止します。

IEEE_ADDRESS

IEEE_ADDRESS は、弊社が使用するために予約されています。

IEEE_ADDRESSES

IEEE_ADDRESSES は、弊社が使用するために予約されています。

IJOBLIM (D)

同時にシステムに存在できる会話型ジョブの最大数を設定します。同時に存在できる会話型ユーザの最大数を制御するには、DCL の SET LOGINS/INTERACTIVE を使用します。

IMGIOCNT

イメージ・アクティベータに割り当てるイメージ入出力アドレス空間の省略時のページ数がプログラムのリンク時に指定されていない場合、このページ数を指定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

IMGREG_PAGES

(Alpha および I64) イメージを共用アドレス・データとともにインストールするために P1 空間に予約しておくページ数です。この値が 0 の場合、共用アドレス・データとともにインストールされるイメージはありません。省略時の値は 10,000 ページです。

詳細については、『OpenVMS システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル』の INSTALL の項を参照してください。

INTSTKPAGES (A,D,G,M)

(VAX のみ) 割り込みスタックのサイズをページ数で設定します。割り込みスタックの各ページは、永久常駐メモリを 1 ページ使用します。

割り込みスタックが有効でない例外が発生しないかぎり、省略時の値の 6 を使用します。デバイスが多すぎる場合や大量のスタック空間をドライバが必要とする場合に、割り込みスタックが有効でなくなる可能性があります。

IO_PREFER_CPUS

(Alpha および I64) IO_PREFER_CPUS は、Fast Path 優先 CPU として使用できる CPU 群を制御する動的なシステム・パラメータです。

IO_PREFER_CPUS は CPU のビット・マスクであり、優先 CPU にでき、その結果、Fast Path ポートとして割り当てられる CPU を指定します。IO_PREFER_CPUS ビット・マスク内でビットが設定されている CPU は、Fast Path ポートの割り当てが許可になります。IO_PREFER_CPUS の省略時の値は -1 であり、これは、すべての CPU の Fast Path ポートへの割り当てが許可されていることを意味します。

主 CPU を優先 CPU にすることを禁止する場合は、IO_PREFER_CPUS の主 CPU 用のビットをクリアします。これによって、主 CPU は Fast Path 以外の入出力処理のみで使用されます。

IO_PREFER_CPUS の値を変更すると、FASTPATH_SERVER プロセスが使用可能な新しい CPU 群の中に Fast Path ポートを均等に配分する自動割り当てアルゴリズムを実行します。

その他の情報については FAST_PATH と FAST_PATH_PORTS を参照してください。

IOTA

各自発的待ち状態について、現在の常駐クオンタムに請求する時間量を 10 ミリ秒単位で指定します。正しい値は、待ち時間を無視したディスク入出力のコストとほぼ同じです。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

IRPCOUNT (G, M)

IRPCOUNT は、事前割り当ての中間要求パケットの数を設定します。各パケットには、160 バイトの永久常駐メモリが必要です。IRPCOUNT が大きすぎると、物理メモリが無駄になります。IRPCOUNT が小さすぎる場合は、適切な性能が得られるように、システムがその値を必要に応じて自動的に大きくします。ただしシステムは、IRPCOUNTV の値を超えて IRPCOUNT の値を大きくすることはできません。

このような増加を許すことにより、物理メモリにペナルティが課せられます。IRPCOUNT が小さく構成されている場合、ペナルティは、構成値から実行中システムの実際の値までの物理メモリの 4 %です。

DCL コマンド SHOW MEMORY/POOL/FULL を使用すると、IRPCOUNT の使用状況を調べることができます。

IRPCOUNTV (G)

IRPCOUNTV は、システムが自動的に IRPCOUNT を大きくする場合の上限を指定します。

このパラメータの設定が小さすぎると、IRPCOUNTV を非ページング・プール要求用に使用できないため、システムの性能に悪い影響を与えることがあります。

拡大した空間が使用されないと、1 %の物理メモリ・ペナルティが課せられます (未使用の中間要求バケット 3 個に付き 1 ロングワード)。

JBOBLIM

このパラメータは現在使用されていません。

JOBCTLD

システム管理者は、通常、JOBCTLD を変更しません。このワードのデバッグ・フラグは OpenVMS のローリング・アップグレードで使用されます。ビット 0 が設定されている場合には、キュー・マネージャは始動しません。省略時の値は 0 です。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

KFILSTCNT

このパラメータは VAX システムではすでに使用されておらず、Alpha システムと I64 システムでも使用されません。

KSTACKPAGES

(Alpha および I64) プロセス・カーネル・スタックに割り当てるページ数を制御します。

LAN_FLAGS (D)

(Alpha および I64) LAN_FLAGS はローカル・エリア・ネットワーク・ポート・ドライバとサポート・コードで、機能を有効に設定するために使用されるビット・マスクです。LAN_FLAGS の省略時の値は 0 です。

次の表はビット定義を示しています。

| ビット | 説明 |
|----------------|--|
| 0 | 省略時の値は 0 であり、ATM デバイスが SONET モードで動作することを示す。1 に設定した場合には、このビットは ATM デバイスが SDH モードで動作することを示す。 |
| 1 | このビットを設定した場合には、LAN ポート・ドライバとサポート・コードで、ATM トレース・メッセージとデバッグ・メッセージの一部を有効にする。 |
| 2 | このビットを設定した場合には、LAN ポート・ドライバとサポート・コードで、すべての ATM トレース・メッセージとデバッグ・メッセージを有効にする。 |
| 3 ¹ | このビットを設定した場合には、すべての ATM アダプタを経由して UNI 3.0 を実行する。 |
| 4 ¹ | このビットを設定した場合には、すべての ATM アダプタを経由して UNI 3.1 を実行する。 |
| 5 | このビットを設定した場合には、すべてのギガビット・イーサネット・アダプタを経由する自動ネゴシエーションを禁止する。 |
| 6 | このビットを設定した場合には、すべてのギガビット・イーサネット・アダプタを経由するジャンボ・フレームの使用を許可する。 |
| 7 | 予約 |
| 8 | このビットを設定した場合には、フロー制御をサポートするすべての LAN アダプタでフロー制御の利用を無効にする。 |
| 9 | 予約 |
| 10 | 予約 |
| 11 | このビットを設定した場合には、LAN ドライバによるエラー・ログ・エントリのログ取得を無効にする。 |
| 12 | このビットを設定した場合には、送信要求時の高速タイムアウトを有効にする。ほとんどの LAN ドライバでは、3 ~ 4 秒の代わりに 1 ~ 1.2 秒となる。 |
| 13 | このビットを設定した場合には、LAN デバイスに要求したものの完了しなかった送信 (送信タイムアウト条件) は、正常終了状態 (SS\$_NORMAL) ではなくエラー状態 (SS\$_ABORT) として完了する。 |

¹ビット 3 とビット 4 の両方がオフ (0) の場合、ATM UNI の自動検出バージョンが有効になります。

LCKMGR_CPUID (D)

(Alpha および I64) LCKMGR_CPUID は、専用 CPU ロック・マネージャが実行する CPU を制御します。これは、LCKMGR_MODE システム・パラメータでこの機能を設定した場合、LCKMGR_SERVER プロセスが利用する CPU になります。

指定した CPU ID が主 CPU または存在しない CPU の場合、LCKMGR_SERVER プロセスは主 CPU ではない最も低い CPU を利用します。詳細については、LCKMGR_MODE システム・パラメータを参照してください。

LCKMGR_MODE (D)

(Alpha および I64) LCKMGR_MODE パラメータは、専用 CPU ロック・マネージャの使用を制御します。LCKMGR_MODE をゼロ (0) よりも大きな値に設定すると、その値は専用 CPU ロック・マネージャが設定される前にアクティブになる必要のある CPU の数になります。

専用 CPU ロック・マネージャは、単一の専用 CPU ですべてのロック処理を実行します。これによって、ロック・マネージャに関連付けられている高い MP_Synch によって、大規模な SMP システムでのシステム性能を向上させることができます。

アクティブな CPU の数が LCKMGR_MODE の数以上の場合、LCKMGR_SERVER プロセスが生成されて、ロック処理のサービスを行います。このプロセスはリアルタイム優先順位 63 で実行し、常に現在のプロセスになります。

さらに、アクティブな CPU の数が STOP/CPU コマンドまたは Galaxy 構成の CPU 再割り当てによって必要なしきい値よりも減らされる場合、専用 CPU ロック・マネージャは 1 秒以内に自動的にオフになり、LCKMGR_SERVER はハイバネート状態になります。アクティブな CPU の数が増えると、LCKMGR_SERVER はロック処理のサービスを行うために再開します。

次のいずれかを指定します。

- ゼロ (0) は、専用 CPU ロック・マネージャがオフであることを示します (省略時の設定)。
- ゼロ (0) よりも大きな値は、専用 CPU ロック・マネージャがオンになる前にその数の CPU がアクティブである必要があることを示します。

専用 CPU ロック・マネージャをオンにすると、ファストパス・デバイスは、専用 CPU ロック・マネージャが使用する CPU に割り当てられません。

専用 CPU ロック・マネージャの使用方法については、『OpenVMS Performance Management』を参照してください。

LGI_BRK_DISUSER (D)

侵入の試みが検出されたときに UAF レコードの DISUSER フラグを設定し、該当するアカウントを永久的にロックします。省略時の設定では、このパラメータはオフ (0) です。このパラメータを設定 (1) するとユーザ・サービスが極度に制約されるので、セキュリティをきわめて重視しなければならない場合以外には設定しないようにします。

LGI_BRK_LIM (D)

ログイン時に発生可能なエラー数を指定します。指定した値に達すると、システムが侵入処置をとります。ユーザ名、ターミナル、ノード別に、エラー数が適用されます。この侵入制限にログインの試みが達すると、侵略されているとシステムはみなし、LGI_HID_TIM パラメータで指定した回避措置をとります。

最小値は 1 です。省略時の値は、ほとんどの場合に適しています。

LGI_BRK_TERM (D)

ターミナル・モードの侵入検出において、ターミナル名を対応文字列の一部とします。LGI_BRK_TERM がオフ (0) に設定されると、処理は侵入試行のソースがローカルまたはリモートのどちらかとみなし、侵入検出は複数のターミナル・デバイスに渡って失敗アクセスの相関を取ることができます。オン (1) に設定されると、LGI_BRK_TERM は、ローカルに線で結ばれたターミナル、または専用のターミナルのみが使用されていると想定し、侵入検出処理が侵入試行の相関関係を調べるときに、具体的なローカル・ターミナル名を含めます。

通常、物理的なターミナル名が動的に作成される、LAT や Telnet などのネットワーク・プロトコルを使用している場合には、LGI_BRK_TERM をオフ (0) にしてください。

LGI_BRK_TMO (D)

失敗監査期間の長さを指定します。この時間の増分は、ログインの失敗が発生するたびに、疑わしいユーザの満了時間に追加されていきます。満了時間が過ぎ、それまでのログイン失敗が破棄されると、疑わしいユーザの疑いが晴れます。

LGI_CALLOUTS (D)

各ログインで起動されるインストレーション・セキュリティ・ポリシー・コールアウト・モジュールの数を指定します。コールアウト・モジュールが存在しない限り、LGI_CALLOUTS は 0 に設定しなければなりません。

LGI_HID_TIM (D)

侵入を検出した後、回避措置を続行する秒数を指定します。指定秒数の間は、正しいユーザ名とパスワードを指定した場合でも、システムはログインを禁止します。

LGI_PWD_TMO (D)

パスワードを使用しているときに、ユーザが正しいシステム・パスワードを入力しなければならない時間を秒数で指定します。また、ログイン時にユーザがパーソナル・アカウント・パスワードを入力しなければならない時間も設定します。さらに、SET PASSWORD コマンドを使用している場合には、ユーザが新しいパスワード、古いパスワード、パスワード・チェックを入力するまでにシステムが待つ時間も指定します。

LGI_RETRY_LIM (D)

ログインしようとするユーザに許可するリトライ回数を指定します。0 より大きい値を設定したときに正当なユーザが入力ミスのため正しくログインできなかった場合、このユーザがキャリアを自動的に失うことはありません。指定したリトライ回数まで達していない場合には、Return キーを押すと、ユーザ名とパスワードの再度の入力を指示するプロンプトが出力されます。指定したリトライ回数まで達してもログインできなかった場合、ユーザはキャリアを失います。LGI_BRK_LIM と LGI_BRK_TMO のいずれにも達していない場合には、ユーザは再度ダイアルインしてログインを試みることができます。

LGI_RETRY_TMO (D)

ログインのリトライ間隔を秒数で指定します。Return キーを押せば、ログインをリトライできます。このパラメータは、LGI_RETRY_LIM パラメータと併用することを前提にしています。これによって、ダイアルアップ・ユーザがキャリアを失うまでのリトライ時間とリトライ回数を設定できます。

LNMPHASHTBL (G, VAX システムで A)

プロセス論理名ハッシュ・テーブルのサイズを設定します。論理名は、論理名の長さ
と内容の関数を使用してハッシュされます。このパラメータは、プロセス・プライベート論理名のエントリ数を指定します。プロセス・プライベート論理名の平均個数を

設定するようにしてください。ハッシュした値は、近似の2のべき乗に丸められます。

LNMSHASHTBL (A,F,G)

システム論理名ハッシュ・テーブルのサイズを設定します。論理名は、論理名の長さ
と内容の関数を使用してハッシュされます。このパラメータは、共用可能論理名のエ
ントリ数を指定します。システム論理名は、システム、グループ、ジョブの論理名テ
ーブルに格納される名前すべてです。1つのハッシュ・テーブル・エントリに対して
1～4つの論理名を設定するようにしてください。通常は省略時の値が適していますが、
多数のグループが存在している場合や多数のジョブを同時に実行する場合には、
次の2のべき乗まで値を上げると、論理名変換性能が向上すると思われます。ハッシ
ュした値は、近似の2のべき乗に丸められます。

LOAD_PWD_POLICY

SET PASSWORD コマンドでサイト固有のパスワード・ポリシー・ルーチンを使用
するかどうかを制御します。このルーチンは共用可能イメージ
SYS\$LIBRARY:VMS\$PASSWORD_POLICY.EXEに格納されています。省略時の値
は0であり、ポリシー・ルーチンを使用しないことを示します。

LOAD_SYS_IMAGES (Alpha システムおよび I64 システムで A)

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があり
ます。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでくださ
い。

LOAD_SYS_IMAGES は、システム・イメージ・データ・ファイル、
VMS\$SYSTEM_IMAGES に記述されているシステム・イメージのロードを制御
します。このパラメータはビット・マスクです。

VAX システムでは、次のビットが定義されています。

| ビット | 説明 |
|----------------------------|---|
| 0 (SGN\$V_LOAD_SYS_IMAGES) | VMS\$SYSTEM_IMAGES.DATA に指定されてい る代替 execlet のロードを許可する。 |

Alpha システムと I64 システムでは、次のビットが定義されています。

| ビット | 説明 |
|----------------------------|---|
| 0 (SGN\$V_LOAD_SYS_IMAGES) | VMS\$SYSTEM_IMAGES.DATA に指定されてい る代替 execlet のロードを許可する。 |
| 1 (SGN\$V_EXEC_SLICING) | エグゼグティブのスライシングを許可する。 |
| 2 (SGN\$V_RELEASE_PFNS) | Alpha および I64 の巨大ページの未使用部分の解 放を許可する。 |

これらのビットは省略時の設定ではオンです。従来のブートストラップ exec スライ
シングの使用は禁止できます。

LOCKDIRWT (A)

システムが取り扱うロック・マネージャ・ディレクトリの部分を決定します。通常は、省略時の値が適しています。

LOCKIDTBL (A,F,M)

ロック ID テーブルの初期エントリ数を設定し、ロックが不足したときにロック ID テーブルを拡張する量を指定します。システム内の各ロックに対し 1 つのエントリが必要です。各エントリは 4 バイトを使用します。

単純なタイムシェアリング・システムでは、省略時の値が適しています。負荷の高い RMS ファイル・シェアリングやデータベース管理アプリケーションのように多数のロックを使用するアプリケーションでは、このパラメータ値を上げます。このパラメータ値を変更する場合は、RESHASHTBL 値も必要に応じて変更してください。

OpenVMS ロック管理機能については、『OpenVMS Programming Concepts Manual』で説明しています。ロックを監視するには、Monitor ユーティリティの MONITOR LOCK コマンドを使用します。

LOCKIDTBL_MAX

LOCKIDTBL_MAX は OpenVMS バージョン 7.1 から使用されなくなりました。

LOCKRETRY

マルチプロセッサのデータ構造をロックする試み回数を指定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

LONGWAIT (D,G,M, Alpha システムおよび I64 システムで A)

プロセスが一時的にアイドル状態にあるとスワップが判断するまでの実時間を、秒数で指定します。非アクティブなターミナルや ACP を検出するため、ローカル・イベント・フラグ (LEF) とハイパネート (HIB) の待ち状態に適用されます。

MAXBOBMEM (D)

(Alpha および I64) MAXBOBMEM は、物理メモリの最大量をページレット単位で定義します。これはユーザ・モードのプロセスによって作成される単一のバッファ・オブジェクトに関連付けることができます。省略時の値 0 は、バッファ・オブジェクトのサイズについてシステムで課せられた制限がないことを意味します。

これ以外の MAXBOB*パラメータは OpenVMS バージョン 7.3 からは使われなくなりました。

MAXBUF (D)

MAXBUF は 1 つのバッファード入出力パケットの可能な最大サイズを設定します。バッファード入出力パケットは、永久的に常駐している非ページング動的プールから割り当てられます。バッファード入出力を実行するデバイス・ドライバの例として、ターミナル、メールボックス、プリンタのデバイス・ドライバがあります。

入出力要求に指定したバイト数と、ドライバおよび機能に依存するヘッダ領域のサイズの合計によって、必要なバッファード入出力パケット・サイズが決定されます。ヘッダ領域のサイズは 16 バイト以上です。絶対的な上限はありません。しかし、このヘッダ領域は通常、数百バイトのサイズです。

OpenVMS VAX バージョン 7.1 以降、省略時の値は 4112 です。Alpha システムと I64 システムでの省略時の値は 8192 のままです。

MAXBUF の最大値は 64000 バイトです。

MAXCLASSPRI (D)

クラス・スケジューリングが許可されている場合、クラス・スケジューリングされるプロセスの優先順位の最大値を設定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

MAXPROCESSCNT (A,F,G,M)

ブート時に割り当てるプロセス・エントリ・スロットの数を指定します。システムに同時に存在するプロセス各々につき、1 つのスロットが必要です。各スロットは、永久常駐メモリを 6 バイト使用します。

省略時の値は、通常作成する数のプロセスに対応できるように設定されています。次のメッセージが出力された場合は、このパラメータ値を上げてください。

```
%SYSTEM-F-NOSLOT, No PCB to create process
```

Alpha システムと I64 システムの Version 8.1 からは、省略時の値は 32,767 です。

MAXQUEPRI (D)

OPER 特権または ALTPRI 特権を持たないプロセスがバッチ・キューと出力キュー（プリンタ、サーバ、ターミナル）に入力したジョブに設定できる最上位のスケジューリング優先順位を指定します。0 ~ 255 の値を設定することができます。省略時の値は 100 です。MAXQUEPRI は、DEFQUEPRI 以上とします。

注意

MAXQUEPRI は、ジョブの実行優先順位ではなく、相対的キュー・スケジューリング優先順位です。

MAXSYSGROUP (D)

MAXSYSGROUP は、グループ番号の最大値を設定します。システム UIC グループ番号として使用されます。指定値は基数を表す %O を数値の前につけない限り、8 進値にはなりません。このパラメータは通常 8(8 進数での 10) のままにしておきます。

MC_SERVICES_P0 (D)

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P0 は、クラスタ上の MEMORY CHANNEL ノードがこのノードがバグチェックまたはシャットダウン時に実行をつづけるかどうかを制御します。

値 1 は MEMORY CHANNEL クラスタの他のノードに、バグチェックまたはシャットダウン時にバグチェック・コード MC_FORCED_CRASH でクラッシュすることを指示します。

省略時の設定は 0 です。値 1 はデバッグ用です。パラメータはこの他の場合は省略時の値のままにしておくべきです。

MC_SERVICES_P1 (D)

(Alpha のみ) この特殊パラメータは弊社によって予約されています。このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MC_SERVICES_P2

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P2 は、PMDRIVER (PMA0) MEMORY CHANNEL クラスタ・ポート・ドライバをロードするかどうかを指定します。

PMDRIVER は、MEMORY CHANNEL クラスタ・ポート・ドライバとして働くドライバです。PMDRIVER は MCDRIVER (MEMORY CHANNEL デバイス・ドライバとドライバ・インタフェース) とともに動作し、MEMORY CHANNEL クラスタリングを提供します。PMDRIVER がロードされない場合、MEMORY CHANNEL インターコネクトを介してのクラスタ接続は行われません。

省略時の値は 1 です。これは PMDRIVER がシステムのブート時にロードされることを表します。CLUSTER_CONFIG.COM を実行して MEMORY CHANNEL オプションを選択した場合は、PMDRIVER はリブート時に自動的にロードされます。

この値は変更しないでください。このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MC_SERVICES_P3 (D)

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P3 は、サポートされる最大タグ数を表します。最大値は 2048 です。最小値は 100 です。

省略時の値は 800 です。この値は変更しないでください。このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MC_SERVICES_P4

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P4 はサポートされる最大リージョン数を表します。最大値は 4096 です。最小値は 100 です。

省略時の値は 200 です。この値は変更しないことを推奨します。このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MC_SERVICES_P5 (D)

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P5 は弊社によって予約されており、省略時の値である 8000000 のままにしておく必要があります。このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MC_SERVICES_P6

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P6 は MEMORY CHANNEL のメッセージ・サイズを表しており、フリー・キューあるいはワーク・キューでの 1 エントリのボディです。サポートされる最大タグ数を表します。最大値は 65536 です。最小値は 544 です。

省略時の値は 992 です。この値は極端な条件のメモリを除いてすべての場合に適切な値です。そのようなシステムでは、省略時の値の 992 からわずかに削減することで MEMORY CHANNEL のメモリ消費量を減らすことができます。MC_SERVICES_P6 の値は常に以下の値と同じか、それ以上でなければなりません。

1. SCS_MAXMSG と SCS_MAXDG のうちの大きい数値
2. その値を次のクォドワード境界まで丸めた値

このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MC_SERVICES_P7 (D)

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P7 は、ノード上の MEMORY CHANNEL の活動についてのメッセージを表示させるか表示させないかを表します。この値は、0,1,2 のいずれかです。

- 値 0 は非冗長モードです: 情報メッセージもエラー・メッセージもコンソールあるいはエラー・ログに出力されません。
- 値 1 は冗長モードです: MCDRIVER と PMDRIVER からの情報メッセージは両方ともコンソールとエラー・ログに出力されます。
- 値 2 は 1 と同じ出力に加え、PMDRIVER ストローリング・メッセージと、修復メッセージが出力されます。

省略時の値は 0 です。MEMORY CHANNEL の問題あるいは MC_SERVICES_P9 の調整をする場合を除いては、この値を変更しないでください。

MC_SERVICES_P8

(Alpha のみ) この値は弊社の使用のために予約されており、必ず省略時の値の 0 でなければなりません。このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MC_SERVICES_P9

(Alpha のみ) MC_SERVICES_P9 はシングル・チャネルのフリー・キューにおいて初期エントリの数を指定します。最大値は 2048 です。最小値は 10 です。

MC_SERVICES_P9 は DYNAMIC パラメータではないので注意してください。値の変更を有効にするには、変更後にシステムをリブートする必要があります。

省略時の値は 150 です。この値は変更しないでください。

このパラメータの値は MEMORY CHANNEL で接続されたすべてのノードで同一である必要があります。

MINCLASSPRI (D)

クラス・スケジューリングが許可されている場合、クラス・スケジューリングされるプロセスの優先順位の最小値を設定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

MINWSCNT (A)

MINWSCNT によって指定された値がプロセス・ヘッダのサイズに加算され、最小ワーキング・セット・サイズが設定されます。

VAX システムでは、プロセスの実行に必要な流動ページ (ワーキング・セットにロックされていないページ) の最小ページ数を設定します。あらゆる VAX 命令を実行できるに足る空間を指定してください。最も長い命令は、理論的には 52 ページを必要としますが、VMS コードはすべて 20 流動ページで実行することができます。空間が充分でない場合、システムの性能に支障を来す恐れがあり、命令によってはプロセスが無限ループに入ってしまう可能性があります。

Alpha システムおよび I64 システムにおいて、プロセスの実行に必要な最小ページレット数を設定します。省略時の値は 20、最小値は 10 です。

MMG_CTLFLAGS (A,D)

MMG_CTLFLAGS はビット・マスクであり、メモリ管理関連の動作を有効または無効にするために使用します。

ビット 0 とビット 1 は、積極的なメモリ再生機構を制御します。ビット 2 は、デフォード・メモリ・テストを制御します。

次のビット・マスク値が定義されています。

| ビット | 説明 |
|-------|---|
| 0 | このビットを設定すると、定期的に行われるが、その他のときはアイドル状態となるプロセスからトリミングすることによる再生が有効になる。この状況が発生するのは、空きリストのサイズが FREEGOAL の 2 倍より小さくなったときである。ビットがクリアされている場合は、この機能は無効である。 |
| 1 | このビットを設定すると、LONGWAIT の秒数より長い時間アイドル状態になっているプロセスをスワップ・アウトすることによる再生が有効になる。この状況が発生するのは、空きリストのサイズが FREEGOAL より小さくなったときである。ビットがクリアされている場合は、この機能は無効である。 |
| 2 | デファード・メモリ・テストを制御する (AlphaServer 4100 システムのみ)。このビットを使用して、いつメモリをテストするかを制御することで、ブートに要する時間を短縮することができる。 <ul style="list-style-type: none"> ビットがクリアされている場合 (省略時の設定)、OpenVMS はバックグラウンドでメモリをテストするが、ブート処理の完了前に完了するとは限らない。 ビットがセットされていると、システムのブート処理の中で、EXEC_INIT フェーズの終了までに (つまり IPL が 31 より低くなる前に)、すべてのメモリがテストされる。 |
| 3 ~ 7 | 将来の使用のために予約されている。 |

MPDEV_AFB_INTVL

(Alpha および I64) MPDEV_AFB_INTVL は、秒単位の自動フェールバック間隔を指定します。自動フェールバック間隔は、同一のデバイスに対して MSCP パスから直接パスへの別のフェールバックをシステムが行おうとするまでの最小限の秒数です。

自動フェールバックを有効にするには、MPDEV_POLLER を ON に設定する必要があります。MPDEV_AFB_INTVL を 0 に設定すると、ポーラを無効にせずに自動フェールバックを無効にすることができます。省略時の設定は 300 です。

MPDEV_D1

(Alpha および I64) MPDEV_D1 ~ MPDEV_D4 はオペレーティング・システムによる使用のために予約されています。

MPDEV_ENABLE

(Alpha および I64) MPDEV_ENABLE は、ON (1) に設定すると、マルチパス設定の構成を許可します。MPDEV_ENABLE を OFF (0) に設定した場合、追加マルチパス設定の構成と既存のマルチパス設定への新しいパスへの追加は禁止されます。ただし、既存のマルチパス設定の効果は持続します。省略時の値は ON です。

MPDEV_REMOTE と MPDEV_AFB_INTVL は、MPDEV_ENABLE が OFF に設定されても影響はありません。

MPDEV_LCRETRIES

(Alpha および I64) MPDEV_LCRETRIES は、直接パスから他のコントローラに移動する前に、論理ユニットがオンラインであるコントローラへの直接パスに対して、または、MSCP がサーブするパスに移すシステムの再試行回数を制御します。再試行の有効な範囲は 1 ~ 256 です。省略時の値は 1 です。

MPDEV_POLLER

(Alpha および I64) MPDEV_POLLER は、ON (1)に設定されたときに、マルチパス設定メンバへのパスのポーリングを許可します。ポーリングによって、アクティブではないパスに対するエラーを早期に検出することができます。パスが利用できなくなる、またはサービスに戻る場合、システム管理者には OPCOM メッセージで通知されます。OFF (0)に設定されると、マルチパス・ポーリングは禁止されます。省略時の値は ON です。自動フェールバック機能を使用する場合、このパラメータは ON に設定する必要があります。

MPDEV_REMOTE

(Alpha および I64) MPDEV_REMOTE は、ON (1)に設定されたときに、MSCP でサブされるディスクがマルチパス設定のメンバになることを可能にします。OFF (0)に設定されると、SCSI または Fibre Channel デバイスに対するローカル・パスだけが追加マルチパス設定の構成に使用されます。ただし、このパラメータが OFF に設定されても、リモート・パスを持つ既存のマルチパス設定には影響はありません。

サブされたパスに対してマルチパス・フェールオーバを使用するには、共有 SCSI/Fibre Channel デバイスへの直接アクセスのあるすべてのシステムに対して MPDEV_REMOTE を有効にする必要があります。この機能を提供する最初のリリースは OpenVMS Alpha バージョン 7.3-1 です。このため、MPDEV_REMOTE を有効にするすべてのノードは OpenVMS Alpha Version 7.3-1 (またはそれ以降)を実行している必要があります。

MPDEV_ENABLE が OFF (0) に設定されている場合、マルチパス設定への新しいすべてのパスの追加が無効になっているので、MPDEV_REMOTE の設定は影響を与えません。省略時の値は ON です。

MPW_HILIMIT (A,G)

変更済みページ・リストの上限を設定します。リスト内のページ数がこの上限に達すると、リストの書き込みが開始されます。書き込まれたページは空きページ・リストに転送されます。

値が小さすぎるとページ・フォルトが過剰となり、値が大きすぎると物理メモリを消費しすぎる恐れがあります。

この値を上げる場合は、MPW_WAITLIMIT も上げる必要が生じ得ます。MPW_WAITLIMIT が MPW_HILIMIT 未満である場合、システムがデッドロックします。両者のパラメータ値は通常は同じです。

MPW_IOLIMIT (Alpha システムおよび I64 システムで A)

変更済みページ・ライタに対する未実行入出力数を指定します。

MPW_LOLIMIT (A,G)

変更済みページ・リストの下限を設定します。リストを書き込んだ結果、リストのページ数がこの下限以下まで減少すると、書き込みが停止します。

このパラメータに設定した数のページを、ページ・フォルトに利用することができます。値が小さすぎる場合、変更済みページ・リストのキャッシュ効率が減少します。値が大きすぎる場合、プロセスに使用できるメモリが少なくなるので、スワップ(ページ)が増加する可能性があります。

MPW_LOWAITLIMIT (A,D)

その他の待ち状態 MPWBUSY にあるプロセスを再開させるしきい値を指定します。バージョン 5.0 より前の VMS では、変更済みページ・リストのサイズが MPW_LOLIMIT まで減少するまで、MPWBUSY からプロセスが削除されません。MPW_LOWAITLIMIT は、プロセスが MPWBUSY 待ち状態にある時間を短縮することにより、高速プロセッサと大容量メモリを使用しているシステムの性能を向上させます。

MPW_PRIO

変更済みページ・ライタが実行する入出力転送の優先順位を設定します。最大値は 31、最小値は 0、省略時の値は 4 です。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

MPW_THRESH (D, Alpha システムおよび I64 システムで A)

変更済みページ・リストに存在する必要がある最小ページ数を指定します。指定した値に達すると、スワップがリストへの書き込みを開始して空きページを獲得します。スワップは、プロセスからページを取り出したりプロセスをスワップ・アウトしたりするのではなく、変更済みページ・リストに書き込みを行います。

MPW_WAITLIMIT (A,D)

変更済みページ・リストのページ数を設定します。指定した値に達すると、次に変更済みページ・ライタが変更済みリストに書き込むまでプロセスを待ち状態に置きます。このパラメータは、1 つのプロセスが変更済みページを出力する割合を制限します。MPW_HILIMIT 未満の値を設定すると、システムがデッドロックします。このパラメータの値は、通常 MPW_HILIMIT と同じです。

MPW_WRTCLUSTER (A,G)

1 回の入出力動作で変更済みページ・リストからページ・ファイルまたはセクション・ファイルに書き込むページ数を設定します。クラスタの実サイズは、入出力動作に使用できるページ数によって制限される場合があります。このパラメータ値は、16 ~ 120 の範囲の 8 の倍数です。クラスタ内の各ページは、永久常駐メモリ 6 バイトを使用します。

値が小さすぎる場合、変更済みページ・リストを空にするには多数の入出力動作が必要となります。ページ・ファイルを格納するディスクの速度に対して大きすぎる値を設定すると、変更済みページ・リストの書き込みによって、他の入出力動作が遅延します。

VAX システムでは、MPW_WRTCLUSTER の省略時の値と最大値は 120 ページ (1 ページは 512 バイト) です。最小値は 16 ページ (1 ページは 512 バイト) です。

Alpha システムと I64 システムでは、MPW_WRTCLUSTER の省略時の値は 64 ページ (1 ページは 8192 バイト) です。最大値は 512 ページ (1 ページは 8192 バイト) です。最小値は 16 ページ (1 ページは 8192 バイト) です。

MSCP_BUFFER (A,F)

サーバはこの空間を使用してクライアント・システムとローカル・ディスクとの間でデータを転送します。

VAX システムでは、MSCP サーバのローカル・バッファ・エリアに割り当てるページ数を指定します。

Alpha システムと I64 システムでは、MSCP サーバのローカル・バッファ・エリアに割り当てるページレット数を指定します。

MSCP_CMD_TMO (D)

MSCP_CMD_TMO は、OpenVMS MSCP サーバが MSCP コマンドの時間切れを検出するために使用する秒数です。MSCP サーバは、組み込みタイマの示す約 40 秒と MSCP_CMD_TMO パラメータの示す秒数を加えた時間以内にコマンドを終了させる必要があります。

MSCP_CMD_TMO の省略時の値 0 は、通常、適切です。0 を指定すると、OpenVMS の以前のリリース (以前のリリースには、MSCP_CMD_TMO システム・パラメータはありません) の動作と同じになります。0 以外の値を設定すると、MSCP コマンドが時間切れになるまでの時間が長くなります。

コマンド時間切れエラーがクライアント・ノードのログに記録される場合には、OpenVMS サーバでこのパラメータの値を 0 以外の値に設定すると、ログに記録されるエラーの数を削減できます。このパラメータの値を大きくすると、クライアント MSCP コマンドの時間切れの発生数を削減し、不良デバイスを検出するのに必要な時間が長くなります。

コマンド時間切れのエラーの数を削減しなければならない場合には、初期値を 60 に設定してください。時間切れエラーが継続的にログに記録される場合には、この値を 20 秒刻みで大きくしてください。

MSCP_CREDITS

1 つのクライアント・システムからアクティブ状態にすることができる未実行入出力要求の数を指定します。

省略時の値は現在 32 です。システムで利用できるメモリが非常に制限されている場合を除き、これらの値を増やさないでください。

MSCP_LOAD (A)

システムのブート時における MSCP サーバのローディングを制御します。次のいずれかの値を指定します。

| 値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | MSCP サーバをロードしない。省略時の値。 |
| 1 | MSCP サーバをロードし、MSCP_SERVE_ALLパラメータの指定に従ってディスクをサーブする。 |

MSCP_SERVE_ALL

MSCP_SERVE_ALL は、OpenVMS Cluster でサーブするディスクを制御するビット・マスクです。ディスクは、ビット 3 が 1 の値ではない限り、その割り当てクラスにかかわらずサーブされます。

OpenVMS バージョン 7.2 から、サービング・タイプがビット・マスクとして実装されるようになりました。システムが実行するサービング・タイプを指定する場合、次に示す表で必要なタイプを探し、その値を指定してください。なかには、システム・ディスクとしてサーブし、かつ、ローカルに接続するディスクとしてもサーブするなどのように、2 種類のサービング・タイプを指定するシステムもあるでしょう。そのような組み合わせを指定するには、各タイプの値を加算し、その合計を指定してください。

OpenVMS のバージョン 7.1-x や、それよりも前のオペレーティング・システムが稼働しているシステムを含む、バージョンが混在したクラスタでは、利用可能なすべてのディスクをサーブすることは、システムの (バージョン 7.2 よりも前の) ノード割り当てクラスに一致しない割り当てクラスを持つディスク以外のすべてのディスクをサーブすることに制限されています。この種のサービングを指定するには、値 9 (ビット 0 とビット 3 を設定する) を使用してください。

次の表は、それぞれのビットで制御されるサービング・タイプとその 10 進数の値を説明しています。

| ビットと、 設定されたときの値 | 説明 |
|--------------------|---|
| ビット 0 (1) | 利用可能なすべてのディスク (ローカルに接続されたディスク、および、HSx コントローラと DSSI コントローラに接続されたディスク) をサーブする。(ALLOCLASS パラメータで設定される) システムの割り当てクラスとは異なる割り当てクラスを持つディスクも、ビット 3 が設定されていないのであれば、サーブされる。 |
| ビット 1 (2) | ローカルに接続された (HSx や DSSI 以外に接続された) ディスクをサーブする。 |
| ビット 2 (4) | システム・ディスクをサーブする。これが省略時の設定である。この設定は、クラスタ内の他のノードが、このシステムのシステム・ディスクがサーブできることに依存している場合、重要である。この設定によって、システムに異常が発生しているリモート・システム・ディスクに対して、別のシステムが入出力を完了させようとしているときに発生しがちな、あいまいな競合問題が防止される。 |

| ビットと、 設定されたときの値 | 説明 |
|--------------------|--|
| ビット 3 (8) | <p>ビット 0 によって指定されたサービングを制限する。 (ALLOCLASS パラメータによって設定された) システムの割り当てクラスとは違う割り当てクラスを持つディスク以外のすべてのディスクがサーブされる。</p> <p>これはバージョン 7.2 よりも前の動作である。クラスタの中に、OpenVMS 7.1-xやそれよりも前のバージョンのシステムがあり、利用可能なすべてのディスクをサーブしようとしている場合、このビットとビット 0 を設定した、値 9 を指定する必要がある。</p> |

サービング・タイプがビット・マスクで実装されるようになったものの、ビット 0 とビット 1 で指定される、0, 1, 2 の値はこれまでと同じ意味を持ちます。

- 0 — ディスクをまったくサーブしない (以前の OpenVMS での省略時の値)。
- 1 — 利用可能なすべてのディスクをサーブする。
- 2 — ローカルに接続された (HSxや DSSI 以外に接続された) ディスクだけをサーブする。

MSCP_LOAD システム・パラメータが 0 である場合、MSCP_SERVE_ALL は無視されます。

MULTIPROCESSING

システム同期イメージのローディングを制御します。

次のいずれかの値を指定します。

| 値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | ユニプロセッシング同期イメージ SYSTEM_SYNCHRONIZATION_UNI.EXEをロードする。 |
| 1 | CPU タイプが SMP の可能なタイプであり、2 つ以上の CPU がシステムに用意されている場合には、フルチェック・マルチプロセッシング同期イメージSYSTEM_SYNCHRONIZATION.EXEをロードする。それ以外の場合には、ユニプロセッシング同期イメージをロードする。 |
| 2 | システム構成や用意されている CPU とは無関係に、常にフルチェック・バージョンSYSTEM_SYNCHRONIZATION.EXEをロードする。 |
| 3 | <p>CPU タイプが SMP の可能なタイプであり、2 つ以上の CPU がシステムに用意されている場合には、最適化ストリームライン・マルチプロセッシング・イメージSYSTEM_SYNCHRONIZATION_SPC.EXEをロードする。</p> <ul style="list-style-type: none"> • VAX システムでは、このイメージは SYSTEM_SYNCHRONIZATION_SPC.EXE • Alpha システムと I64 システムでは、このイメージは、 SYSTEM_SYNCHRONIZATION_MIN.EXE <p>それ以外の場合には、ユニプロセッシング同期イメージSYSTEM_SYNCHRONIZATION_UNI.EXEをロードする。省略時の値は 3 である。</p> |

| 値 | 説明 |
|---|---|
| 4 | システム構成や用意されている CPU とは無関係に、常にストリームライン・マルチプロセッシング・イメージ SYSTEM_SYNCHRONIZATION_MIN.EXE をロードする。 |

SYSTEM_CHECK パラメータを 1 に設定すると、MULTIPROCESSING を 2 に設定する効果があります。

MULTITHREAD (D,A)

MULTITHREAD はカーネル・スレッドの可用性を制御します。次のいずれかを指定します。

| 値 | 説明 |
|--------------------|--|
| 0 | スレッド・マネージャのアップコールと複数カーネル・スレッドの作成がどちらも禁止される。 |
| 1 | スレッド・マネージャのアップコールは許可される。複数カーネル・スレッドの作成は禁止される。 |
| 2 ~ 256 (Alpha のみ) | スレッド・マネージャのアップコールと複数カーネル・スレッドの作成はどちらも許可される。指定する値は、1 つのプロセスに対して生成できるカーネル・スレッドの最大数を表す。 |

MULTITHREAD の最大値は 256 です。

MVSUPMSG_INTVL (D)

(Alpha および I64) システムは、ファイバ・チャネル・ディスク・デバイスに対するマウント・チェックが 1 回の処理で終了し、マウント・チェックがそれほど頻繁に発生しない場合、マウント・チェック開始メッセージと終了メッセージを抑制します。MVSUPMSG_NUM とこのパラメータがこの制限を確立します。

システムは、MVSUPMSG_INTVL 秒内に、特定のファイバ・チャネル・ディスク・デバイスに対する一連の MVSUPMSG_NUM マウント・チェックが通知されなかった後、マウント・チェック・メッセージを発行します。

このパラメータがゼロである場合、すべてのマウント・チェック・メッセージが通知されます。

MVSUPMSG_NUM (D)

(Alpha および I64) システムは、ファイバ・チャネル・ディスク・デバイスに対するマウント・チェックが 1 回の処理で終了し、マウント・チェックがそれほど頻繁に発生しない場合、マウント・チェック開始メッセージと終了メッセージを抑制します。MVSUPMSG_INTVL とこのパラメータがこの制限を確立します。

システムは、MVSUPMSG_INTVL 秒内に、特定のファイバ・チャネル・ディスク・デバイスに対する一連の MVSUPMSG_NUM マウント・チェックが通知されなかった後、マウント・チェック・メッセージを発行します。

このパラメータがゼロである場合、すべてのマウント・チェック・メッセージが通知されます。

MVTIMEOUT (D, Alpha システムおよび I64 システムで A)

1 つのディスク・ボリュームに対してマウント・チェックを続行する、秒数による時間です。指定時間内にボリュームが回復しない場合、そのボリュームに対する未実行の入出力動作は異常終了します。

NET_CALLOUTS (D)

NET_CALLOUTS は通常、0 に設定します。値が 255 の場合には、アクティブ・サーバへの新しいプロキシ接続を割り当てる操作は実行されません。その場合には、新しいプロセスを起動して、LOGINOUT.EXE 内のインストレーション・セキュリティ・ポリシー・コールアウト・モジュールを起動しなければなりません。1 ~ 254 の値は今後使用するために確保されています。

NISCS_CONV_BOOT

リモート・システムに対し、会話形式のブートを許可するかどうかを制御します。省略時の値の 0 は、会話形式のブートを許可しません。

NISCS_LOAD_PEA0

システムのブート時に、NI-SCS ポート・ドライバ PEDRIVER をロードするかどうかを制御します。省略時の値の 0 は、PEDRIVER をロードしません。

NISCS_MAX_PKTSZ (Alpha システムおよび I64 システムで A)

ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上で NISCA によって送信される最大パケット内で、ユーザ・データ領域の上限サイズをバイト単位で指定します。

NISCS_MAX_PKTSZ によって、システム管理者はネットワーク通信パス上でクラスタ通信に使われるパケット・サイズを変更できます。PEDRIVER は自動的にメモリを割り当てて、システムに接続されている任意の仮想サーキットが使用可能な最大のパケット・サイズをこのパラメータで設定されている上限までサポートします。その省略時の値は OpenVMS Alpha/I64 と OpenVMS VAX とでは異なります。

- Alpha および I64 では、性能を最適化するために、現在 OpenVMS でサポートされている最大のパケット・サイズが省略時の値になります。
- VAX では、メモリを節約するために、イーサネット・パケット・サイズが省略時の値になります。

PEDRIVER は、NISCS_MAX_PKTSZ を使って LAN パケット内で送信するデータの最大量を次のように計算しています。

LAN パケット・サイズ <= LAN ヘッダ (パッドされたイーサネット形式)
+ NISCS_MAX_PKTSZ
+ NISCS チェックサム (データ検査が有効である場合のみ)
+ LAN CRC または FCS

PEDRIVER が自動的に使用する実際のパケット・サイズは、次の理由から、NISCS_MAX_PKTSZ の制限よりも小さくなる可能性があります。

- LAN パスごとに、ローカルとリモートの LAN アダプタおよびそれを仲介する LAN デバイスを含む、2つのノードの間の LAN パスが、制限値よりも少ないサイズしか運搬できないと PEdriver が判断した場合。
言い換えると、ラージ・パケットを使用できるのは、ラージ・パケットの LAN デバイスによってエンド・ツー・エンドに接続されたラージ・パケットの LAN アダプタを備えたノードのみになります。ラージ・パケット LAN に接続されていてもイーサネット・セグメントを含むエンド・ツー・エンド・パスを持つノードのパケット・サイズは、イーサネット・パケットのサイズ(1498 バイト)に制限されます。
- 性能のため、非ページング・プールのルックアサイド・リストからパケットを割り当てられるように、パケット・サイズの上限に対して PEDRIVER がさらに制限を設けている場合。

実際のメモリ割り当てには、実際の LAN パケット・サイズに加えて、PEDRIVER と LAN ドライバで使用される必須データ構造のオーバヘッドも含まれます。

次の表は、指定された LAN タイプでサポートされる最大パケット・サイズを使用するのに必要な最小の NISCS_MAX_PKTSZ 値を示しています。

| LAN のタイプ | NISCS_MAX_PKTSZ の最小値 |
|--------------|----------------------|
| イーサネット | 1498 |
| FDDI | 4468 |
| ギガビット・イーサネット | 8192 |
| ATM | 7606 |

一部のギガビット・イーサネット・アダプタの最大パケット・サイズは、NISCS_MAX_PKTSZ の最大値(8192 バイト)よりも大きいことに注意してください。ギガビット・イーサネット上のジャンボフレーム(イーサネット用として記載されているものより大きいパケット・サイズ)を有効にする方法については、LAN_FLAGS パラメータを参照してください。

NISCS_PORT_SERV (A)

PEDRIVER ポート・サービスのフラグ・ビットを指定します。ビット 0 と 1 (10 進値 3) は、データ・チェックを許可します。その他のビットは今後の使用のため予約されています。

OpenVMS バージョン 7.3-1 から、SCACP コマンド SET VC/CHECKSUMMING を使用して、特定のノードへの VC のデータ・チェックを指定することができます。これは実行中のシステムで行うことができます(詳細については、本書の SCACP に関する記述を参照してください。)

一方、NISCS_PORT_SERV の設定を変更するには、リブートが必要になります。さらに、このパラメータは、設定されるノードと、クラスタの他のノードの間のすべての仮想サーキットに適用されます。

NOAUTOCONFIG (D)

システムのブート時にすべてのデバイスを自動的に構成するかどうかを制御します。省略時の値 0 では、すべてのデバイスをシステムが自動的に構成します。このパラメータを 1 に設定する（自動構成を禁止する）のは、デバッグのときだけにしてください。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

NOCLUSTER

NOCLUSTER は、システムのブート時にページ読み込みクラスタ化を禁止するかどうかを制御します。NOCLUSTER を 1 に設定する（ページ読み込みクラスタ化を禁止する）のは、デバッグのときだけにしてください。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

NOPGFLSWP

許可されている場合、NOPGFLSWP はページ・ファイルへのスワッピングを禁止します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

NPAGECALC

非ページング動的メモリの初期時サイズをシステムが自動的に計算するかどうかを制御します。

インストール後またはアップグレード後の初回のブート時にのみ、NPAGECALC の省略時の値は 1 に設定されます。NPAGECALC の値が 1 のとき、システムは NPAGEVIR システム・パラメータと NPAGEDYN システム・パラメータの初期値を計算します。この計算値は、システム内の物理メモリの量を基にしています。

NPAGECALC の計算は、ユーザが確認した、または SYSBOOT プロンプトで設定した NPAGEVIR と NPAGEDYN の値を減らすことはありません。むしろ、NPAGECALC の計算がこれらの値を増やす場合もあります。

AUTOGEN は NPAGECALC を 0 に設定します。システム・パラメータ NPAGEDYN および NPAGEVIR 用に改良された値を AUTOGEN が決定した後には、NPAGECALC の値は常に 0 にしてください。

NPAGEDYN (A,F,G,M)

非ページング動的プールのサイズをバイト単位で指定します。この数値は整数のページ数に切り捨てられます。このパラメータが設定するのは、非ページング・プール・サイズの初期値です。プール・サイズは動的に増加することができます。

このパラメータを設定する場合、まず省略時の値を使用し、実際に使用している空間量を DCL の SHOW MEMORY/POOL/FULL コマンドで監視します。

物理メモリが潤沢でない OpenVMS VAX システムで、もし NPAGEDYN が物理メモリの 10% を越えた場合、あるいは NPAGEVIR が物理メモリの 33 パーセントを越えた場合、AUTOGEN はレポートに警告メッセージを記録します。

AUTOGEN は、算出する NPAGEDYN の値を物理メモリの 20 パーセントに、NPAGEVIR の値を物理メモリの 50 パーセントに制限します。これらの AUTOGEN の算出する値は、物理メモリが 16MB 以下のほとんどのワークステーションやシステムで妥当な数値です。もし、システムがさらに大きなメモリを必要とする場合、AUTOGEN の算出した値を越える値を MODPARAMS.DAT に書き込んでください。

NPAGERAD (G)

(Alpha および I64) NPAGERAD は、ベース RAD (リソース・アフィニティ・ドメイン) 以外の RAD 用に割り当てられる非ページング・プールの合計バイト数を指定します。RAD のないプラットフォームでは NPAGERAD は無視されます。全 RAD 用の非ページング・プールの合計量は NPAGEDYN が指定することに注意してください。

また、OpenVMS システムは、各 RAD 用のページを指定した値よりも偶数値のページに切り上げる可能性があることにも注意してください。これによって、ベース RAD が小さすぎる非ページング・プールを持つことが防止されます。たとえば、ハードウェアが 4 つの RAD を備えた AlphaServer GS160 であるとしめます。

NPAGEDYN = 6291456 バイト
NPAGERAD = 2097152 バイト

この場合、OpenVMS システムは合計で約 6,291,456 バイトの非ページング・プールを割り当てます。この量のとき、システムはベース RAD 以外の RAD の間で 2,097,152 バイトを分割します。次に、残りの 4,194,304 バイトをベース RAD に割り当てます。

注意

実際にはシステムは各 RAD で偶数ページに切り上げます。また、ベース RAD が NPAGEDYN の値と 4M バイトよりも小さな値に割り当てられることはありません。

バージョン 7.3-1 よりも前の OpenVMS システムの AlphaServer GS シリーズ・プロセッサでは、システム管理者は増えている NPAGEDYN が減らないプール拡張を頻繁

に経験していました。この問題は NPAGERAD をその省略値の 0 のままにしたことが原因でした。

OpenVMS バージョン 7.3-1 からは、NPAGERAD が 0 (省略時の設定) のとき、システムは次の計算式で NPAGERAD に使用する値を計算します。

$$\text{NPAGEDYN} * \left(1 - \frac{\text{ベース RAD メモリ}}{\text{合計メモリ}}\right)$$

この計算によって、これまでよりも非ベース RAD にプールをさらに提供できるので、非ベース RAD の拡張を減らすことができます。

NPAGEVIR (A,G)

NPAGEVIR は、NPAGEDYN の値の最大サイズを定義します。この値が小さすぎる場合には、システムがハングする可能性があります。NPAGEVIR の値が大きすぎる場合には、VAX では各ページで 4 バイト、Alpha および I64 では各ページで 8 バイトが無駄になります。

物理メモリが潤沢でない OpenVMS VAX システムで、もし NPAGEDYN が物理メモリの 10% を越えた場合、あるいは NPAGEVIR が物理メモリの 33 パーセントを越えた場合、AUTOGEN はレポートに警告メッセージを記録します。

AUTOGEN は、算出する NPAGEDYN の値を物理メモリの 20 パーセントに、NPAGEVIR の値を物理メモリの 50 パーセントに制限します。これらの AUTOGEN の算出する値は、物理メモリが 16MB 以下のほとんどのワークステーションやシステムで妥当な数値です。もし、システムがさらに大きなメモリを必要とする場合、AUTOGEN の算出した値を越える値を MODPARAMS.DAT に書きこんでください。

NPAG_AGGRESSIVE (D)

(Alpha および I64) NPAG_AGGRESSIVE は、aggressive 再生でリストが切り捨てられた後、残された非ページング・プール・ルックアサイド・リストのパケットの割合です。

NPAG_BAP_MAX

(Alpha および I64) NPAG_BAP_MAX は、通常の状態で作成する、バイト単位のバス・アドレス可能プール (BAP) サイズです。

NPAG_BAP_MIN を参照してください。

NPAG_BAP_MAX_PA

(Alpha および I64) NPAG_BAP_MAX_PA は、バス・アドレス可能プール (BAP) で許可された中の、最高の物理アドレス (M バイト単位) です。

NPAG_BAP_MIN

(Alpha および I64) NPAG_BAP_MIN は、メモリ・リソースが異常に制限を受けたときにシステムが作成するバス・アドレス可能プール (BAP) のバイト単位のサイズです。

NPAG_BAP_MIN_PA

(Alpha および I64) NPAG_BAP_MIN_PA は、バス・アドレス可能プール (BAP) で許可されている最低の物理アドレスを M バイト単位で指定します。

NPAG_GENTLE (D)

(Alpha および I64) NPAG_GENTLE は、gentle 再生でリストが切り捨てられた後、残された非ページング・プール・ルックアサイド・リストのパケットの割合です。

NPAG_INTERVAL (D)

(Alpha および I64) NPAG_INTERVAL は非ページング・プール gentle 再生のパスの間の秒数です。

NPAG_RING_SIZE

(Alpha および I64) NPAG_RING_SIZE はリング・バッファのエントリの数です。

PAGEDYN (A,F,G,M)

ページング動的プールのサイズをバイト単位で指定します。指定した値は整数によるページ数に切り捨てられます。ページング動的プールの各ページは、8 バイトの永久常駐メモリをシステム・ページ・テーブルに追加します。ページング動的プールにおける直接的なメモリ条件はこれだけです。

ページング動的プールは、共用論理名、常駐イメージ・ヘッダ、既知ファイル・リスト・エントリ、VMS RMS ファイル共用構造に対して記憶領域を割り当てるときに使用します。大容量をプールに割り当てても、システムの性能にはほとんど効果がありません。

ページング・プールのサイズは、このパラメータで指定する最大サイズまで動的に成長することができます。

PAGFILCNT (G)

VAX システムでは、インストールできる最大ページ・ファイル数を指定します。

Alpha システムおよび I64 システムでは、OpenVMS バージョン 7.3 から、このパラメータは使用されなくなりました。

PAGTBLPFC

非常駐ページ・テーブルのフォルトを満たすために読み込む最大ページ・テーブル数を指定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

PAMAXPORT (D)

各 CI および DSSI がポーリングする最大ポート番号を指定します。CI ポート・ドライバおよび DSSI ポート・ドライバは、新しく初期化されたポートやエラーが発生したりモート・ポートを検出するためにポーリングを行います。

システムでは、ポート番号がこのパラメータの値よりも大きいポートは検出されません。したがって、このパラメータの値は、システムに接続された CI または DSSI が使用する最大ポート番号以上に設定してください。

16 個未満のポートでハードウェアを構成している場合、このパラメータ値を下げてポーリング動作を削減することができます。たとえば、CI または DSSI の構成で、合計 5 つのポートにポート番号 0 ~ 4 を設定している場合、4 をこのパラメータに設定します。

CI デバイスや DSSI デバイスが設定されていないシステムでは、このパラメータは無視されます。

このパラメータの省略時の値は 15 で、0 ~ 15 のすべてのポートがポーリングされます。このパラメータは、各クラスタ・コンピュータ上の値と同じ値に設定してください。

PANOPOLL (D)

このパラメータを 1 に設定した場合、CI および DSSI のポートのポーリングを禁止します。省略時の値は 0 です。このパラメータを設定すると、ほかのコンピュータがシャットダウンしたり、新しいコンピュータがブートしたりしたことが検出されません。このパラメータは、チェックアウトのため、クラスタの他のメンバから切り離されているシステムを起動する場合に便利です。

PANOPOLL の機能は、システムを DSSI またはスター・カブラから切り離すことに相当します。このパラメータは、LAN を介した OpenVMS Cluster の通信では無効です。

省略時の値 0 が通常適した設定値であり、HSC からブートする場合や OpenVMS Cluster のメンバとなるシステムの場合に必要です。CI デバイスや DSSI デバイスが設定されていないシステムでは、このパラメータは無視されます。

PANUMPOLL (D)

各ポーリング間隔でポーリングする CI および DSSI ポート数を指定します。通常 16 を設定します。

このパラメータは、CPU の性能が高くないシステムにおいて、システムが IPL 8 で連続して費やす時間量に反応するアプリケーションの場合便利です。この値を下げると、各ポーリング間隔で IPL 8 で費やす時間量が減少しますが、新しいポートやエラーが発生したポートを検出するのに要するポーリング回数が増えます。

CI デバイスや DSSI デバイスが設定されていないシステムでは、このパラメータは無視されます。

PAPOLLINTERVAL (D)

新しくブートしたシステム、ポート・ツー・ポートの仮想サーキットの破損、エラーが発生したりモート・ポートを検出するために CI ポート・ドライバがポーリングする時間間隔を秒数で指定します。

このパラメータによって仮想サーキット・エラーに対する応答を高速化すると、ポーリング・オーバーヘッドが増大します。できるだけ省略時の値を使用してください。

このパラメータには、各クラスタ・コンピュータで設定されている値と同じ値を設定するようにしてください。

PAPOOLINTERVAL (D)

プール割り当てエラーの発生後、ポート・ドライバが使用可能な非ページング・プールをチェックするまでの秒数を指定します。

このパラメータによってプール割り当てエラーに対する応答を高速化すると、ポーリング・オーバーヘッドが増大します。できるだけ省略時の値を使用してください。

CI デバイスまたは DSSI デバイスが設定されていないシステムの場合、このパラメータは無視されます。

PASANITY (D)

CI および DSSI ポート・サニティ・タイマを許可し、IPL 8 以上であるかまたは 100 秒以上の間ハングしているシステムをリモート・システムに検出させるかどうかを制御します。また、リモート・システム上で仮想サーキット・チェックを許可するかどうかを制御します。TIMVCFAIL パラメータは、時間 (1 ~ 99 秒) を制御します。

このパラメータは通常 1 に設定します。0 に設定するのは、XDELTA をデバッグしている場合または 100 秒以上 CPU を停止する場合だけです。

PASANITY は半動的です。新しく設定した値は、次に CI ポートまたは DSSI ポートを再初期化したときに有効となります。

CI デバイスや DSSI デバイスが設定されていないシステムでは、このパラメータは無視されます。

PASTDGBUF (A)

クラスタ・ポート・ドライバのコンフィギュレーション・ポータについて初期状態でキューに登録するデータグラム受信バッファの数です。この値は必要に応じてシステム稼働中に上げられます。

メモリ・チャネル・デバイスでは、このパラメータは無視されます。

PASTIMOUT (D)

CI ポート・ドライバがウェイクアップして時間単位で簿記動作を行う基本的時間間隔です。始動ハンドシェーク・データグラムに対して応答がなかった場合にタイムアウトが宣言される時間でもあります。

CI デバイスや DSSI デバイスが設定されていないシステムでは、このパラメータは無視されます。

通常は、省略時の値が適しているはずです。

PE*

PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6 は弊社が使用するために予約されています。これらのパラメータはクラスタ・アルゴリズムのためのものであり、その使い方はリリースごとに変更される可能性があります。これらの特殊パラメータには、省略時の値を使用してください。

PFCDEFAULT (A,D)

VAX システムでプログラムの実行中に、ページ・フォルトが発生したときに各入出力操作でディスクから読み込まれるイメージ・ページのページ数を制御します。PFCDEFAULT の最大値は 127 ページ (1 ページは 512 バイト) です。

Alpha システムと I64 システムでプログラムの実行中に、ページ・フォルトが発生したときに各入出力操作でディスクから読み込まれるイメージ・ページレットの数を制御します。PFCDEFAULT の最大値は 2032 ページレット (1 ページレットは 512 バイト) です (Alpha および I64 のページでは 127 ページ (1 ページは 8192 バイト))。

読み込み操作はイメージ・ファイルまたはページ・ファイルから実行される可能性があります。クラスタの実際のサイズは、イメージ・セクションのサイズとページ参照のパターンに応じて、PFCDEFAULT より小さくなる可能性があります。

1 つのページ・フォルトによってワーキング・セットの大部分が置換されることを防止するため、平均的ワーキング・セットの省略時のサイズの 4 分の 1 以下の値を指定します。値が大きすぎる場合、システムの性能に影響する可能性があります。この値は、OpenVMS リンカの CLUSTER オプションにより、イメージ単位で無効にすることができます。

PFN_COLOR_COUNT

(Alpha および I64) ゼロ化されたページ・リストのすべてのメンバおよび空きページ・リストの妨げにならないすべてのメンバがソートされるバケット (カラー) の数を指定します。OpenVMS Alpha システムは、指定された仮想ページをマップする要求から適切なページ・カラーを取り出し、この仮想ページを一致した "カラー" の PFN にマップしようとします。これにより、このページへのアクセス時に使用されるキャッシュ・ブロックの変化が少なくなります。このため、アプリケーションによっては、性能が向上すること、その逆の場合もあり得ます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。このパラメータの値を大きくする場合は、ZERO_LIST_HI システム・パラメータの値も大きくする必要があります。

PFRATH (D,M, Alpha システムおよび I64 システムで A)

ページ・フォルトの割合を指定します。この値を超えると、ワーキング・セットの制限値が自動的に増加されます。単位はプロセッサ時間 10 秒あたりのフォルト数です。たとえば 120 を設定すると、10 秒間に 120 ページを超えるフォルトが存在する場合、システムはワーキング・セットの制限値を自動的に上げます。この値を下げる

とワーキング・セットの制限値が上がり、この値を上げるとワーキング・セットの制限値が下がります。

VAX システムでは、省略時の値は 10 秒ごとに 120 のページ・フォルトです。

Alpha システムおよび I64 システムでは、省略時の値は 10 秒ごとに 8 のページ・フォルトです。

PFRATL (A,D,M)

ページ・フォルトの割合を指定します。この値未満となると、ワーキング・セットの制限値が自動的に減少されます。単位はプロセッサ時間 10 秒あたりのフォルト数です。たとえば 1 を設定すると、フォルトが 10 秒間に 1 ページ未満である場合、システムはワーキング・セットの制限値を自動的に下げます。

この値を上げるとワーキング・セットの制限値が下がり、この値を下げるとワーキング・セットの制限値が上がります。

PHYSICAL_MEMORY (A)

(Alpha および I64) PHYSICAL_MEMORY は使用できる物理メモリのサイズを指定します。省略時の設定は -1 であり、これはシステム内のすべてのメモリに相当します。このパラメータの値を小さくすると、実際にメモリ・ボードを取り外さずに、小さいメモリ構成をテストできます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

PHYSICALPAGES (A)

(VAX のみ) システムで使用する最大物理ページ数を設定します。このパラメータ値を下げると、メモリ・ボードを外さないまま、メモリを小さい単位でテストすることができます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

PIOPAGES (A,D)

PIOPAGES は、プロセス I/O セグメントのサイズを指定します。このセグメントには、プロセス・パーマネント・ファイルを含む I/O を取り扱うときに、RMS が使用するデータ構造体とバッファ・プール空間が格納されます。PIOPAGES は SYSGEN でリセットした後、新しいプロセスは変更された値を使用するようになります。

OpenVMS バージョン 7.2 以降、省略時の値は 575 に上げられました。この設定は、バージョン 7.2 で行われた RMS ファイル名解析の変更の結果生じたプロセス永久メモリに対する要求が増加したことにあわせるために上げられています。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

PIXSCAN (A,D)

計算可能プロセスまたはスワップ・アウトされた計算可能プロセスに対し、毎秒検索するプロセス・インデックス・スロット数を指定します。現在実行中のプロセスの優先順位が 15 を超える場合を除き、これらのプロセスの優先順位は自動的に 1 クォンタム上昇します。この優先順位上昇の目的は、システムのデッドロックを防止することにあります。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

POOLCHECK (D)

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

POOLCHECK は、システムで頻繁に発生し、予測不可能な障害を調べるために使用します。POOLCHECK が許可されている場合には、プールが割り当てられるときと、割り当てが解除されるときに、プールチェック・ルーチンが必ず実行されます。

ブート時に SYSTEM_PRIMITIVES.EXE のロード可能形式のいずれかがロードされます。省略時のイメージにはプールチェック・コードと統計情報管理機能は含まれておらず、POOLCHECK が 0 に設定されている場合には、このイメージがロードされます。POOLCHECK が 0 以外の値に設定されている場合には、SYSTEM_PRIMITIVES.EXE の監視バージョンがロードされます。このバージョンには、プールチェック・コードと統計情報管理機能の両方が含まれています。

SYSTEM_CHECK パラメータを 1 に設定することは、POOLCHECK を %X616400FF に設定するのと同じ効果があります。プールチェックについての詳しい説明は、『OpenVMS VAX Device Support Manual』（アーカイブ扱い）を参照してください。

POOLCHECK は DYNAMIC パラメータです。ただし、その値の変更を有効にするには、ブート時に POOLCHECK の値をゼロ以外にする必要があります (SYSTEM_PRIMITIVES.EXE の監視バージョンをロードするため)。

POOLPAGING

ページング可能動的プールのページングを許可 (1) します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

POWEROFF (D)

POWEROFF は、システムの電源を落とすことについてのコンソール・ファームウェアに対するソフトウェア要求を許可または禁止します。このパラメータは、通常は ON (1) に設定して、ソフトウェアからの電源オフ要求を許可してください。ただし、POWEROFF は、ソフトウェアによる電源オフ要求を禁止するために OFF (0) に設定することもできます。

電源オフ要求に対するファームウェアまたはハードウェアのサポートが実装されていない場合、シャットダウン・プロシージャはシステムを停止しますが、電源は入ったままです。

PQL_DASTLM (D,G)

システム・サービス \$CREPRC (プロセスの作成) または DCL の RUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、保留 AST 数の省略時の制限値を設定します。

PQL_DBIOLM (D,G)

システム・サービス \$CREPRC (プロセスの作成) または DCL の RUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに許可する未実行のバッファード入出力動作数の省略時のバッファード制限数を設定します。

PQL_DBYTLM (D,G)

システム・サービス \$CREPRC (プロセスの作成) または DCL の RUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスが使用できるバッファード空間量の省略時のバッファード入出力制限バイト数を設定します。

PQL_DCPULM (D,G)

システム・サービス \$CREPRC (プロセスの作成) または DCL の RUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時の CPU 時間制限を設定します。単位は 10 ミリ秒です。

省略時の値 0 は CPU 時間に制限がないことを意味し、ほとんどの状況に適しています。

PQL_DDIOLM (D,G)

システム・サービス \$CREPRC (プロセスの作成) または DCL の RUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時の直接入出力制限を設定します。

PQL_DENQLM (D,G)

システム・サービス \$CREPRC (プロセスの作成) または DCL の RUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のキューに登録できるパラメータ数の制限を設定します。

PQL_DFILLM (D,G)

システム・サービス \$CREPRC (プロセスの作成) または DCL の RUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のオープン・ファイル制限を設定します。

PQL_DJTQUOTA (D)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のジョブ・テーブル・バイト数クォータを設定します。ジョブ・テーブルに割り当てるページング・プールのバイト数を指定します。大量のジョブ論理名や一時的メールボックスを使用する場合を除き、省略時の値が適しています。

PQL_DPGFLQUOTA (D,G, VAX システムで A)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のページ・ファイル・クォータを設定します。このパラメータは、PQL_DWSEXTENT 以上に設定してください。

PQL_DPRCLM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のサブプロセス制限を設定します。

PQL_DTQELM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のタイマ・キュー・エントリ数を設定します。

PQL_DWSDEFAULT (A,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のワーキング・セット・サイズを設定します。

PQL_DWSEXTENT (A,D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のワーキング・セット超過値を設定します。

PQL_DWSQUOTA (A,D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時のワーキング・セット・クォータを設定します。

PQL_MASTLM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、保留AST数の最小の制限値を設定します。

PQL_MBIOLM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、バッファード入出力最小値を設定します。

PQL_MBYTLM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、バッファード入出力最小バイト数を設定します。

PQL_MCPULM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、10 ミリ秒単位によるCPU時間最小値を設定します。

PQL_MDIOLM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、直接入出力最小値を設定します。

PQL_MENQLM (D,G)

Create Process (\$CREPRC) システム・サービスまたはDCLのRUN (プロセス) コマンドで生成されたプロセスが同時にキューに登録できるロックの最小の制限値を設定します。

PQL_MFILLM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、オープン・ファイル最小値を設定します。

PQL_MJTQUOTA (D)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、ジョブ・テーブル・バイト数最小クォータを設定します。

PQL_MPGFLQUOTA (D,G, VAX システムで A)

VAX システムにおいて、システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、最小ページ・ファイル・クォータを設定します。このパラメータは、PQL_MWSEXTENT 以上に設定してください。

Alpha システムおよび I64 システムにおいて、システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、最小ページレット・ファイル・クォータを設定します。

PQL_MPRCLM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、サブプロセス最小値を設定します。

PQL_MTQELM (D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、最小タイマ・キュー・エントリ数を設定します。

PQL_MWSDEFAULT (A,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、省略時の最小ワーキング・セット・サイズを設定します。

この値は、AUTHORIZE でユーザに対して設定した値(この値より小さい値)より優先します。

PQL_MWSEXTENT (A,D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、ワーキング・セットの最小超過値を設定します。

この値は、AUTHORIZE でユーザに対して設定した値 (この値より小さい値) より優先します。

PQL_MWSQUOTA (A,D,G)

システム・サービス\$CREPRC (プロセスの作成)またはDCLのRUN (プロセス) コマンドで作成したプロセスに対し、最小ワーキング・セット・クォータを設定します。

この値は、AUTHORIZE でユーザに対して設定した値 (この値より小さい値) より優先します。

PRCPOLINTERVAL (D, Alpha システムおよび I64 システムで A)

他のノード上において、接続マネージャ・ディスクや大容量記憶制御プロトコルディスクなどのシステム通信サービス (SCS) アプリケーションを検索する場合のポーリング間隔を秒数で指定します。すべての検索対象ノードが、各時間間隔でポーリングされます。

新しいシステムやサーバを認識する速度が上がると、ポーリング・オーバヘッドが高くなります。

PRIORITY_OFFSET

PRIORITY_OFFSET は、1つのプロセスが現在のプロセスを先取りするために、スケジューラによって必要とされる優先順位の差を指定します。たとえば、値が2の場合には、現在のプロセスが優先順位1で実行されているときに、優先順位2または優先順位3のプロセスは現在のプロセスを先取りできません。しかし、優先順位が4以上のプロセスは、現在のプロセスを先取りできます。このメカニズムは、通常の優先順位 (0 ~ 15) のプロセスに対してだけ影響します。省略時の値は0です。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

PROCSECTCNT (A,G)

プロセスが格納できるセクション記述子数を設定します。各セクション記述子により、プロセス・ヘッダの固定部が32バイト増えます。

実行するあらゆるセクションの中で最大のイメージ・セクション数を超える値を設定します。この最大数は、イメージのリンケージ・メモリ割り当てマップで示されます。

PSEUDOLOA

(VAX のみ) PDA0 システム・イメージのサイズをページ数で指定します。磁気テープからスタンドアロン BACKUP をブートするときに使用します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

PU_OPTIONS

PU_OPTIONS は弊社が使用するために予約されています。

QDSKINTERVAL

ディスク・クォーラム・ポーリング間隔を秒数で指定します。省略時の値は 3 です。

QDSKVOTES

クラスタ内のクォーラム・ディスクが提供するポート数を指定します。

QUANTUM (D,M, Alpha システムおよび I64 システムで A)

次を定義します。

- プロセッサ時間: あるプロセスから、同じ優先順位を持つ計算可能な別のプロセスに制御が渡されるまでの最大プロセッサ時間
- バランス・セットの常駐性: 計算状態のプロセスが二次記憶デバイスにスワップ・アウトされるまでの最小サービス量

RAD_SUPPORT (G)

(Alpha のみ) RAD_SUPPORT では、AlphaServer GS160 システムなど、RAD (リソース・アフィニティ・ドメイン) をサポートするシステム上で RAD 対応コードの実行を許可します。RAD は共通アクセス属性を備えたハードウェア・コンポーネント群 (CPU、メモリ、および入出力) です。OpenVMS RAD の機能の詳細については、『OpenVMS Alpha パーティショニングおよび Galaxy ガイド』を参照してください。

RAD_SUPPORT パラメータでは次のようにビットが定義されています。

RAD_SUPPORT (default is 79; bits 0-3 and 6 are set)

```

      3  2 2  2 2      1 1
      1  8 7  4 3      6 5      8 7      0
+-----+-----+-----+-----+-----+
|00|00| skip|ss|gg|ww|pp|00|00|00|00|0p|df|cr|ae|
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

- Bit 0 (e): Enable - Enables RAD support
- Bit 1 (a): Affinity - Enables Soft RAD Affinity (SRA) scheduling
Also enables the interpretation of the skip bits, 24-27.
- Bit 2 (r): Replicate - Enables system-space code replication
- Bit 3 (c): Copy - Enables copy on soft fault
- Bit 4 (f): Fault - Enables special page fault allocation
Also enables the interpretation of the allocation bits, 16-23.

システム・パラメータ

C.2 パラメータの説明

Bit 5 (d): Debug - Reserved to HP

Bit 6 (p): Pool - Enables per-RAD non-paged pool

Bits 7-15: - Reserved to HP

Bits 16-23: - If bit 4 is set, bits 16-23 are interpreted as follows:

Bits 16,17 (pp): Process = Pagefault on process (non global) pages

Bits 18,19 (ww): Swapper = Swapper's allocation of pages for processes

Bits 20,21 (gg): Global = Pagefault on global pages

Bits 22,23 (ss): System = Pagefault on system space pages

Encodings for pp, ww, gg, ss:

Current (0) - allocate PFNs from the current CPU's RAD

Random (1) - allocate PFNs using the "random" algorithm

Base (2) - allocate PFNs from the operating system's "base" RAD

Home (3) - allocate PFNs from the current process's home RAD

If bits 16-23 are 0, the defaults for pp, ww, gg, ss are interpreted as follows:

Process = home RAD

Swapper = current RAD (also sets home RAD for process)

Global = random RAD

System = base RAD

Bits 24-27: - If bit 1 is set, bits 24-27 are interpreted as a skip count value (power of 2). Example: If bits 24-27 contain a 3, the skip count is 8. If bits 24-27 contain a 5, the skip count is 32. If bits 24-27 are 0, the default of 16 is used as the skip count.

Bits 28-31: - Reserved to HP

OpenVMS RAD 機能の使用についての詳細は、『OpenVMS Alpha Galaxy and Partitioning Guide』を参照してください。

REALTIME_SPTS (D,G,M)

(VAX のみ) 割り込みのための接続プロセスをシステム空間にマッピングする際に使用する、システム・ページ・テーブル・エントリ数を予約します。実時間以外の環境では、省略時の値(0)を使用してください。割り込みのための接続プロセスがシステムを使用している場合、この値は、同時に存在する割り込みのためのすべての接続プロセスをシステム空間にマップするのに要する最大ページ数です。詳細については、『OpenVMS VAX Device Support Manual』(アーカイブ扱い)を参照してください。

RECNXINTERVAL (D, Alpha システムおよび I64 システムで A)

リモート・システムへの再接続を試みるポーリング間隔を秒数で指定します。

RESALLOC

資源の割り当てチェックを行うかどうかを制御します。省略時の値 0 は、資源の割り当てチェックを禁止します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

RESHASHTBL (A,F,M)

ロック管理資源名ハッシュ・テーブルのエントリ数を定義します。各エントリは、4 バイトを使用します。チューニングの典型的な目標は、RESHASHTBL パラメータを、システム上で使用されている資源の合計数の約 4 倍の値にすることです。メモリに制約があるシステムや、ロックングの速度がそれほど重要でないシステムのマネージャは、このテーブルのサイズをこれよりも小さい値に設定することができます。

RJOBLIM (D)

同時にシステムで使用できるリモート・ターミナルの最大数を定義します。

RMS_CONPOLICY (D)

RMS_CONPOLICY は、競合の高い書き込み共有ファイルを扱うために使用されるポリシーを指定します。この動的パラメータは、ロック変換と新しいロック要求の間の公平さを保証するために使用できます。

指定可能な値は次のとおりです。

| 値 | 説明 |
|-----------|---|
| NEVER | (省略時の値) システムでアクセスする書き込み共有ファイルに対して公平さを向上させる、より高いオーバーヘッド・オプションを使用しない。最小限のオーバーヘッド。 |
| SOMETIMES | システムでアクセスされる有効になったグローバル・バッファを備えた書き込み共有ファイルに対する、より公平なバケット・アクセスのために使用する (ただし、オーバーヘッドは高い)。 |
| ALWAYS | システムでアクセスされる書き込み共有ファイルすべてに対する、より公平なバケット・アクセスのために使用する (ただし、オーバーヘッドは高い)。 |

このシステム・パラメータを DCL コマンド SET RMS_DEFAULT/SYSTEM /CONTENTION_POLICY=値で設定し、パラメータを DCL コマンド SHOW RMS_DEFAULT で表示することができます。

RMSD* (D)

RMSD1、RMSD2、RMSD3、RMSD4、RMSD5、RMSD6、および RMSD7 は、弊社の使用のために予約された特殊パラメータです。

RMS_DFLRL (D)

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社から指示した場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

RMS_DFMBC (A,D)

RMS_DFMBC は、レコード入出力操作の場合にだけ省略時のマルチブロック・カウントを指定します。ただし、count は各入出力バッファに対して割り当てるブロック数です。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_DFMBFIDX (A,D)

索引順編成ディスク動作における、省略時の RMS マルチバッファ数を指定します。この値は、VMS RMS が各索引編成ファイルに割り当てる入出力バッファ数です。順次アクセスの場合、一部のインデックス・パケットがメモリに残る程度に大きい値を設定すれば、性能を向上させることができます。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_DFMBFREL (A,D)

相対ディスク動作における、省略時の RMS マルチバッファ数を指定します。この値は、VMS RMS が各相対編成ファイルに割り当てる入出力バッファ数です。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_DFMBFSDK (A,D)

順編成ディスク動作における、省略時の RMS マルチバッファ数を指定します。この値は、RMS が順編成ディスク・ファイルに割り当てる入出力バッファ数です。

通常は省略時の値を使用すれば適切です。しかし、先読み操作や後書き操作を使用する場合には、この値を大きくすると、性能を向上できます。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_DFMBFSMT (A,D)

磁気テープ動作における、省略時の RMS マルチバッファ数を指定します。この値は、VMS RMS が磁気テープ・ファイルに割り当てる入出力バッファ数です。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_DFMBFSUR (A,D)

ユニット・レコード・デバイスにおける、省略時のマルチバッファ数を指定します。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_DFNBC (A,D)

リモート・ファイル、順編成ファイル、索引順編成ファイル、相対編成ファイルへのネットワーク・アクセスで使用する、省略時のブロック数を指定します。

ネットワーク・ブロック数は、データの送受信に使用する入出力バッファに RMS が割り当てるブロック数です。ただし、リモート・ファイルへのアクセスに使用するバッファ・サイズは、RMS とリモート・ファイル・アクセス・リスナ (FAL) との間で交渉されます。2つのサイズの内、小さいバッファ・サイズが選択されます。

したがって、この値は使用されているネットワーク・バッファ・サイズの上限です。リモート・ファイルとの間で転送できるレコード・サイズの上限でもあります。すなわち、転送できる最大レコードは、RMS_DFNBC に 512 バイトを掛けた値以下となります。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_EXTEND_SIZE (D)

書き込み時にファイルが拡張するブロック数を指定します。各ファイルの終端で無駄になるディスク空間と、大量拡張の頻度を抑えることによる性能向上とのバランスをとる値を設定してください。小さいディスク・クォータを使用する場合には、ディスク・クラスタ・サイズなどの小さい数値を指定し、ユーザのディスク・クォータが使用されないようにします。0 を指定すると、VMS RMS は大量の超過値を割り当て、ファイルがクローズしたときに実際の使用量に戻します。

このシステム・パラメータは、DCL の SET RMS_DEFAULT/SYSTEM コマンドを使用して設定でき、SHOW RMS_DEFAULT コマンドを使用して表示できます。

RMS_FILEPROT

エラー・ログ、オペレータ・ログ、ジョブ・コントローラなどのシステム・プロセスに使用する、省略時のファイル保護を指定します。ジョブ・コントローラが作成したプロセスに使用する省略時のファイル保護も指定します (会話型プロセスとバッチ・プロセスの両方)。

プロセスは、そのプロセスを作成したプロセスの省略時のファイル保護を必ず継承するので、RMS_FILEPROT が省略時のファイル保護を指定する対象は、ログイン・コマンド・プロシージャや会話型セッションで DCL の SET PROTECTION /DEFAULT を実行しないユーザだけです。

保護はマスクで表します。保護マスクの指定方法については、『OpenVMS System Services Reference Manual』のシステム・サービス \$CRMPSC の説明を参照してください。省略時のマスクは、次の保護を表す 64,000 (10 進) または FA00 (16 進) です。

(S:RWED,O:RWED,G:RE,W:)

RMS_HEURISTIC (D)

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社から指示した場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

RMS_PROLOGUE (D)

索引編成ファイルの作成時に RMS が使用する省略時のプロローグを指定します。省略時の値 0 では、ファイルの特性にもとづいて RMS がプロローグを決定します。2 を指定した場合はプロローグ 2 または 1, 3 を指定した場合はプロローグ 3 が使用されます。RMS プロローグについては、『OpenVMS Record Management Services Reference Manual』を参照してください。

RMS_SEQFILE_WBH (D)

(Alpha および I64) RMS_SEQFILE_WBH では、共用されていないシーケンシャル・ディスク・ファイルが書き込みアクセスを指定されたイメージ入出力に対してオープンされる場合、このファイルに対するシステム省略値として RMS 後書き機能を有効にできます。次に示すのは可能な設定です。

| 設定 | 説明 |
|------------|---|
| 0 (省略時の設定) | 後書き機能を有効にしない。RAB\$L_ROP の RAB\$V_WBH を設定することで、ユーザが後書きを要求する場合にのみ、後書きを使用する以前の動作を保持する。 |
| 1 | 少なくとも 2 つのローカル・バッファの割り当てを含み、システムの省略時の設定として後書き機能を有効にする。 |

RSRVPAGCNT

このパラメータは、OpenVMS バージョン 7.2 以降、Alpha システムでは使用されなくなり、I64 システムには存在しません。

VAX システムでは、現在のプロセス・ページ・ファイルのために予約され、預けられるページ数を設定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

S0_PAGING

S0_PAGING はシステム・コードのページングを制御します。

- ビット 0 をセットすると、すべての Exec コードとデータのページングが禁止されます。
- ビット 1 をセットすると、すべての RMS コードとデータのページングが禁止されます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

S2_SIZE

(Alpha および I64) S2_SIZE は S2 空間に対して確保される M バイト数です。この値は、XFC (拡張ファイル・キャッシュ) に必要なサイズは含みません。

SAVEDUMP

ダンプ・ファイルがページ・ファイルに保存される場合には、SAVEDUMP はダンプ・ファイルを分析するまで、ページ・ファイルを保存するかどうかを指定します。省略時の値は 0 であり、その場合はページ・ファイルは保存されません。値が 1 の場合は、ページ・ファイルに書き込んだダンプは、SDA ユーティリティを使用してコピーまたは解放されるまで、保存しなければなりません。

SCH_CTLFLAGS (D)

(Alpha および I64) このビットマスク内のビットは、次のことを表します。

| ビット | 設定またはクリア | 意味 |
|-----|----------|--------------------------------|
| 0 | クリア | 従来のスケジューリング・アルゴリズム |
| | 設定 | 新規の 1 CPU リリース・スケジューリング・アルゴリズム |
| 1 | 設定 | 主 CPU にスケジュールされるプロセスはない |

OpenVMS バージョン 7.3-1 からは、SCH_CTLFLAGS の省略時の値が 1 になりました。

SCSBUFFCNT (A,F,G)

VAX システムにおいて、システムのすべてのシステム通信アーキテクチャ (SCA) に対して設定されているバッファ記述子の数を指定します。SCA デバイスがシステムで設定されていない場合には、このパラメータは無視されます。一般的にデータ転送では、バッファ記述子が必要です。したがって、バッファ記述子の数によって、同時入出力数が制限されます。さまざまな性能モニタによって、指定された作業付加に対してバッファ記述子が不足していることが報告された場合は、このパラメータの値を大きくしてください。VAX システムの場合のみ、AUTOGEN はこのパラメータの値をフィードバックします。

Alpha システムおよび I64 システムでは、システム通信サービス (SCS) バッファは必要に応じて割り当てられ、SCSBUFFCNT は弊社が使用するために予約されています。

SCSFLOWCUSH (D)

リモート・システム通信サービス (SCS) が新しい受信バッファの存在を SCS に通知し始める受信バッファの下限を指定します。各接続について、SCS は受信バッファ数を調べ、リモート SCS に通知します。ただし、新しい受信バッファそれぞれについて SCS がこの作業を行う必要はありません。リモート SCS に通知した数値が SCSFLOWCUSH 近くまで低下している場合は、新しい受信バッファの存在をリモート SCS に通知します。

省略時の値は、ほとんどのシステムにおいて適切です。システム通信アーキテクチャ (SCA) ポートが設定されていないシステムでは、このパラメータは無視されます。

SCSI_ERROR_POLL (D)

イニシエータが SCSI デバイスをアクセスしているときにエラーが発生した場合、そのエラーは他のすべてのイニシエータに対してラッチされ、他のイニシエータがそのデバイスを次にアクセスするまで、エラーのラッチが解除されたり、エラーが報告されることはありません。そのため、他のイニシエータが適切な時期にデバイスにアクセスしなければ、エラーの報告が大幅に遅れ、混乱を引き起こす可能性があります。

SCSI_ERROR_POLL の目的は、OpenVMS が、SCSI Test Unit Ready コマンドを 1 時間ごとに各 SCSI ディスクへ送信し、ラッチされたエラーがラッチ解除されすぐに報告されるようにすることです。SCSI_ERROR_POLL のデフォルト値は 1 です。ただし、ユーザは 0 を設定して、エラー・ポーリング動作を停止させることもできます。

このパラメータは、パラレル SCSI だけではなく、Fibre Channel で接続されている SCSI ディスクにも影響を与えます。ディスクに複数のパスがある場合、エラー・ポーリングは、ディスクに対するサービスが行われていないすべてのパスに対して行われます。テープなど、ディスク以外のその他のデバイスは、このパラメータの設定にかかわらず、エラー・ポーリングの対象外です。

SCSI_NOAUTO (D)

(VAX のみ) この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

SCSI サード・パーティ・デバイスを含むシステム構成で、特定のデバイス ID に対してディスクまたはテープの SCSI クラス・ドライバのロードを禁止します。SCSI_NOAUTO システム・パラメータは 32 ビットのビット・マスクを格納します。下位バイトは最初の SCSI パス (PKA0) に対応し、2 バイト目は 2 番目の SCSI パス (PKB0) に対応します。以下も同様です。

| | | | | |
|----|-------|-------|-----|---|
| 32 | 24 23 | 16 15 | 8 7 | 0 |
| D | C | B | A | |

VM-1060A-AI

各 SCSI パスに対して下位ビットを設定すると、SCSI デバイス ID が 0 であるデバイスの自動構成が禁止されます。下位 2 ビット目を設定すると、SCSI デバイス ID が 1 であるデバイスの自動構成が禁止されます。以下も同様です。たとえば、00002000₁₆ という値は、SCSI ポート ID B によって識別されるパスで SCSI ID が 5 のデバイスの設定を禁止します。省略時の設定では、マスク内のビットはすべてクリアされた状態であり、すべてのデバイスは設定可能です。

SCSICLUSTER_P[1 ~ 4]

(Alpha のみ) SCSICLUSTER_P[1 ~ 4] パラメータを使用すると、SCSI クラスタ内で弊社以外の周辺デバイス (CPU など) を使用できるようになります。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

SCSMAXDG (G)

このパラメータは、弊社が使用するために予約されています。

SCSMAXMSG (G)

このパラメータは、弊社が使用するために予約されています。

SCSNODE (A,G)

コンピュータの名前を指定します。このパラメータは動的ではありません。

最大 6 文字の文字列を二重引用符で囲んで指定します。

注意

最大値である 6 文字は必ず守るようにしてください。SCSNODE システム・パラメータのサイズが 6 文字を超えている場合、SYSBOOT はこのパラメータの値を切り捨てます。

コンピュータが OpenVMS Cluster に接続されている場合には、SCSNODE はクラスタ内で固有の文字列でなければなりません。ヌル文字列は指定しないでください。

コンピュータが DECnet for OpenVMS を実行している場合には、このパラメータの値は DECnet ノード名と同じです。

SCSRESPCNT (A,F,G)

すべてのシステム・アプリケーションで使用する応答記述子テーブル・エントリ (RDTE) の総数です。

SCA ポートや DSA ポートが設定されていないシステムでは、SCSRESPCNT は無視されます。

SCSSYSTEMID (G)

コンピュータを識別する番号を指定します。このパラメータは動的ではありません。48 ビットのシステム識別番号の中の下位 32 ビットです。

コンピュータが OpenVMS Cluster に接続されている場合には、クラスタ内で固有の値を指定します。ゼロの値は使用しないでください。

コンピュータが DECnet for OpenVMS を実行している場合には、次の公式を使用して DECnet アドレスから SCSSYSTEMID を計算します。

$$\text{SCSSYSTEMID} = ((\text{DECnet エリア番号}) * 1024) + (\text{DECnet ノード番号})$$

例: DECnet アドレスが 2.211 の場合には、次のようになります。

$$\text{SCSSYSTEMID} = (2 * 1024) + 211 = 2259$$

SCSSYSTEMIDH (G)

48 ビットのシステム識別番号の上位 16 ビットを指定します。必ず 0 を設定します。
このパラメータは、弊社が使用するために予約されています。

SECURITY_POLICY

システムを C2 構成または B1 構成で実行し、評価した構成以外の機能を除外したり、以前のバージョンのオペレーティング・システムとの互換性を維持したりすることで、機能の特定の部分をサブセットにすることができます。C2 構成と B1 構成の評価についての詳しい説明は、『OpenVMS システム・セキュリティ・ガイド』を参照してください。

次のビットが定義されています。

| ビット | 説明 |
|-----|---|
| 0 | 廃止。 |
| 1 | 複数のユーザ名を DECW\$SERVER に接続することを許可する。 |
| 2 | 評価されていない DECwindows トランスポート (TCP/IP など) を許可する。 |
| 3 | \$SIGPRC および \$PRCTERM がジョブ・ツリーをスパンすることを許可する。 |
| 4 | オブジェクト・サーバが存在しないために、クラスタ・データベース VMS\$OBJECTS.DAT を更新できないときに、ローカル・ノードで保護されているオブジェクトに対してセキュリティ・プロファイル変更を許可する。 |
| 5 | オブジェクト・サーバが存在しないために、クラスタ・データベース VMS\$OBJECTS.DAT を更新できないときに、ローカル・ノードで保護されたオブジェクトの作成を許可する。 |
| 6 | CAPTIVE アカウントにおいて SPAWN コマンドや LIB\$SPAWN コマンドの実行を許可する。 |
| 7 | 弊社の使用のため予約。 |
| 8 | 弊社の使用のため予約。 |
| 9 | システム全体で ACME エージェント間のパスワード同期を禁止する。これは SYS\$SINGLE_SIGNON 論理名ビット・マスク値 4 を LOGINOUT にすることと機能的に同等である。 |
| 10 | 期限切れになっている、またはモードの制限でアカウントの使用が禁止されている SYSUAF レコードに主要名がマップされているユーザに対して、特権つきアプリケーションでの正常な認証を許可する。 禁止されているまたはパスワードが期限切れになっている SYSUAF レコードは、この方式では省略できない (従来の OpenVMS 認証の場合)。 SECURITY 特権のあるアプリケーションは、登録チェックに優先するように SYS\$ACM の ACME\$M_NOAUTHORIZE 関数修飾子を指定する。 |
| 11 | 外部認証を使って SYSUAF ファイルのすべてのレコードをマップすることを許可する。 |
| 12 | 命令をクラスタワイドにするか、ローカルごとにする。このビットがクリアされていると、命令はクラスタワイドになる。 |

省略時の値は 7 であり、既存の DECwindows Motif の動作との互換性を維持します。値が 0 の場合には、評価されていない構成はすべて禁止されます。

SETTIME

システムのブート時の時間要求を許可 (1) または禁止 (0) します。通常はオフ (0) に設定し、ブート時の時間にプロセスの時間レジスタの値が設定されるようにします。シ

システム始動後，DCL の SET TIME コマンドを実行すれば，時間を再設定することができます。『OpenVMS DCL デictionary』を参照してください。

SHADOW_D1-D5 (D)

弊社の使用のために予約されている特殊な DYNAMIC パラメータです。

SHADOW_ENABLE

弊社の使用のために予約されている特殊なパラメータです。

SHADOW_PSM_DLY

多数のシステムにマウントされているシャドウ・セットでコピー操作またはマージ操作が必要な場合，シャドウイング機能は，すべてのシャドウ・セット・メンバへのローカル接続を持つシステム上でこの作業を実行しようとします。シャドウイング機能は，そのシステムに MSCP でサービスされているシャドウ・セット・メンバの数に応じて時間遅延を付加することで，コピー操作やマージ操作を実現します。ローカル・メンバに対しては遅延が加算されないため，1 つ以上のメンバがサービスされている（したがって遅延がある）システムよりも先に，すべてのシャドウ・セット・メンバにローカルにアクセスできるシステムがコピーまたはマージを行うことになります。

SHADOW_PSM_DLY を使用すると，システム管理者は，シャドウイング機能が付加する遅延を調整することができます。省略時の設定では，MSCP でサービスされる各シャドウ・セット・メンバに対する遅延は 30 秒となります。指定できる有効な遅延は，0 ～ 65,535 秒です。

シャドウ・セットがシステムにマウントされているときには，SHADOW_PSM_DLY の値が，そのシャドウ・セットのシャドウ・セット・メンバの復帰遅延の省略時の値として使用されます。既存のシャドウ・セットの SHADOW_PSM_DLY を変更する方法については，\$SET SHADOW/RECOVERY_OPTIONS=DELAY_PER_SERVED_MEMBER=n コマンドを参照してください。

SHADOWING

SHADOWING は，ホスト・ベースのボリューム・シャドウイング・ドライバをロードします。シャドウイングを許可またはボリューム・シャドウイングのシステム・パラメータの設定についての詳細は，『Volume Shadowing for OpenVMS 説明書』を参照してください。

次のいずれかの値を指定します。

| 値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | シャドウイングを許可しない。SHDRIVER はロードされない。省略時の値。 |
| 2 | ホスト・ベースのボリューム・シャドウイングを許可する。SHDRIVER がロードされる。ホスト・ベースのボリューム・シャドウイングでは，スタンドアロン・システムまたは OpenVMS Cluster システムに置かれているすべてのディスクのシャドウイングが行われる。 |

SHADOW_HBMM_RTC (D)

(Alpha および I64) SHADOW_HBMM_RTC は、HBMM ビットマップの変更ブロック・カウンタが、リセットしきい値と比較される頻度 (秒単位) を指定するために使用されます。変更ブロック・カウンタがリセットしきい値を超えると、ビットマップがゼロ・クリアされます。

リセットしきい値は、SET SHADOW コマンドの/POLICY 修飾子内の RESET_THRESHOLD キーワードで指定します。この比較は、HBMM ビットマップを備えたシステム上にマウントされているすべてのシャドウ・セットで実行されます。

比較を行ったときに、変更ブロック・カウンタがリセットしきい値を少しだけ超えている場合と大きく超えている場合があります。この違いは、ボリュームへの書き込み動作の状況と、SHADOW_HBMM_RTC の設定値によって発生します。

SHADOW_MAX_COPY (A,D)

この値は 1 つのノードに許可するパラレル・コピー・スレッドの数を制御します。

シャドウィング対象ノードそれぞれのニーズを慎重に考慮したうえで、このパラメータを設定してください。値が大きすぎる場合、多くのコピー・スレッドがパラレルで動作するため、性能が劣化する恐れがあります。値が小さすぎる場合、システムが効率的に処理できるスレッド数が必要以上に制約されます。

ボリューム・シャドウィングのシステム・パラメータ設定方法の詳細については、『Volume Shadowing for OpenVMS 説明書』を参照してください。

SHADOW_MAX_UNIT

1 つのシステムに存在できるシャドウ・セットの最大数を指定します。設定は、システムに置くことを計画しているシャドウ・セットの数以上にする必要があります。デスマウントされたシャドウ・セット、未使用のシャドウ・セット、書き込みビットマップが割り当てられていないシャドウ・セットは、合計数に含まれます。

注意

この省略時の値は十分注意して検討してください。設定は、システムに置くことを計画しているシャドウ・セットの数以上にする必要があります。SHADOW_MAX_UNIT で指定されている数より多くのシャドウ・セットをマウントしようとする、MOUNT コマンドは失敗します。デスマウントされたシャドウ・セット、未使用のシャドウ・セット、書き込みビットマップが割り当てられていないシャドウ・セットは、SHADOW_MAX_UNIT の数に含まれます。

Alpha システムおよび I64 システムでは、このシステム・パラメータの省略時の値は 500 であり、24KB のメイン・メモリを消費します。OpenVMS VAX システムでは、省略時の値は 100 であり、5KB のメイン・メモリを消費します。

Volume Shadowing for OpenVMS を使用する予定のない場合、設定を最低限の 10 (メイン・メモリの 480 バイトを消費) に変更できます。省略時の値を最低値に設定すると、OpenVMS Alpha システムや I64 システムでは 23.5KB のメイン・メモリが解放され、VAX システムでは 4.5KB のメイン・メモリが解放されます (このパラメータの最大値は 10,000 です)。

このシステム・パラメータは動的なパラメータではありません。つまり、設定を変更するにはリブートが必要になります。

SHADOW_MBR_TMO (D)

シャドウ・セットの物理メンバをシステムがフェール・オーバする時間を制御します。指定時間が経過すると、システムは、これらの物理メンバを削除します。このパラメータは、以前の VMS リリースにおける一時的パラメータ VMUSD3 に相当します。SHADOW_MBR_TMO パラメータは、フェーズ II の OpenVMS ボリューム・シャドウィング専用です。フェーズ I の VAX ボリューム・シャドウィングには使用できません。

SHADOW_MBR_TMO パラメータは、Volume Shadowing for OpenVMS のフェーズ II に対してだけ使用できます。このパラメータをフェーズ I に対して使用することはできません。フェーズ I は現在はサポートされません。

1 ~ 65,535 の 10 進値による秒数 (ワード) を指定します。この秒数が経過するまで、修復可能なシャドウ・セットの回復が試みられます。値を指定しない場合や 0 を指定した場合、省略時の値の 120 秒が使用されます。

SHADOW_MBR_TMO は動的パラメータであるため、永久的に値を変更するには、SYSGEN の WRITE CURRENT コマンドを実行してください。

SHADOW_REC_DLY (D)

(Alpha および I64) SHADOW_REC_DLY は、システム障害後またはシャドウ・セット打ち切り後の動作を決定します。SHADOW_REC_DLY パラメータの値は、RECNXINTERVAL パラメータの値に加算され、マウントしたシャドウ・セットのマージ操作やコピー操作をシステムが開始するまでに待つ時間の長さが決定されます。

SHADOW_REC_DLY を使用すると、OpenVMS Cluster 内のどのシステムが回復操作を行うかをより正確に予測できます。予測を正確なものにするには、回復操作を行わせたいシステムの SHADOW_REC_DLY に小さい値を設定し、残りのシステムの SHADOW_REC_DLY に大きい値を設定します。

SHADOW_REC_DLY の範囲は、0 ~ 65535 秒です。省略時の値は、20 秒です。

マージ操作やコピー操作を行うシステムを制御する方法の詳細は『Volume Shadowing for OpenVMS 説明書』を参照してください。

SHADOW_SITE_ID (D)

(Alpha および I64) システム管理者に対してサイト値の定義を許可します。この値は、ボリューム・シャドウイングが読み込みを実行する最良のデバイスを決定し、それによって性能を向上させるために使用します。

システム管理者は、システムにマウントされたすべてのシャドウ・セットに対して使用されるサイト値を定義できるようになりました。このパラメータは、ディザスタ・トレラント・クラスタのシステム管理者が調整する任意の数値です。シャドウ・セットのサイト値に一致するサイト値を持つデバイスからの読み込みは、異なるサイト値を持つデバイスからの読み込みよりも優先されます。詳細については、『OpenVMS DCL ディクショナリ』と『Volume Shadowing for OpenVMS 説明書』の \$SET DEVICE/SITE の記述を参照してください。

SHADOW_SYS_DISK

SHADOW_SYS_DISK のパラメータ値が 1 になっていると、システム・ディスクのシャドウイングが有効になります。値 0 では、システム・ディスクのシャドウイングが無効になります。省略時の値は 0 です。

また、目的のシステム・ディスク・ユニット番号が DSA0 でない場合は、SHADOW_SYS_UNIT システム・パラメータを使用して、システム・ディスク・シャドウ・セットの仮想ユニット番号を指定する必要があります。

システム・ディスク上でのミニマージを有効にするために、既存の SHADOW_SYS_DISK の値に値 4096 を加えます。たとえば、SHADOW_SYS_DISK が値 1 に設定されている場合、ミニマージを有効にするには、これを 4097 に変更します。また、『OpenVMS Version 7.1 リリース・ノート[翻訳版]』で説明しているように、システム・ディスクのダンプオフを行うように DUMPSTYLE パラメータを設定します。

SHADOW_SYS_TMO

SHADOW_SYS_TMO パラメータには、次の 2 通りの使用方法があります。

- システムがクラスタ内で最初にブートされるノードであり、この特定のシャドウ・セットが作成されるノードである場合は、システム・ブート時にこのパラメータを使用します。シャドウ・セットがクラスタにマウントされていない場合は、このパラメータを使用して、以前にシャドウイングされたシステム・ディスクのすべてのメンバが使用可能になるまでブートされるシステムが待機する時間を延長します。
- システムが仮想ユニットを正常にマウントし、通常の動作を開始した後、このパラメータを使用します。この場合、システム・ディスクのエラーがあるメンバが修復されるまでオペレーティング・システムが待機する時間を制御します。アプリケーション・ディスクのエラーがあるメンバが修復されるまでオペレーティング・システムが待機する時間を制御するには、SHADOW_MBR_TMO パラメータを使用します。

このパラメータは、システム・ディスク・シャドウ・セットのメンバにのみ適用されます。特定のシステム・ディスク・シャドウ・セットを使用するすべてのノードでは、通常、このパラメータの値を同じにしておかなければなりません。

省略時の値は 120 秒です。すべてのメンバがシャドウ・セットに含まれるまで 120 秒よりも長くシステムを待機させたい場合は、このパラメータを大きい値に変更します。設定できる値は、120 ~ 65,535 秒です。

SHADOW_SYS_UNIT

フェーズ II シャドウイング専用使用するパラメータであり、システム・ディスクの仮想ユニット番号を示す整数値です。省略時の値は 0、最大値は 9999 です。このパラメータが適用されるのは、SHADOW_SYS_DISK パラメータ値に 1 を設定した場合だけです。特定のシステム・ディスク・シャドウ・セットでブートするノードには、すべて同じ値を設定します。ボリューム・シャドウイングのシステム・パラメータの設定方法の詳細については、『Volume Shadowing for OpenVMS 説明書』を参照してください。

SHADOW_SYS_WAIT

現在マウントされているシステム・ディスクのシャドウ・セットのメンバがこのノード上ですべて使用可能になるまでブートされたシステムが待機する時間を延長します。このパラメータを有効にするには、最低 1 つのノードでシャドウ・セットがマウントされていなければなりません。

省略時の値は 480 秒です。すべてのメンバがシャドウ・セットに含まれるまで 480 秒よりも長くシステムを待機させたい場合は、このパラメータを大きい値に変更します。設定できる値は、1 ~ 65,535 秒です。

SMCI_FLAGS (D)

(Alpha Galaxy プラットフォームのみ) SMCI_FLAGS パラメータは SYS\$PBDRIVER の操作面、すなわち Galaxy 共用メモリ・クラスタ・インターコネクト (SMCI) を制御します。

次の表でビット・マスクのビットを説明します。

| ビット | マスク | 説明 |
|-----|-----|--|
| 0 | 0 | 0 = ローカル通信チャネルを作成してはならない。(SYSGEN の省略時の設定)。ローカル SCS 通信は主にテストで使用されてきたもので、通常の操作には必要がない。ローカル通信チャネルを作成しないことにより、使用資源とオーバヘッドを抑制できる。 |
| | | 1 = ローカル通信チャネルを作成する。 |
| 1 | 2 | 0 = Galaxy にブートする場合とクラスタ (SYSGEN の省略時の設定) にブートする場合の両方の場合に、SYS\$PBDRIVER をロードする。 |
| | | 1 = Galaxy にブートする場合に、SYS\$PBDRIVER をロードする。 |
| 2 | 4 | 0 = 最小コンソール出力 (SYSGEN の省略時の設定) |

| ビット | マスク | 説明 |
|-----|-----|---|
| 1 = | | 全コンソール出力; SYS\$PBDRIVER は、コンソール・メッセージが発生して通信チャンネルに送られてきた時点で表示します。 |

SMCI_PORTS

(Alpha Galaxy プラットフォームのみ) 共用メモリ・クラスタ・インターコネクト (SMCI) システム・パラメータ SMCI_PORTS は、SYS\$PBDRIVER の初期ロードを制御します。このパラメータはビット・マスクです。ビット 0 から 25 のそれぞれは、コントローラ文字を表します。ビット 0 がセット (省略時の設定) の場合、PBAx がロードされます (x は Galaxy パーティション ID)。もし、ビット 1 がセットの場合、PBBx がロードされます。このように 25 までそれぞれがロードされ、25 では PBZx がロードされます。OpenVMS Alpha バージョン 7.2 およびそれ以降では、このパラメータは 1 のままにしてください。

追加ポートのロードによって、Galaxy インスタンス間のマルチパスが可能になります。Galaxy ソフトウェアの最初のリリースでは、SYS\$PBDRIVER が Fast Path をサポートしないので、マルチ通信チャンネルを持つことは長所にはなりません。OpenVMS の将来のリリースでは、SYS\$PBDRIVER への Fast Path のサポートが提供され、このときに、インスタンス間のマルチ通信チャンネルが提供されるので、複数の CPU がスループットを向上させます。

SMP_CPUS

副プロセッサが存在する場合、ブート時に多重処理システムにブートする副プロセッサを指定します。このパラメータは、32 ビットのマスクであり、1 のビットがマスクにある場合、この CPU ID を持つプロセッサが多重処理システムにブートされます。たとえば、CPU ID が 0 と 1 の CPU だけをブートする場合には、3 を指定します (両方のビットが ON)。

省略時の値は、すべての CPU を多重処理システムにブートする -1 です。

マスク内の 1 つのビットは主プロセッサの CPU ID ですが、主プロセッサは必ずブートされます。つまり、マスクに 0 を設定しても、主 CPU は依然としてブートします。ただし、この場合、副プロセッサは多重処理システムにブートされません。

MULTIPROCESSING パラメータに 0 が設定されている場合、このパラメータは無視されます。

SMP_CPUSH

SMP_CPUSH は弊社が使用するために予約されている特殊パラメータです。省略時の値を使用してください。

SMP_LNGSPINWAIT

多重処理システムで共用する資源の一部は、使用可能となるまでに SMP_SPINWAIT パラメータの値より長い時間がかかります。このパラメータは、多重処理システムのプロセッサがこれらの資源を待つ時間の長さを 10 マイクロ秒単位で指定します。タイムアウトすると、CPUSPINWAIT のバグチェックが実行されます。

省略時の値は，3000000 (10 マイクロ秒単位では 300 万で，30 秒) です。

SMP_SANITY_CNT

対称型多重処理 (SMP) システムの各 CPU のタイムアウト時間を，10 ミリ秒単位で指定します。SMP システムの各 CPU は，別の CPU のサニティ・タイマを監視し，これによってハードウェアやソフトウェアのエラーを検出します。これらのエラーが検出されなかった場合，クラスタがハングする可能性があります。タイムアウトすると，CPUSANITY のバグチェックが実行されます。

省略時の値は，300 ミリ秒 (10 ミリ秒単位では，30) です。

SMP_SPINWAIT

SMP システムの CPU が共用資源にアクセスするときの待ち時間を，10 マイクロ秒単位で指定します。このプロセスを，スピンウェイティングと呼びます。

タイムアウトすると，CPUSPINWAIT のバグチェックが実行されます。

省略時の値は，100000 (10 マイクロ秒単位では 100,000 で，1 秒) です。

SMP_TICK_CNT

多重処理システムの各 CPU によるサニティ・タイマ・チェックの実行頻度を設定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

SPTREQ (A)

(VAX のみ) 次の構成要素をマップするときに必要なシステム・ページ・テーブル (SPT) のエントリ数を設定します。

- エグゼクティブ・イメージ
- RMS イメージ
- SYSMSG.EXE ファイル
- マルチポート・メモリ構造
- 各 MASSBUS アダプタ
- 各 UNIBUS アダプタ
- 各 DR32 アダプタ

他の目的で必要となるシステム・ページ・テーブル・エントリ数は，自動的に計算されこのパラメータ値に加算されます。加算した結果がシステム・ページ・テーブルの実サイズです。

SSINHIBIT

システム・サービスをプロセス単位で禁止 (1) するかどうかを制御します。省略時の設定では，システム・サービスは禁止されません (0)。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

STARTUP_P1 ~ 8

次の表は、STARTUP_P1 ~ _P8 の可能な値を示しています。

| STARTUP 値 | 説明 |
|-------------------------------|--|
| STARTUP_P1 | <p>STARTUP_P1 が次のいずれかの値であるときに、システムから独立したスタートアップ・プロシージャを実行するシステム・ブートのタイプを指定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> " "— フルブートが実行される。 "MIN"— オペレーティング・システムを実行するのに絶対に必要な要素だけを起動する最小ブート。 |
| STARTUP_P2 | <p>STARTUP_P2 の値が次のいずれかである場合、システムから独立したスタートアップ・プロシージャ STARTUP.COM の実行時に、検証を行うかどうかを制御する。 STARTUP_P2 は次の一覧のうちいずれか1つの値にできる。</p> <ul style="list-style-type: none"> F[ALSE], N[O], 0, " "— 検証は無効になる。つまり、NOVERIFY が実行される。 T[TRUE], Y[ES], 1— 検証は有効になる。つまり、SET VERIFY が実行される。 <p>その他に、STARTUP_P2 は次の一覧に示す文字を1 つ以上含む文字列にもできる。</p> <ul style="list-style-type: none"> C— スタートアップ時にさまざまなチェックポイント・メッセージを表示する。 D—SYS\$SPECIFIC:[SYSEXEC]STARTUP.LOG というファイルにスタートアップからの出力を記録する (またはダンプする)。 P— 各コンポーネント・ファイルに対して DCL 検証が有効になるが、スタートアップ・ドライバに対しては有効にはならない。P と V の両方が使用された場合は P が無視される。 V—DCL の検証すべてが有効になる。TRUE と同じである。 <p>STARTUP_P2 の詳細については、SYSMAN コマンド STARTUP SET OPTIONS を参照してください。</p> |
| STARTUP_P3 | OpenVMS バージョン 7.2 以降、STARTUP_P3 が AGEN に設定された場合、システムはスタートアップ・シーケンスの最後に AUTOGEN を実行するようになった。 |
| STARTUP_P4 ~ STARTUP_P8 | 将来使用するために確保されている。 |

SWP_Prio

スワップが実行する入出力転送の優先順位を設定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

SWPALLOCINC

(VAX のみ) スワップ・ファイルまたはページ・ファイルにおける、スワップ・ファイル空間割り当てに使用するサイズを、ブロック数で指定します。十分なスワップ空間を確保するため、このパラメータ値の倍数 (WSQUOTA 以下) の空間が割り当てられます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

SWPFAIL

連続するスワップ・エラー数を設定します。この値に達すると、スワップ・スケジュール・アルゴリズムが変更され、スワップ・クォンタム保護が無視されます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

SWPFILCNT

VAX システムでは、インストールできる最大スワップ・ファイル数を指定します。

Alpha システムと I64 システムでは、OpenVMS Version 7.3 から、このパラメータは廃止されました。

SWPOUTPGCNT (D, VAX システムで A)

スワップが実際にスワッピングを実行する前の、代替メカニズムです。

VAX システムでは、スワップがプロセスを縮小するために取り出す最小ページ数を指定します。指定値に達すると、スワップはプロセスをスワップ・アウトします。プロセスから取り出したページは、フリー・ページ・リストに格納されます。

Alpha システムと I64 システムでは、スワップがプロセスを縮小するために取り出す最小ページレット数を指定します。指定値に達すると、スワップは、プロセスをスワップ・アウトします。プロセスから取り出したページレットは、フリー・ページ・リストに格納されます。

SWPRATE

スワップ率を 10 ミリ秒単位で設定します。このパラメータは、スワッピングが使用するディスク帯域量を制限します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

SYSMWCNT (A,G,M)

システム・ワーキング・セット・サイズのクォータを設定します。内容はシステムのページング可能部分、ページング動的プール、RMS、システム・メッセージ・ファイルの常駐部分です。

値が大きい場合、ユーザのワーキング・セット空間を大量に必要としますが、値が小さい場合、システムの性能が著しく損なわれる恐れがあります。システムの使用程度に従って、適切な値を指定します。システムが 100% の負荷で実行している場合、MONITOR ユーティリティの MONITOR PAGE コマンドでシステム障害率を調べます。システム・ページ・フォルトの平均率が 1 秒あたり 0 ~ 3 つであれば良好です。ページ・フォルト率が高く、かつシステムの処理速度が遅いようであれば、SYSMWCNT 値を上げます。ただし、システム・ページ・フォルトがまったく発生しなくなるほど高い値は、設定しないようにしてください。

SYSPFC

各システム・ページング動作でディスクから読み込むページ数を設定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

SYSSER_LOGGING (D)

(Alpha および I64) SYSSER_LOGGING の値が 1 の場合、プロセスのシステム・サービス要求のロギングが有効になります。省略時の値は、1 です。

SYSTEM_CHECK

Alpha システムにおいて、システム動作についての実行時整合性チェックを使用し、トレース情報を記録することにより、インターミット・システム障害を調査することができます。

SYSTEM_CHECK を設定することにより、次のパラメータ値を設定した場合と同じ効果が得られます。これらのパラメータの値が実際に変更されるわけではありません。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|-----------------|------------|--|
| BUGCHECKFATAL | 1 | 非致命的なバグチェックでシステムをクラッシュする。 |
| POOLCHECK | %X616400FF | すべてのプールチェックを許可し、プール・パターン %x61616161 ('aaaa') を割り当て、プール・パターン x64646464 ('dddd') の割り当てを解除する。 |
| MULTIPROCESSING | 2 | 完全な同期チェックを許可する。 |

SYSTEM_CHECK を設定すると、BUGCHECKFATAL および MULTIPROCESSING パラメータの以前の設定は無視されます。しかし、POOLCHECK パラメータに 0 以外の値を設定すると、SYSTEM_CHECK による設定は変更されます。

SYSTEM_CHECK を設定することにより、イメージ・ファイルが作成され、ほかのシステム監視を行うことができます。これらのイメージ・ファイルは、SYS\$LOADABLE_IMAGES に格納され、接尾辞_MON によって識別することができます。SYSTEM_CHECK が行うデータ・チェックの種類については、ACP_DATACHECK パラメータの説明を参照してください。SYSTEM_CHECK を有効に

することでの性能への影響については、『OpenVMS Performance Management』を参照してください。

VAX システムでは、SYSTEM_CHECK は特殊パラメータであり、予告なく変更される可能性があるため、弊社からの依頼があったときにだけ変更してください。

TAPE_ALLOCLASS

システムのテープ割り当てクラスを指定します。1 つのテープを指す複数のアクセス・パスに使用する、クラスタ単位で一意的なデバイス名を作成するときに、テープ割り当てクラスを使用します。

同じユニット番号を持つテープ・デバイスに対し、クラスタ単位で一意的な名前を作成することもできます。

TAPE_MVTIMEOUT (D)

ある磁気テープ・ボリュームに対し、マウント・チェックを続行する時間を秒数で指定します。指定時間内にボリュームが回復しない場合、このボリュームに対する未実行の入出力動作は異常終了します。

TBSKIPWSL

破棄対象エントリを検索するときに、スキップできるワーキング・セット・リスト・エントリの最大数を指定します。このパラメータには 0 を設定し、スキップを禁止します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

TIME_CONTROL (D)

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

TIME_CONTROL は、デバッグ機能を制御する SMP ビット・マスク・パラメータです。次のビットが定義されています。

| ビット | 説明 |
|-----------------------|-----------------------------|
| 0 | 現在は使用されない。 |
| 1 (EXE\$V_SANITY) | SMP サニティ・タイマ・サポートを禁止する。 |
| 2 (EXE\$V_NOSPINWAIT) | SMP スピンウェイト・サポートの機能動作を禁止する。 |

TIMEPROMPTWAIT

TIMEPROMPTWAIT は、プロセッサの time-of-year クロックに有効な時刻が格納されていないときに、システム・ブート時に時刻と日付が入力されるまで、プロセッサが待つ秒数を定義します (micro-fortnights の時間単位が秒数として近似されます)。

TIMEPROMPTWAIT に指定した時間が経過すると、システムはブート操作を続行し、日付と時刻は、システムを最後にブートしたときの時刻に設定されます。

注意

システム時間は、システムを実行する前に正しく設定してください。これにより、オペレータ・ログ、エラー・ログ、会計情報レコード、ファイル作成日、ファイル満了日など、タイムスタンプを使用するすべての機能において、正しい時間値が使用されます。

このパラメータに指定した値に従い、システムは次のいずれかの動作を行います。

- 0 を指定した場合、プロンプトは表示されず、待ち状態に入ることもない。直前のブート時の時間をシステム時間として、システムはただちにブートする。
- 32768 未満の正の値を指定した場合、プロンプトが 1 回出力される。指定した時間の間、システムは時間入力を待つ。指定時間内に時間を入力しない場合、直前のブート時の時間をシステム時間として、システムはブートする。
- 32768 ~ 65535 の値を指定した場合、2 秒後から 256 秒が経過するまで、2 倍の間隔でプロンプトが出力される。応答がない場合、プロンプトが 2 秒間隔で再開する。このプロンプト動作は、ユーザが時間を入力するまで、無限に繰り返される。

TIMVCFAIL (D)

アダプタまたは仮想サーキットの検出に要する時間を指定します。できるだけ省略時の値を使用してください。また、CPU が 3 つ以下の OpenVMS Cluster 以外ではこの値を下げないようにし、1 つのクラスタ内のコンピュータにはすべて同じ値を設定し、クラスタ入出力には専用の LAN セグメントを使用してください。

TMSCP_LOAD (A)

テープ大容量制御プロトコル(TMSCP) サーバ・ソフトウェアをロードします。サーバが処理する対象のローカル接続されたテープも設定します。TMSCP_LOAD パラメータの設定方法については、『OpenVMS Cluster システム』を参照してください。

TMSCP_LOAD を 0 に設定した場合、テープ・サーバのローディングとローカル・テープのサービングを禁止します。TMSCP_LOAD を 1 に設定した場合、システムをブートしたときに、テープ・サーバをメモリにロードし、直接接続されているすべてのテープ・ドライブをクラスタ単位で使用可能とします。次の表は、このパラメータの 2 つの状態を示します。

| 状態 | 機能 |
|----|---|
| 0 | TMSCP テープ・サーバをロードしない。ローカル・テープ・デバイスをクラスタ単位でサーブしない。省略時の値。 |
| 1 | TMSCP テープ・サーバをロードする。すべての TMSCP ローカル・テープ・デバイスを、クラスタ単位でサーブする。 |

TMSCP_SERVE_ALL

TMSCP_SERVE_ALL テーブのサービングを制御するビット・マスクです。テーブの設定は、システムのブート時に有効になります。システムの稼働中にはこの設定を変更することはできません。

OpenVMS バージョン 7.2 から、サービング・タイプがビット・マスクとして実装されるようになりました。システムが実行するサービング・タイプを指定する場合、次に示す表で必要なタイプを探し、その値を指定してください。なかには、割り当てクラスが一致しないテーブ以外のすべてのテーブをサーブさせるなど、2 種類のサービング・タイプを指定するシステムもあるでしょう。そのような組み合わせを指定するには、各タイプの値を加算し、その合計を指定してください。

OpenVMS のバージョン 7.1-x や、それよりも前のオペレーティング・システムを稼働しているシステムを含む、バージョンが混在したクラスタでは、利用可能なすべてのテーブをサーブすることは、システムの (バージョン 7.2 よりも前の) ノード割り当てクラスに一致しない割り当てクラスを持つテーブ以外のすべてのテーブをサーブすることに制限されています。この種のサービングを指定するには、値 9 を使用してください。これは、ビット 0 とビット 3 を設定するものです。次の表は、それぞれのビットで制御されるサービング・タイプとその 10 進数の値を説明しています。

| ビット | 設定された ときの値 | 説明 |
|-------|---------------|--|
| ビット 0 | 1 | 利用可能なすべてのテーブ (ローカルに接続されたテーブ、および、HSx コントローラと DSSI コントローラに接続されたテーブ) をサーブする。 (ALLOCCLASS パラメータで設定される) システムの割り当てクラスとは異なる割り当てクラスを持つテーブも、ビット 3 が設定されていないのであれば、サーブされる。 |
| ビット 1 | 2 | ローカルに接続された (HSx や DSSI 以外に接続された) テーブをサーブする。 |
| ビット 2 | 使用しない | 予約済み。 |
| ビット 3 | 8 | ビット 0 によって指定されたサービングを制限する。 (ALLOCCLASS パラメータによって設定された) システムの割り当てクラスとは違う割り当てクラスを持つテーブ以外のすべてのテーブがサーブされる。 これはバージョン 7.2 よりも前の動作である。クラスタの中に、OpenVMS 7.1-x やそれよりも前のバージョンのシステムがあり、利用可能なすべてのテーブをサーブしようとしている場合、このビットとビット 0 を設定した、値 9 を指定する必要がある。 |

サービング・タイプがビット・マスクで実装されるようになったものの、ビット 0 とビット 1 で指定される、0、1、2 の値はこれまでと同じ意味を持ちます。

- 0 — テーブをまったくサーブしない (以前の OpenVMS での省略時の値)。
- 1 — 利用可能なすべてのテーブをサーブする。
- 2 — ローカルに接続された (HSx や DSSI 以外の) テーブだけをサーブする。

TMSCP_LOAD システム・パラメータが 0 の場合、TMSCP_SERVE_ALL は無視されます。

TTY_ALTALARM

先読みを可能にする代替バッファ・アラームのサイズを設定します。TTY_ALTYPAMD パラメータで指定したサイズ of 先読みを可能にする代替バッファを使用しているターミナルに XOFF を送信する時点を示します。

TTY_ALTYPAMD

先読みを可能にする代替バッファのサイズを設定します。このパラメータにより、ブロック・モードのターミナルと通信回線の効率を上げることができます。

通常は省略時の値が適しています。最大値 32767 以下の値を指定してください。

TTY_AUTOCHAR (D)

ジョブ・コントローラが通知を受けたときにターミナル・ドライバがエコーする文字を設定します。

TTY_BUF

ターミナルの省略時の行幅を設定します。

TTY_CLASSNAME

ブート時に必要なターミナル・クラス・ドライバ名の 2 文字の接頭辞を指定します。新しいターミナル・ドライバをデバッグする場合、接頭辞を変更すると便利です。

TTY_DEFCHAR

ターミナルの省略時の特性を設定します。次の 16 進値を加算したコードを使用します。

| 特性 | 値 (16 進) | 機能 |
|--------------------------|----------|-------------------------|
| PASSALL | 1 | すべての特性を渡す |
| NOECHO | 2 | 非エコー・モード |
| NOTYPEAHEAD ¹ | 4 | 先読みを可能にするバッファなし |
| ESCAPE | 8 | エスケープ・シーケンス処理 |
| HOSTSYNC | 10 | ホストが XON/XOFF を送信できる |
| TTSYNC | 20 | ターミナルが XON, XOFF を送信できる |
| SCRIPT | 40 | 内部での使用専用 |
| LOWER | 80 | 小文字 |
| MECHTAB | 100 | 機械的タブ |
| WRAP | 200 | 行末尾でラップする |
| CRFILL ¹ | 400 | キャリッジ・リターン・フィルを行う |
| LFFILL ¹ | 800 | 行送りフィルを行う |
| SCOPE | 1000 | ターミナルはスコープである |
| REMOTE | 2000 | 内部使用専用 |
| EIGHTBIT | 8000 | 8 ビット・ターミナル |
| MBXDSABL | 10000 | メールボックス禁止 |
| NOBRDCST | 20000 | ブロードキャスト禁止 |

¹この特性は、TTY_DEFCHAR の省略時の値に設定しないようにしてください。

| 特性 | 値 (16 進) | 機能 |
|----------|----------|-------------------|
| READSYNC | 40000 | 読み込みの XON/XOFF |
| MECHFORM | 80000 | 機械的紙送り |
| HALFDUP | 100000 | 半二重動作の設定 |
| MODEM | 200000 | モデム信号の設定 |
| PAGE | FF000000 | ページ・サイズ。省略時の値は 24 |

条件が偽の場合、値は 0 です。

上位バイトはページ長です。省略時の特性はページあたり 24 行、ターミナル同期、ラップ、小文字、スコープ、半二重です。

TTY_DEFCHAR2

省略時のターミナル特性の 2 番目のロングワードを設定します。省略時の特性は次の 16 進値を加算したコードです。

| 特性 | 値 | 機能 |
|------------|--------|---|
| LOCALECHO | 1 | ローカル・エコー・ターミナル・ロジックを許可する。 TTY_DEFCHAR NOECHO 特性とともに使用する。 |
| AUTOBAUD | 2 | 自動ボー検出を許可する |
| HANGUP | 4 | ログアウト時にハング・アップする |
| MODHANGUP | 8 | 特権なしの HANGUP の変更を許可する |
| BRDCSTMBX | 10 | ブロードキャストのメールボックスへの送信を許可する |
| XON | 20 | (機能なし) |
| DMA | 40 | (機能なし) |
| ALTYPEAHD | 80 | 先読みを可能にする代替パラメータを使用する |
| SETSPPEED | 100 | 特権なしの速度設定を許可する |
| DCL_MAILBX | 200 | 弊社だけが使用できる機能。 |
| DECCRT4 | 400 | ターミナルは、DEC CRT レベル 4 である |
| COMMSYNC | 800 | モデム信号によるフロー制御を許可する |
| EDITING | 1000 | 行編集を許可する |
| INSERT | 2000 | 挿入省略時モードを設定する |
| FALLBACK | 4000 | このビットは、SYSGEN では設定しない。ターミナル・フォールバック機能による FALLBACK ターミナル特性の設定方法については、『OpenVMS Terminal Fallback Utility Manual』 ¹ を参照 |
| DIALUP | 8000 | ターミナルは、ダイアルアップ回線である |
| SECURE | 10000 | Break キーを押した後、ターミナルにプロセスを接続しないようにする |
| DISCONNECT | 20000 | ハングアップ発生時に、ターミナルを切り離す |
| PASTHRU | 40000 | ターミナルは、PASTHRU モードにある |
| SYSPWD | 80000 | システム・パスワードによるログイン専用 |
| SIXEL | 100000 | シクセル・グラフィック |

¹このマニュアルはアーカイブ扱いになっています。

| 特性 | 値 | 機能 |
|------------|----------|--------------------------------------|
| DRCS | 200000 | ターミナルは、ロード可能文字フォントをサポートする |
| PRINTER | 400000 | ターミナルに、プリンタ・ポートがある |
| APP_KEYPAD | 800000 | 終了時にキーパッドに設定する状態をアプリケーション・プログラムに通知する |
| ANSICRT | 1000000 | ターミナルは、ANSI CRT プログラミング標準に準拠している |
| REGIS | 2000000 | ターミナルに、REGIS CRT 機能がある |
| BLOCK | 4000000 | ブロック・モード・ターミナル |
| AVO | 8000000 | ターミナルに、最新ビデオがある |
| EDIT | 10000000 | ターミナルに、ローカル編集機能がある |
| DECCRT | 20000000 | ターミナルは、DEC CRT である |
| DECCRT2 | 40000000 | ターミナルは、DEC CRT レベル 2 である |
| DECCRT3 | 80000000 | ターミナルは、DEC CRT レベル 3 である |

省略時の値は、AUTOBAUD と EDITING です。

TTY_DEFCHAR3

(Alpha および I64) TTY_DEFCHAR3 のビットを設定すると、OpenVMS ターミナル・ドライバが CTRL/H を Delete にマッピングし直します。このビットは、システムワイドの省略時の値としては設定しないでください。

| 特性 | 値 (16 進数) | 機能 |
|-----------|-----------|--|
| TT3\$M_BS | 10 | このビットが設定されている場合、OpenVMS ターミナル・コンソールは CTRL/H を Delete にマッピングし直す |

詳細は、『OpenVMS DCL ディクショナリ』の SET TERM コマンドと SHOW TERM コマンドを参照してください。

TTY_DEFPORT

TTY_DEFPORT はポート・ドライバにフラグ・ビットを提供します。ビット 0 が値 1 であることは、ターミナル・コントローラが自動 XON/XOFF フロー・コントロールを提供しないことを示します。このビットは、弊社のコントローラに対してセットすべきではありません。弊社以外のコントローラについてはこのビットをセットする必要のあるものがあります。現在 YCDRIVER (DMF32, DMZ32) だけがこのビットを使用します。これ以外のビットは将来の使用のために予約されています。この特殊パラメータは、弊社からの依頼があったときにだけ変更してください。

TTY_DIALTYPE

ダイヤルアップのフラグ・ビットを指定します。英国へのダイヤルアップの場合、ビット 0 を 1 に設定します。その他の場合、ビット 0 は 0 に設定します。ビット 1 は、モデム・プロトコルを制御します。ビット 2 は、デバイスにチャネルが設定されていない場合に、CARRIER 検出後 30 秒間の間、モデム回線をハング・アップするかどうかを制御します。その他のビットは、将来の使用のため予約されています。フラ

グ・ビットの詳細については、『OpenVMS I/O User's Reference Manual』を参照してください。

TTY_DMASIZE (D)

出力バッファに格納する文字数を指定します。指定した値未満である場合、文字転送が実行されます。指定した値を超える場合、コントローラに DMA 入出力機能があれば DMA 転送が行われます。

TTY_PARITY

ターミナルの省略時のパリティを設定します。

TTY_RSPEED

ターミナルの受信速度を指定します。0 を指定した場合、送信と受信の両方の速度が制御されます。最大値は 20 です。このパラメータが適用されるのは、DZ-32、DMF-32 など分割速度動作をサポートするコントローラだけです。

TTY_SCANDELTA

ダイアルアップ・イベントとハングアップ・イベントを検出するためのターミナル・ポーリング間隔を設定します。間隔が短い場合、プロセッサ時間の使用量が多くなり、間隔が長い場合、ハングアップ・イベントを検出できない可能性があります。

TTY_SILOTIME

受信した文字を検出するため、DMF-32 ハードウェアが入力サイロをポーリングする間隔を指定します。DMF-32 非同期ターミナル・コントローラは、入力サイロに複数の文字が蓄積されるまで、入力割り込みの作成を遅延させることができます。このパラメータは、ハードウェアが入力割り込みを作成しないまま、文字を蓄積できる秒数を指定します。

TTY_SPEED

ターミナルの省略時のシステム単位の設定速度を設定します。ロー・バイトは送信速度、ハイ・バイトは受信速度です。ハイ・バイトを 0 に設定した場合、受信速度は送信速度と同じになります。最大値は 20 です。ボー・レートは \$TTDEF マクロで定義します。

TTY_TIMEOUT (D)

切断したターミナルに対応するプロセスを削除するまでの秒数を設定します。通常、省略時の値の 300 秒が適しています。1 年 (%X01E13380) を超える値を設定すると、オーバフロー・エラーとなり、切断したデバイスが直ちにタイムアウトしてしまう恐れがあります。

TTY_TYPAHDSZ

先読みを可能にするターミナル・バッファのサイズを設定します。通常、省略時の値が適しています。最大値 32767 以下を指定してください。

UAFALTERNATE (G,M)

SYSUAFALT の論理名として SYSUAF を設定することを許可または禁止します。許可した場合、ユーザ特権管理ファイル SYSUAF に対する参照はすべて、SYS\$SYSTEM:SYSUAFALT と変換されます。通常のユーザ特権管理ファイル

SYS\$SYSTEM:SYSUAF の使用を再開するには、システム論理名 SYSUAF の設定を解除します。このパラメータに 1 を設定するのは、限定されたユーザだけがシステムを使用している場合です。このパラメータを 1 に設定する場合、あらかじめ、ユーザ特権管理ファイル SYSUAFALT を作成する必要があります。

USERD1 (D)

USERD1 は、ユーザのサイトで定義するため予約されている動的パラメータです。予約されているロングワードは、シンボル SGN\$GL_USERD1 によって参照されます。

Alpha システムと I64 システムでは、このシンボルは
SYS\$LOADABLE_IMAGES:SYS\$BASE_IMAGE モジュールにあります。

VAX システムでは、このシンボルはSYS\$SYSTEM:SYS.STB モジュールにあります。

USERD2 (D)

USERD2 は、ユーザのサイトで定義するため予約されている動的パラメータです。予約されているロングワードは、シンボル SGN\$GL_USERD2 によって参照されます。

Alpha システムと I64 システムでは、このシンボルは
SYS\$LOADABLE_IMAGES:SYS\$BASE_IMAGE モジュールにあります。

VAX システムでは、このシンボルはSYS\$SYSTEM:SYS.STB モジュールにあります。

USER3

ユーザのサイトで定義するため予約されているパラメータです。予約されているロングワードは、シンボル SGN\$GL_USER3 によって参照されます。

Alpha システムと I64 システムでは、このシンボルは
SYS\$LOADABLE_IMAGES:SYS\$BASE_IMAGE モジュールにあります。

VAX システムでは、このシンボルはSYS\$SYSTEM:SYS.STB モジュールにあります。

USER4

ユーザのサイトで定義するため予約されているパラメータです。予約されているロングワードは、シンボル SGN\$GL_USER4 によって参照されます。

Alpha システムと I64 システムでは、このシンボルは
SYS\$LOADABLE_IMAGES:SYS\$BASE_IMAGE モジュールにあります。

VAX システムでは、このシンボルは SYS\$SYSTEM:SYS.STB モジュールにあります。

VAXCLUSTER (A)

クラスタ・コードのローディングを制御します。次のいずれかを指定します。

| 値 | 説明 |
|---|--|
| 0 | クラスタを構成, あるいは参加しない。 |
| 1 | クラスタを構成する (または参加する) か, あるいはクラスタ・ハードウェアがあってもスタンドアロンで稼働するかの基本決定。 |
| 2 | 常にクラスタを構成, あるいは参加する。 |

省略時の値は 1 です。

VBN_CACHE_S

(VAX のみ) この特殊パラメータは弊社が使用するものであり, 予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて, このパラメータは変更しないでください。

静的システム・パラメータ VBN_CACHE_S はシステム・データ・キャッシュを許可または禁止します。省略時の設定では値は 1 で, これは仮想入出力キャッシュの許可を表し, システム起動時に仮想入出力キャッシュがロードされます。

値 0 はファイル・システム・データ・キャッシングの禁止を表します。ローカル・ノードと OpenVMS Cluster 全体にわたって禁止されます。OpenVMS Cluster では, クラスタ内の他のノードは, 禁止を指定されたノードがクラスタから抜けるか, あるいは VBN_CACHE_S の値を 1 で再起動するかいずれかをしないかぎり, どのノードもデータ・キャッシングをすることができません。

VBSS_ENABLE (A)

(VAX のみ) この特殊パラメータは弊社が使用するものであり, 予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて, このパラメータは変更しないでください。

このパラメータは, 仮想バランス・スロット (VBS) の作成を許可します。仮想バランス・スロットは, 現在, 実バランス・スロット (RBS) を所有していないメモリ常駐プロセスのマッピングを格納します。実バランス・スロットはすべてのメモリ常駐プロセスでタイムシェアリングされます。VBS が許可されている場合には, メモリ常駐プロセスの数は, システム・パラメータ MAXPROCESSCNT によって制限されます。VBS が禁止されている場合には, メモリ常駐プロセスの数はシステム・パラメータ BALSETCNT によって制限されます。

新しいプロセスを生成するときに, 実バランス・スロットが割り当てられると, 仮想バランス・スロットが作成され, 実バランス・スロットの所有者が選択され, 仮想バランス・スロットに移動されます。新しいプロセスは実バランス・スロットに作成されます。プロセスが CPU で実行のためにスケジューリングされると, 実バランス・スロットに移動されます (フォルトされます)。

| ビット | 結果 |
|-------|--|
| 0 | VBS を許可する。他のすべての VBS 許可はこの許可に従属する。省略時の設定では禁止される。 |
| 1 | プロセス単位の直接入出力のためにマップの作成を許可し、直接入出力 (DIO) が未処理のプロセスを仮想バランス・スロットに移動することを許可する。DIO マップがない場合には、DIO が未処理のプロセスは DIO の間、実バランス・スロットに残される。この結果、タイムシェアリングのために使用できる実バランス・スロットのプールが削減され、実バランス・スロットの数が制限されるため、フォルトの発生率が高くなる。省略時の設定では許可される。 |
| 2 ~ 7 | 弊社が将来使用するために確保されている。 |

VBSS_ENABLE2

(VAX のみ) この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

このセルは、VBS が許可されている場合にだけ有効な VBS 動的機能を許可および禁止するために使用されます。次の表は各値の結果を示しています。

| ビット | 結果 |
|-------|---|
| 0 | プロセスを切り替えるときに第 1 レベル・データ削減を実行するために VBS を許可する。省略時の設定では許可される。 |
| 1 | プロセスを切り替えるときに、第 2 レベルのデータ削減を実行するために VBS を許可する。省略時の設定では許可される。 |
| 2 | 変更したリストで空のプライベート・ページ・テーブル・ページを検出し、それをページ・ファイルに書き込むのではなく、未使用リストに直接書き込む最適化を実行するように、VBS に要求する。省略時の設定では許可される。 |
| 3 ~ 7 | 弊社が将来使用するために確保されている。 |

VCC_FLAGS (A)

(Alpha のみ) 静的システム・パラメータ VCC_FLAGS は、ファイル・システム・データ・キャッシングを許可または禁止します。キャッシングが許可された場合、VCC_FLAGS は、システムのスタートアップ中にどのファイル・システム・データ・キャッシュがロードされるのかを制御します。

| 値 | 説明 |
|---|--|
| 0 | ローカル・ノード上と OpenVMS Cluster 全体でファイル・システム・データ・キャッシングを禁止する。 OpenVMS Cluster では、あるノードでキャッシングが禁止されると、他のどのノードでも拡張ファイル・キャッシュまたは仮想入出力キャッシュを使用できない。そのノードがクラスタを離れるか、または VCC_FLAGS が 0 以外の値でリブートされるまで、他のノードはどのようなファイル・データもキャッシュできない。 |
| 1 | ファイル・システム・データ・キャッシングを許可して、仮想入出力キャッシュを選択する。これは VAX システムの省略時の設定である。 |
| 2 | ファイル・システム・データ・キャッシングを許可して、拡張ファイル・キャッシュを選択する。これは Alpha システムの省略時の設定である。 |

注意

I64 システムでは、ボリューム・キャッシング製品 ([SYS\$LDR]SYS\$VCC.EXE) は利用できません。XFC キャッシングは、省略時のキャッシング・メカニズムです。VCC_FLAGS パラメータに 1 を設定しても、キャッシュは全くロードされず、VCC_FLAGS に 0 を設定した場合と同じです。

VCC_MAXSIZE (A)

(Alpha および I64) 静的システム・パラメータ VCC_MAXSIZE は仮想入出力キャッシュのメモリ割り当てを制御します。VCC_MAXSIZE は、サイズをブロック単位で指定しますが、その省略時の値は 3,700,000 ブロックです。

仮想入出力キャッシュは増減できません。システムの起動時に固定されます。

XFC サイズを調整するには、VCC_MAX_CACHE システム・パラメータを使用します。

VCC_MAX_CACHE (D)

(Alpha および I64) 動的なシステム・パラメータ VCC_MAX_CACHE は、拡張ファイル・キャッシュの最大サイズを制御します。サイズは M バイト単位で指定します。省略時の設定では、VCC_MAX_CACHE は、システムを手動でチューニングしたくない人のために、-1 という特殊な値になっています。この値は、システムのスタートアップ時に、拡張ファイル・キャッシュの最大サイズがシステムの物理メモリの 50% に設定されることを意味しています。

拡張ファイル・キャッシュは、入出力の作業負荷とシステムにどの程度メモリの予備があるかによって、自動的に拡大と縮小ができます。入出力の作業負荷が高くなると、キャッシュは自動的に拡大しますが、最大サイズより大きくはなりません。アプリケーションがメモリを必要とするときには、キャッシュは自動的に縮小します。

システム・スタートアップ時の VCC_MAX_CACHE の値が、拡張ファイル・キャッシュの最大サイズの上限を設定します。VCC_MAX_CACHE の最大サイズは、ブート時の値より上には設定できません。たとえば、VCC_MAX_CACHE がシステム・スタートアップ時に 60 MB である場合、その後で VCC_MAX_CACHE を 40 に設定して、最大サイズを 40 MB に減らすことはできます。その後、VCC_MAX_CACHE を 80 に設定しても、最大サイズは、システムのスタートアップ時に設定された値である 60 MB までにしか増えません。

VCC_MAX_CACHE は準動的パラメータです。その値を変更した場合、DCL コマンドの SET CACHE/RESET を実行して、変更を即座に有効にする必要があります。この DCL コマンドを実行しないと、変更が有効になるまでにしばらく時間がかかることがあります。

メモリをパーマネントに割り当てるために予約メモリ・レジストリを使用している場合、予約メモリ・レジストリ内のVCC\$MIN_CACHE_SIZEエントリの値は、システム・スタートアップ時のVCC_MAX_CACHE以下にする必要があります。

キャッシュ用のパーマネントなメモリ割り当ての設定方法については、『OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

VCC_MAX_IO_SIZE (D)

(Alpha および I64) 動的なシステム・パラメータ VCC_MAX_IO_SIZE は、拡張ファイル・キャッシュによってキャッシュできる入出力の最大サイズを制御します。サイズはブロック単位で指定します。省略時のサイズは 127 ブロックです。

VCC_MAX_IO_SIZE の値を変更すると、ローカル・ノード上に現在マウントされているボリュームに対する読み書きに影響が出る他に、将来マウントされるボリュームへの読み書きにも影響が出ます。

VCC_MAX_IO_SIZE が 0 の場合、ローカル・ノード上の拡張ファイル・キャッシュはどのような読み書きもキャッシュすることができません。ただし、VCC\$MIN_CACHE_SIZE エントリが予約メモリ・レジストリ内にある場合、システムは、スタートアップ中には拡張ファイル・キャッシュ用にメモリが予約されるのを妨げられません。

VCC_MAX_LOCKS

(Alpha および I64) VCC_MAX_LOCKS は、弊社の使用のために予約されている特殊パラメータです。将来のバージョンで拡張ファイル・キャッシュがこのパラメータを使用する予定です。

VCC_MINSIZE

(VAX のみ) VCC_MINSIZE は、仮想入出力キャッシュによって使用されるメモリのページの下限を設定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

VCC_PTES

(VAX のみ) 静的システム・パラメータ VCC_PTES は、仮想入出力キャッシュの最大サイズを制御します。ページ単位で可能なサイズを指定します。

仮想入出力キャッシュは、入出力負荷やシステムにどれだけ余分なメモリがあるかによって、自動的に拡大、縮小します。入出力の負荷が増すにつれ、キャッシュは自動的に拡大しますが、指定した最大サイズよりも大きくなることはありません。アプリケーションでメモリが必要になると、キャッシュは自動的に小さくなります。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

VCC_READAHEAD (D)

(Alpha および I64) 動的なシステム・パラメータ VCC_READAHEAD は、拡張ファイル・キャッシュが先読みキャッシングを使用できるかどうかを制御します。先読みキャッシングは、データの順次読み込みを行うアプリケーションの性能を向上させるテクニックです。

省略時の VCC_READAHEAD は 1 であり、拡張ファイル・キャッシュが先読みキャッシングを使用できることを意味します。拡張ファイル・キャッシュは、同じサイズの入出力でファイルが順次読み込みされる時期を検出し、現在の読み込みよりも先にデータをフェッチするので、次の読み込み命令はキャッシュから行われます。

拡張ファイル・キャッシュでの先読みキャッシングを停止するには、VCC_READAHEAD を 0 にします。

VCC_READAHEAD の値を変更することは、ローカル・ノード上に現在マウントされているボリュームに影響を与える他に、将来マウントされるボリュームにも影響を与えます。

先読み入出力は、ユーザの入出力とは完全に非同期であり、十分なシステム資源が利用できる場合にのみ行われます。

VCC_WRITEBEHIND

(Alpha および I64) VCC_WRITEBEHIND は、弊社が使用するために予約されています。将来のバージョンで拡張ファイル・キャッシュがこのパラメータを使用する予定です。

VCC_WRITE_DELAY

(Alpha および I64) VCC_WRITE_DELAY は、弊社の使用のために予約されています。

VHPT_SIZE

(I64 のみ) VHPT_SIZE は、システム内の各 CPU 上の VHPT (Virtual Hash Page Table) に割り当てるメモリ量 (K バイト単位) です。

- 0 は、VHPT が割り当てられないことを示します。
- 1 は、OpenVMS がシステム構成に合った省略時のサイズを選択することを示します。

VHPT が作成される場合、最小のサイズは 32 KB です。VHPT_SIZE は、2 KB のべき乗のサイズでなければなりません。指定された数が 2 のべき乗でなければ、OpenVMS は指定された数に近い 2 のべき乗を、システムの VHPT サイズとして選択します。

システムのスタートアップ時に十分なメモリが利用できないと、OpenVMS は、各 CPU に対して小さい VHPT サイズを選択することがあります。

考えられる VHPT_SIZE 値を、次の表にまとめます。

| 値 | 説明 |
|---|--|
| 0 | 各 CPU に VHPT を作成しません。 |
| 1 | (デフォルト) OpenVMS が、各 CPU に合ったサイズの VHPT を選択します。 |
| n | nKB の VHPT を、各 CPU に作成します。n は 32 以上で、2 のべき乗の値です。 (ただし最大値は、プラットフォームによって異なります。) |

VIRTUALPAGECNT (A,G,M)

VAX システムでは、VIRTUALPAGECNT は 1 つのプロセスにマップできる仮想ページの最大数を設定します。プログラムは仮想空間を任意の割合で、P0 テーブルと P1 テーブルに分割できます。

ライブラリの圧縮を解除するために SYS\$UPDATE:LIBDECOMP.COM を使用するときに、VIRTUALPAGECNT の設定が小さい場合には、利用者登録ファイルの PGFLQUOTA フィールドをライブラリのサイズの少なくとも 2 倍以上に設定してください。

インストール時に、AUTOGEN は VIRTUALPAGECNT の値を適切な値に自動的に設定します。値は構成に応じて異なります。つまり、システムのグラフィック・アダプタの種類と数に応じて異なります。グラフィック構成にとって必要な最小値より小さい値に VIRTUALPAGECNT を設定することはできません。

VIRTUALPAGECNT の設定はシステム・メモリではなく、ハードウェア・アドレス空間をサポートするため、ページ・ファイルのサイズを判断するときに、AUTOGEN が設定した VIRTUALPAGECNT の値を使用しないでください。

OpenVMS バージョン 7.0 以降の Alpha システムでは、VIRTUALPAGECNT は使用されていません。しかし、Alpha および I64 システムでは、互換性を維持するためにこのパラメータがそのまま残されており、省略時の値と最大値は %X7FFFFFFF に設定されています。SYSBOOT と AUTOGEN ではこの省略時の値を使用します。

VMS*

VMUSD1, VMUSD2, VMUSD3, VMUSD4, VMS5, VMS6, VMS7, VMS8 は弊社が使用するために予約されている特殊パラメータです。VMUSD1 ~ VMUSD4 は、DYNAMIC パラメータです。

VOTES (A)

OpenVMS Cluster メンバ・システムがクォーラムに提供するポート数を指定します。

WBM_MSG_INT (D)

OpenVMS Cluster システムにおいて、マスタ書き込みビットマップとそれに対応するローカル書き込みビットマップの間の更新通信量を管理できる 3 つのシステム・パラメータのうちの 1 つです。他のパラメータは WBM_MSG_UPPER と WBM_MSG_LOWER です。これらのパラメータは、送信メッセージの頻度がテストされる間隔を

設定し、また、メッセージを1つのSCSメッセージにグループ化するか、1つずつ送信するかを決定する上限と下限のしきい値を設定します。

単一メッセージ・モードでは、WBM_MSG_INTは最も適切な書き込みビットマップ・メッセージ・モードの評価の時間間隔をミリ秒単位で設定します。単一メッセージ・モードでは、各リモート・ノードによって発行された書き込みは、省略時の設定で、マスタ書き込みビットマップを備えたノードに対して、個別のSCSメッセージで1つずつ送信されます。リモート・ノードから送信された書き込みが指定された時間間隔中にメッセージの上限しきい値に達した場合、単一メッセージ・モードはバッファ化メッセージ・モードに切り替わります。

バッファ化メッセージ・モードでは、WBM_MSG_INTはメッセージが送信されるまでに待機する最大時間になります。バッファ化メッセージ・モードで、メッセージは指定された時間間隔の間、収集されてから、1つのSCSメッセージで送信されます。メッセージの通信量が増加している間は、複数のメッセージをグループ化し、1つのSCSメッセージにしてマスタ書き込みビットマップに送信する方が、通常は、メッセージを1つずつ個別に送信するよりも効率的です。

WBM_MSG_INTの最小値は10ミリ秒です。最大値は-1であり、これは、1ロングワードで表現できる最大の正の値に相当します。省略時の値は10ミリ秒です。

WBM_MSG_LOWER (D)

OpenVMS Cluster システムにおいて、マスタ書き込みビットマップとそれに対応するローカル書き込みビットマップの間の更新通信量を管理できる3つのシステム・パラメータのうちの1つです。他のパラメータはWBM_MSG_INTとWBM_MSG_UPPERです。これらのパラメータは、送信メッセージの頻度がテストされる間隔を設定し、また、メッセージを1つのSCSメッセージにグループ化するか、1つずつ送信するかを決定する上限と下限のしきい値を設定します。

WBM_MSG_LOWERは、単一メッセージ・モードを起動するテスト時間間隔中に送信されるメッセージ数の下限のしきい値です。単一メッセージ・モードでは、各リモート・ノードによって発行された書き込みは、省略時の設定で、マスタ書き込みビットマップを備えたノードに対して、個別のSCSメッセージで1つずつ送信されます。リモート・ノードから送信された書き込みが指定された時間間隔中にメッセージの上限しきい値に達した場合、単一メッセージ・モードはバッファ化メッセージ・モードに切り替わります。

WBM_MSG_LOWERの最小値は時間間隔に付き0メッセージです。最大値は-1であり、これは、1ロングワードで表現できる最大の正の値に相当します。省略時の値は10です。

WBM_MSG_UPPER (D)

OpenVMS Cluster システムにおいて、マスタ書き込みビットマップとそれに対応するローカル書き込みビットマップの間の更新通信量を管理できる3つのシステム・パラメータのうちの1つです。他のパラメータはWBM_MSG_INTとWBM_MSG_LOWERです。これらのパラメータは、送信メッセージの頻度がテストされる間隔を

設定し、また、メッセージを1つのSCSメッセージにグループ化するか、1つずつ送信するかを決定する上限と下限のしきい値を設定します。

WBM_MSG_UPPER は、テスト時間間隔中に送信される、バッファ化メッセージ・モードを起動するメッセージ数の上限しきい値です。バッファ化メッセージ・モードで、メッセージは指定された時間間隔の間、収集されてから、1つのSCSメッセージで送信されます。

WBM_MSG_UPPER の最小値は時間間隔に付き 0 メッセージです。最大値は -1 であり、これは、1 ロングワードで表現できる最大の正の値に相当します。省略時の値は 100 です。

WBM_OPCOM_LVL (D)

書き込みビットマップ・システム・メッセージが、オペレータ・コンソールに送信されるかどうかを制御します。次の表に指定可能な値を示します。

| 値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | メッセージはオフになる。 |
| 1 | 省略時の設定。メッセージは、ビットマップの開始、削除、名称の変更、および、SCS メッセージ・モード (バッファ化または単一) の変更時に提供される。 |
| 2 | 1 の設定のすべてのメッセージと、さらに多くが提供される。 |

WINDOW_SYSTEM (D)

ウィンドウ・システムをワークステーションで使用することを指定します。次のいずれかの値を指定します。

| 値 | 説明 |
|---|---|
| 1 | DECwindows Motif for OpenVMS ワークステーション環境をロードする。 |
| 2 | UIS ワークステーション環境をロードする。 |

WLKSYSDSK

(Alpha および I64) WLKSYSDSK はさまざまなブートストラップ・コンポーネントでシステム・ディスクがライト・ロックされたように扱われるかどうかを決定します。このパラメータは、主に OpenVMS に CD からブートすることを許可するために使用されます。

WPRE_SIZE (D)

WPRE_SIZE はウォッチポイント・ドライバでウォッチポイント・リカバリ・エントリ (WPRE) を収納するために割り当てるページ数を指定します。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

WPTTE_SIZE (D)

WPTTE_SIZE は、WPDRIVER がウォッチポイント・トレース・テーブルに作成するエントリの数です。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

WRITABLESYS

システム・コードを書き込み可能にするかどうかを制御します。このパラメータに 1 を設定するのは、デバッグする場合だけです。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

WRITESYSPARAMS (D)

VAX システムでは、パラメータは SYSBOOT で変更され、STARTUP.COM によって VAXVMSSYS.PAR に書き込まれます。

Alpha システムと I64 システムでは、パラメータは SYSBOOT で変更され、STARTUP.COM によって ALPHAVMSSYS.PAR に書き込まれます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

WSDEC (A,D,M)

このパラメータ値を上げると、ワーキング・セットの制限値を下げる必要が生じる速度が早くなります。

OpenVMS VAX システムでは、各調整時点でワーキング・セットの制限を自動的に下げるページ数を指定します(クオンタムの終わり)。たとえば 35 を設定すると、ワーキング・セットの制限値の低減が必要となるたびに、35 ページ減少させます。

Alpha システムと I64 システムでは、各調整時点でワーキング・セットの制限を自動的に下げるページレット数を指定します(クオンタムの終わり)。たとえば 35 を設定すると、ワーキング・セットの制限値を低減が必要となるたびに、35 ページレット減少させます。

WSINC (D,M, Alpha システムおよび I64 システムで A)

このパラメータ値を下げると、ワーキング・セットの制限値を上げる必要が生じる速度が遅くなります。制限値を迅速に上げることは性能上重要であるため、通常は高い値を設定します。

VAX システムにおいて、各調整間隔で自動的にワーキング・セット・リミットが拡大されるページ数を指定します (クォンタム・エンド)。たとえば、150 に設定した場合には、システムは拡大が必要になるたびに、ワーキング・セット・リミットを 150 ページずつ拡大します。VAX システムの省略時の値は 150 ページ (1 ページは 512 バイト) です。

Alpha システムと I64 システムでは、各調整間隔でワーキング・セット・リミットが自動的に拡大されるときにページレット数を指定します (クォンタム・エンド)。たとえば、150 に設定した場合には、システムは拡大が必要になるたびに、ワーキング・セット・リミットを 150 ページレットずつ拡大します。Alpha システムと I64 システムの省略時の値は 2400 ページレット (1 ページは 512 バイト) です (Alpha と I64 のページでは 150 ページ (1 ページは 8192 バイト))。

0 を設定した場合、すべてのプロセスのワーキング・セット制限の自動調整を禁止します。制限値は基本値のままとなります。DCL の SET WORKING_SET コマンドを実行することにより、ワーキング・セット制限の自動調整をプロセス単位で禁止することができます。

WSMAX (A,G,M)

ワーキング・セットの最大ページ数を、システム単位で設定します。WSMAX は、最初の 32MB の 4 分の 1、32MB から 256MB の第 16 番目、256MB 以上 (もし存在すれば) の 64 番目の合計で算出されます。

これは実際、それほどワーキング・セットが大きいユーザを多数持つシステムの管理者を助けてくれるものです。ユーザ数 (プロセス数) が多くないが非常に多くの物理メモリを必要とするようなシステムでは、MIN_WSMAX をこれらのプロセスが満足できるような値に設定しておく必要があります。

WS_OPA0

(VAX のみ) ワークステーションの QVSS 画面への OPA0 出力を許可します。1 を指定した場合、OPA0 が QVSS 画面に出力され、0 を指定した場合、OPA0 の出力は無視されます。

XQPCTL2

高度な並行処理を制御します。省略時の値は 1 で並行処理をオンにします。XQPCTL2 を 0 に設定すると、高度な並行処理がオフになります。このパラメータは拡張キャッシュとファイル ID キャッシュへのローカル・アクセスに影響を与えます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

XQPCTLD1

マルチスレッドを制御します。マルチスレッドは、PATHWORKS サーバでのみ使用することができます。省略時の値は 8 でマルチスレッドを許可します。XQPCTLD1 を 0 に設定すると、マルチスレッドが禁止されます。

この特殊パラメータは弊社が使用するものであり、予告なく変更される可能性があります。弊社からの依頼がある場合を除いて、このパラメータは変更しないでください。

ZERO_LIST_HI (A,D)

(Alpha および I64) ゼロ化しゼロ化ページ・リストに記録される最大ページ数を示します。このリストは、0 だけを格納するページのキャッシュとして使用します。このため、ゼロ化ページの割り当て効率が向上します。

SYSGEN によるデバイス設定 (VAX のみ)

弊社が提供するデバイスは、次の基本規則に従って UNIBUS または Q22 バスに接続されています。

- タイプ A のデバイスは、必ず固定された定義済みの CSR (Control and Status Register) アドレスに位置し、必ず固定された定義済みのベクタ・アドレスで割り込む。1 つのシステムに設定できるタイプ A のデバイスは 1 つだけである。
- タイプ B のデバイスは、タイプ A と同じであるが、1 ~ n のデバイスを 1 つのシステムに設定できる。2 ~ n のデバイスも、固定された定義済みの CSR アドレスとベクタ・アドレスに位置する。
- タイプ C のデバイス (1 ~ n) も必ず固定された定義済みの CSR アドレスに位置するが、システムに存在する他のデバイスによって割り込みベクタ・アドレスは異なる。
- タイプ D のデバイス (1 ~ n) の CSR アドレスとベクタ・アドレスは、システムに存在する他のデバイスによって異なる。

可変の CSR アドレスとベクタ・アドレスは、未使用アドレスと呼びます。未使用の CSR 空間とベクタ空間には、SYSGEN デバイス・テーブルに定義されている順序のとおり装置を位置づける必要があります。表 D-1 を参照してください。SYSGEN デバイス・テーブルには、VMS がサポートするタイプ A および B のすべてのデバイスと、SYSGEN の自動構成プロシージャが認識するタイプ C および D のデバイスがリストされています。

未使用ベクタ空間の基底は 300₈、未使用 CSR 空間の基底は 760010₈です。

D.1 SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

SYSGEN デバイス・テーブル (表 D-1 を参照) には、弊社のすべてのデバイスの特性がリストされています。各デバイス・タイプについて、次の情報を記載しています。

- デバイス名
- デバイス・コントローラ名
- 割り込みベクタ
- 1 コントローラに対する割り込みベクタ数
- ベクタ・アラインメント・ファクタ
- SYSGEN が認識する各コントローラの第 1 デバイス・レジスタのアドレス

SYSGEN によるデバイス設定 (VAX のみ)
D.1 SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

第 1 レジスタは、常にではないが、通常は CSR です。

- 1 コントローラに対するレジスタ数
- デバイス・ドライバ名
- ドライバがサポートされているかどうか

次のデバイスは、表 D-1 に記載されていません。

- 固定の CSR アドレスとベクタ・アドレスを持つ、弊社提供以外のデバイス
これらのデバイスは、自動構成に影響しません。カスタマが作成したデバイスには、弊社提供デバイス用に予約されている未使用アドレス以外の CSR アドレスとベクタ・アドレスを設定するようにします。
- AUTOCONFIGURE コマンドが認識しない、弊社提供の未使用ベクタ・デバイス
これらのデバイスをシステムに接続するには、CONNECT コマンドを実行します。

表 D-1 SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

| デバイス名 | コントローラ名 | ベクタ | ベクタ数 | ベクタ・アラインメント | CSR/ランク | レジスタ・アラインメント | ドライバ名 | サポート |
|-------|---------|---------------------------------|------|-------------|--|--------------|----------|-------|
| CR | CR11 | 230 | 1 | — | 777160 | — | CRDRIVER | されている |
| DM | RK611 | 210 | 1 | — | 777440 | — | DMDRIVER | されている |
| LP | LP11 | 200 170 174 270 274 | — | — | 777514 764004 764014 764024 764034 | — | LPDRIVER | されている |
| DL | RL11 | 160 | 1 | — | 774400 | — | DLDRIVER | されている |
| MS | TS11 | 224 | 1 | — | 772520 | — | TSDRIVER | されている |
| DY | RX211 | 264 | 1 | — | 777170 | — | DYDRIVER | されている |
| DQ | RB730 | 250 | 1 | — | 775606 | — | DQDRIVER | されている |
| PU | UDA | 154 | 1 | — | 772150 | — | PUDRIVER | されている |
| PT | TU81 | 260 | 1 | — | 774500 | — | PUDRIVER | されている |
| XE | UNA | 120 | 1 | — | 774510 | — | XEDRIVER | されている |
| XQ | QNA | 120 | 1 | — | 774440 | — | XQDRIVER | されている |

(次ページに続く)

表 D-1 (続き) SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

| デバイス名 | コントローラ名 | ベクタ | ベクタ数 | ベクタ・アラインメント | CSR/ランク | レジスタ・アラインメント | ドライバ名 | サポート |
|-------|---------|-----|------|-------------|---|--------------|----------|--------|
| OM | DC11 | 未使用 | 2 | 8 | 774000 774010 774020 774030 . . . 最大ユニット数 32 | — | OMDRIVER | されていない |
| DD | TU58 | 未使用 | 2 | 8 | 776500 776510 776520 776530 . . . 最大ユニット数 16 | — | DDRIVER | されている |
| OB | DN11 | 未使用 | 1 | 4 | 775200 775210 775220 775230 . . . 最大ユニット数 16 | — | OBDriver | されていない |
| YM | DM11B | 未使用 | 1 | 4 | 770500 770510 770520 770530 . . . 最大ユニット数 16 | — | YMDRIVER | されていない |
| OA | DR11C | 未使用 | 2 | 8 | 767600 767570 767560 767550 . . . 最大ユニット数 16 | — | OADRIVER | されていない |

(次ページに続く)

SYSGEN によるデバイス設定 (VAX のみ)
D.1 SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

表 D-1 (続き) SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

| デバイス名 | コントローラ名 | ベクタ | ベクタ数 | ベクタ・アラインメント | CSR/ランク | レジスタ・アラインメント | ドライバ名 | サポート |
|-------|---------|-----|------|-------------|---|--------------|----------|--------|
| PR | PR611 | 未使用 | 1 | 8 | 772600 772604 772610 772614 . . . 最大ユニット数 8 | — | PRDRIVER | されていない |
| PP | PP611 | 未使用 | 1 | 8 | 772700 772704 772710 772714 . . . 最大ユニット数 8 | — | PPDRIVER | されていない |
| OC | DT11 | 未使用 | 2 | 8 | 777420 777422 777424 777426 . . . 最大ユニット数 8 | — | OCDRIVER | されていない |
| OD | DX11 | 未使用 | 2 | 8 | 776200 776240 | — | ODDRIVER | されていない |
| YL | DL11C | 未使用 | 2 | 8 | 775610 775620 775630 775640 . . . 最大ユニット数 31 | — | YLDRIVER | されていない |
| YJ | DJ11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | YJDRIVER | されていない |
| YH | DH11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | YHDRIVER | されていない |
| OE | GT40 | 未使用 | 4 | 8 | 772000 772010 | — | OEDRIVER | されていない |
| LS | LPS11 | 未使用 | 6 | 8 | 770400 | — | LSDRIVER | されていない |
| OR | DQ11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | ORDRIVER | されていない |
| OF | KW11W | 未使用 | 2 | 8 | 772400 | — | OFDRIVER | されていない |
| XU | DU11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | XUDRIVER | されていない |

(次ページに続く)

表 D-1 (続き) SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

| デバイス名 | コントローラ名 | ベクタ | ベクタ数 | ベクタ・アラインメント | CSR/ランク | レジスタ・アラインメント | ドライバ名 | サポート |
|-------|---------|-----|------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------|
| XV | DV11 | 未使用 | 3 | 8 | 775000 775040 775100 775140 | — | XVDRIVER | されていない |
| OG | LK11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | OGDRIVER | されていない |
| XM | DMC11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | XMDRIVER | されている |
| TTA | DZ11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | DZDRIVER | されている |
| XK | KMC11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | XKDRIVER | されていない |
| OH | LPP11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | OHDRIVER | されていない |
| OI | VMV21 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | OIDRIVER | されていない |
| OJ | VMV31 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | OJDRIVER | されていない |
| OK | DWR70 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | OKDRIVER | されていない |
| DL | RL11 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | DLDRIVER | されている |
| MS | TS11 | 未使用 | 1 | 4 | 772524 772530 772534 | — | TSDRIVER | されている |
| LA | LPA11 | 未使用 | 2 | 8 | 770460 | — | LADRIVER | されている |
| LA | LPA11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | LADRIVER | されている |
| OL | KW11C | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | OLDRIVER | されていない |
| DY | RX211 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | DYDRIVER | されている |
| XA | DR11W | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | XADRIVER | されている |
| XB | DR11B | 124 | — | — | 772410 | — | XBDRIVER | されていない |
| XB | DR11B | 未使用 | 1 | 4 | 772430 | — | XBDRIVER | されていない |
| XB | DR11B | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | XBDRIVER | されていない |
| XD | DMP11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | XDDRIVER | されている |
| ON | DPV11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | ONDRIVER | されていない |
| IS | ISB11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | ISDRIVER | されていない |
| XD | DMV11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | XDDRIVER | されていない |
| XE | UNA | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | XEDRIVER | されていない |
| XQ | QNA | 未使用 | 1 | 4 | 774460 | — | XQDRIVER | されている |
| PU | UDA | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 4 | PUDRIVER | されている |
| XS | KMS11 | 未使用 | 3 | 8 | 未使用 | 16 | XSDRIVER | されていない |
| XP | PCL11 | 未使用 | 2 | 8 | 764200 764240 764300 764340 | — | XPDRIVER | されていない |
| VB | VS100 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 16 | VBDRIVER | されていない |
| PT | TU81 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 4 | PUDRIVER | されている |

(次ページに続く)

SYSGEN によるデバイス設定 (VAX のみ)
D.1 SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

表 D-1 (続き) SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

| デバイス名 | コントローラ名 | ベクタ | ベクタ数 | ベクタ・アラインメント | CSR/ランク | レジスタ・アラインメント | ドライバ名 | サポート |
|-------|---------|-----|------|-------------|--|--------------|-----------|--------|
| OQ | KMV11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | OQDRIVER | されていない |
| UK | KCT32 | 未使用 | 2 | 8 | 764400 764440 764500 764540 | — | UKDRIVER | されていない |
| IX | IEQ11 | 未使用 | 2 | 8 | 764100 | — | IXDRIVER | されていない |
| TX | DHV11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | YFDRIVER | されている |
| DT | TC11 | 214 | 1 | — | 777340 | — | DTDRIIVER | されていない |
| VC | VCB01 | 未使用 | 2 | 1 | 777200 | — | VCDRIVER | されている |
| VC | VCB01 | 未使用 | 2 | 1 | 未使用 | 64 | VCDRIVER | されている |
| OT | LVN11 | 未使用 | 1 | 4 | 776200 | — | OTDRIVER | されていない |
| LD | LVN21 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 16 | LDDRIVER | されていない |
| ZQ | QTA | 未使用 | 1 | 4 | 772570 | — | ZQDRIVER | されていない |
| ZQ | QTA | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | ZQDRIVER | されていない |
| SJ | DSV11 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | SJDRIVER | されていない |
| OU | ADV11C | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | OUDRIVER | されていない |
| OV | AAV11 | 未使用 | 0 | 8 | 770440 | — | OVDRIIVER | されていない |
| OV | AAV11C | 未使用 | 0 | 8 | 未使用 | 8 | OVDRIIVER | されていない |
| AX | AXV11C | 140 | 2 | — | 776400 | — | AXDRIVER | されていない |
| AX | AXV11C | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | AXDRIVER | されていない |
| KZ | KWV11C | 未使用 | 2 | 8 | 770420 | — | KZDRIVER | されていない |
| KZ | KWV11C | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 4 | KZDRIVER | されていない |
| AZ | ADV11D | 未使用 | 2 | 8 | 776410 | — | AZDRIVER | されていない |
| AZ | ADV11D | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 4 | AZDRIVER | されていない |
| AY | AAV11D | 未使用 | 2 | 8 | 776420 | — | AYDRIVER | されていない |
| AY | AAV11D | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 4 | AYDRIVER | されていない |
| VA | VCB02 | 未使用 | 3 | 16 | 777400 777402 777404 777406 . . . 最大ユニット数 8 | — | VADRIIVER | されている |
| DN | DRV11J | 未使用 | 16 | 4 | 764160 764140 764120 | — | DNDRIIVER | されていない |
| HX | DRQ3B | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | HXDRIVER | されていない |

(次ページに続く)

表 D-1 (続き) SYSGEN デバイス・テーブル (VAX のみ)

| デバイス名 | コントローラ名 | ベクタ | ベクタ数 | ベクタ・アラインメント | CSR/ランク | レジスタ・アラインメント | ドライバ名 | サポート |
|-------|---------|-----|------|-------------|---------|--------------|----------|--------|
| VQ | VSV24 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | VQDRIVER | されていない |
| VV | VSV21 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | VVDRIVER | されていない |
| BQ | IBQ01 | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 8 | BQDRIVER | されていない |
| UT | MIRA | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 8 | UTDRIVER | されていない |
| IX | IEQ11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 16 | IXDRIVER | されていない |
| AW | ADQ32 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 32 | AWDRIVER | されていない |
| VX | DTC04 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 2 | VXDRIVER | されていない |
| CQ | DESNA | 未使用 | 1 | 4 | 未使用 | 32 | CQDRIVER | されていない |
| GQ | IGQ11 | 未使用 | 2 | 8 | 未使用 | 4 | GQDRIVER | されていない |

D.2 VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 のデバイス設定 (VAX のみ)

System Generation ユーティリティ (SYSGEN) は、デバイスを接続し、デバイス・ドライバをロードし、オペレーティング・システムとドライバが動作を調整する場合に使用するデータ構造を作成し、デバイス初期化ルーチンを呼び出します。通常、SYSGEN は、システム・スタートアップ・コマンド・プロシージャ SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM の最後の部分で実行されます。

STARTUP.COM が SYSGEN コマンドの AUTOCONFIGURE ALL を実行すると、SYSGEN の自動構成機能が VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 のデバイス・テーブルをチェックし (表 D-2 を参照)、どのデバイスがシステムに接続されているかを調べ、テーブルの情報を使用して既存デバイスを設定します。

STARTUP.COM は、できるだけ省略時の設定のままで使用してください。特定のデバイスを設定対象から除外する場合は、SYSBOOT の NOAUTOCONFIG パラメータを設定して STARTUP.COM による自動構成を禁止する必要があります。非同期の基本シリアル・ポートは、次のコマンドを入力して必ず自動構成するようにしてください。

```
SYSGEN> AUTOCONFIGURE ALL/SELECT=TT:
```

AUTOCONFIGURE ALL/EXCLUDE=(デバイス名[,...]) を実行した場合も、シリアル回線が含まれます。CONNECT コマンドの/CSR 修飾子には、表 D-2 に示す csr_addr 値を指定します。csr_addr 値は、VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 の入出力空間 EXE\$GL_CPUNODSP の先頭からのオフセットであるので、CONNECT コマンドで UNIBUS デバイスに従来指定していたバス・アドレスとは異なります。

SYSGEN によるデバイス設定 (VAX のみ)

D.2 VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 のデバイス設定 (VAX のみ)

表 D-2 VAXstation 2000 の自動構成テーブル (VAX のみ)

| デバイス | 名前 | ドライバ | CSR | ベクタ 数 | 第 1 ベク タ | ベクタ・ オフセット |
|----------------------|----|----------|--------|----------|----------------|---------------|
| 標準シリアル回線 | TT | YEDRIVER | ^X0800 | 2 | ^O300 | 4 |
| ディスク・コントローラ ST506 | DU | DVDRIVER | ^X0C00 | 1 | ^O774 | — |
| テープ・コントローラ TK50 | MU | TVDRIVER | ^X0C80 | 1 | ^O770 | — |
| イーサネット・コントローラ | ES | ESDRIVER | ^X4E00 | 1 | ^O120 | — |
| MicroVAX 2000 シリアル回線 | YF | YFDRIVER | ^X6800 | 2 | ^O104 | 4 |
| 32 チャンネル同期回線 | ZS | ZSDRIVER | ^X6800 | 1 | ^O110 | — |
| カラー・ビデオ・オプション | VA | VFDRIVER | ^X6A00 | 2 | ^O104 | 4 |
| 白黒ビデオ・オプション | VC | VEDRIVER | ^X5000 | 1 | ^O104 | — |

VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 のデバイスに対する CONNECT コマンドの実行例を次に示します。

```
CONNECT ESA0 /ADAP=0 /CSR=%X4E00 /VECT=%0120 /NUMV=01 /DRIVER=ESDRIVER
CONNECT MUA0 /ADAP=0 /CSR=%X0C80 /VECT=%0770 /NUMV=01 /DRIVER=TVDRIVER
CONNECT DUA0 /ADAP=0 /CSR=%X0C00 /VECT=%0774 /NUMV=01 /DRIVER=DVDRIVER
CONNECT DUA1 /ADAP=0 /CSR=%X0C00 /VECT=%0774 /NUMV=01 /DRIVER=DVDRIVER
CONNECT DUA2 /ADAP=0 /CSR=%X0C00 /VECT=%0774 /NUMV=01 /DRIVER=DVDRIVER
CONNECT VCA0 /ADAP=0 /CSR=%X5000 /VECT=%0104 /NUMV=01 /DRIVER=VEDRIVER
CONNECT VCA0 /ADAP=0 /CSR=%X5000 /VECT=%0104 /NUMV=02 /DRIVER=VFDRIVER
```


索引

A

| | |
|--------------------------|------|
| ACP のシステム・パラメータ | |
| システム・パラメータも参照 | |
| ACP_BASEPRIO | C-3 |
| ACP_DATACHECK | C-3 |
| ACP_DINDXCACHE | C-4 |
| ACP_DIRCACHE | C-5 |
| ACP_EXTCACHE | C-5 |
| ACP_EXTLIMIT | C-5 |
| ACP_FIDCACHE | C-5 |
| ACP_HDRCACHE | C-5 |
| ACP_MAPCACHE | C-5 |
| ACP_MAXREAD | C-5 |
| ACP_MULTIPLE | C-5 |
| ACP_QUOCACHE | C-6 |
| ACP_REBLDSYS | C-6 |
| ACP_SHARE | C-6 |
| ACP_SWAPFLGS | C-6 |
| ACP_SYSACC | C-6 |
| ACP_WINDOW | C-7 |
| ACP_WORKSET | C-7 |
| ACP_WRITEBACK | C-7 |
| ACP_XQP_RES | C-7 |
| ADD (フィールド) コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-29 |
| ADD CIRCUITS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-20 |
| ADD CLUSTER コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-22 |
| ADD CONNECTIONS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-24 |
| ADD COUNTERS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-26 |
| ADD CREDITS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-27 |
| ADD DEVICE コマンド | |
| UCM の ~ | 8-15 |
| ADD ERRORS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-29 |
| ADD LOCAL_PORTS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-32 |
| ADD MEMBERS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-34 |
| ADD SYSTEMS コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-35 |
| AFFINITY_SKIP システム・パラメータ | C-7 |

| | |
|----------------------------|------|
| AFFINITY_TIME システム・パラメータ | C-8 |
| ALF | |
| レコードの削除 | 7-13 |
| レコードの追加 | 7-11 |
| レコードの表示 | 7-15 |
| ALF ADD コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-11 |
| ALF REMOVE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-13 |
| ALF SHOW コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-15 |
| ALLOCCLASS システム・パラメータ | C-8 |
| ARB_SUPPORT システム・パラメータ | C-8 |
| ATTACH コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-17 |
| AUTO_DLIGHT_SAV システム・パラメータ | |
| タ | C-9 |
| AUTOCONFIGURE コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-5 |
| Automatic login facility | |
| ALF も参照 | |
| AWSMIN システム・パラメータ | C-9 |
| AWSTIME システム・パラメータ | C-9 |

B

| | |
|---------------------------------|------|
| BALSETCNT システム・パラメータ | C-9 |
| /BEGINNING 修飾子 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-11 |
| BORROWLIM システム・パラメータ | C-10 |
| BREAKPOINTS システム・パラメータ | C-10 |
| BUGCHECK | |
| System Dump Priority プロセスの初期のダン | |
| ブ | 7-56 |
| 優先順位プロセスの固定値のメモリ内リス | |
| ト | 7-56 |
| BUGCHECKFATAL システム・パラメータ | |
| タ | C-10 |
| BUGREBOOT システム・パラメータ | |
| /BY_NODE 修飾子 | C-10 |
| MONITOR ユーティリティ | 1-12 |

C

| | |
|--------------------------|------|
| CHANNELCNT システム・パラメータ | C-11 |
| CHECK_CLUSTER システム・パラメータ | |
| タ | C-11 |

CIRCUITS クラス
 削除 5-47
 追加 5-21
 フィールド 5-3
 CLASS_PROT システム・パラメータ C-11
 CLASS_SCHEDULE ADD コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-18
 CLASS_SCHEDULE DELETE コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-24
 CLASS_SCHEDULE MODIFY コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-24
 CLASS_SCHEDULE RESUME コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-26
 CLASS_SCHEDULE SHOW コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-27
 CLASS_SCHEDULE SUSPEND コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-28
 CLISYMTBL システム・パラメータ C-11
 CLOCK_INTERVAL システム・パラメータ C-11
 CLUSTER_AUTHORIZE.DAT ファイル 7-30, 7-33
 CLUSTER_CONFIG.COM コマンド・プロシージャ 7-30
 CLUSTER_CREDITS システム・パラメータ C-11
 CLUSTER クラス
 削除 5-49
 追加 5-22
 データの 5-3
 フィールド 5-5, 5-30
 CLUSTER クラス・レコード
 MONITOR ユーティリティ A-15
 /COMMENT 修飾子
 MONITOR ユーティリティ 1-12
 CONCEAL_DEVICES システム・パラメータ C-12
 CONFIGURATION SET CLUSTER_AUTHORIZATION コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-29
 CONFIGURATION SET TIME コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-30
 CONFIGURATION SHOW CLUSTER_AUTHORIZATION コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-32
 CONFIGURATION SHOW TIME コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-33
 CONFIGURE コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-5
 SYSGEN の 6-8
 CONNECT/ADAPTER コマンド
 SYSGEN ユーティリティ 6-10
 CONNECTIONS クラス
 削除 5-50
 追加と復元 5-24
 フィールド 5-5
 CONNECT コマンド
 PPPD ユーティリティ 2-5

/CONTINUOUS 修飾子 5-15
 Control and Status Register
 CSR も参照
 CONVERT コマンド
 MONITOR ユーティリティ 1-6
 COPY コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-9
 COUNTERS クラス
 削除 5-51
 追加 5-26
 フィールド 5-6
 CRD_CONTROL システム・パラメータ C-12
 CRDENABLE システム・パラメータ C-13
 CREATE コマンド
 SYSGEN ユーティリティ 6-13
 CREDITS クラス
 削除 5-52
 追加 5-27
 フィールド 5-7
 CSR
 アドレス 6-8, 6-10
 固定空間 D-1
 ベクタ・アドレス 6-10
 未使用空間 D-1
 CSR (Control and Status Register)
 アドレス
 Alpha システムと I64 システムにおける表
 示 7-87
 CTLIMGLIM システム・パラメータ C-13
 CTLPAGES システム・パラメータ C-13
 CWCREPRC_ENABLE システム・パラメータ C-13

D

DBGTK_SCRATCH システム・パラメータ C-14
 DCL_CTLFLAGS システム・パラメータ C-14
 DCL コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-53
 DEADLOCK_WAIT システム・パラメータ C-15
 DECdtm トランザクション・マネージャ A-42
 DECnet
 DECNET クラス・レコード
 MONITOR ユーティリティ A-16
 DEFINE/KEY コマンド B-4
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-37
 SYSMAN ユーティリティ 7-34
 DEFMBXBUFQUO システム・パラメータ C-15
 DEFMBXMXMSG システム・パラメータ C-15
 DEFPRI システム・パラメータ C-15
 DEFQUEPRI システム・パラメータ C-15
 DEINSTALL コマンド
 SYSGEN ユーティリティ 6-14
 DELETE DEVICE コマンド
 UCM での ~ 8-18

DELETE RECOVERY_DATA コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-13
 DELPRC_EXIT システム・パラメータ C-15
 DESELECT コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-40
 DEVICE_NAMING システム・パラメータ C-16
 DIAL_OUT コマンド
 PPPD ユーティリティ 2-6
 DISABLE_UPCALLS システム・パラメータ C-16
 DISABLE コマンド
 SYSGEN ユーティリティ 6-16
 DISCONNECT コマンド
 PPPD ユーティリティ 2-8
 DISK_QUORUM システム・パラメータ C-16
 DISKQUOTA ADD コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-36
 DISKQUOTA CREATE コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-38
 DISKQUOTA DELETE コマンド
 DISKQUOTA REMOVE も参照
 SYSMAN ユーティリティ 7-40
 DISKQUOTA DISABLE コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-40
 DISKQUOTA ENABLE コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-43
 DISKQUOTA MODIFY コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-45
 DISKQUOTA REBUILD コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-47
 DISKQUOTA REMOVE コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-48
 DISKQUOTA SHOW コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-50
 DISK クラス・レコード
 MONITOR ユーティリティ A-17
 /DISPLAY 修飾子
 MONITOR ユーティリティ 1-12
 DLCKEXTRASTK システム・パラメータ C-16
 DLOCK クラス・レコード
 MONITOR ユーティリティ A-19
 DNVOSI1 システム・パラメータ C-16
 DORMANTWAIT システム・パラメータ C-17
 DO コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-51
 DR_UNIT_BASE システム・パラメータ C-17
 DUMP_PRIORITY ADD コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-56
 DUMP_PRIORITY LIST コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-59
 DUMP_PRIORITY LOAD コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-60
 DUMP_PRIORITY MODIFY コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-61
 DUMP_PRIORITY REMOVE コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-63

DUMP_PRIORITY SHOW コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-64
 DUMP_PRIORITY UNLOAD コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-65
 DUMPBUG システム・パラメータ C-17
 DUMPSTYLE システム・パラメータ C-17

E

EDIT キーパッド機能 5-37, B-4
 ENABLE コマンド
 SYSGEN ユーティリティ 6-16
 /ENDING 修飾子 5-15
 MONITOR ユーティリティ 1-12
 END フェーズ 7-146
 ERLBUFFERPAG_S2 システム・パラメータ C-19
 ERLBUFFERPAGES システム・パラメータ C-19
 ERRORLOGBUFF_S2 システム・パラメータ C-19
 ERRORLOGBUFFERS システム・パラメータ C-19
 ERRORS クラス
 削除 5-53
 追加 5-29
 フィールド 5-7
 EXE\$GL_CPUNODSP D-7
 EXECUTE コマンド
 MONITOR ユーティリティ 1-7
 EXIT コマンド 7-66
 MONITOR ユーティリティ 1-8
 PPPD ユーティリティ 2-9
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-41
 SYSGEN ユーティリティ 6-5
 SYSMAN ユーティリティ 7-66
 UCM での ~ 8-20
 EXPECTED_VOTES システム・パラメータ C-19
 EXTRACPU システム・パラメータ C-20
 EXTRACT FILE コマンド
 POLYCENTER ユーティリティ 3-15
 EXTRACT PDF コマンド
 POLYCENTER ユーティリティ 3-19
 EXTRACT PTF コマンド
 POLYCENTER ユーティリティ 3-23
 EXTRACT RELEASE_NOTES コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-26

F

FAST_PATH_PORTS システム・パラメータ C-20
 FAST_PATH システム・パラメータ C-20
 FCP クラス・レコード
 MONITOR ユーティリティ A-20
 FILE_SYSTEM_CACHE クラス・レコード
 MONITOR ユーティリティ A-22

| | |
|---------------------|------|
| FIND コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-30 |
| /FLUSH_INTERVAL 修飾子 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-13 |
| FREEGOAL システム・パラメータ | C-21 |
| FREELIM システム・パラメータ | C-21 |

G

| | |
|-------------------------|------|
| GALAXY システム・パラメータ | C-21 |
| GBLPAGES システム・パラメータ | C-22 |
| GBLPAGFIL システム・パラメータ | C-22 |
| GBLSECTIONS システム・パラメータ | C-23 |
| GH_EXEC_CODE システム・パラメータ | C-24 |
| GH_EXEC_DATA システム・パラメータ | C-24 |
| GH_RES_CODE システム・パラメータ | C-24 |
| GH_RES_DATA システム・パラメータ | C-24 |
| GH_RSRVPGCNT システム・パラメータ | C-24 |
| GLX_INST_TMO システム・パラメータ | C-24 |
| GLX_SHM_REG システム・パラメータ | C-24 |
| GROWLIM システム・パラメータ | C-25 |

H

| | |
|----------------------|------|
| HELP コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-9 |
| PPPD ユーティリティ | 2-9 |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-42 |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-67 |
| UCM での～ | 8-21 |

I

| | |
|---------------------------------|------------------|
| I/O クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-23 |
| ICBM (IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール) | 7-85, 7-86, 7-91 |
| IEEE_ADDRESSH システム・パラメータ | C-25 |
| IEEE_ADDRESS システム・パラメータ | C-25 |
| IJOB LIM システム・パラメータ | C-25 |
| IMGIOCNT システム・パラメータ | C-25 |
| IMGREG_PAGES システム・パラメータ | C-25 |
| INITIALIZE コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-9 |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-43 |
| /INPUT 修飾子 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-13 |
| INSTALL コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-32 |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-17 |
| /INTERVAL 修飾子 | 5-16 |
| MONITOR ユーティリティ | 1-14 |
| 修飾子とイベントの関係 | 1-14 |
| INTSTKPAGES システム・パラメータ | C-25 |
| IO_PREFER_CPUS システム・パラメータ | C-26 |
| IO AUTOCONFIGURE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-68 |

| | |
|--------------------------|------|
| IO CONNECT コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-70 |
| IO CREATE_WWID コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-74 |
| IO FIND_WWID コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-75 |
| IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール | 7-86 |
| ICBM も参照 | |
| IO LIST_WWID コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-78 |
| IO LOAD コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-79 |
| IO REBUILD コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-80 |
| IO REPLACE_WWID コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-81 |
| IO SCSI_PATH_VERIFY コマンド | |
| SYSMAN の | 7-83 |
| IO SET EXCLUDE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-85 |
| IO SET PREFIX コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-86 |
| IO SET コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-85 |
| IO SHOW BUS コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-87 |
| IO SHOW DEVICE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-88 |
| IO SHOW EXCLUDE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-90 |
| IO SHOW PREFIX コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-91 |
| IO SHOW コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-87 |
| IOTA システム・パラメータ | C-26 |
| IRPCOUNTV システム・パラメータ | C-27 |
| IRPCOUNT システム・パラメータ | C-26 |

J

| | |
|--------------------|------|
| JBOBLIM システム・パラメータ | C-27 |
| JOBCTLD システム・パラメータ | C-27 |

K

| | |
|------------------------|------|
| KFILSTCNT システム・パラメータ | C-27 |
| KSTACKPAGES システム・パラメータ | C-27 |

L

| | |
|-------------------------|------|
| LAN_FLAGS システム・パラメータ | C-27 |
| LAT プロトコル | |
| 侵入試行 | C-30 |
| LCKMGR_CPUID システム・パラメータ | C-28 |
| LGI のシステム・パラメータ | |
| LGI_BRK_DISUSER | C-29 |
| LGI_BRK_LIM | C-29 |

LGI のシステム・パラメータ (続き)

| | |
|----------------------------------|------|
| LGI_BRK_TERM | C-29 |
| LGI_BRK_TMO | C-30 |
| LGI_CALLOUTS | C-30 |
| LGI_HID_TIM | C-30 |
| LGI_PWD_TMO | C-30 |
| LGI_RETRY_LIM | C-30 |
| LGI_RETRY_TMO | C-30 |
| システム・パラメータも参照 ログイン・セキュリティ | |
| LICENSE LOAD コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-92 |
| LICENSE UNLOAD コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-93 |
| LIST コマンド | |
| POLYCENTER ユーティリティ | 3-39 |
| LNMPHASHTBL システム・パラメータ | C-30 |
| LNMSHASHTBL システム・パラメータ | C-31 |
| LOAD_PWD_POLICY システム・パラメータ | C-31 |
| LOAD_SYS_IMAGES システム・パラメータ | C-31 |
| LOAD コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-18 |
| LOCAL_PORTS クラス | |
| 削除 | 5-55 |
| 追加 | 5-32 |
| フィールド | 5-7 |
| LOCKDIRWT システム・パラメータ | C-31 |
| LOCKIDTBL_MAX システム・パラメータ | C-32 |
| LOCKIDTBL システム・パラメータ | C-32 |
| LOCKRETRY システム・パラメータ | C-32 |
| LOCK クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-25 |
| LONGWAIT システム・パラメータ | C-32 |

M

| | |
|---------------------------------|------|
| MAXBOB*システム・パラメータ | C-32 |
| MAXBOBMEM システム・パラメータ | C-32 |
| MAXBUF システム・パラメータ | C-32 |
| MAXCLASSPRI システム・パラメータ | C-33 |
| MAXPROCESSCNT システム・パラメータ | C-33 |
| MAXQUEPRI システム・パラメータ | C-33 |
| MAXSYSGROUP システム・パラメータ | C-33 |
| MC_SERVICES_P0 システム・パラメータ | C-33 |
| MC_SERVICES_P1 システム・パラメータ | C-34 |
| MC_SERVICES_P2 システム・パラメータ | C-34 |
| MC_SERVICES_P3 システム・パラメータ | C-34 |
| MC_SERVICES_P4 システム・パラメータ | C-34 |

| | |
|---------------------------------|------|
| MC_SERVICES_P5 システム・パラメータ | C-35 |
| MC_SERVICES_P6 システム・パラメータ | C-35 |
| MC_SERVICES_P7 システム・パラメータ | C-35 |
| MC_SERVICES_P8 システム・パラメータ | C-35 |
| MC_SERVICES_P9 システム・パラメータ | C-35 |
| MEMBERS クラス | |
| 削除 | 5-56 |
| 追加 | 5-34 |
| フィールド | 5-9 |
| MINCLASSPRI システム・パラメータ | C-36 |
| MINWSCNT システム・パラメータ | C-36 |
| MMG_CTLFLAGS システム・パラメータ | C-36 |
| MODES クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-26 |
| MODIFY DEVICE コマンド | |
| UCM での ~ | 8-22 |
| MONITOR_SERVER プロセス | |
| スタートアップ時間 | 1-22 |
| ネットワーク・スタートアップ | 1-21 |
| 目的 | 1-20 |
| リモート・クラス・ノードでの作成 | 1-20 |
| ログ・ファイル | 1-21 |
| MONITOR ALL_CLASSES コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-17 |
| MONITOR CLUSTER コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-18 |
| MONITOR DECNET コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-24 |
| MONITOR DISK コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-26 |
| MONITOR DLOCK コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-29 |
| MONITOR FCP コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-32 |
| MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-34 |
| MONITOR IO コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-39 |
| MONITOR LOCK コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-41 |
| MONITOR MODES コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-44 |
| MONITOR MSCP_SERVER コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-48 |
| MONITOR PAGE コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-50 |
| MONITOR PROCESSES コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-53 |
| MONITOR RLOCK コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-58 |
| MONITOR RMS コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-61 |

| | |
|---------------------------|------------|
| MONITOR SCS コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-65 |
| MONITOR STATES コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-68 |
| MONITOR SYSTEM コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-72 |
| MONITOR TIMER コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-76 |
| MONITOR TRANSACTION コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-78 |
| MONITOR コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-10 |
| MONITOR ユーティリティ | 1-3 |
| イベントの発生間隔の収集 | 1-14 |
| 起動 | 1-4 |
| 記録ファイルのレコード形式 | A-1 |
| クラスタ性能統計 | 1-18 |
| クラス名修飾子 | |
| /ALL | 1-58 |
| /CPU | 1-44 |
| /ITEM | 1-27, 1-65 |
| /TOBPCPU | 1-53 |
| /TOBPIO | 1-53 |
| /TOBPIO | 1-53 |
| /TOBFAULT | 1-53 |
| /TOBPRBS | 1-54 |
| コマンド | |
| CONVERT | 1-6 |
| EXECUTE | 1-7 |
| EXIT | 1-8 |
| HELP | 1-9 |
| INITIALIZE | 1-9 |
| MONITOR | 1-10 |
| MONITOR ALL_CLASSES | 1-17 |
| MONITOR CLUSTER | 1-18 |
| MONITOR DECNET | 1-24 |
| MONITOR DISK | 1-26 |
| MONITOR DLOCK | 1-29 |
| MONITOR FCP | 1-32 |
| MONITOR FILE_SYSTEM_CACHE | 1-34 |
| MONITOR IO | 1-39 |
| MONITOR LOCK | 1-41 |
| MONITOR MODES | 1-44 |
| MONITOR MSCP_SERVER | 1-48 |
| MONITOR PAGE | 1-50 |
| MONITOR PROCESSES | 1-53 |
| MONITOR RLOCK | 1-58 |
| MONITOR RMS | 1-61 |
| MONITOR SCS | 1-65 |
| MONITOR STATES | 1-68 |
| MONITOR SYSTEM | 1-72 |
| MONITOR TIMER | 1-76 |
| MONITOR TRANSACTION | 1-78 |
| MONITOR VBS | 1-82 |
| MONITOR VECTOR | 1-83 |
| SET DEFAULT | 1-85 |
| SHOW DEFAULT | 1-86 |

| | |
|-------------------------------|------|
| MONITOR ユーティリティ (続き) | |
| コマンド修飾子 | 1-11 |
| 修飾子とイベントの関係 | 1-14 |
| 終了 | 1-5 |
| 出力先の指定 | 1-5 |
| レコード・タイプ | A-2 |
| MOUNT コマンド | |
| /CLUSTER と SYSMAN DO の同時使用の禁止 | 7-54 |
| MOVE キーパッド機能 | B-4 |
| MOVE コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-44 |
| MPDEV_AFB_INTVL システム・パラメータ | C-37 |
| MPDEV_D*システム・パラメータ | C-37 |
| MPDEV_ENABLE システム・パラメータ | C-37 |
| MPDEV_LCRETRIES システム・パラメータ | C-37 |
| MPDEV_POLLER システム・パラメータ | C-37 |
| MPDEV_REMOTE システム・パラメータ | C-38 |
| MPW_HILIMIT システム・パラメータ | C-38 |
| MPW_IOLIMIT システム・パラメータ | C-38 |
| MPW_LOLIMIT システム・パラメータ | C-38 |
| MPW_LOWAITLIMIT システム・パラメータ | C-39 |
| MPW_PRIO システム・パラメータ | C-39 |
| MPW_THRESH システム・パラメータ | C-39 |
| MPW_WAITLIMIT システム・パラメータ | C-39 |
| MPW_WRTCLUSTER システム・パラメータ | C-39 |
| MSCP_BUFFER システム・パラメータ | C-40 |
| MSCP_CMD_TMO システム・パラメータ | C-40 |
| MSCP_CREDITS システム・パラメータ | C-40 |
| MSCP_LOAD システム・パラメータ | C-40 |
| MSCP_SERVE_ALL システム・パラメータ | C-41 |
| MSCP_SERVER クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-28 |
| MSCP コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-19 |
| MSCP サーバ | |
| 起動 | 6-19 |
| ロード | 6-19 |
| MSCP サーバのロードまたは起動 | 6-19 |
| MULTIPROCESSING システム・パラメータ | C-42 |
| MULTITHREAD システム・パラメータ | C-43 |
| MVSUPMSG_INTVL システム・パラメータ | C-43 |
| MVSUPMSG_NUM システム・パラメータ | C-43 |
| MVTIMEOUT システム・パラメータ | C-44 |

N

| | | |
|----------------------------|-----|------|
| NET_CALLOUTS システム・パラメータ | ... | C-44 |
| NISCS_CONV_BOOT システム・パラメータ | ... | C-44 |
| NISCS_LOAD_PEA0 システム・パラメータ | ... | C-44 |
| NISCS_MAX_PKTSZ システム・パラメータ | ... | C-44 |
| NISCS_PORT_SERV システム・パラメータ | ... | C-45 |
| NOAUTOCONFIG システム・パラメータ | ... | C-46 |
| NOCLUSTER システム・パラメータ | ... | C-46 |
| /NODE 修飾子 | | |
| MONITOR ユーティリティ | ... | 1-15 |
| NOPGFLSWP システム・パラメータ | ... | C-46 |
| NPAG_AGGRESSIVE システム・パラメータ | ... | C-48 |
| NPAG_BAP_MAX_PA システム・パラメータ | ... | C-48 |
| NPAG_BAP_MAX システム・パラメータ | ... | C-48 |
| NPAG_BAP_MIN_PA システム・パラメータ | ... | C-48 |
| NPAG_BAP_MIN システム・パラメータ | ... | C-48 |
| NPAG_GENTLE システム・パラメータ | ... | C-49 |
| NPAG_INTERVAL システム・パラメータ | ... | C-49 |
| NPAG_RING_SIZE システム・パラメータ | ... | C-49 |
| NPAGECALC システム・パラメータ | ... | C-46 |
| NPAGEDYN システム・パラメータ | ... | C-47 |
| NPAGERAD システム・パラメータ | ... | C-47 |
| NPAGEVIR システム・パラメータ | ... | C-48 |

O

| | | |
|---------------------|-----|------|
| OpenVMS Cluster | | |
| 時間の設定 | ... | 7-30 |
| OpenVMS Cluster 環境 | | |
| DCL コマンド | | |
| SYSMAN クラスタ・コマンドの操作 | ... | 7-5 |
| グループ番号の表示 | ... | 7-32 |
| コマンドの実行 | ... | 7-53 |
| 時間の設定 | ... | 7-31 |
| システムの日付と時間の表示 | ... | 7-33 |
| セキュリティ・データの更新 | ... | 7-30 |
| セキュリティ・データの変更 | ... | 7-29 |
| デュアル・アーキテクチャ | | |
| イメージのインストール | ... | 7-54 |
| ネットワーク情報の表示 | ... | 7-32 |
| パスワード | ... | 7-29 |
| マルチ・アーキテクチャ | | |
| イメージのインストール | ... | 7-53 |
| マルチキャスト・アドレスの表示 | ... | 7-32 |
| OpenVMS RMS | | |
| RMS も参照 | | |

| | | |
|-----------------|-----|------|
| /OUTPUT 修飾子 | ... | 5-17 |
| MONITOR ユーティリティ | ... | 1-16 |

P

| | | |
|---------------------------------|-----|-------|
| PACKAGE コマンド | | |
| POLYCENTER ユーティリティ | ... | 3-42 |
| PAGEDYN システム・パラメータ | ... | C-49 |
| PAGE クラス・レコード | | |
| MONITOR ユーティリティ | ... | A-30 |
| PAGFILCNT システム・パラメータ | ... | C-49 |
| PAGTBLPFC システム・パラメータ | ... | C-49 |
| PAMAXPORT システム・パラメータ | ... | C-49 |
| PANOPOLL システム・パラメータ | ... | C-50 |
| PANUM POLL システム・パラメータ | ... | C-50 |
| PAN キーパッド機能 | ... | B-4 |
| PAN コマンド | | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | ... | 5-45 |
| PAPOLLINTERVAL システム・パラメータ | ... | C-50 |
| PAPOOLINTERVAL システム・パラメータ | ... | C-51 |
| PARAMETERS DISABLE CHECKS コマンド | | |
| SYSMAN ユーティリティ | ... | 7-94 |
| PARAMETERS ENABLE CHECKS コマンド | | |
| SYSMAN ユーティリティ | ... | 7-95 |
| PARAMETERS SET コマンド | | |
| SYSMAN ユーティリティ | ... | 7-96 |
| PARAMETERS SHOW コマンド | | |
| SYSMAN ユーティリティ | ... | 7-98 |
| PARAMETERS USE コマンド | | |
| SYSMAN ユーティリティ | ... | 7-103 |
| PARAMETERS WRITE コマンド | | |
| SYSMAN ユーティリティ | ... | 7-105 |
| PASANITY システム・パラメータ | ... | C-51 |
| PASTDGBUF システム・パラメータ | ... | C-51 |
| PASTIMOUT システム・パラメータ | ... | C-51 |
| PCF (製品構成ファイル) | | |
| CONFIGURE サブコマンド | ... | 3-5 |
| PDB (製品データベース) | | |
| ボリューム・ラベルの変更点の記録 | ... | 3-56 |
| PDF (Product description file) | ... | 3-19 |
| PEDRIVER | | |
| イベント・トレース機能 | ... | 4-7 |
| PE システム・パラメータ | ... | C-51 |
| PFCDEFAULT システム・パラメータ | ... | C-52 |
| PFN_COLOR_COUNT システム・パラメータ | ... | C-52 |
| PFRATH システム・パラメータ | ... | C-52 |
| PFRATL システム・パラメータ | ... | C-53 |
| PHYSICAL_MEMORY システム・パラメータ | ... | C-53 |
| PHYSICALPAGES システム・パラメータ | ... | C-53 |
| PIOPAGES システム・パラメータ | ... | C-53 |
| PIXSCAN システム・パラメータ | ... | C-54 |
| Point-to-Point Protocol ユーティリティ | | |
| PPPD ユーティリティも参照 | | |

POLYCENTER ユーティリティ
 PRODUCT ユーティリティも参照
 コマンド

| | |
|-----------------------|------|
| EXTRACT FILE | 3-15 |
| EXTRACT PDF | 3-19 |
| EXTRACT PTF | 3-23 |
| LIST | 3-39 |
| PACKAGE | 3-42 |
| POOLCHECK システム・パラメータ | C-54 |
| POOLPAGING システム・パラメータ | C-54 |
| POWEROFF システム・パラメータ | C-54 |
| PPPD ユーティリティ | |

| | |
|------------|------|
| 概要 | 2-3 |
| コマンド | |
| CONNECT | 2-5 |
| DIAL_OUT | 2-6 |
| DISCONNECT | 2-8 |
| EXIT | 2-9 |
| HELP | 2-9 |
| SET | 2-10 |
| SHOW | 2-15 |

| | |
|----|-----|
| 終了 | 2-4 |
| 説明 | 2-3 |

PPP 接続

| | |
|-------|------|
| 確立 | 2-5 |
| 終了 | 2-8 |
| 属性の表示 | 2-15 |
| 設定属性 | 2-10 |

PQL のシステム・パラメータ

| | |
|----------------|------|
| PQL_DASTLM | C-55 |
| PQL_DBIOLM | C-55 |
| PQL_DBYTLM | C-55 |
| PQL_DCPULM | C-55 |
| PQL_DDIOLM | C-55 |
| PQL_DENQLM | C-55 |
| PQL_DFILLM | C-55 |
| PQL_DJTQUOTA | C-55 |
| PQL_DPGFLQUOTA | C-56 |
| PQL_DPRCLM | C-56 |
| PQL_DTQELM | C-56 |
| PQL_DWSDEFAULT | C-56 |
| PQL_DWSEXTENT | C-56 |
| PQL_DWSQUOTA | C-56 |
| PQL_MASTLM | C-56 |
| PQL_MBIOLM | C-56 |
| PQL_MBYTLM | C-56 |
| PQL_MCPULM | C-56 |
| PQL_MDIOLM | C-57 |
| PQL_MENQLM | C-57 |
| PQL_MFILLM | C-57 |
| PQL_MJTQUOTA | C-57 |
| PQL_MPGFLQUOTA | C-57 |
| PQL_MPRCLM | C-57 |
| PQL_MTQELM | C-57 |
| PQL_MWSDEFAULT | C-57 |
| PQL_MWSEXTENT | C-58 |
| PQL_MWSQUOTA | C-58 |

システム・パラメータも参照

PQL のシステム・パラメータ

システム・パラメータも参照 (続き)
 プロセスの制限値とクォータ

| | |
|---------------------------|------|
| PRCPOLINTERVAL システム・パラメータ | C-58 |
|---------------------------|------|

| | |
|----------------------------|------|
| PRIORITY_OFFSET システム・パラメータ | C-58 |
|----------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| PROCESSES クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-31 |

| | |
|------------------------|------|
| PROCSECTCNT システム・パラメータ | C-58 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------|----------|
| PRODUCT コマンド | 3-3, 3-5 |
|--------------|----------|

| | |
|------------------|-----|
| CONFIGURE サブコマンド | 3-5 |
| COPY サブコマンド | 3-9 |

| | |
|-----------------------------|------|
| DELETE RECOVERY_DATA サブコマンド | 3-13 |
|-----------------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| EXTRACT FILE サブコマンド | 3-15 |
| EXTRACT PDF サブコマンド | 3-19 |

| | |
|------------------------------|------|
| EXTRACT PTF サブコマンド | 3-23 |
| EXTRACT RELEASE_NOTES サブコマンド | 3-26 |

| | |
|----------------|------|
| FIND サブコマンド | 3-30 |
| INSTALL サブコマンド | 3-32 |

| | |
|----------------|------|
| LIST サブコマンド | 3-39 |
| PACKAGE サブコマンド | 3-42 |

| | |
|-------------------------|------|
| RECONFIGURE サブコマンド | 3-46 |
| REGISTER PRODUCT サブコマンド | 3-51 |

| | |
|------------------------|------|
| REGISTER VOLUME サブコマンド | 3-56 |
| REMOVE サブコマンド | 3-57 |

| | |
|---------------------|------|
| SHOW HISTORY サブコマンド | 3-60 |
| SHOW OBJECT サブコマンド | 3-63 |

| | |
|---------------------------|------|
| SHOW PRODUCT サブコマンド | 3-65 |
| SHOW RECOVERY_DATA サブコマンド | 3-68 |

| | |
|---------------------|------|
| SHOW UTILITY サブコマンド | 3-70 |
| UNDO PATCH サブコマンド | 3-71 |

| | |
|-----------------|--|
| PRODUCT ユーティリティ | |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------------|-----|
| POLYCENTER ユーティリティも参照 | |
| 起動 | 3-3 |

| | |
|-----------|-----|
| コマンド | 3-5 |
| CONFIGURE | 3-5 |

| | |
|----------------------|------|
| COPY | 3-9 |
| DELETE RECOVERY_DATA | 3-13 |

| | |
|-----------------------|------|
| EXTRACT RELEASE_NOTES | 3-26 |
| FIND | 3-30 |

| | |
|-------------|------|
| INSTALL | 3-32 |
| RECONFIGURE | 3-46 |

| | |
|------------------|------|
| REGISTER PRODUCT | 3-51 |
| REGISTER VOLUME | 3-56 |

| | |
|--------------|------|
| REMOVE | 3-57 |
| SHOW HISTORY | 3-60 |

| | |
|--------------|------|
| SHOW OBJECT | 3-63 |
| SHOW PRODUCT | 3-65 |

| | |
|--------------------|------|
| SHOW RECOVERY_DATA | 3-68 |
| パラメータ | 3-3 |

| | |
|----------------------|------|
| PSEUDOLOA システム・パラメータ | C-58 |
|----------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| PTF (Product text file) | 3-23 |
| PU_OPTIONS システム・パラメータ | C-59 |

Q

QDSKINTERVAL システム・パラメータ . . . C-59
QDSKVOTES システム・パラメータ C-59
QUANTUM システム・パラメータ C-59

R

RAD_SUPPORT システム・パラメータ C-59
RAD の例 7-155
REALTIME_SPTS システム・パラメータ . . . C-60
RECNXINTERVAL システム・パラメータ C-60
RECONFIGURE コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-46
/RECORD 修飾子
 MONITOR ユーティリティ 1-16
REFRESH コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-47
REGISTER PRODUCT コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-51
REGISTER VOLUME コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-56
RELOAD コマンド
 SYSGEN ユーティリティ 6-19
 UCM での ~ 8-25
REMOVE (フィールド) コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-54
REMOVE CIRCUITS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-47
REMOVE CLUSTER コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-49
REMOVE CONNECTIONS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-50
REMOVE COUNTERS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-51
REMOVE CREDITS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-52
REMOVE ERRORS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-53
REMOVE LOCAL_PORTS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-55
REMOVE MEMBERS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-56
REMOVE SYSTEMS コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-57
REMOVE コマンド
 PRODUCT ユーティリティ 3-57
RESALLOC システム・パラメータ C-60
RESERVED_MEMORY コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-106
RESERVED_MEMORY EXTEND コマンド
 ド 7-111
RESERVED_MEMORY FREE コマンド
 SYSMAN ユーティリティ 7-112
RESERVED_MEMORY LIST コマンド . . . 7-114

RESERVED_MEMORY MODIFY コマンド

 SYSMAN ユーティリティ 7-115
RESERVED_MEMORY REMOVE コマンド
 ド 7-118

RESERVED_MEMORY SHOW コマンド . . 7-120

Reserved Memory Registry

 AUTOGEN 処理 7-106
 エントリの削除 7-118
 エントリの追加 7-106
 既存のエントリの変更 7-115
 コマンド 7-106
 予約のプレビュー 7-114
 予約への RAD の追加 7-111

RESHASHTBL システム・パラメータ C-61

RESTART コマンド

 UCM での ~ 8-26

RJOBIM システム・パラメータ C-61

RLOCK クラス・レコード

 MONITOR ユーティリティ A-34

RMS クラス・レコード

 MONITOR ユーティリティ A-35

RMS システム・パラメータ

 システム・パラメータも参照

 RMS_CONPOLICY C-61
 RMS_DFLRL C-61
 RMS_DFMBC C-61
 RMS_DFMBFIDX C-62
 RMS_DFMBFREL C-62
 RMS_DFMBFSDK C-62
 RMS_DFMBFSMT C-62
 RMS_DFMBFSUR C-62
 RMS_DFNBC C-62
 RMS_EXTEND_SIZE C-63
 RMS_FILEPROT C-63
 RMS_HEURISTIC C-63
 RMS_PROLOGUE C-63
 RMS_SEQFILE_WBH C-64
 RMSD* C-61

RMS 統計

 MONITOR ユーティリティ 1-61

RSRVPAGCNT システム・パラメータ C-64

S

S0_PAGING システム・パラメータ C-64

S2_SIZE システム・パラメータ C-64

SAVEDUMP システム・パラメータ C-64

SAVE コマンド

 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-59

SCA (Systems Communications Architecture)

 SCACP ユーティリティ 4-3
 パス (サーキットと同一) 4-4

SCA Control Program

 SCACP も参照

SCACP

 LAN クラスタ・ポート 4-7
 LAN サーキット 4-4

SCACP (続き)

| | |
|---------------------------------------|------|
| LAN チャンネル | 4-4 |
| PEDRIVER (LAN クラスタ・ドライバ) | 4-5 |
| イベント・トレース | 4-7 |
| 概要 | 4-3 |
| 仮想サーキット | 4-4 |
| 起動 | 4-9 |
| コマンド | 4-8 |
| EXIT | 4-11 |
| HELP | 4-11 |
| SET CHANNEL | 4-12 |
| SET CIRCUIT | 4-14 |
| SET LAN_DEVICE | 4-15 |
| SET PORT | 4-16 |
| SET TRACE | 4-17 |
| SET VC | 4-20 |
| SHOW CHANNEL | 4-22 |
| SHOW CIRCUIT | 4-24 |
| SHOW LAN_DEVICE | 4-25 |
| SHOW PORT | 4-27 |
| SHOW TRACE | 4-28 |
| SHOW VC | 4-31 |
| SPAWN | 4-32 |
| START LAN_DEVICE | 4-33 |
| START TRACE | 4-34 |
| STOP LAN_DEVICE | 4-36 |
| STOP TRACE | 4-37 |
| トラブルシューティング | 4-7 |
| 必要な特権 | 4-10 |
| 用語 | |
| SCA | 4-3 |
| SCH_CTLFLAGS システム・パラメータ | C-65 |
| SCROLL キーボード機能 | B-4 |
| SCROLL コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-61 |
| SCS | |
| MONITOR ユーティリティの統計 | 1-65 |
| SCS (Systems Communications Services) | |
| SCACP ユーティリティのサーキットとポー | |
| ト | 4-3 |
| SHOW CLUSTER 情報 | 5-3 |
| SCSI_ERROR_POLL システム・パラメー | |
| タ | C-65 |
| SCSI_NOAUTO システム・パラメータ | C-66 |
| SCSICLUSTER_P[1 ~ 4]システム・パラメー | |
| タ | C-66 |
| SCS クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-36 |
| SCS のシステム・パラメータ | |
| SCSBUFFCNT | C-65 |
| SCSFLOWCUSH | C-65 |
| SCSMAXDG | C-67 |
| SCSMAXMSG | C-67 |
| SCSNODE | C-67 |
| SCSRESPCNT | C-67 |
| SCSSYSTEMID | C-67 |
| SCSSYSTEMIDH | C-68 |

| | |
|------------------------------|-------|
| SECURITY_POLICY システム・パラメー | |
| タ | C-68 |
| SELECT コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-62 |
| SET (フィールド) コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-65 |
| SET AUTO_POSITIONING コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-63 |
| SET DEFAULT コマンド | 1-85 |
| MONITOR ユーティリティ | 1-85 |
| SET ENVIRONMENT コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-121 |
| SET FUNCTION コマンド | B-4 |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-66 |
| SET INTERVAL コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-67 |
| SET LOG コマンド | |
| UCM での ~ | 8-27 |
| SET/OUTPUT コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-21 |
| SET PROFILE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-123 |
| SET QUORUM コマンド | |
| /CLUSTER と SYSMAN DO の同時使用の禁 | |
| 止 | 7-54 |
| SET SCREEN コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-68 |
| SET/STARTUP コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-22 |
| SET TIMEOUT コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-125 |
| SETTIME システム・パラメータ | C-68 |
| SET コマンド | |
| PPPD ユーティリティ | 2-10 |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-20 |
| SHADOW_D1-D5 システム・パラメータ | C-69 |
| SHADOW_ENABLE システム・パラメー | |
| タ | C-69 |
| SHADOW_HBMM_RTC システム・パラメー | |
| タ | C-69 |
| SHADOW_MAX_COPY システム・パラメー | |
| タ | C-70 |
| SHADOW_MAX_UNIT システム・パラメー | |
| タ | C-70 |
| SHADOW_MBR_TMO システム・パラメー | |
| タ | C-71 |
| SHADOW_PSM_DLY システムパラメー | |
| タ | C-69 |
| SHADOW_REC_DLY システム・パラメー | |
| タ | C-71 |
| SHADOW_SYS_DISK システム・パラメー | |
| タ | C-72 |
| SHADOW_SYS_TMO システム・パラメー | |
| タ | C-72 |
| SHADOW_SYS_UNIT システム・パラメー | |
| タ | C-73 |

| | |
|---|------------------------|
| SHADOW_SYS_WAIT システム・パラメータ | C-73 |
| SHADOWING システム・パラメータ | C-69 |
| SHARE/INITIALIZE コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-24 |
| SHARE コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-23 |
| SHOW_CLUSTER\$INIT:SHOW_CLUSTER.INI 初期化ファイル | 5-12 |
| SHOW_CLUSTER\$INIT 論理名 | 5-20 |
| SHOW/ADAPTER コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-31 |
| SHOW/BUS コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-32 |
| SHOW CLUSTER が出力するレポート | |
| 変更するコマンド | B-4 |
| SHOW CLUSTER コマンド | |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-13 |
| キーパッド・コマンド | 5-12 |
| 初期化ファイル | 5-12 |
| SHOW CLUSTER の形式 | |
| プロセッサ・タイプの指定 | 5-36 |
| SHOW CLUSTER の表示 | |
| 表示のフォーマット | 5-12 |
| SHOW CLUSTER のレポート | |
| 印刷 | 5-69 |
| 期間 | 5-15 |
| 更新間隔 | 5-16, 5-67 |
| 構成 | 5-3 |
| 省略時の表示 | 5-43 |
| 表示の制御 | 5-12 |
| フォーマット | 5-65 |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | |
| レポート, SHOW CLUSTER も参照 | |
| /DCL 修飾子 | 5-14, 5-17 |
| /OUTPUT 修飾子 | 5-13 |
| ウィンドウの選択解除 | 5-40 |
| 起動時間 | 5-14, 5-15, 5-16, 5-67 |
| キーパッド | B-1 |
| キーパッド・キーの定義 | 5-37, B-4 |
| コマンド | 5-18, 5-19 |
| 実行プロシージャ (@) コマンド | 5-19 |
| 修飾子 | 5-14 |
| 終了 | 5-13, 5-41 |
| スタートアップ初期化ファイル | 5-12 |
| データのクラス | 5-3 |
| データ・フィールド | 5-3 |
| 起動 | 5-13 |
| 出力先指定 | 5-13 |
| 表示ウィンドウの移動 | 5-44, 5-62 |
| 表示ウィンドウのスクロール | 5-45, 5-62 |
| 表示ウィンドウの選択 | 5-62 |
| 表示ウィンドウのパン | 5-45 |
| 表示情報の再設定 | 5-43 |
| 表示情報の削除 | 5-47 |
| 表示の再表示 | 5-47 |
| 表示の制御 | 5-12 |
| 表示のフォーマット | 5-12 |
| SHOW CLUSTER ユーティリティ (続き) | |
| 表示フィールドの選択 | 5-30 |
| CIRCUITS クラス | 5-20 |
| CLUSTER クラス | 5-22 |
| CONNECTIONS クラス | 5-24 |
| COUNTERS クラス | 5-26 |
| CREDITS クラス | 5-27 |
| ERRORS クラス | 5-29 |
| LOCAL_PORTS クラス | 5-32 |
| MEMBERS クラス | 5-34 |
| SYSTEMS クラス | 5-35 |
| 表示例 | 5-11 |
| 矢印キーの指定 | B-4 |
| レポート | 5-3 |
| 連続表示モード | 5-13, 5-15 |
| SHOW/CONFIGURATION コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-32 |
| SHOW DEFAULT コマンド | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-86 |
| SHOW DEVICE コマンド | |
| UCM での ~ | 8-28 |
| SHOW/DEVICE コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-35 |
| SHOW/DRIVER コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-36 |
| SHOW ENVIRONMENT コマンド | 7-122, 7-126 |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-126 |
| SHOW HISTORY コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-60 |
| SHOW KEY コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-127 |
| SHOW OBJECT コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-63 |
| SHOW PRODUCT コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-65 |
| SHOW PROFILE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-128 |
| SHOW RECOVERY_DATA コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-68 |
| SHOW/STARTUP | 6-38 |
| SHOW TIMEOUT コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-129 |
| SHOW/TURBOCHANNEL コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-39 |
| SHOW/UNIBUS コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-40 |
| SHOW UTILITY コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-70 |
| SHOW コマンド | |
| PPPD ユーティリティ | 2-15 |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-26 |
| SHUTDOWN NODE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-130 |
| SMCI_FLAGS システム・パラメータ | C-73 |
| SMCI_PORTS システム・パラメータ | C-74 |
| SMP_CPUSH システム・パラメータ | C-74 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| SMP_CPUS システム・パラメータ | C-74 |
| SMP_LNGSPINWAIT システム・パラメータ | C-74 |
| SMP_SANITY_CNT システム・パラメータ | C-75 |
| SMP_SPINWAIT システム・パラメータ | C-75 |
| SMP_TICK_CNT システム・パラメータ | C-75 |
| SPAWN コマンド | |
| ATTACH コマンド | 7-17 |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-135 |
| SPTREQ システム・パラメータ | C-75 |
| SSINHIBIT システム・パラメータ | C-75 |
| STARTUP\$STARTUP_LAYERED 論理名 | 7-147 |
| STARTUP\$STARTUP_VMS 論理名 | 7-147 |
| STARTUP_Pn システム・パラメータ | C-76 |
| STARTUP ADD コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-138 |
| STARTUP DISABLE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-140 |
| STARTUP ENABLE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-142 |
| STARTUP MODIFY コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-143 |
| STARTUP REMOVE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-145 |
| STARTUP SET DATABASE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-146 |
| STARTUP SET OPTIONS コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-147 |
| STARTUP SHOW コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-149 |
| STATES クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-38 |
| /SUMMARY 修飾子 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-16 |
| SWP_PRIO システム・パラメータ | C-76 |
| SWPALLOCINC システム・パラメータ | C-76 |
| SWPFAIL システム・パラメータ | C-77 |
| SWPFILCNT システム・パラメータ | C-77 |
| SWPOUTPGCNT システム・パラメータ | C-77 |
| SWPRATE システム・パラメータ | C-77 |
| SYS\$SYSTEM:STARTUP.COM コマンド・プロシージャ | D-7 |
| SYS_LOADABLE ADD コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-151 |
| SYS_LOADABLE REMOVE コマンド | |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-153 |
| SYSBOOT 機能 | |
| ブート時の使用 | 6-3 |
| SYSGEN 出力の制御 | 6-8 |
| SYSGEN の実行 | 6-5 |
| SYSGEN の出力先指定 | 6-4, 6-21 |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-4 |
| コマンド | |
| AUTOCONFIGURE | 6-5 |
| CONFIGURE | 6-8 |
| CONNECT/ADAPTER | 6-10 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| SYSGEN ユーティリティ | |
| コマンド (続き) | |
| CREATE | 6-13 |
| DEINSTALL | 6-14 |
| DISABLE | 6-16 |
| ENABLE | 6-16 |
| INSTALL | 6-17 |
| LOAD | 6-18 |
| MSCP | 6-19 |
| RELOAD | 6-19 |
| SET | 6-20 |
| SET/OUTPUT | 6-21 |
| SET/STARTUP | 6-22 |
| SHARE | 6-23 |
| SHARE/INITIALIZE | 6-24 |
| SHOW | 6-26 |
| SHOW/ADAPTER | 6-31 |
| SHOW/BUS | 6-32 |
| SHOW/CONFIGURATION | 6-32 |
| SHOW/DEVICE | 6-35 |
| SHOW/DRIVER | 6-36 |
| SHOW/STARTUP | 6-38 |
| SHOW/TURBOCHANNEL | 6-39 |
| SHOW/UNIBUS | 6-40 |
| TERMINAL | 6-41 |
| USE | 6-42 |
| WRITE | 6-44 |
| 作業領域 | 6-42, 6-44 |
| 出力の指定 | 6-3 |
| パラメータ | |
| システム・パラメータも参照 | |
| パラメータ値の設定 | 6-20 |
| パラメータ値の表示 | 6-26 |
| マルチポート・メモリの初期化 | 6-24 |
| マルチポート・メモリの接続 | 6-23 |
| ワーク・エリア | 6-20 |
| SYSMANINI.INI ファイル | |
| ファイル指定の変更 | 7-4 |
| SYSMANINI 論理名 | |
| ファイル指定の変更 | 7-4 |
| SYSMAN の SYSALF.DAT データベース | 7-13 |
| SYSMAN ユーティリティ | |
| SYSMAN コマンドの実行 | 7-4 |
| 概要 | 7-3 |
| 起動 | 7-5 |
| 権利識別子 | 7-5 |
| コマンド | |
| ALF ADD | 7-11 |
| ALF REMOVE | 7-13 |
| ALF SHOW | 7-15 |
| ATTACH | 7-17 |
| CLASS_SCHEDULE | 7-18 |
| CONFIGURATION SET CLUSTER_ | |
| AUTH | 7-29 |
| CONFIGURATION SET TIME | 7-30 |
| CONFIGURATION SHOW CLUSTER_ | |
| AUTHORIZATION | 7-32 |
| CONFIGURATION SHOW TIME | 7-33 |

SYSMAN ユーティリティ

コマンド (続き)

| | |
|---------------------------|-------|
| DEFINE/KEY | 7-34 |
| DISKQUOTA ADD | 7-36 |
| DISKQUOTA CREATE | 7-38 |
| DISKQUOTA DELETE | 7-40 |
| DISKQUOTA DISABLE | 7-40 |
| DISKQUOTA ENABLE | 7-43 |
| DISKQUOTA MODIFY | 7-45 |
| DISKQUOTA REBUILD | 7-47 |
| DISKQUOTA REMOVE | 7-48 |
| DISKQUOTA SHOW | 7-50 |
| DO | 7-51 |
| DUMP_PRIORITY ADD | 7-56 |
| DUMP_PRIORITY LIST | 7-59 |
| DUMP_PRIORITY LOAD | 7-60 |
| DUMP_PRIORITY MODIFY | 7-61 |
| DUMP_PRIORITY REMOVE | 7-63 |
| DUMP_PRIORITY SHOW | 7-64 |
| DUMP_PRIORITY UNLOAD | 7-65 |
| EXIT | 7-66 |
| HELP | 7-67 |
| IO AUTOCONFIGURE | 7-68 |
| IO CONNECT | 7-70 |
| IO CREATE_WWID | 7-74 |
| IO FIND_WWID | 7-75 |
| IO LIST_WWID | 7-78 |
| IO LOAD | 7-79 |
| IO REBUILD | 7-80 |
| IO REPLACE_WWID | 7-81 |
| IO SCSI_PATH_VERIFY | 7-83 |
| IO SET EXCLUDE | 7-85 |
| IO SET PREFIX | 7-86 |
| IO SHOW BUS | 7-87 |
| IO SHOW DEVICE | 7-88 |
| IO SHOW EXCLUDE | 7-90 |
| IO SHOW PREFIX | 7-91 |
| LICENSE LOAD | 7-92 |
| LICENSE UNLOAD | 7-93 |
| PARAMETERS DISABLE CHECKS | 7-94 |
| PARAMETERS ENABLE CHECKS | 7-95 |
| PARAMETERS SET | 7-96 |
| PARAMETERS SHOW | 7-98 |
| PARAMETERS USE | 7-103 |
| PARAMETERS WRITE | 7-105 |
| RESERVED_MEMORY ADD | 7-106 |
| RESERVED_MEMORY EXTEND | 7-111 |
| RESERVED_MEMORY FREE | 7-112 |
| RESERVED_MEMORY LIST | 7-114 |
| RESERVED_MEMORY MODIFY | 7-115 |
| RESERVED_MEMORY REMOVE | 7-118 |
| RESERVED_MEMORY SHOW | 7-120 |
| SET ENVIRONMENT | 7-121 |

SYSMAN ユーティリティ

コマンド (続き)

| | |
|---------------------------------|-------|
| SET PROFILE | 7-123 |
| SET TIMEOUT | 7-125 |
| SHOW ENVIRONMENT | 7-126 |
| SHOW KEY | 7-127 |
| SHOW PROFILE | 7-128 |
| SHOW TIMEOUT | 7-129 |
| SHUTDOWN NODE | 7-130 |
| SPAWN | 7-135 |
| STARTUP ADD | 7-138 |
| STARTUP DISABLE | 7-140 |
| STARTUP ENABLE | 7-142 |
| STARTUP MODIFY | 7-143 |
| STARTUP REMOVE | 7-145 |
| STARTUP SET DATABASE | 7-146 |
| STARTUP SET OPTIONS | 7-147 |
| STARTUP SHOW | 7-149 |
| SYS_LOADABLE ADD | 7-151 |
| SYS_LOADABLE REMOVE | 7-153 |
| コマンド・プロシージャの実行 | 7-10 |
| 終了 | 7-5 |
| 初期化ファイル | 7-4 |
| 制約 | 7-5 |
| 必要な特権 | 7-5 |
| SYSMWCNT システム・パラメータ | C-77 |
| SYSPPFC システム・パラメータ | C-78 |
| SYSSESS_LOGGING システム・パラメータ | C-78 |
| SYSTEM_CHECK システム・パラメータ | C-78 |
| System Dump Priority レジストリ | |
| BUGCHECK とのやりとり | 7-56 |
| 説明 | 7-56 |
| ファイル内のエントリの削除 | 7-63 |
| ファイル内のエントリの変更 | 7-61 |
| ファイルの内容のメモリへのロード | 7-60 |
| ファイルのメモリ内コピーのアンロード | 7-65 |
| ファイルのメモリ内コピーの表示 | 7-64 |
| レコードの追加 | 7-56 |
| レコードのリスト | 7-59 |
| System Generation ユーティリティ | |
| SYSGEN ユーティリティを参照 | |
| System Management ユーティリティ | |
| SYSMAN ユーティリティを参照 | |
| Systems Communications Services | |
| SCS を参照 | |
| SYSTEMS クラス | |
| 削除 | 5-57 |
| 追加と復元 | 5-35 |
| フィールド | 5-11 |
| SYSTEM クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-40 |

T

| | |
|----------------------------|------|
| TAPE_ALLOCLASS システム・パラメータ | C-79 |
| TAPE_MVTIMEOUT システム・パラメータ | C-79 |
| TBSKIPWSL システム・パラメータ | C-79 |
| Telnet プロトコル | |
| 侵入の回避 | C-30 |
| TERMINAL コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-41 |
| TIME_CONTROL システム・パラメータ | C-79 |
| TIMEPROMPTWAIT システム・パラメータ | C-79 |
| TIMER クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-41 |
| TIMVCFAIL システム・パラメータ | C-80 |
| TMSCP_LOAD システム・パラメータ | C-80 |
| TMSCP_SERVE_ALL システム・パラメータ | C-80 |
| TRANSACTION クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-42 |
| TR 番号 | |
| Alpha システムと I64 システムにおける表示 | 7-87 |
| TTY_DEFPORT システム・パラメータ | C-84 |
| TTY システム・パラメータ | |
| TTY_DEFCHAR3 | C-84 |
| TTY のシステム・パラメータ | |
| TTY_ALTALARM | C-81 |
| TTY_ALTYPAHD | C-82 |
| TTY_AUTOCHAR | C-82 |
| TTY_BUF | C-82 |
| TTY_CLASSNAME | C-82 |
| TTY_DEFCHAR | C-82 |
| TTY_DEFCHAR2 | C-83 |
| TTY_DEFPORT | C-84 |
| TTY_DIALTYPE | C-84 |
| TTY_DMASIZE | C-85 |
| TTY_PARITY | C-85 |
| TTY_RSPEED | C-85 |
| TTY_SCANDELTA | C-85 |
| TTY_SILOTIME | C-85 |
| TTY_SPEED | C-85 |
| TTY_TIMEOUT | C-85 |
| TTY_TYPAHDSZ | C-85 |
| システム・パラメータも参照 | |
| ターミナルの動作 | |
| TURBOchannel | |
| デバイス | 6-39 |

U

| | |
|---|------|
| UAFALTERNATE システム・パラメータ | C-85 |
| UCM | |
| USB Configuration Manager を参照 | |
| UCM (USB Configuration Manager) ユーティリティ | |
| DELETE DEVICE コマンド | 8-18 |
| EXIT コマンド | 8-20 |
| HELP コマンド | 8-21 |
| MODIFY DEVICE コマンド | 8-22 |
| RELOAD コマンド | 8-25 |
| RESTART コマンド | 8-26 |
| SET LOG コマンド | 8-27 |
| SHOW DEVICE コマンド | 8-28 |
| UCM (USB Configuration Manager) ユーティリティ | |
| XS>ADD DEVICE コマンド | 8-15 |
| UIC (ユーザ識別コード) | |
| ディスク・クォータ・ファイル | 7-36 |
| UNDO PATCH コマンド | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-71 |
| UNIBUS 入出力アドレス | 6-40 |
| USB Configuration Manager (UCM) | |
| 説明 | 8-3 |
| USER のシステム・パラメータ | |
| USER3 | C-86 |
| USER4 | C-86 |
| USERD1 | C-86 |
| USERD2 | C-86 |
| USE コマンド | |
| SYSGEN ユーティリティ | 6-42 |

V

| | |
|----------------------------|------|
| VAXCLUSTER システム・パラメータ | C-86 |
| VB_N_CACHE_S システム・パラメータ | C-87 |
| VBSS_ENABLE2 システム・パラメータ | C-88 |
| VBSS_ENABLE システム・パラメータ | C-87 |
| VBS クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-44 |
| VCC_FLAGS システム・パラメータ | C-88 |
| VCC_MAX_CACHE システム・パラメータ | C-89 |
| VCC_MAX_IO_SIZE システム・パラメータ | C-90 |
| VCC_MAX_LOCKS システム・パラメータ | C-90 |
| VCC_MAXSIZE システム・パラメータ | C-89 |
| VCC_MINSIZE システム・パラメータ | C-90 |
| VCC_PTES システム・パラメータ | C-90 |
| VCC_READAHEAD システム・パラメータ | C-90 |
| VCC_WRITE_DELAY システム・パラメータ | C-91 |
| VCC_WRITEBEHIND システム・パラメータ | C-91 |

VECTOR クラス・レコード
 MONITOR ユーティリティ A-45
 VHPT_SIZE システム・パラメータ C-91
 /VIEWING_TIME 修飾子
 MONITOR ユーティリティ 1-16
 VIRTUALPAGECNT システム・パラメータ C-92
 VMS\$RESERVED_MEMORY.DATA
 Reserved Memory Registry ファイル ... 7-110
 VMS\$SYSTEM_IMAGES.IDX
 エントリの削除 7-154
 エントリの追加 7-152
 VMS\$VAXcluster
 通信
 受信 C-11
 VMS システム・パラメータ
 システム・パラメータも参照
 VOTES システム・パラメータ C-92

W

WBM_MSG_INT システム・パラメータ C-92
 WBM_MSG_LOWER システム・パラメータ C-93
 WBM_MSG_UPPER システム・パラメータ C-93
 WBM_OPCOM_LVL システム・パラメータ C-94
 WINDOW_SYSTEM システム・パラメータ C-94
 WLKSYSDSK システム・パラメータ C-94
 WPRE_SIZE システム・パラメータ C-94
 WPTTE_SIZE システム・パラメータ C-95
 WRITABLESYS システム・パラメータ C-95
 WRITESYSPARAMS システム・パラメータ C-95
 WRITE コマンド
 SHOW CLUSTER ユーティリティ 5-69
 SYSGEN の 6-44
 WS_OPA0 システム・パラメータ C-96
 WSDEC システム・パラメータ C-95
 WSINC システム・パラメータ C-95
 WSMAX システム・パラメータ C-96

X

XGCP (XA Gateway Control Program)
 概要 9-3
 起動 9-3
 コマンド
 CREATE_LOG 9-4
 EXIT 9-5
 START_SERVER 9-5
 STOP_SERVER 9-6
 XQPCTL2 システム・パラメータ C-96
 XQPCTLD1 システム・パラメータ C-96

Z

ZERO_LIST_HI システム・パラメータ C-97

ア

アダプタ
 バス・アダプタも参照
 アンロード・ライセンス 7-93

イ

イメージ
 ロード可能システム・イメージも参照
 インストールしたソフトウェア製品の削除 ... 3-57
 インストールしたソフトウェアの履歴 3-60

ウ

ウィンドウ
 SHOW CLUSTER 情報の表示 5-11
 位置変更 5-44
 移動 5-63
 大きい表示 5-45
 指定 5-62
 縮小と拡大 5-68
 スクロール 5-61
 選択の終了 5-40

カ

環境
 定義
 SYSMAN ユーティリティ 7-122
 関係番号
 表示 6-31, 6-32, 6-39
 管理環境
 定義 7-122

キ

キー (キーボード)
 SYSMAN における定義 7-4
 定義 7-34
 定義の表示 7-127
 キーの定義 7-34
 SYSMAN コマンドの実行 7-4
 キーボード定義 5-12, 5-67
 SHOW CLUSTER B-1
 記録ファイル
 MONITOR ユーティリティ
 RLOCK クラス・レコード A-34
 RMS クラス・レコード A-35
 RMS ファイル・レコード A-10
 SCS クラス・レコード A-36
 クラス・ヘッダ A-12

記録ファイル

MONITOR ユーティリティ (続き)

| | |
|--------------------|------|
| クラス・レコード | A-11 |
| 弊社制御レコード | A-4 |
| コンポーネント・クラスのクラス接頭辞 | A-13 |
| システム情報レコード | A-7 |
| 説明 | A-1 |
| データ・ブロック | A-14 |
| ノード遷移レコード | A-9 |
| ファイル・ヘッダ・レコード | A-4 |
| クラス・タイプ | A-11 |
| 入出力クラス・レコード | |
| MONITOR ユーティリティ | A-23 |

ク

クォータ・ファイル

| | |
|---------|------------|
| エントリの削除 | 7-40, 7-48 |
| 更新 | 7-47 |
| 作成 | 7-39 |
| 適応の再開 | 7-44 |
| 適応の停止 | 7-40 |
| 表示 | 7-50 |
| 変更 | 7-45 |

クラス

| | |
|-------------------|------------|
| SHOW CLUSTER | 5-3 |
| クラス・スケジューラ・データベース | 7-21 |
| クラスタ性能統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-18 |
| クラス名修飾子 | 1-27 |
| MONITOR ユーティリティ | |
| /ALL | 1-58 |
| /CPU | 1-44 |
| /ITEM | 1-27, 1-65 |
| /TOPBCPU | 1-53 |
| /TOPBIO | 1-53 |
| /TOPDIO | 1-53 |
| /TOPFAULT | 1-53 |
| /TOPRBS | 1-54 |

グループ番号

| | |
|-----------------|------|
| OpenVMS Cluster | |
| 表示 | 7-32 |

ケ

形式

| | |
|-------------|-----|
| ソフトウェア・キットの | |
| 変更 | 3-9 |

コ

構成テーブル

| | |
|----------------------------|------------|
| Alpha システムと I64 システム上での再構築 | 7-80, 7-83 |
|----------------------------|------------|

構成テーブルの再構築

| | |
|-------------------------|------|
| Alpha システムと I64 システム上での | 7-80 |
|-------------------------|------|

コマンド・プロシージャ

| | |
|--------------------|-------|
| DO による DCL コマンドの実行 | 7-51 |
| SHOW CLUSTER 出力の制御 | 5-12 |
| 作成 | 5-59 |
| 実行 | 5-19 |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-10 |
| システム時間の修正 | 7-31 |
| システムのスタートアップ時の実行 | 7-139 |

サ

サーバ

| | |
|------|------|
| MSCP | 6-19 |
|------|------|

サブプロセス

| | |
|------------------|-------|
| SPAWN コマンドも参照 | |
| SPAWN コマンドによる作成 | 7-135 |
| 入力ストリームの制御への切り替え | 7-17 |

シ

時間

| | |
|--------------------------------|------|
| SYSMAN コマンド CONFIGURATION SHOW | |
| TIME も参照 | |
| OpenVMS Cluster | |
| 表示 | 7-33 |
| OpenVMS Cluster における更新 | 7-31 |
| システムの設定 | 7-30 |

時間切れの値

| | |
|----|-------|
| 表示 | 7-129 |
|----|-------|

磁気テープ・デバイス

| | |
|-----------|------|
| クラスタ内での運用 | C-80 |
|-----------|------|

実行プロシージャ (@) コマンド

| | |
|----------------------|------|
| SHOW CLUSTER ユーティリティ | 5-19 |
|----------------------|------|

実行モード

| | |
|---------------------|-------|
| SYSMAN スタートアップ・ファイル | 7-139 |
|---------------------|-------|

システム概要統計

| | |
|-----------------|------|
| MONITOR ユーティリティ | 1-72 |
|-----------------|------|

システム管理

| | |
|---------|-------|
| 応答時間の制限 | 7-125 |
| 環境 | 7-122 |

スタートアップ・プロシージャ

スタートアップ・データベースも参照

| | |
|-------------------|-------|
| ターゲット環境の表示 | 7-126 |
| ターゲット・システムの定義 | 7-121 |
| ディスク・クォータ・ファイルの作成 | 7-39 |
| ノード応答の待ち時間の設定 | 7-125 |
| ノード応答の待ち時間の表示 | 7-129 |
| ユーザ・プロファイルの表示 | 7-128 |

システム時間

| | |
|----|------|
| 設定 | 7-30 |
|----|------|

システム・スタートアップ

| | |
|------|-------|
| 状態 | 7-147 |
| フェーズ | 7-139 |
| ロギング | 7-147 |

システム・スタートアップの LPBEGIN フェーズ

| | |
|---|-------|
| ズ | 7-146 |
|---|-------|

システム・スタートアップの LPBETA フェーズ 7-146
 システム・スタートアップの LPMAIN フェーズ 7-146
 システム・パラメータ C-42, C-74
 ACP C-3
 VMS C-92
 カテゴリ C-1
 スタートアップ・プロシージャの指定 6-22, 6-44
 設定 7-96
 パラメータ・アドレス 6-20
 パラメータ値 6-3, 6-20, 6-26, 6-42, 6-44
 セットアップ・プロシージャの指定 6-42
 ターミナルの動作 C-81
 チェック 7-95
 チェックの禁止 7-94
 内容の書き込み 7-105
 表示 6-26, 7-98
 UNIBUS 入出力アドレス 6-40
 値 6-26
 スタートアップ・プロシージャ 6-38
 デバイス構成の 6-32
 デバイス・ドライバ・アドレス 6-36
 入出力サブシステム 6-35
 パラメータ値 6-26
 ファイルの書き込み 6-44
 変更 7-105
 マルチポート・メモリの共用 6-23
 ワーク・エリア 7-103, 7-105
 システム・パラメータ STARTUP_Pn
 SYSMAN ユーティリティ 7-139
 自動構成
 Alpha および I64 デバイス 7-68
 VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 のデバイス D-7
 ス D-7
 テーブル D-7
 シャドウ・セット
 最大数 C-70
 使用量
 更新 7-47
 除外デバイス 7-85
 除外リスト
 表示 7-90
 初期化ファイル
 SHOW CLUSTER レポートの定義 5-12
 SYSMAN での使用 7-4
 作成 5-59
 省略時の指定 7-4
 侵入試行
 LAT プロトコル C-30
 Telnet プロトコル C-30
 シンボル・テーブル
 コマンド・インタプリタ C-11

ス

スケジューリング・クラス
 一時的な中断 7-28
 削除 7-24
 作成 7-18
 属性の変更 7-24
 中断したクラスの再開 7-26
 表示 7-27
 スタートアップ
 状態 7-147
 フェーズ 7-139
 プロシージャ
 名前の設定 7-97
 ロギング 7-147
 スタートアップ・コマンド・プロシージャ 6-22, 6-41, 6-42
 名前の設定 7-97
 汎用ファイル名 6-38
 スタートアップ・データベース
 構成要素の禁止 7-141
 構成要素の追加 7-138
 作成 7-146
 省略時の設定 7-146
 ファイルの禁止 7-140
 ファイルの削除 7-145
 ファイルの使用可能化 7-142
 ファイルの変更 7-143

セ

制御および状態レジスタ
 CSR (Control and Status Register) も参照
 製品構成ファイル (Product configuration file)
 PCF も参照
 製品説明ファイル (Product description file)
 PDF も参照
 製品テキスト・ファイル (Product Text file)
 PTF も参照
 接続ごとのバッファ
 割り当て C-11
 接頭辞リスト
 Alpha システムと I64 システムにおける設定 7-86
 Alpha システムと I64 システムにおける表示 7-91

ソ

総称
 表示 6-31, 6-32
 ソフトウェア・キットのコピー 3-9
 ソフトウェア製品
 削除 3-57
 ファイル
 回復データの削除 3-13

| | |
|---------------------------------|------|
| ソフトウェア製品 ファイル (続き) | |
| 抽出 | 3-15 |
| ソフトウェア製品の PDF (製品記述ファイ ル) | 3-19 |
| ソフトウェア製品の PTF (製品テキスト・ファイ ル) | 3-23 |
| ソフトウェアのインストール | |
| PRODUCT ユーティリティ | 3-32 |
| 製品情報の取得 | 3-60 |
| ソフトウェアの削除 | 3-57 |

タ

| | |
|-----------------------|-------|
| ダイナミック・パラメータ | |
| 変更 | 6-44 |
| タイマ・キュー・エントリ (TQE) | |
| 監視 | A-41 |
| タイマ・キュー・エントリ (TQE) 統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-76 |
| タイムアウト時間 | |
| 設定 | 7-125 |
| ターミナル | |
| 制御キー・エコー文字列の変更 | 6-41 |
| ダンプ・オフ・システム・ディスク | |
| DUMPSTYLE システム・パラメータ | C-18 |
| ダンプ・ファイル | |
| 優先順位の設定 | 7-56 |

チ

| | |
|-----------|------|
| チェックサム | |
| VC に対する許可 | 4-20 |

テ

| | |
|--------------------------------|------------|
| ディスク・クォータ | |
| エントリの削除 | 7-40, 7-48 |
| エントリの追加 | 7-36 |
| エントリの変更 | 7-45 |
| 再作成 | 7-47 |
| 作成 | 7-38 |
| 使用量の初期化 | 7-36 |
| 適応の停止 | 7-40 |
| 表示 | 7-50 |
| ディスク統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-26 |
| ディレクトリの省略時の値 | |
| 表示 | 7-128 |
| 変更 | 7-123 |
| データのフィールド | |
| 削除 | 5-54 |
| 定義 | 5-30, 5-31 |
| データ・フィールド | 5-3 |
| デバイス | |
| Alpha システムと I64 システムにおける接 続 | 7-68, 7-70 |
| SCSI と FC | |

デバイス

| | |
|--|-------|
| SCSI と FC (続き) | |
| バスの変更チェック | 7-83 |
| VAXstation 2000 と MicroVAX 2000 のデバイス の設定 | D-7 |
| クォータの指定 | 7-37 |
| 除外 | 7-85 |
| 表示 | |
| 省略時の設定 | 7-128 |
| ファイル指定の省略時の値の設定 | 7-123 |
| 弊社が提供する | D-1 |
| 論理名の変換 | 7-39 |

デバイス ID

| | |
|---------------|------------------|
| Fibre Channel | |
| テープ WWID | 7-74, 7-75, 7-81 |

デバイス・タイプ

| | |
|-----|-----|
| コード | 6-7 |
| 説明 | 6-7 |

デバイス・テーブル

デバイス・ドライバ

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Alpha システムと I64 システムにおける表 示 | 7-88 |
| 新しいバージョンとの置換 | 6-19 |
| アドレス | 6-36 |
| 構成 | 6-5, 6-35 |
| 構成の表示 | 6-32 |
| 情報の表示 | 6-35, 6-36 |
| 接続 | 6-10 |
| ロード | 6-5, 6-10, 6-18 |
| Alpha システムと I64 システム上で の | 7-79 |

デバイス・ドライバのロード

| | |
|----------------------|------------------|
| Alpha システムと I64 システム | 7-68, 7-70, 7-79 |
|----------------------|------------------|

デバイスの接続

| | |
|----------------------|------|
| Alpha システムと I64 システム | 7-70 |
|----------------------|------|

デバイス名

| | |
|----|-----------|
| 指定 | 6-8, 6-10 |
|----|-----------|

デュアル・アーキテクチャ OpenVMS Cluster

| | |
|------------------|------|
| イメージのインストール 例 | 7-54 |
|------------------|------|

ト

| | |
|-----------------|------|
| 動的なロック再マスタリング統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-58 |

動的パラメータ

| | |
|----|-------|
| 変更 | 7-105 |
|----|-------|

特権

| | |
|-------------|-------|
| SYSMAN で必要な | 7-5 |
| 環境に合わせた変更 | 7-123 |
| 現在の表示 | 7-128 |

トランザクション

| | |
|----|------|
| 監視 | 1-78 |
|----|------|

二

| | |
|--------------------------------|------|
| 入出力アドレス | 6-40 |
| 入出力データベース | 6-35 |
| Alpha システムと I64 システムにおける表 示 | 7-88 |
| 入出力統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-39 |
| 入出力ドライバ | |
| 新しいバージョンとの置換 | 6-19 |
| ロード | 6-18 |
| 入カストリーム | |
| 制御の他のプロセスへの切り替え | 7-17 |

ネ

| | |
|--------------------|------|
| ネットワーク | |
| MONITOR ユーティリティの統計 | 1-24 |

ノ

| | |
|--------------------------------|------|
| ノード番号 | |
| Alpha システムと I64 システムにおける表 示 | 7-87 |

ハ

| | |
|--------------------------------|-------------|
| バス | |
| Alpha システムと I64 システムにおける表 示 | 7-87 |
| バス・アダプタ | |
| 関係番号 | 6-31 |
| 指定 | 6-5, 6-10 |
| 総称 | 6-31 |
| リスト | 6-31 |
| パスワード | 7-122 |
| ローカル・エリア・クラスタ | 7-29 |
| バッファ | |
| 接続ごとの割り当て | C-11 |
| パラメータ | |
| システム・パラメータも参照 | |
| システム | C-1 |
| 変更 | 7-96 |
| パラメータ・ファイル | |
| 書き込み | 6-44, 7-105 |
| 範囲チェック | |
| 許可 | 7-95 |
| 禁止 | 7-94 |

ヒ

| | |
|--|------|
| 日付 | |
| SYSMAN コマンド CONFIGURATION SHOW TIME も参照 | |
| OpenVMS Cluster での表示 | 7-33 |

フ

| | |
|--|--|
| ファイル | |
| AUTOGEN.PAR | 6-42, 6-44 |
| SHOW_CLUSTER.LIS | 5-17, 5-69 |
| SYSGEN セッションの出力 | 6-4, 6-21 |
| SYSGTTSTR.MSG | 6-41 |
| SYSMAN.LIS | 7-16, 7-32, 7-33, 7-51, 7-53, 7-54, 7-99, 7-150 |
| VAXVMSSYS.PAR | 6-44 |
| クラスタ・レポート出力 | 5-17, 5-69 |
| システム・パラメータ | 6-42, 6-44 |
| スタートアップ | 7-138, 7-149 |
| 禁止 | 7-140 |
| スタートアップ・コマンド・プロシージ ヤ | 6-22, 6-38, 6-44 |
| デバイス・ドライバ | 6-19 |
| デバイス・リストの入力 | 6-8 |
| 入出力ドライバ | 6-18 |
| パラメータ | 6-44 |
| ファイル・システム | |
| キャッシュ | |
| 監視統計 | 1-34 |
| ファイル・システム・キャッシュ (ACP) SYSGEN パ ラメータ | 1-38 |
| ファイル・システム・キャッシュ統計 | |
| 監視 | 1-34 |
| ファイル・プリミティブ統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-32 |
| フィールド | |
| SHOW CLUSTER | 5-3 |
| ブート処理 | 6-3 |
| プロセッサ・モード統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-44 |
| プロセス | |
| 入カストリームの制御の切り替え | 7-17 |
| ハイバネート | |
| ATTACH コマンドによる | 7-17 |
| プロセス状態統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-68 |
| プロセス処理レベル統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-53 |
| プロファイル | 7-122 |
| SYSMAN ユーティリティ | 7-67 |
| 調整 | 7-123 |
| 表示 | 7-128 |
| 分散ロック管理統計 | |
| MONITOR ユーティリティ | 1-29 |

ヘ

| | |
|-----------------|-----------|
| ベクタ | |
| アドレス | 6-8, 6-10 |
| 固定空間 | D-1 |
| 未使用空間 | D-1 |
| ベクタ CPU 時間 | |
| システムに関する情報の取り出し | A-45 |

ベクタ CPU 時間 (続き)
 プロセッサに関する情報の取り出し A-45
ベクタ処理
 監視 1-83
ページ管理統計
 MONITOR ユーティリティ 1-50

ホ

ボリューム・クォータ・ファイル
 ディスク・クォータも参照

マ

マルチ・アーキテクチャ OpenVMS Cluster システム
 イメージのインストール 7-53
マルチキャスト・アドレス
 OpenVMS Cluster
 表示 7-32
マルチポート・メモリ
 共用 6-23
 初期化 6-24
 接続 6-23

ミ

未使用アドレス D-1

メ

メモリ
 マルチポート 6-23
メモリ予約
 実行中のシステムでの解放 7-112
 実行中のシステムでの表示 7-120

ヤ

矢印キー
 機能 B-4
 定義 5-67

ラ

ライセンス
 無効 7-93
ライト識別子 7-45
 ディスク・クォータ・ファイル 7-36

リ

リスティング・ソフトウェア
 POLYCENTER 3-39
リモート・ノード
 MONITOR_SERVER プロセスの作成 1-20

リモート・ノード上でのバッチの実行 7-5
リリース・ノート (ソフトウェア製品の) 3-26

レ

レコード・タイプ
 MONITOR ユーティリティ A-2
レポート
 SHOW CLUSTER 5-11
 期間 5-14

ロ

ローカル・エリア・クラスタ環境
 システムの日付と時間の設定 7-30
ロード可能システム・イメージ
 削除 7-153
 追加 7-151

ワ

ワーク・エリア
 パラメータのローディング 7-103
 パラメータ・ファイルへのコピー 7-105

HP OpenVMS
システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル(下巻)

2005 年 4 月 発行

コンパックコンピュータ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー

電話 (03)5463-6600 (大代表)

AA-QV0TG-TE

